4D Write - Langage

- Introduction
- WR Contrôle de la zone
- WR Documents
- WR Feuille de style
- WR Gestion de texte
- WR Gestion des images
- WR Glisser déposer
- WR Impression
- WR Objets dynamiques
- WR Options de la zone
- WR Tabulations
- WR Utilitaires
- WR Zones
- Liste des thèmes de constantes
- Annexes
- 🚁 Liste alphabétique des commandes

Introduction

- Introduction à 4D Write
- nulti plate-forme des documents
- name : Conventions d'écriture
- Les commandes dans l'éditeur de méthodes
- Utiliser les zones 4D Write
- Accéder aux menus de 4D Write
- Référencer les caractères

ntroduction à 4D Write

Le plug-in 4D Write ajoute au langage de 4D des routines qui vous permettent d'automatiser certaines tâches normalement manuelles. A l'aide des commandes de 4D Write, vous pouvez, par exemple :

- Exécuter toute commande de menu 4D Write
- Ouvrir et sauvegarder des documents
- Définir les marges d'un document
- Fixer les attributs d'affichage
- Travailler avec le texte, les images, etc.

Les routines de 4D Write sont précédées des lettres "WR" pour les distinguer des routines standard de 4D et de celles des autres plug-ins.

A propos de la documentation de 4D Write

La documentation de 4D Write est constituée de deux manuels : le manuel Utilisation et le manuel Langage.

Le présent manuel, Langage, a pour but de décrire le mode de fonctionnement et la syntaxe du langage de programmation de 4D Write. Pour plus d'informations sur l'utilisation des menus et le fonctionnement général du plug-in 4D Write, reportez-vous au manuel Utilisation de 4D Write.

Gestion multi plate-forme des documents

4D Write, tout comme 4D et 4D Server, est multi plate-forme. Cela signifie qu'une base utilisant 4D Write créée sous Mac OS peut être, sans la moindre modification, ouverte et exploitée sous Windows, et inversement. Bien entendu, ces combinaisons ne sont possibles que si vous disposez des versions correspondantes des logiciels. Cependant, la gestion multi plate-forme de bases 4D et de documents 4D Write nécessite de tenir compte de certains principes, liés aux différences existant entre les systèmes d'exploitation Mac OS et Windows.

Correspondance des documents Mac OS/Windows

Le tableau ci-dessous présente les correspondances entre les fichiers Mac OS et les fichiers Windows des documents standard 4D Write.

Document	Mac OS Type	Creator	Windows Extension	Types virtuels (*)
Document 4D Write	4WR7	4DW7	4W7	4WR7
Document RTF	TEXT	4DW7	RTF	RTF
Texte Windows	TEXT	4DW7	TXT	ASCW
Texte Mac OS	TEXT	4DW7	TXT	ASCM
Texte Unicode	TEXT	4DW7	TXT	ASCU
Document HTML	TEXT	MOSS	HTML	HTML
Document Word6/95	W6BN	MSWD	DOC	DOC6
Word 97 PC/Word 98 Mac	W8BN	MSWD	DOC	DOC8

^(*) Ces types sont utilisés par les commandes WR OUVRIR DOCUMENT et WR SAUVER DOCUMENT.

Documents et feuilles de style

De manière générale, les principes suivants sont à connaître :

- Sous Mac OS, 4D Write se base sur le type et le créateur pour reconnaître les documents (par exemple : type 4WR7, créateur 4DW7 = document 4D Write). Pour décrire les chemins d'accès, le disque a un nom et le symbole ":" est utilisé comme séparateur de dossiers (par exemple : "MonDisque:Dossier1:Dossier2:Mabase").
- Sous Windows, 4D Write se base sur l'extension pour reconnaître les documents (par exemple : extension .4W7 = document 4D Write).
 Pour décrire les chemins d'accès, le disque a une lettre et le symbole "\" est utilisé comme séparateur de répertoire (par exemple : "D:\Répertoire1\Répertoire2\Mabase")
- Un document 4D Write créé sous Mac OS et copié sous Windows sera directement ouvrable s'il est enregistré avec son extension. Par exemple, le document "MonDoc" enregistré sous le nom "MonDoc.4W7", copié sur un volume PC, sera ouvert sans aucune autre manipulation.
- Un document 4D Write créé sous Windows et copié sur Macintosh sera ouvert sans aucune autre manipulation.

Modèles

4D Write gère de façon totalement transparente pour l'utilisateur les modèles pour les clients Mac OS et Windows, que le serveur soit sous Mac OS ou sous Windows. Le modèle a pour nom "NomZone_.4WT".

Par défaut, les modèles sont stockés dans le dossier de la base avec 4D et 4D Server (si vous avez opté pour la sauvegarde des modèles sur le serveur).

Si, avec 4D Server, vous optez pour la sauvegarde des modèles sur le client (à l'aide de la commande WR FIXER PROPRIETE ZONE), les modèles sont stockés :

- sous Mac OS, dans le dossier Bibliothèque: Application Support: 4D: 4D Write templates: Nomdelabase
- sous Windows, dans le dossier Documents and settings\Utilisateur\Application data\4D\4D Write Templates\Nomdelabase

🌸 Conventions d'écriture

Dans ce manuel, les commandes 4D Write sont inscrites en majuscules et en caractères spéciaux : WR OUVRIR DOCUMENT. Les fonctions (routines renvoyant une valeur) 4D Write ont une lettre initiale en majuscule : WR Remplacer.

Les commandes 4D Write dans les méthodes sont affichées en caractères gras italique, ce qui les différencie des commandes intégrées de 4D.

```
CHERCHER([Maquettes]; [Maquettes]ID=vNum) ` Commande 4D
Si(Enregistrements trouves([Maquettes])=1)
     WR IMAGE VERS ZONE(LaZone; [Maquettes]Doc) ` Commande 4D Write
Fin de si
```


Dans certains exemples de cette documentation, une ligne de code peut se prolonger sur une seconde ligne, par manque de place. Toutefois, tapez ces exemples sans appuyer sur la touche Retour chariot, en une seule ligne de code.

🏇 Les commandes dans l'éditeur de méthodes

Les commandes 4D Write peuvent être affichées dans une liste de l'éditeur de méthodes de 4D. La liste peut contenir uniquement les commandes de 4D Write ou celles de tous les plug-ins :



Les commandes des plug-ins apparaissent groupées par thèmes sous forme de listes hiérarchiques :



Les commandes des plug-ins apparaissent également dans la page **Plug-ins** de l'Explorateur.

Note : Les constantes des plug-ins sont ajoutées à la liste des constantes de 4D.

L'écriture d'une commande 4D Write dans une méthode s'effectue comme pour toute commande 4D : elle peut être saisie dans la fenêtre (avec ou sans aide prédictive) ou insérée via un double-clic dans la liste.

Vous pouvez utiliser une routine 4D Write dans tout type de méthode : base, projet, trigger, formulaire ou objet.

500

En mode programmé, vous pouvez travailler avec 4D Write dans les emplacements suivants :

- Zones 4D Write incluses dans des formulaires,
- Fenêtres externes 4D Write,
- Zones 4D Write hors écran.

Pour pouvoir travailler dans un document 4D Write, vous pouvez soit créer une zone de plug-in dans un formulaire, soit ouvrir une fenêtre externe. Vous créez une zone de plug-in dans un formulaire en la dessinant dans l'éditeur de formulaires de 4D, en mode Développement. Vous ouvrez une fenêtre externe soit en choisissant la commande 4D Write dans le menu Outils de 4D, soit en exécutant la commande 4D Creer fenetre externe.

Outre les zones visibles, 4D Write vous permet de créer des zones hors écran, et donc invisibles. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous au paragraphe "Zones hors écran de 4D Write", plus loin dans cette section.

Se référer aux zones 4D Write

Lorsque vous manipulez un document 4D Write à l'aide des routines, vous devez spécifier son identifiant de zone. Cet identifiant est interne à 4D Write et se trouve généralement dans une variable.

4D Write utilise des variables pour stocker l'emplacement des zones incluses 4D Write, des fenêtres externes et des zones hors écran. Pour référencer la zone sur laquelle vous voulez effectuer une opération, vous devez passer la variable contenant le numéro d'identifiant de zone comme paramètre à la commande ou de la fonction.

Dans les descriptions de commandes de cette documentation, la variable de type Entier long identifiant la zone de document de 4D Write est appelée zone.

Il existe deux types de variables zone :

- les noms de zones incluses,
- les variables que vous créez pour une fenêtre externe ou une zone hors écran.

Noms de zones incluses

Lorsque vous créez et nommez une zone 4D Write dans un formulaire, 4D considère que le nom de la zone 4D Write est la variable faisant référence à la zone. Par exemple, vous vous référeriez à la zone Lettre en spécifiant "Lettre" comme paramètre zone.

ID de fenêtres externes et de zones hors écran

Lorsque vous créez une fenêtre externe ou une zone hors écran à l'aide des fonctions **Creer fenetre externe** ou *WR Hors ecran*, le numéro d'identification de zone renvoyé par la fonction doit être stocké dans une variable. Vous pourrez ensuite utiliser la variable pour faire référence à la fenêtre externe ou à la zone hors écran dans d'autres commandes et fonctions. Pour stocker la valeur dans une variable, placez le nom de la variable et l'opérateur d'affectation(:=) à gauche de la fonction dans la ligne de code.

L'exemple suivant crée une fenêtre externe 4D Write et stocke le numéro d'identifiant de zone dans la variable MaZone :

MaZone:=Creer fenetre externe(30;30;350;450;8;"Lettre";"_4D Write")

Zones de plug-in 4D Write dans des formulaires

Vous pouvez placer 4D Write dans tout formulaire: le plus souvent, dans un formulaire entrée pour pouvoir travailler avec des documents. Vous pouvez aussi placer 4D Write dans un formulaire sortie, pour afficher ou imprimer les informations.

4D Write peut utiliser tout le formulaire ou partager l'espace avec des champs et d'autres éléments du formulaire.

Vous devez utiliser une zone d'objet actif du type "Zone de plug-in" pour 4D Write. Une zone de plug-in est l'un des multiples types d'objets actifs dans 4D (il y a aussi les boutons, les zones saisissables, les zones de défilement, etc.).

Vous pouvez associer la zone de plug-in à un champ 4D, de manière à ce que le contenu de la zone soit sauvegardé avec chaque enregistrement. Attention, si vous n'utilisez pas les boutons automatiques du type **Valider** mais la commande **STOCKER ENREGISTREMENT**, il vous faudra au préalable exécuter *WR Zone vers image* ou *WR Zone vers blob* pour transférer le contenu de la zone

Pour plus d'informations sur la création de zones 4D Write dans des formulaires, reportez-vous au manuel d'utilisation de 4D Write.

Fenêtres externes 4D Write

Vous pouvez utiliser la fonction Creer fenetre externe de 4D pour ouvrir une fenêtre externe et y afficher un document 4D Write vide.

Creer fenetre externe ouvre une nouvelle fenêtre, affiche le plug-in spécifié et renvoie un numéro d'identifiant pour la zone.

Voici un exemple d'utilisation de Creer fenetre externe. Cette instruction ouvre une fenêtre externe et affiche un document 4D Write vide.

vWrite:=Creer fenetre externe(50;50;350;450;8;"Description";"_4D Write")

4D Write dans le champ 4D, car dans ce cas le mécanisme de sauvegarde automatique n'est pas activé.

Par la suite, vous utiliserez vWrite chaque fois que vous devrez vous référer à ce document.

Pour une description complète de la commande Creer fenetre externe, reportez-vous au manuel Langage de 4D.

Zones hors écran de 4D Write

Une zone hors écran est stockée en mémoire et est invisible pour le programmeur et l'utilisateur. En général, vous pouvez vous en servir dans deux cas : pour modifier un document avant que l'utilisateur ne le visualise ou pour sauvegarder le document afin que l'utilisateur puisse revenir à l'original, si nécessaire.

Les opérations de 4D Write fonctionnent plus rapidement dans une zone hors écran parce qu'il n'est pas nécessaire de redessiner l'écran. Vous pouvez utiliser la fonction *WR Hors ecran* pour créer une zone hors écran.

N'oubliez pas de supprimer la zone hors écran après l'avoir utilisée, pour libérer la mémoire qu'elle occupe, à l'aide de la routine *WR DETRUIRE HORS ECRAN*. Si vous fermez la base de données sans avoir détruit toutes les zones hors écran, 4D affiche un message d'erreur.

Accéder aux menus de 4D Write

Vous pouvez accéder par programmation aux menus de 4D Write et sélectionner des commandes de menus. Dans une méthode, vous pouvez connaître l'état d'un menu ou d'une commande de menu. Chaque commande de menu est référencée par un Entier. Pour en obtenir le descriptif, reportez-vous à l'Annexe B : Codes des commandes de menus.

Les codes des commandes de menus sont généralement définis par l'emplacement du menu et de la commande. Les menus sont numérotés de gauche à droite, par ordre croissant. Par exemple, **Fichier** = 100 et **Edition** = 200. De même, les commandes de menus sont numérotées par ordre croissant, de haut en bas.

Les numéros des commandes de menus définis dans l'Annexe B ne varieront pas, même si de nouvelles implémentations sont ajoutées dans 4D Write. Dans ce cas, les nouvelles commandes de menus insérées recevront des nouveaux numéros.

Référencer les caractères

Un caractère dans un document est référencé par son numéro séquentiel. Les commandes qui référencent les caractères vous permettent de désigner soit un seul caractère, soit un intervalle de caractères. Par exemple, vous pouvez sélectionner par programmation un mot, une phrase, ou un paragraphe entier.

Vous utilisez la commande *WR SELECTIONNER* pour déterminer la position des caractères sélectionnés dans une zone 4D Write. Cette commande utilise les paramètres *premier* et *demier* pour référencer l'intervalle de caractères sélectionnés. Le paramètre *premier* désigne toujours le caractère situé juste avant le premier caractère sélectionné. Le paramètre *demier* est toujours le dernier caractère sélectionné.

Exemple

L'expression suivante retourne dans les variables \$Premier et \$Demier les coordonnées du texte sélectionné dans Zone :

WR SELECTIONNER(Zone;0;\$Premier;\$Dernier)

Pour sélectionner du texte dans une zone 4D Write, vous devez référencer des caractères. Dans la plupart des cas, vous devrez sélectionner votre texte avant de pouvoir lui appliquer une commande.

WR Contrôle de la zone

- 🚁 Contrôle de la zone, Introduction
- WR AFFICHER SELECTION
- WR APPELER SUR COMMANDE
- ₩R FIXER PROPRIETE DOCUMENT
- WR LIRE INFO COMMANDE
- WR Lire methode sur commande
- WR Lire propriete document
- 🧓 WR MISE A JOUR ECRAN
- WR REDESSINER
- **WR VERROUILLER COMMANDE**

🛖 Contrôle de la zone, Introduction

Les commandes et fonctions de ce thème vous permettent de contrôler l'apparence et le fonctionnement de vos zones 4D Write.

Vous pouvez contrôler les mises à jour écran à l'aide des commandes WR AFFICHER SELECTION, WR MISE A JOUR ECRAN et WR REDESSINER.

Les commandes WR APPELER SUR COMMANDE et WR Lire methode sur commande vous permettent, quant à elles, de contrôler le fonctionnement des commandes de menus de vos zones.

Les commandes de ce thème vous permettent également d'obtenir des informations sur l'état des menus (WR LIRE INFO COMMANDE), de les activer (WR EXECUTER COMMANDE) ou de les protéger (WR VERROUILLER COMMANDE).

Enfin, les commandes WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT et WR Lire propriete document vous fournissent des options diverses d'information et de contrôle sur l'affichage des éléments d'interface de vos zones 4D Write.

Mise à jour des références

Une zone 4D Write incluse dans un formulaire et associée à un champ 4D est chargée avant les événements de contrôle du formulaire tels que <u>Sur chargement</u>. Si la zone contient des références, il est nécessaire, pour qu'elles soient correctement évaluées, de charger les données référencées avant le formulaire ou de les recalculer à l'aide de l'instruction <u>WR EXECUTER COMMANDE</u>(\$lazone; <u>wr cmd mise à jour références</u>).

WR AFFICHER SELECTION

WR AFFICHER SELECTION (zone)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

Description

La commande WR AFFICHER SELECTION force 4D Write à montrer la sélection de texte courante de la zone.

En effet, un changement de la sélection du texte par commande externe ne provoque pas le défilement automatique du texte pour des raisons de vitesse évidentes. L'appel de WR AFFICHER SELECTION vous permettra donc de provoquer ce défilement, si vous le souhaitez.

Note: La commande *WR AFFICHER SELECTION* n'a pas d'effet si les mises à jour écran ont été figées au préalable à l'aide de la commande *WR MISE A JOUR ECRAN*.

Exemple

Reportez-vous aux exemples des commandes WR Lire police et WR FIXER POSITION CURSEUR.

WR APPELER SUR COMMANDE

WR APPELER SUR COMMANDE (zone; méthode4D)

Description

La commande WR APPELER SUR COMMANDE provoque l'exécution de la méthode passée en second paramètre lorsqu'une commande de 4D Write est invoquée par l'interface utilisateur, que ce soit à l'appel à une ligne de menu ou le clic dans un bouton. Si zone est égal à 0, méthode4D s'appliquera à toutes les zones 4D Write jusqu'à la fermeture de la base ou jusqu'à l'appel de WR APPELER SUR COMMANDE(0;"").

méthode4D recevra deux paramètres :

- \$1, Entier long qui représente zone.
- \$2, Entier long qui désigne le numéro de la commande.

Note: La liste des commandes et leur référence vous est fournie dans le thème de constantes "WR Commandes".

En vue d'une compilation de la base, il est nécessaire de déclarer \$1 et \$2 en Entier long, même si vous ne les utilisez pas.

Si vous souhaitez que l'action originelle de la commande s'exécute, vous devez, dans la méthode appelée, passer WR EXECUTER COMMANDE(\$1;\$2).

Exemple

Vous souhaitez enregistrer tous vos documents dans le répertoire "Archives" présent sur votre disque.

```
C ENTIER LONG($1;$2)
Au cas ou
   : ($2=wr cmd enregistrer sous) `Si Enregistrer sous... est sélectionné
      $DocNom:=Demander("Nommez votre document : ")
      Si((OK=1) & ($DocNom#"")) `Si la boîte de dialogue est validée
         WR SAUVER DOCUMENT($1; "Disque:Archives:"+$DocNom) `Mac
         WR SAUVER DOCUMENT($1;"D:\Archives\"+$DocNom) \Win
      Sinon `Si le choix est incorrect
        BEEP `Signalez-le à l'utilisateur par un beep
     Fin de si
   Sinon `Si vous sélectionnez toute autre commande de menu
      WR EXECUTER COMMANDE($1;$2)
Fin de cas
  Contenu de la méthode formulaire :
Si (Evenement formulaire=Sur chargement)
   WR APPELER SUR COMMANDE (LaZone; "LaMéthode")
Fin de si
```

WR EXECUTER COMMANDE

WR EXECUTER COMMANDE (zone ; cmdNo)

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long
 ⇒
 Zone 4D Write

Description

La commande WR EXECUTER COMMANDE exécute l'action déterminée par le numéro de commande passé. Ces commandes peuvent être celles déclenchées par les lignes de menu, l'utilisation courante consistant à exécuter une commande depuis une méthode appelée par commande ou bien celles déclenchées par les palettes d'outils.

Note : La liste des commandes et leur référence vous est fournie dans le thème de constantes "WR Commandes". Vous pouvez indifféremment passer la valeur ou la constante.

Exemple

Vous voulez donner accès à certaines fonctions du traitement de texte par des boutons. Vous pouvez écrire : Méthode objet du bouton bNouveau.

WR EXECUTER COMMANDE (LaZone; wr cmd nouveau)

Exécution de la commande Nouveau

Méthode objet du bouton bOuvrir.

WR EXECUTER COMMANDE (LaZone; wr cmd ouvrir)

Exécution de la commande Ouvrir

WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT

WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT (zone; propriété; valeur)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

propriété Entier

Numéro de la propriété du document à fixer

Description

La commande WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT permet de modifier les propriétés du document présent dans zone.

Les paramètres *propriété* et *valeur* vont de pair. Pour chaque *propriété* que vous souhaitez modifier, vous devez passer une *valeur*. *propriété* et *valeur* peuvent être fixées avec des constantes. Vous pouvez indifféremment passer une valeur ou une constante.

Les constantes du thème "WR Propriétés du document" utilisables avec les commandes WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT et WR Lire propriete document sont décrites ci-dessous. Vous pouvez également utiliser des constantes du thème "WR Paramètres" pour définir les valeurs :

alcuis.			
Constante	Type	Valeur	Comment
wr première page	Entier long	0	Permet de fixer ou de lire le numéro de la première page (1 par défaut). Si vous fixez par exemple la valeur 10, la 2e page aura le numéro 11, etc.
wr affichage mode	Entier long	1	Permet de fixer ou de lire le mode d'affichage du document : wr mode page (0) ou wr mode normal (1).
wr règles	Entier long	2	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la règle : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr cadres texte	Entier long	3	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des cadres du texte : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr entêtes	Entier long	4	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des entêtes : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1), ne s'applique pas à l'entête de la première page si celle-ci est différente des autres (utilisez pour celle-ci ' <u>wr entête première page</u> ').
wr pieds de page	Entier long	5	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des pieds de pages : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1), ne s'applique pas au pied de page de la première page si celle-ci est différente des autres (utilisez pour celle-ci ' <u>wr pied de page première page</u> ').
wr images	Entier long	6	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des images : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr barres défil horiz	Entier long	7	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des barres de défilement horizontales : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).
wr barres défil vert	Entier long	8	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des barres de défilement verticales : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).
wr barre état	Entier long	9	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre d'état : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).
wr barre menu	Entier long	10	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre de menu : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr barre outils standard	Entier long	11	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre d'outils standard : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr barre outils format	Entier long	12	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre d'outils format : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr barre outils style	Entier long	13	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre d'outils style : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr barre outils encadrement	Entier long	14	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre d'outils encadrement : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).
wr caractères invisibles	Entier long	15	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des caractères invisibles : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr références	Entier long	16	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des références : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr séparateur vertical	Entier long	17	Permet de fixer ou de lire la présence d'un séparateur vertical entre les colonnes lorsque l'on est en multi- colonnes, correspond à la case à cocher du dialogue appelé par le menu Format ligne Colonnes : <u>wr</u> <u>cacher</u> (absence) (0) ou <u>wr afficher</u> (présence) (1).
wr première page différente	Entier long	18	Permet de fixer ou de lire si la première page du document a des entêtes et pieds de page différents, correspond à la case à cocher 'première page différente' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences: <u>wr semblable</u> (0) ou <u>wr différent</u> (1).
wr paires impaires différentes	Entier long	19	Permet de fixer ou de lire si les en-têtes et pied de pages différent entre les pages paires et impaires, correspond à la case à cocher 'Paires et impaires différentes' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences: <u>wr semblable</u> (0) ou <u>wr différent</u> (1).
			Permet de fixer ou de lire si on tient compte des veuves et des orphelins (une première ou dernière ligne

	Coystante orphelins	Fyije r long	Valeur	Quarissen t à un paragraphe n'est jamais seule en début ou fin de page), correspond à la case à cocher 'veuves et orphelins' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences: <u>wr ignorés</u> (0) ou <u>wr</u>
	wr unité	Entier long	21	gérés (1) Permet de fixer ou de lire l'unité courante du document, correspond à la liste déroulante 'unité' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences: wr centimètres (0), wr pouces (1) ou wr pixels (2).
	wr tabu défaut	Entier long	22	Permet de fixer ou de lire l'espacement par défaut des tabulations 'automatiques' exprimé dans l'unité courante du document, correspond à la zone saisissable en face de 'tabulation par défaut' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences (par défaut 0,5 pouces ; 1,3 centimètres ; 36 pixels).
	wr langage	Entier long	23	Permet de fixer ou de lire la langue choisie pour le document (Américain = 1033, Australien = 3081, Anglais = 2057, Catalan = 1027, Danois = 1030, Hollandais = 1043, Finlandais = 1035, Français = 1036, Français canadien = 3084, Allemand = 1031, Italien = 1040, Norvégien Bokmal = 1044, Norvégien Nynorsk = 2068, Brésilien = 1046, Portugais = 2070, Espagnol = 1034, Suisse = 1053, Russe = 1049, Tchèque = 1029, Hongrois = 1038, Polonais = 1045).
	wr nombre de colonnes	Entier long	24	Permet de fixer ou de lire le nombre de colonnes du document.
	wr espacement colonnes	Entier long	25	Permet de fixer ou de lire la valeur de l'espacement entre chaque colonne exprimé dans l'unité courante du document, correspond à la zone saisissable en face de 'espacement' du dialogue appelé par le menu Format ligne Colonnes.
	wr reliure	Entier long	26	Permet de fixer ou de lire la taille de la reliure exprimée dans l'unité courante du document, correspond la zone saisissable en face de 'reliure' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences
	wr pages opposées	Entier long	27	Permet de fixer ou de lire le mode de présentation des pages de votre document, correspond à la case à cocher 'Recto/Verso' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences: <u>wr pages recto</u> (0) ou <u>wr pages recto verso</u> (1).
	wr première page droite	Entier long	28	Permet de fixer ou de lire si la première page est une page droite ou gauche, par défaut à droite : <u>wr</u> <u>page gauche</u> (0) ou <u>wr page droite</u> (1).
	wr texte intérieur marge	Entier long	29	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bord gauche du texte et le bord gauche du papier si page recto, bords droits si page verso exprimée dans l'unité courante du document.
	wr texte marge gauche	Entier long	29	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bord gauche de la page et le bord gauche du papier exprimée dans l'unité courante du document.
	wr texte extérieur marge	Entier long	30	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bord droit du texte le bord droit du papier si page recto, bords gauches si page verso exprimée dans l'unité courante du document.
	wr texte marge droite	Entier long	30	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bord droit de la page et le bord droit du papier exprimée dans l'unité courante du document.
_				

Si vous avez choisi l'option 'Première page différente' du dialogue appelé par le menu **Fichier** ligne **Préférences...**, les constantes qui suivent s'utilisent pour toutes les pages sauf la première :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr texte marge haut	Entier long	31	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut du corps de la page et le bord haut du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr première page marge haut' pour la première page si elle est différente des autres.
wr texte marge bas	Entier long	32	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas du corps de la page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr première page marge bas' pour la première page si elle est différente des autres.
wr entête marge haut	Entier long	33	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut de l'entête de la page et le bord haut du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr entête page un marge haut' pour la première page si elle est différente des autres.
wr entête marge bas	Entier long	34	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas de l'entête de la page et le bord hautdu papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr entête page un marge bas' pour la première page si elle est différente des autres.
wr pied de page marge haut	Entier long	35	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut du pied de page de la page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr pied de page un marge haut' pour la première page si elle est différente des autres.
wr pied de page marge bas	Entier long	36	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas du pied de page de la page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr pied de page un marge bas' pour la première page si elle est différente des autres.
wr largeur papier	Entier long	37	Permet de fixer ou de lire la largeur du papier exprimée dans l'unité courante du document (*).
wr hauteur papier	Entier long	38	Permet de fixer ou de lire la hauteur du papier exprimée dans l'unité courante du document (*).
wr marge morte gauche	Entier long	39	Permet de lire l'espace non imprimable que se réserve l'imprimante à gauche du papier exprimé dans l'unité courante du document (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue). (*)
wr marge morte haut	Entier long	40	Permet de lire l'espace non imprimable que se réserve l'imprimante en haut du papier exprimé dans l'unité courante du document (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue). (*)
wr largeur imprimable	Entier long	41	Permet de lire l'espace horizontal imprimable à partir de la marge morte gauche (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue). La marge morte droite est égale à largeur papier - marge morte gauche - largeur imprimable.
wr hauteur imprimable	Entier long	42	Permet de lire l'espace vertical imprimable à partir de la marge morte haut (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue). La marge morte bas est égale à hauteur papier - marge morte haut - hauteur imprimable.
wr taille données	Entier long	43	Permet de lire la taille en octets du document (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue).
wr taille buffer annulation	Entier long	44	Permet de lire la taille en octets du buffer d'annulation (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue).
wr fractionnement horizontal	Entier long	45	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de l'outil de fractionnement horizontal de la zone : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).
wr fractionnement vertical	Entier long	46	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de l'outil de fractionnement vertical de la zone : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).
wr couleur liens	Entier long	47	Permet de fixer ou de lire la couleur dans laquelle apparaissent les liens hypertexte tant qu'ils n'ont pas été consultés.
wr couleur liens consultés	Entier long	48	Permet de fixer ou de lire la couleur dans laquelle apparaissent les liens hypertexte lorsqu'ils ont été consultés.
wr cadre zone	Entier long	49	Permet de fixer ou de lire la présence du cadre autour de la zone sur un formulaire : wr cacher (absence de cadre) (0) ou wr afficher (présence de cadre) (1).

Les constantes suivantes (50 à 57) s'utilisent pour la première page de votre document lorsque vous avez choisi l'option 'première page différente' du dialogue appelé par le menu **Fichier** ligne Préférences...

Constante	Type	Valeur	Comment
wr entête première page	Entier long	50	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de l'entête de la première page : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1), utilisez ' <u>wr entêtes</u> ' pour les autres pages.
wr pied de page première page	Entier long	51	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage du pied de page de la première page : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1), utilisez ' <u>wr pieds de page</u> ' pour les autres pages.
wr première page marge haut	Entier long	52	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut du corps de la première page et le bord haut du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr texte marge haut' pour les autres pages.
wr première page marge bas	Entier long	53	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas du corps de la première page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr texte marge bas' pour les autres pages.
wr entête page un marge haut	Entier long	54	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut de l'entête de la première page et le bord haut du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez ' <u>wr entête marge haut'</u> pour les autres pages.
wr entête page un marge bas	Entier long	55	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas de l'entête de la première page et le bord haut du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr entête marge bas' pour les autres pages.
wr pied de page un marge haut	Entier long	56	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut du pied de page de la première page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr pied de page marge haut' pour les autres pages.
wr pied de page un marge bas	Entier long	57	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas du pied de page de la page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr pied de page un marge bas' pour la première page si elle est différente des autres.
wr mode draft	Entier long	58	Permet de fixer ou de lire le mode de saisie dans le document : wr wysiwyg (0) ou wr draft (1).
wr largeur colonne	Entier long	59	Permet de lire la largeur de la colonne exprimée dans l'unité courante du document (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue).

Note : Lorsque vous fixez la taille du papier par programmation, 4D Write considérera que l'on travaille sur une imprimante "virtuelle" et mettra les marges mortes à zéro et la taille imprimable à la taille du papier fixé. Cela permet de fixer des marges de document sans être gêné par les marges mortes lorsque l'on réalise des documents non destinés à être imprimés.

Exemple 1

Vous voulez afficher une zone 4D Write à l'écran sans que les menus et la règle soient visibles :

```
Si(Evenement formulaire=Sur chargement)

WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr barre menu; wr cacher)

WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr règles; wr cacher)

Fin de si
```

Exemple 2

Cette méthode vous permet de laisser à l'utilisateur le soin d'afficher ou de masquer les barres de défilement :

WR LIRE INFO COMMANDE

WR LIRE INFO COMMANDE (zone ; cmdNo ; coche ; valeurAlpha ; nom ; état)								
Paramètre	Туре		Description					
zone	Entier long	⇒	Zone 4D Write					
cmdNo	Entier long	\Rightarrow	Numéro de commande à traiter					
coche	Entier long	=	0=non cochée, 1=cochée, 2=coche partielle					
valeurAlpha	Chaîne	=	Valeur texte sélectionnée					
nom	Chaîne	=	Nom de la commande ou texte de l'info-bulle					
état	Entier	⇔	0=inactive, 1=active					

Description

La commande WR LIRE INFO COMMANDE vous permet de connaître le statut de la commande correspondant au paramètre cmdNo.

Note: La liste des commandes et leur référence vous est fournie dans le thème de constantes "**WR Commandes**". Vous pouvez indifféremment passer la valeur ou la constante. Pour plus d'informations sur chaque commande, vous pouvez également vous reporter à l'**Annexe B**: **Codes des commandes de menus**.

coche retourne une valeur indiquant la présence d'une coche de sélection près du libellé de la commande. Ce paramètre aura pour valeur 0 si le libellé de la commande n'est pas coché, 1 s'il est coché et 2 si la coche indique qu'une partie de la sélection dispose de l'attribut correspondant.

Prenons l'exemple de la commande **Gras** (Constante = wr cmd gras de numéro 502). Si l'on exécute l'instruction suivante :

```
WR LIRE INFO COMMANDE(zone; wr cmd gras; coche; valeurAlpha; nom; active)
```

coche vaudra 0 si le texte sélectionné n'est pas en gras

coche vaudra 1 si le texte sélectionné est en gras

coche vaudra 2 si la sélection n'est pas uniformément en gras

valeurAlpha retourne un texte significatif pour certaines commandes uniquement.

Par exemple, si l'on exécute l'instruction suivante :

```
WR LIRE INFO COMMANDE(zone; wr cmd liste déroul police; coche; valeurAlpha; nom; active)
```

valeurAlpha prendra comme valeur le nom de police sélectionné (par exemple "Arial").

nom contient le libellé de la commande. Ce peut être le libellé de la commande de menu si, par exemple, la commande correspond à une ligne de menu, ou le texte de l'info-bulle affiché pour la commande.

active renvoie l'état de la commande de menu. Il aura pour valeur 0 si la commande de menu est inactive et 1 si elle est active.

Exemple

Un formulaire comporte un bouton permettant de rétablir ou de masquer les caractères invisibles. Le libellé du bouton varie en fonction de la situation présente à l'écran.

WR Lire methode sur commande

WR Lire methode sur commande (zone) -> Résultat

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

Résultat Chaîne 5 Nom de la méthode d'appel sur commande installée

Description

La commande WR Lire methode sur commande retourne le nom de la méthode installée par WR APPELER SUR COMMANDE pour la zone 4D Write.

Si aucune méthode d'appel sur commande n'a été installée pour la zone, une chaîne vide ("") est retournée.

WR Lire propriete document

WR Lire propriete document (zone; propriété) -> Résultat

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long

 ⇒ Zone 4D Write

propriété Entier ⇒ Numero de la propriété de zone à lire

Résultat Réel 5 Valeur pour la propriété

Description

La commande WR Lire propriete document permet de connaître les attributs du document présent dans zone. La valeur retournée est exprimée dans l'unité courante du document.

propriété peut être fixé avec l'une des constantes du thème "WR Propriétés du document". Vous pouvez indifféremment passer une valeur ou une constante.

Pour certaines propriétés, WR Lire propriete document renvoie 1 (vrai) ou 0 (faux). C'est par exemple le cas pour la propriété "règles" (constante <u>wr regles</u> ou code 2).

Pour d'autres propriétés, WR Lire propriete document renvoie un nombre exprimé dans l'unité du document. C'est par exemple le cas pour la propriété "Largeur papier" (constante <u>wr largeur papier</u> ou code 37).

Pour plus d'informations sur les constantes du thème "WR Propriétés du document", reportez-vous à la description de la commande WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT.

Exemple

Reportez-vous aux exemples de commandes WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT, WR INSERER NUMERO DE PAGE, WR LIRE POSITION CURSEUR et WR FIXER INFO IMAGE DANS PAGE.

WR MISE A JOUR ECRAN

WR MISE A JOUR ECRAN (zone; mode)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long→ Zone 4D Write

mode Entier ⇒ 0=Pas de mises à jour 1=Mises à jour

Description

La commande WR MISE A JOUR ECRAN permet de figer ou de rétablir les mises à jour de la fenêtre contenant zone. Cela est très utile pour éviter que la fenêtre soit constamment redessinée lorsque vous effectuez un accès programmé à zone.

Vous pouvez passer dans le paramètre miseAJour l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres" :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr figer mises à jour	Entier long	0	Fige les mises à jour de la fenêtre.
wr rétablir mises à jour	Entier long	1	Effectue les mises à jour de la fenêtre.

Lorsque vous appelez WR MISE A JOUR ECRAN en passant la constante <u>wr rétablir mises à jour</u> dans *miseAJour*, la zone est redessinée, vous n'êtes donc pas obligé d'appeler la commande WR REDESSINER.

Exemple

Vous désirez figer la fenêtre temporairement.

WR MISE A JOUR ECRAN(LaZone; wr figer mises à jour)

`Figeons temporairement les mises à jour

... `Effectuons ici un traitement sur LaZone

WR MISE A JOUR ECRAN(LaZone; wr rétablir mises à jour)

`Rétablissons les mises à jour

WR REDESSINER

WR REDESSINER (zone)			
Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write

Description

La commande WR REDESSINER provoque la mise à jour de l'écran d'une zone 4D Write.

Cette commande vous permet de contrôler les mises à jour écran. Vous pouvez utiliser la commande WR MISE A JOUR ECRAN pour désactiver les mises à jour automatiques de l'écran, puis appeler la commande WR REDESSINER lorsque vous voulez déclencher la mise à jour de l'écran.

Exemple

Vous voulez ne faire qu'une seule mise à jour écran par boucle. Ecrivez :

```
WR MISE A JOUR ECRAN(LaZone;0) `Supprimez les mises à jour écran
Boucle(i;1;100)
...
    WR REDESSINER(LaZone) `Mettez à jour l'écran temporairement
Fin de boucle
WR MISE A JOUR ECRAN(LaZone;1) `Rétablissez les mises à jour écran
```

WR VERROUILLER COMMANDE

WR VERROUILLER COMMANDE (zone ; cmdNo ; verrouillé)							
Paramètre	Туре		Description				
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write				
cmdNo	Entier long	\Rightarrow	Numéro de commande à traiter				
verrouillé	Entier	\Rightarrow	0=permet l'exécution 1=interdit l'exécution				

Description

La commande WR VERROUILLER COMMANDE permet d'empêcher ou non l'exécution par l'utilisateur de la commande passée en paramètre. Ces commandes peuvent être localisées dans les menus (ce qui permet d'utiliser les menus de 4D Write par programmation) ou dans les palettes.

Vous pouvez passer dans le paramètre verrouillé l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres" :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr commande déverrouillée	Entier long	0	La commande s'exécutera lorsqu'elle sera appelée.
wr commande verrouillée	Entier long	1	La commande ne s'exécutera pas lorsqu'elle sera appelée et elle apparaîtra grisée dans les menus et palettes où elle est présente.

Attention:

- Si vous avez verrouillé une commande, vous pourrez toutefois, par programmation, l'exécuter avec la commande WR EXECUTER COMMANDE.
- Par contre, WR APPELER SUR COMMANDE ne sera pas appelé si l'utilisateur tente d'actionner une commande (elle est grisée).
- Lorsqu'un menu ou un sous-menu est passé dans cmdNo, le menu et toutes ses commandes sont grisés.

Notez que les commandes du menu verrouillé ne seront plus accessibles lors du déroulement du menu, toutefois celles qui possèdent un équivalent clavier ou une représentation dans les palettes pourront toujours être exécutées. Si vous désirez verrouiller complètement ces commandes, il vous faudra utiliser WR VERROUILLER COMMANDE spécifiquement sur chacune d'entre elles.

Note : La liste des menus, commandes et de leur référence vous est fournie dans le thème de constantes "WR Commandes". Vous pouvez indifféremment passer la valeur ou la constante.

Exemple 1

Vous voulez laisser l'accès à la structure si l'utilisateur est le superviseur de la base et en interdire l'accès dans les autres cas :

```
Si (Utilisateur courant="Super_Utilisateur")

WR VERROUILLER COMMANDE (LaZone; wr cmd insérer expression 4D; wr commande déverrouillée)

Sinon

WR VERROUILLER COMMANDE (LaZone; wr cmd insérer expression 4D; wr commande verrouillée)

Fin de si
```

Exemple 2

Si le nom de l'utilisateur n'est pas "Gourou", nous lui refusons la création de nouveaux documents :

```
Si(Evenement formulaire=Sur chargement)
Si(Utilisateur courant#"Gourou") `Si l'utilisateur n'est pas Gourou

WR VERROUILLER COMMANDE(LaZone; wr cmd nouveau; wr commande verrouillée) `Protégeons la commande

Nouveau

Fin de si

Fin de si
```

WR Documents

- ntroduction
- --₩R FIXER INFO DOCUMENT
- WR LIRE INFO DOCUMENT
- WR OUVRIR DOCUMENT
- WR SAUVER DOCUMENT
- WR VERROUILLER DOCUMENT

Documents, Introduction

Les commandes et fonctions de ce thème vous permettent de manipuler les documents 4D Write enregistrés sur disque.

A l'aide de ces commandes, vous pouvez sauvegarder, ouvrir et verrouiller des documents sur disque.

En outre, vous pouvez fixer et lire par programmation les informations telles que le sujet, l'auteur, etc., associées à ces documents.

WR FIXER INFO DOCUMENT

WR FIXER INFO DOCUMENT (zone ; titre ; sujet ; auteur ; société ; commentaire)							
Paramètre	Туре		Description				
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write				
titre	Chaîne	\Rightarrow	Titre du document				
sujet	Chaîne	\Rightarrow	Sujet du document				
auteur	Chaîne	\Rightarrow	Auteur du document				
société	Chaîne	\Rightarrow	Nom de la société				
commentaire	Texte	⇒	Commentaires				

Description

La commande WR FIXER INFO DOCUMENT stocke dans le document les informations passées en paramètres. Ces informations sont aussi visibles et modifiables dans la boîte de dialogue ouverte par le menu **Outils**, ligne **Informations...**

Le verrouillage du document s'effectue à l'aide de la commande WR VERROUILLER DOCUMENT.

Exemple

Vous voulez que seules les informations Titre, Sujet et Notes soient modifiables par l'utilisateur. Vous allez donc installer une méthode d'appel sur commande de façon à afficher votre propre formulaire lorsque l'utilisateur choisira la commande **Informations...** dans le menu **Outils**.

1. Dans la méthode du formulaire contenant la zone 4D Write, installez la méthode d'appel sur commande de la manière suivante :

```
Au cas ou
:(Evenement formulaire=Sur chargement)

WR APPELER SUR COMMANDE(WZone;"z65OnCmde")

Fin de cas
```

2. La méthode 'z65OnCmde' contient le code suivant :

3. Vous créez ensuite un formulaire d'informations intitulé "InfosZone". Seules les variables vTitre, vSujet et vNotes seront saisissables. La méthode associée à ce formulaire est la suivante :

WR LIRE INFO DOCUMENT

WR LIRE INFO DOCUMENT (zone; chaîne; sujet; auteur; société; notes; dateCréation; heureCréation; dateModif; heureModif; verrou)

Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	⇒	Zone 4D Write
chaîne	Chaîne	⇔	Titre du document
sujet	Chaîne	⇔	Sujet du document
auteur	Chaîne	⇔	Nom de l'auteur du document
société	Chaîne	⇔	Nom de votre société
notes	Chaîne	←	Commentaires
dateCréation	Date	⇔	Date de création
heureCréation	Heure	⇔	Heure de création
dateModif	Date	←	Date de la dernière modification
heureModif	Heure	←	Heure de la dernière modification
verrou	Entier	⇔	0=non verrouillé 1=verrouillé

Description

La commande WR LIRE INFO DOCUMENT permet de connaître un certain nombre d'informations relatives au document. Ces informations sont aussi visibles dans le dialogue amené par le menu **Outils** Ligne **Information...**

Certaines informations telles que le titre, le sujet et le nom de l'auteur du document, ainsi que le nom de la société et les commentaires, sont modifiables grâce à la commande WR FIXER INFO DOCUMENT.

verrou, quant à lui est, modifiable avec la commande *WR VERROUILLER DOCUMENT*. C'est un verrou logique qui empêche de modifier le document au niveau utilisateur. Cela concerne des opérations telles que coller, couper, saisir du texte, modifier, remplacer les attributs. Le déplacement dans le document, la copie, la recherche ou encore l'impression restent quant à eux autorisés.

dateCréation, heureCréation, dateModif et heureModif sont automatiquement mis à jour par 4D Write lorsque le document est sauvegardé.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR FIXER INFO DOCUMENT.

WR OUVRIR DOCUMENT

WR OUVRIR DOCUMENT (zone ; nomFichier ; type)					
Paramètre	Туре		Description		
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write		
nomFichier	Chaîne	\Rightarrow	Chemin d'accès du document à ouvrir		
		(Chemin d'accès du document ouvert		
type	Chaîne	\Rightarrow	Type du document à ouvrir (4 caractères)		
		⇔	Type de document ouvert (4 caractères)		

Description

La commande WR OUVRIR DOCUMENT vous permet d'ouvrir un document dont le nom est spécifié par nomFichier et de le placer dans zone.

Vous devez passer dans nomFichier le nom ou le chemin d'accès complet du document.

- Sous Windows, passez la lettre du lecteur et le symbole "\" entre chaque répertoire.
 "D:\Répertoire1\Répertoire2\Fichier.4W7").
- Sous Mac OS, passez le nom du disque et le symbole ":" entre chaque dossier (par exemple : "Disque:Dossier:Document").

Si le document ne possède pas d'extension (document provenant d'un Macintosh), 4D Write essaiera de l'ouvrir au mieux.

Si vous passez uniquement le nom du document, WR OUVRIR DOCUMENT recherchera le document dans le répertoire contenant la structure de la base.

Si *nomFichier* est une chaîne vide, *WR OUVRIR DOCUMENT* présente à l'écran la boîte de dialogue standard d'ouverture de documents. Si l'utilisateur clique sur **Ouvrir**, la variable système OK de 4D vaudra 1, et *nomFichier* contiendra en retour le chemin d'accès complet et le nom du fichier choisi par l'utilisateur. Si l'utilisateur clique sur **Annuler**, *nomFichier* contiendra une chaîne vide et la variable système OK de 4D vaudra 0.

Le paramètre facultatif *type* permet de filtrer les types de documents affichés par défaut dans la boîte de dialogue d'ouverture de document — excepté pour l'ouverture des documents HTML. Dans ce dernier cas en effet, si le *type* "TEXT" est passé en paramètre, le code source HTML du document sera affiché ; si le paramètre *type* contient "HTM3" (ou "HTML") ou est omis, le document HTML sera interprété (à noter que seul le format HTML 3 est pris en charge par 4D Write).

Vous pouvez définir le type à l'aide d'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Types de documents" :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr document 4D Write	Chaîne	4WR7	Document format 4D Write version courante.
wr document HTML 3	Chaîne	HTM3	Texte au format HTML 3.2.
wr document RTF	Chaîne	RTF	Document format RTF.
wr document texte Macintosh	Chaîne	ASCM	Texte au format Mac OS.
wr document texte Windows	Chaîne	ASCW	Texte au format Windows.
wr document unicode UTF16	Chaîne	ASCU	Texte au format Unicode 16 octets.
wr document unicode UTF8	Chaîne	ASC8	Texte au format Unicode 8 octets.
wr modèle 4D Write	Chaîne	4WT7	Document format modèle 4D Write.

Note de compatibilité : Par compatibilité avec les versions précédentes, les types 4WR6 (Document 4D Write 6.0) et **DOC6** (Document Word 6) sont également pris en charge.

Dans tous les cas, après l'exécution de la commande, la variable type contient le type du document effectivement ouvert.

Exemple

Vous voulez ouvrir un fichier se trouvant dans le répertoire de la base :

```
WR OUVRIR DOCUMENT(LaZone; "Disque:Dossier:DossierBase:Bilan") `Pour Mac OS
WR OUVRIR DOCUMENT(LaZone; "D:\\Répertoire1\\RépertoireBase\\Bilan.4W7") `Pour Windows
```

WR SAUVER DOCUMENT

WR SAUVER DOCUMENT (zone ; nomFichier ; type)					
Paramètre	Туре		Description		
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write		
nomFichier	Chaîne	\Rightarrow	Chemin d'accès du document à sauver sur disque		
		=	Chemin d'accès du document sauvé sur disque		
type	Chaîne	\Rightarrow	Type de document à sauver (4 caractères)		
		=	Type de document sauvé (4 caractères)		

Description

La commande WR SAUVER DOCUMENT permet d'enregistrer le texte se trouvant dans zone sous forme d'un document sur disque.

Vous devez passer dans *nomFichier* le nom ou le chemin d'accès complet du document, c'est-à-dire l'enchaînement des répertoires permettant d'accéder au document :

- sous Windows ou dans le cas d'une gestion multi-plate-forme, passez la lettre du disque et le symbole "\" entre chaque répertoire. Le nom du fichier comprend une extension déterminant son type (par exemple : "D:\Répertoire\Fichier.4W7").
- sous Mac OS, passez le nom du disque et le symbole ":" entre chaque dossier (par exemple : "Disque:Répertoire:Document").

Si vous passez uniquement un nom de document, WR SAUVER DOCUMENT sauvegardera le document dans le répertoire contenant la structure de la base.

Si nomFichier est une chaîne vide, WR SAUVER DOCUMENT présentera la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers. Par défaut, le type du document est 4D Write.

Si l'utilisateur clique sur **OK** (Windows) ou **Enregistrer** (Mac OS), la variable système "OK" de 4D vaudra 1, la variable *nomFichier* contiendra le fichier choisi par l'utilisateur et la variable *type* contiendra son type.

Si l'utilisateur annule le dialogue, la variable système "OK" de 4D vaudra 0.

- Sous Windows, le menu Type vous propose les formats listés ci-après.
- Sous Mac OS, vous disposez d'un pop up menu contenant les formats listés ci-après.

Par défaut, le document est enregistré au format 4D Write. Si vous voulez spécifier un type différent, vous devez passer dans *type* le type du fichier. Un type se compose d'une chaîne de 4 caractères. Vous pouvez utiliser l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Types de documents":

Constante	Type	Valeur	Comment
wr document 4D Write	Chaîne	4WR7	Document format 4D Write version courante.
wr document HTML 3	Chaîne	HTM3	Texte au format HTML 3.2.
wr document HTML 4	Chaîne	HTML	Texte au format HTML 4.0.
wr document RTF	Chaîne	RTF	Document format RTF.
wr document texte Macintosh	Chaîne	ASCM	Texte au format Mac OS.
wr document texte Windows	Chaîne	ASCW	Texte au format Windows.
wr document unicode UTF16	Chaîne	ASCU	Texte au format Unicode 16 octets.
wr document unicode UTF8	Chaîne	ASC8	Texte au format Unicode 8 octets.
wr modèle 4D Write	Chaîne	4WT7	Document format modèle 4D Write.

Notes:

- Ajoutez un espace derrière "RTF" afin d'obtenir les 4 caractères nécessaires.
- Vous devez utiliser l'export HTML 3.2 si vous souhaitez pouvoir réinterpréter le document dans 4D Write (seul le HTML 3 est pris en charge lors de l'import dans 4D Write).

Note de compatibilité: Par compatibilité avec les versions précédentes, le type DOC8 (Document Word 8) est également pris en charge.

Le paramètre *type* ne représente pas le type de fichier Macintosh, ni l'extension Windows. Il définit l'encodage du document. Toutefois, il permet à 4D Write de déterminer la valeur appropriée pour, sous Windows, l'extension de fichier, et sous Mac OS, le couple créateur/type du fichier :

Sous Windows

oouo miiluomo	
Format 4D Write	Extension
Document 4D Write	.4W7
Modèle (template) 4D Write	.4WT
RTF	.RTF
HTML 3.2 ou 4	.HTM
ASCII PC/Mac	.TXT
ASCII Unicode 8 ou 16 octets	.TXT
Word	.DOC

L'extension du fichier est définie d'après le paramètre type, même si le nom comporte déjà une extension. Par exemple, si "Rapport.RTF" est

passé dans le paramètre nomFichier et "HTML" dans type, le fichier sera nommé "Rapport.HTM".

Sous Mac OS

Format 4D Write	Créateur	Type
Document 4D Write	4DW7	4WR7
Modèle (template) 4D Write	4DW7	4WT7
RTF	4DW7	RTF
HTML 3.2 ou 4	MOSS	TEXT
ASCII PC/Mac	4DW7	TEXT
ASCII Unicode 8 ou 16 octets	4DW7	TEXT
Word	MSWD	W8BN

Exemple 1

Vous voulez sauvegarder le document 'LettreClient' au format 4D Write dans le dossier "DocumentsWrite" placé à côté de la structure de la base :

```
`Récupération du chemin d'accès à la structure
$Doc:=Fichier structure
Doc:=$Doc
$long:=0
   `Récupération de la position du dernier séparateur pour enlever le nom de la structure au chemin
d'accès
Tant que((Position(":";$Doc)#0)
   $Doc:=Sous chaine($Doc;1+Position(":";$Doc);Longueur($Doc))
   $Long:=Longueur($Doc)
Fin tant que
   `Concaténation du chemin d'accès pour sauvegarder le document.
   `Le fait d'ajouter l'extension au document permettra une gestion multi-plate-forme
Doc:=Sous chaine(Doc;1;Longueur(Doc)-$Long)+"DocumentsWrite:LettreClient.4W7"
WR SAUVER DOCUMENT(LaZone;doc;wr document 4D Write)
```

Exemple 2

Vous souhaitez laisser l'utilisateur choisir lui-même le nom et le type dans lesquels il va enregistrer son document, et ensuite récupérer les valeurs choisies :

```
NomDocument:=""
TypeDocument:=""
WR SAUVER DOCUMENT(LaZone; NomDocument; TypeDocument)
Si(OK=1)
... `Traitement du contenu de NomDocument et TypeDocument
Fin de si
```

WR VERROUILLER DOCUMENT

WR VERROUILLER DOCUMENT (zone; état)

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long

 ⇒ Zone 4D Write

état Entier → 0 = non verrouillé, 1 = verrouillé

Description

La commande WR VERROUILLER DOCUMENT empêche de modifier le document au niveau utilisateur. Cela concerne des opérations telles que coller, couper, saisir du texte, modifier, remplacer les attributs. Le déplacement dans le document, la copie, la recherche ou encore l'impression sont quant à eux autorisés. C'est un verrou logique.

Pour connaître l'état du paramètre pour le document en cours, utilisez la commande WR LIRE INFO DOCUMENT. Vous pouvez aussi consulter le dialogue appelé par le Menu **Outils** Ligne **Informations...**

Vous pouvez passer dans le paramètre statut l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres" :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr document déverrouillé	Entier long	0	Le document sera déverrouillé.
wr document verrouillé	Entier long	1	Le document sera verrouillé.

Exemple

Vous voulez clôturer définitivement des enregistrements et empêcher l'utilisateur de les modifier.

`Le document ne pourra plus être modifié

WR VERROUILLER DOCUMENT(LaZone; wr document verrouillé)

`L'utilisateur ne pourra plus aller dans le menu Outils>Informations

`pour appeler la boîte de dialogue et réactiver l'option

WR VERROUILLER COMMANDE(LaZone; wr cmd informations; wr commande verrouillée)

WR Feuille de style

- 🚁 Feuille de style, Introduction
- ₩R AJOUTER TAB FEUILLESTYLE
- WR APPLIQUER FEUILLESTYLE
- WR Creer feuillestyle
- ** WR FIXER INFO FEUILLESTYLE
- ₩R FIXER POLICE FEUILLESTYLE
- WR FIXER TAB FEUILLESTYLE
- WR LIRE INFO FEUILLESTYLE
- WR Lire police feuillestyle
- WR Lire prop feuillestyle
- WR LIRE TAB FEUILLESTYLE
- WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE
- WR SUPPRIMER FEUILLESTYLE
- WR SUPPRIMER TAB FEUILLESTYLE

Feuille de style, Introduction

Les commandes et fonctions de ce thème vous permettent de contrôler les feuilles de style associées à une zone de texte 4D Write.

Vous avez accès aux feuilles de style existantes et pouvez modifier par programmation chacune des propriétés de formatage telles que les tabulations, le gras, l'italique ou la taille de la police. Vous pouvez également supprimer toute feuille de style existante.

De plus, il vous est possible de créer de nouvelles feuilles de style.

Enfin, ces commandes vous permettent de contrôler l'application et la mise à jour des feuilles de style dans vos documents.

WR AJOUTER TAB FEUILLESTYLE

WR AJOUTER TAB FEUILLESTYLE (zone; numFeuille; position; justification; caractèreConduite)

Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write
numFeuille	Entier long	\Rightarrow	Numéro de la feuille de style
position	Entier long	\Rightarrow	Position de la tabulation
justification	Entier	\Rightarrow	Valeur de justification de la tabulation
caractèreConduite	Chaîne	\Rightarrow	Caractère de conduite choisi

Description

La commande *WR AJOUTER TAB FEUILLESTYLE* permet d'ajouter une nouvelle tabulation à la liste des tabulations présentes dans la feuille de style désignée par *numFeuille*. Cette nouvelle tabulation aura pour attributs une position indiquée par *position*, une valeur de *justification* ainsi qu'un caractère de conduite utilisé dans la ligne de fuite.

Si, dans la liste, il existe déjà une tabulation à cette position, elle sera remplacée par la nouvelle.

Note: Les textes auxquels cette feuille de style avait déjà été appliquée ne bénéficieront pas de cette nouvelle tabulation. Pour cela, il vous faut utiliser la commande WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE.

position est exprimé dans l'unité courante, à partir de la marge gauche du document.

Le paramètre optionnel *justification* déterminera le type de justification de la tabulation que vous ajoutez. Vous pouvez utiliser les constantes suivantes, placées dans le thème "WR Tabulations":

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr tab gauche	Entier long	1	Aligné à gauche
wr tab centrée	Entier long	2	Centré
wr tab droite	Entier long	3	Aligné à droite
wr tab décimale	Entier long	4	Décimale
wr tab séparateur vertical	Entier long	5	Séparateur Vertical

Si ce paramètre est omis, une tabulation gauche est créée par défaut.

Le paramètre optionnel *caractèreConduite* peut être tout caractère affichable dont le code est compris entre 33 et 127. Ce caractère est affiché dans la police de la tabulation ajoutée.

Si le paramètre est omis ou si vous passez une chaîne vide, il n'y aura pas de ligne de fuite.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE.

WR APPLIQUER FEUILLESTYLE

WR APPLIQUER FEUILLESTYLE (zone; numFeuille)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

Description

La commande WR APPLIQUER FEUILLESTYLE applique à la sélection courante la feuille de style dont le numéro numFeuille est passé en paramètre. La sélection prendra alors les attributs définis par la feuille de style et sera référencée comme utilisant cette feuille de style (lorsque le curseur sera dans le texte, l'interface montrera que ce texte est dans ce style).

Si la feuille de style de numéro numFeuille n'existe pas, l'erreur 1078 ("Feuille de style inconnue") sera retournée.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR Creer feuillestyle.

WR Creer feuillestyle

WR Creer feuillest	WR Creer feuillestyle (zone ; nom ; appliquéSur ; raccourci) -> Résultat					
Paramètre	Туре		Description			
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write			
nom	Chaîne	\Rightarrow	Titre de la feuille de style			
appliquéSur	Entier long	\Rightarrow	0=caractères, 1=paragraphes 0 par défaut			
raccourci	Chaîne	\Rightarrow	Un caractère, par défaut pas de raccourci			
Résultat	Entier long	ə	Numéro de la feuille de style			

Description

La commande WR Creer feuillestyle crée une nouvelle feuille de style et vous renvoie le numéro qui lui a été affecté. La nouvelle feuille de style aura les caractéristiques indiquées par les paramètres nom, appliquéSur et raccourci. Vous pourrez intervenir sur la feuille de style avec les commandes WR FIXER PROP FEUILLESTYLE, WR FIXER POLICE FEUILLESTYLE et WR FIXER TAB FEUILLESTYLE en utilisant le numéro de feuille qui vous a été renvoyé.

Passez dans nom le nom de la feuille de style (31 caractères maximum).

Vous pouvez passer dans le paramètre appliquéSur l'une des constantes suivantes, placées dans le thème WR Paramètres:

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr appliquer aux caractères	Entier long	0	La feuille de style est appliquée uniquement aux caractères.
wr appliquer aux paragraphes	Entier long	1	La feuille de style est appliquée uniquement aux paragraphes.

Dans le cas d'une application sur les paragraphes, cela s'applique du début du premier paragraphe contenu dans votre sélection à la fin du dernier paragraphe contenu dans cette même sélection. Si le paramètre est omis, la feuille de style que vous créez est appliquée aux caractères.

Le paramètre optionnel *raccourci* permet d'associer ou non un équivalent clavier à la feuille de style. Il n'accepte qu'un seul caractère. Il est combiné implicitement à la touche **Commande** sous Mac OS et **Ctrl** sur PC. Il est préférable d'utiliser des chiffres plutôt que des lettres, cellesci étant quasiment toutes utilisées dans les menus de 4D Write.

Si raccourci est omis ou est égal à une chaîne vide, aucun raccourci ne sera affecté à la feuille de style.

Exemple

Vous désirez ajouter dans chaque document votre propre feuille de style de caractères personnalisée et l'appliquer à l'ensemble de la sélection. Elle est associée à l'équivalent clavier **Commande+1** sous Mac OS et **Ctrl+1** sous Windows. Elle utilise la police Comic Sans MS, d'une taille de 12 points.

```
$NumFeuille:=WR Creer feuillestyle(LaZone;"MyOwnStyle";wr appliquer aux caractères;"1")
WR FIXER POLICE FEUILLESTYLE(LaZone;$NumFeuille;"Comic Sans MS")
WR FIXER PROP FEUILLESTYLE(LaZone;$NumFeuille;wr taille de police;12;1)
WR EXECUTER COMMANDE(LaZone;wr cmd tout sélectionner)
WR APPLIQUER FEUILLESTYLE(LaZone;$NumFeuille)
```

WR FIXER INFO FEUILLESTYLE

WR FIXER INFO FEUI	LLESTYLE (zone ; numFeui	ille ; nom ; pris	EnCompte ; raccourci)
Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write
numFeuille	Entier long	\Rightarrow	Numéro de la feuille de style
nom	Alpha	\Rightarrow	Nom de la feuille de style
prisEnCompte	Entier	\Rightarrow	0=caractères 1=paragraphes
raccourci	Alpha	\Rightarrow	un caractère "" si pas de raccourci

Description

La commande WR FIXER INFO FEUILLESTYLE permet de modifier les informations de la feuille de style dont le numéro a été passé en paramètre et contenue dans la zone. Le numéro correspond à l'ordre de la feuille dans la liste telle qu'elle apparaît dans le dialogue ou dans la liste déroulante.

Si *nom* est égal à une chaîne vide, le titre d'origine de la feuille de style ne sera pas changé. Le nom d'une feuille de style est limité à 31 caractères.

Attention : deux feuilles de style peuvent porter le même nom mais elles auront toujours un numéro différent.

Si appliqueSur est égal à -1, la valeur courante restera la même. Vous pouvez également passer dans le paramètre appliqueSur l'une des constantes suivantes, placées dans le thème **WR Paramètres** :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr appliquer aux caractères	Entier long	0	La feuille de style est appliquée uniquement aux caractères.
wr appliquer aux paragraphes	Entier long	1	La feuille de style est appliquée uniquement aux paragraphes.

Dans le cas de l'application aux paragraphes, cela s'applique du début du premier paragraphe contenu dans votre sélection à la fin du dernier paragraphe contenu dans cette même sélection. Par défaut, la feuille de style que vous créez est appliquée aux caractères.

raccourci permet d'associer ou non un équivalent clavier à la feuille de style. Il n'accepte qu'un seul caractère. Il est combiné implicitement à la touche **Commande** sous Mac OS et **Ctrl** sous Windows. Il est préférable d'utiliser des chiffres plutôt que des lettres, celles-ci étant quasiment toutes utilisées dans les menus de 4D Write.

Si *raccourci* est égal à une chaîne vide, aucun raccourci ne sera affecté à la feuille de style *numFeuille*. Si vous voulez garder le précédent, il faudra le relire avec *WR LIRE INFO FEUILLESTYLE* et réutiliser la valeur renvoyée par cette commande.

Exemple

Vous souhaitez modifier la feuille de style intitulée "Titre". Son nom deviendra "Titre 14", sa police Avant-garde 14, son style gras et sa couleur bleue.

```
NbStyles:=WR Compter(LaZone;12)

Boucle($i;1;NbStyles)

WR LIRE INFO FEUILLESTYLE(LaZone;$i;$LeNom;$AppliqueSur;$Protégée;$Raccourci)

Si($LeNom="Titre")

WR FIXER INFO FEUILLESTYLE(LaZone;$i;"Titre 14";$AppliqueSur;$Raccourci)

WR FIXER POLICE FEUILLESTYLE(LaZone;$i;"Avant Garde")

WR FIXER PROP FEUILLESTYLE(LaZone;$i;wr taille de police;14;1)

WR FIXER PROP FEUILLESTYLE(LaZone;$i;wr gras;1;1)

WR FIXER PROP FEUILLESTYLE(LaZone;$i;wr couleur du texte;212;1)

Fin de si

Fin de boucle
```

WR FIXER POLICE FEUILLESTYLE

WR FIXER POLICE FEUILLESTYLE (zone; numFeuille; police)

police Alpha

→ Nom de la police

Description

La commande WR FIXER POLICE FEUILLESTYLE permet de modifier la police de caractère de la feuille de style dont le numéro est passé en paramètre.

Vous passez dans *police* le nom de la police de caractères souhaitée. Si vous ne désirez que l'application de la feuille de style sans modifier la police de caractère, passez une chaîne vide dans *police*.

Si la police n'existe pas sur la machine, l'erreur 1077, 'Police non disponible dans le système' est retournée.

Exemple

Reportez-vous aux exemples des commandes WR FIXER INFO FEUILLESTYLE et WR Lire police feuillestyle.

WR FIXER PROP FEUILLESTYLE

WR FIXER PROP FEUILLESTYLE (zone; numFeuille; propriété; valeur; prisEnCompte)

rise en compte
ri

Description

La commande WR FIXER PROP FEUILLESTYLE permet de modifier les attributs de texte pour la feuille de style numFeuille. Elle ne modifie pas les attributs du texte sélectionné.

- Si vous voulez que toutes les parties de texte qui possèdent cette feuille de style récupèrent ces modifications, utilisez WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE.
- Si vous voulez en une fois, changer les propriétés de texte de votre feuille de style ainsi que celles de votre sélection, utilisez WR APPLIQUER FEUILLESTYLE.

Les paramètres *propriété* et *valeur* vont de pair. Si vous fixez la *propriété* "gras" (constante *wr gras* ou code 0), les valeurs de *valeur* peuvent être 1 (vrai) ou 0 (faux).

Si vous fixez la propriété "taille de police" (constante wr taille de police ou code 8), la valeur de valeur peut être 9, 10, 12... Attention dans ce cas, elle ne doit pas être supérieure à 255.

Note: propriété et valeur peuvent être fixées avec des constantes.

Les listes des propriétés de texte et des valeurs vous sont fournies dans les thèmes de constantes "WR Propriétés de texte" et "WR Valeurs pour propriétés de texte". Vous pouvez indifféremment passer la valeur ou la constante. Pour plus d'informations sur les constantes du thème "WR Propriétés de texte", reportez-vous à la description de la commande WR FIXER PROPRIETE TEXTE.

Paramètre prisEnCompte:

- Passez 1 si vous voulez que la propriété que vous avez définie soit prise en compte. Dans ce cas, *valeur* déterminera l'état que devra prendre la propriété.
- Passez 0 si vous voulez que cette propriété ne soit pas modifiée. Dans ce cas, la valeur que vous passez n'aura aucune incidence puisqu'il n'en sera pas tenu compte.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR FIXER INFO FEUILLESTYLE.

WR FIXER TAB FEUILLESTYLE

WR FIXER TAB FEUILLESTYLE (zone; numFeuille; numTab; position; alignement; caractèreConduite)

Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write
numFeuille	Entier long	\Rightarrow	Numéro de feuille de style
numTab	Entier long	\Rightarrow	Numéro de la tabulation
position	Entier long	\Rightarrow	Position de la tabulation
alignement	Entier	\Rightarrow	Valeur de justification pour la tabulation
caractèreConduite	Chaîne	\Rightarrow	Caractère de conduite choisi

Description

La commande WR FIXER TAB FEUILLESTYLE permet de modifier les paramètres de la tabulation de numéro *numTab* appartenant à la feuille de style *numFeuille* en déplaçant la tabulation jusqu'à *position* et en fixant le type de caractère de conduite ainsi que sa justification. Cette commande n'agit pas sur le texte sélectionné, même si la feuille de style définie lui est appliquée.

- Si vous voulez que toutes les parties de texte qui possèdent cette feuille de style récupèrent ces modifications de tabulation, utilisez WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE.
- Si vous voulez en une fois, changer les paramètres de cette tabulation dans votre feuille de style ainsi que ceux de votre sélection, utilisez WR APPLIQUER FEUILLESTYLE.

Si une tabulation existe déjà à cette position dans la feuille de style, elle sera remplacée par celle que vous venez de modifier.

position est exprimé dans l'unité, à partir de la marge gauche du document. Si vous ne souhaitez pas modifier la position de la tabulation dans la feuille de style, passez -1 dans ce paramètre.

justification contiendra le type de justification de la tabulation que vous modifiez. Pour ne pas modifier la justification de la tabulation, passez -1 dans ce paramètre. Sinon, vous pouvez utiliser les constantes suivantes, placées dans le thème "WR Tabulations":

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr tab gauche	Entier long	1	Aligné à gauche
wr tab centrée	Entier long	2	Centré
wr tab droite	Entier long	3	Aligné à droite
wr tab décimale	Entier long	4	Décimale
wr tab séparateur vertical	Entier long	5	Séparateur Vertical

caractère Conduite peut être n'importe quel caractère dont le code est compris entre 33 et 127. Ce caractère est affiché dans la police de la tabulation modifiée.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR LIRE TAB FEUILLESTYLE.

WR LIRE INFO FEUILLESTYLE

WR LIRE INFO FEUILLESTYLE (zone; numFeuille; nom; prisEnCompte; protégée; raccourci)

Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write
numFeuille	Entier long	\Rightarrow	Numéro de la feuille de style
nom	Chaîne	←	Nom de la feuille de style
prisEnCompte	Entier	(0=caractères, 1=paragraphes
protégée	Entier	←	0= non protégée, 1= protégée
raccourci	Chaîne	=	Un caractère ou "" si aucun raccourci

Description

La commande WR LIRE INFO FEUILLESTYLE permet de lire les informations de la feuille de style dont le numéro a été passé en paramètre et contenue dans la zone.

nom renvoie le titre de la feuille de style dont le numéro a été passé en paramètre.

- Si appliqueSur est égal à 0, la feuille de style s'applique uniquement aux caractères.
- Si appliqueSur est égal à 1, la feuille de style s'applique uniquement aux paragraphes.
- Si protégée est égal à 0, la feuille de style n'est pas protégée, ce n'est donc pas une feuille de style système.
- Si protégée est égal à 1, la feuille de style est protégée, dans ce cas c'est une feuille de style système, elle ne pourra donc pas être détruite.

raccourci permet de savoir si un équivalent clavier a été associé à la feuille de style. Il n'est constitué que d'un seul caractère. Il est combiné implicitement à la touche **Commande** sous Mac OS et **Ctrl** sous Windows. Si raccourci est égal à une chaîne vide, aucun raccourci n'est affecté à la feuille de style numFeuille.

Exemple

Reportez-vous aux exemples des commandes WR FIXER INFO FEUILLESTYLE, WR SUPPRIMER FEUILLESTYLE et WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE.

WR Lire police feuillestyle

WR Lire police feuillestyle (zone ; numFeuille) -> Résultat

Paramètre

Zone

Entier long

numFeuille

Entier long

Numéro de la feuille de style

Résultat

Chaîne

Résultat

Description

La commande WR Lire police feuillestyle retourne le nom de la police de caractères qui a été définie pour la feuille de style numFeuille. Si aucune police n'est définie pour cette feuille de style, une chaîne vide est retournée.

Exemple

Vous souhaitez enlever l'attribut Police des feuilles de style pour lesquelles il a été défini, et lorsque la police n'est pas installée dans votre système :

```
TABLEAU TEXTE(TabPolice)
WR POLICES INSTALLEES(TabPolice)
$nbFeuilleStyle:=WR Compter(LaZone;wr nb feuilles de style)
Boucle($i;1;$nbFeuilleStyle)
$police:=WR Lire police feuillestyle(LaZone;$i)
Si(($Police#"") & (Chercher dans tableau(TabPolice;$Police)=0))
    WR FIXER POLICE FEUILLESTYLE(LaZone;$i;"")
Fin de si
Fin de boucle
```

WR Lire prop feuillestyle

WR Lire prop feuillestyle (zone; numFeuille; propriété; prisEnCompte) -> Résultat

Description **Paramètre** Type zone **Entier long** Zone 4D Write numFeuille **Entier long** Numéro de la feuille de style Numéro de la propriété de texte à lire propriété **Entier** prisEnCompte Entier Résultat Réel Dépend de la propriété lue

Description

La commande WR Lire prop feuillestyle permet de savoir si la propriété passée en paramètre se trouve dans le texte sélectionné dans zone.

Si propriété = 7 (constante w numéro de police), la valeur retournée est un numéro interne. 4D Write affecte des numéros aux polices au fur et à mesure de leur utilisation. Ce numéro pourra être réutilisé uniquement par la commande WR FIXER PROP FEUILLESTYLE. Dans tous les cas, il est préférable d'utiliser les commandes WR Lire police feuillestyle et WR FIXER POLICE FEUILLESTYLE qui travaillent avec les noms des polices.

La propriété 15 (constante wr numéro feuille de style) n'a pas de raison d'être dans le cas de cette fonction.

Si propriété = 64 (constante w tabulation), WR Lire prop feuillestyle retourne le nombre de tabulations de la feuille de style.

Pour les propriétés se rapportant aux couleurs, la valeur retournée est donnée sous la forme 0x00RRVVBB, comme dans 4D (ou dans la précédente version de 4D Write). La commande *WR COULEUR VERS RGB* sépare les composantes RVB de la couleur.

Si -1 est retourné pour les propriétés 11 (constante *wr couleur du barr*é), 12 (constante *wr couleur du soulignement*) et 13 (constante *wr couleur de ombr*é), ces éléments sont dans la couleur du texte.

Si -1 est retourné pour la propriété 10 (constante wr couleur du fond de texte), il n'y a pas de couleur de fond.

Note: propriété peut être fixé avec des constantes.

La liste des propriétés de texte et leur référence vous est fournie dans le thème de constantes "WR Propriétés de texte". Vous pouvez indifféremment passer la valeur ou la constante.

- Si prisEnCompte vaut 1, la feuille de style tient compte de la propriété.
- Si prisEnCompte vaut 0, la feuille de style ne tient pas compte de la propriété.

Exemple

Reportez-vous aux exemples des commandes WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE et WR LIRE TAB FEUILLESTYLE.

WR LIRE TAB FEUILLESTYLE

WR LIRE TAB FEUILLESTYLE (zone; numFeuille; numTab; position; justification; caractèreConduite) Paramètre Type Description Entier long Zone 4D Write zone numFeuille **Entier long** Numéro de la feuille de style numTab Numéro de tabulation Entier Iona position Entier long Position de la tabulation justification Entier Valeur de justification de la tabulation caractèreConduite Chaîne Caractère de conduite choisi

Description

La commande WR LIRE TAB FEUILLESTYLE permet de récupérer les paramètres de la tabulation de numéro numTab appartenant à la feuille de style numFeuille.

Pour connaître le nombre de tabulations de la feuille de style, vous pouvez utiliser WR Lire prop feuillestyle (Zone; NumFeuille; wr tabulation; PriseEnCompte) qui vous retourne le nombre de tabulations.

position est exprimé dans l'unité, à partir de la marge gauche du document (à ne pas confondre avec la marge du paragraphe). justification contiendra le type de justification de la tabulation que vous lisez.

Valeur	Justification
1	Aligné à gauche
2	Centré
3	Aligné à droite
4	Décimale
5	Séparateur Vertical

caractère Conduite est un caractère dont le code doit être compris entre 33 et 127 (se référer à la table fournie dans le manuel Langage de 4D). Ce caractère est affiché dans la police de la tabulation. Si la chaîne est vide, il n'y a pas de caractère de conduite.

Exemple

Vous souhaitez changer le type de ligne de fuite pour toutes les tabulations de vos feuilles de style qui en possèdent et remettre à jour votre document.

```
$nbFeuilleStyle:=WR Compter(LaZone;wr nb feuilles de style)
Boucle($i;1;$nbFeuilleStyle)
    $NbTab:=WR Lire prop feuillestyle(LaZone;$i;wr tabulation;$PriseEnCompte)
Si($NbTab#0)
Boucle($j;1;$NbTab)
    WR LIRE TAB FEUILLESTYLE(LaZone;$i;$j;$Pos;$Justif;$CarCond)
    Si($CarCond#"")
    WR FIXER TAB FEUILLESTYLE(LaZone;$i;$j;$Pos;$Justif;*Caractere(126))
    Fin de si
    Fin de boucle
    WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE(LaZone;$i)
Fin de si
Fin de boucle
```

WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE

WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE (zone; numFeuille)

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long
 ⇒ Zone 4D Write

Description

La commande WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE cherche dans le document tous les textes pour lesquels la feuille de style numFeuille a été appliquée. Pour tous ces textes, la feuille de style est à nouveau appliquée, modifiant d'éventuels changement de style ayant eu lieu depuis l'application du style.

Cette commande peut être appelée après une modification de la feuille de style, pour que les parties du document qui utilisent cette feuille de style reflètent la nouvelle feuille de style.

Exemple

Vous souhaitez changer la présentation des tabulations dans la feuille de style 'FormatageParagraph' et remettre à jour toutes les parties de texte auxquelles cette feuille de style a été appliquée :

```
'On recherche le numéro de la feuille de style

$nbFeuilleStyle:=WR Compter(LaZone;wr nb feuilles de style)

Boucle($i;1;$nbFeuilleStyle)

WR LIRE INFO FEUILLESTYLE(LaZone;$i;$Nom;$AppliquéSur;$Protégé;$Raccourci)

$i($Nom="FormatageParagraph")

NumFeuille:=$i

Fin de si

Fin de boucle

'On récupère le nombre de tabulations dans la feuille de style

$NbTab:=WR Lire prop feuillestyle(LaZone;NumFeuille;wr tabulation;PriseEnCompte)

'On les supprime toutes

Boucle($i,1;$NbTab)

WR SUPPRIMER TAB FEUILLESTYLE(LaZone;NumFeuille;1)

Fin de boucle

'On place les nouvelles tabulations

WR AJOUTER TAB FEUILLESTYLE(LaZone;NumFeuille;10;wr tab gauche;Caractere(126))

...

'Tout paragraphe possédant cette feuille de style doit utiliser ce nouveau formatage

WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE(LaZone;NumFeuille)
```

WR SUPPRIMER FEUILLESTYLE

WR SUPPRIMER FEUILLESTYLE (zone; numFeuille)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

Description

La commande **WR SUPPRIMER FEUILLESTYLE** permet de supprimer la feuille de style spécifiée par *numFeuille* de la *zone* 4D Write. **Attention**: Les feuilles de style système ne peuvent pas être supprimées. La commande *WR LIRE INFO FEUILLESTYLE* vous permet de savoir si la feuille de style numéro *numFeuille* est une feuille de style protégée.

Exemple

Vous souhaitez supprimer toutes les feuilles de style non protégées contenues dans votre document :

```
C_ENTIER LONG(LaZone)
C_ENTIER LONG(NbFeuilleStyle; $NumFeuille)
  //Comptons le nombre de feuille de style
NbFeuilleStyle:=WR Compter(LaZone; wr nb feuilles de style)
$NumFeuille:=1
Boucle($i;1;NbFeuilleStyle)
  WR LIRE INFO FEUILLESTYLE(LaZone; $NumFeuille; $LeNom; $AppliqueSur; $Protégée; $Raccourci)
  Si($Protégée=0) //Si la feuille de style n'est pas protégée, on la supprime
        WR SUPPRIMER FEUILLESTYLE(LaZone; $NumFeuille)
  Sinon
        $NumFeuille:=$NumFeuille+1
        Fin de si
Fin de boucle
```

WR SUPPRIMER TAB FEUILLESTYLE

WR SUPPRIMER TAB FEUILLESTYLE (zone; numFeuille; numTab)

	`		
Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write
numFeuille	Entier long	\Rightarrow	Numéro de la feuille de style
numTab	Entier long	\Rightarrow	Numéro de la tabulation à supprimer

Description

La commande WR SUPPRIMER TAB FEUILLESTYLE permet de supprimer la tabulation de numéro numTab appartenant à la feuille de style numFeuille.

Cette commande n'agit pas sur le texte sélectionné même si la feuille de style spécifiée lui a été appliquée. Si vous voulez que toutes les parties de texte qui possèdent cette feuille de style perdent la tabulation, utilisez WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE.

WR Gestion de texte

- 🛖 Gestion de texte, Introduction
- WR Chercher
- WR Chercher direct
- WR FIXER POLICE
- **WR FIXER PROPRIETE TEXTE**
- WR FIXER SELECTION
- WR INSERER TEXTE
- WR INSERER TEXTE STYLE
- WR LIRE MOTS
- wr lire paragraphes
- WR Lire police
- WR Lire propriete texte
- WR LIRE SELECTION
- WR Lire texte
- WR Lire texte selectionne
- WR Lire texte style
- WR Remplacer
- WR RETOUR ARRIERE
- WR SELECTIONNER
- WR Souris vers selection

🚁 Gestion de texte, Introduction

Les commandes et fonctions de thème manipulent des informations sur le texte. Elles sont particulièrement utiles pour insérer du texte dans une zone 4D Write ou récupérer une sélection de texte dans une zone.

Les fonctions standard de recherche et remplacement sont accessibles dans ce thème. Il vous sera également possible de supprimer du texte par programmation.

WR Chercher

WR Chercher (zone ; aChercher ; motEntier ; majuscules ; toutLeDoc) -> Résultat **Paramètre** Type Description Entier long Zone 4D Write zone aChercher Alpha Chaîne à chercher 0=Partie de mot 1=Mot entier motEntier **Entier** majuscules Entier 0=Ignorer majuscules 1=Ne pas ignorer majuscules toutl eDoc Entier 0=Chercher du curseur à la fin du document 1=Chercher dans tout le document Résultat Statut de la recherche Entier long

Description

La commande *WR Chercher* permet de rechercher une chaîne de caractères dans une zone 4D Write. Vous pouvez obtenir la position des mots trouvés grâce à *WR LIRE MOTS* ou la position de la sélection trouvée par *WR LIRE SELECTION*. Si l'expression est trouvée, la fonction retourne 1 et sélectionne la première occurence trouvée.

Si la recherche a été infructueuse, la fonction retourne 0 et la sélection courante ne change pas. Si zone n'existe pas, la fonction retourne -1.

Les arguments motEntier et majuscules vous permettent de spécifier la manière dont la recherche va s'effectuer :

Vous pouvez passer dans le paramètre motEntier l'une des constantes suivantes, placées dans le thème WR Paramètres :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr partie de mot	Entier long	0	Le mot peut faire partie d'une chaîne de caractères.
wr mot entier	Entier long	1	Pour être trouvé, le mot doit être entouré de caractères séparateurs (espaces, caractères de ponctuation, etc.).

Vous pouvez passer dans le paramètre majuscules l'une des constantes suivantes, placées dans le thème WR Paramètres :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr ignorer majuscules	Entier long	0	La recherche ne tiendra pas compte des majuscules et trouvera "Bonjour", "Bonjour", "BONJOUR" si vous cherchez "BONJOUR".
wr tenir compte des majuscules	Entier long	1	La recherche tiendra compte des majuscules et ne trouvera pas "Bonjour" si vous cherchez "BONJOUR".

L'argument toutLeDoc permet de spécifier si la recherche porte sur l'intégralité du document ou uniquement sur la portion comprise entre le curseur et la fin du document. Vous pouvez passer dans le paramètre toutLeDoc l'une des constantes suivantes, placées dans le thème WR Paramètres :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr du curseur à la fin	Entier long	0	La recherche commence à la position du curseur puis s'arrêtera en fin de document.
wr tout le document	Entier long	1	La recherche commence à la position du curseur puis se poursuivra du début du texte à la position du curseur.

Exemple 1

Vous demandez à l'utilisateur ce qu'il veut chercher, puis lancez la recherche sur ce texte :

```
AChercher:=Demander("Saisissez le texte à rechercher :")

Si(OK=1)

WR FIXER SELECTION(LaZone;0;0)

Si(WR Chercher(LaZone;AChercher;wr mot entier;wr tenir compte des majuscules;1)=0)

ALERTE("Aucun mot ne correspond à votre demande.")

Fin de si

Fin de si
```

Exemple 2

Cet exemple propose une méthode de recherche par mot-clé dans des zones Images sur une sélection d'enregistrements.

Note: Si vous avez opté pour l'association des zones 4D Write à des champs BLOB, veuillez vous reporter à l'exemple présenté dans la description de la commande *WR Chercher direct*, beaucoup plus rapide.

Vous possédez une base contenant des recettes de cuisines. Celles-ci ont été enregistrées dans des champs Images. Vous désirez pouvoir extraire toutes les recettes contenant un ingrédient particulier. Voici l'exemple vous permettant d'obtenir cette sélection :

```
Achercher:=Demander("Quel ingrédient désirez-vous rechercher ?")

`Création d'un ensemble vide dans lequel vont être placés tous les enregistrements
```

```
`contenant l'ingrédient recherché
ENSEMBLE VIDE([MesRecettes]; "SélectionTrouvée")
TOUT SELECTIONNER([MesRecettes]) `On parcourt toute la sélection de la table
MonHorsEcran:=WR Hors ecran
Tant que(Non(Fin de selection([MesRecettes])))
    WR IMAGE VERS ZONE(MonHorsEcran; [MesRecettes] ImageRecette_)
    Si(WR Chercher(MonHorsEcran; AChercher; 1; 1; 1) = 1)
`Lorsque l'ingrédient est trouvé, l'enregistrement est ajouté dans l'ensemble
    ADJOINDRE ELEMENT([MesRecettes]; "SélectionTrouvée")
    Fin de si
    ENREGISTREMENT SUIVANT([MesRecettes])
Fin tant que
WR DETRUIRE HORS ECRAN(MonHorsEcran)
UTILISER ENSEMBLE ("SélectionTrouvée")
FORMULAIRE SORTIE ([MesRecettes]; "Sortie")
MODIFIER SELECTION([MesRecettes];*)
```

WR Chercher direct

WR Chercher direct (blob ; aChercher ; motEntier ; majuscules) -> Résultat					
Paramètre	Туре		Description		
blob	BLOB	\Rightarrow	Blob		
aChercher	Alpha	\Rightarrow	Chaîne à rechercher		
motEntier	Entier	\Rightarrow	0=partie de mot 1=mot entier		
majuscules	Entier	\Rightarrow	0=ignorer majuscules 1=tient compte des majuscules		
Résultat	Entier long	Þ	Etat de la recherche		

Description

La commande WR Chercher direct permet de rechercher une chaîne de caractères directement dans un BLOB contenant une zone 4D Write sans avoir besoin d'ouvrir la zone, d'où un gain en rapidité.

- Si l'expression est trouvée, la fonction retourne la position de la chaine recherchée dans le texte.
- Si la recherche a été infructueuse, la fonction retourne -1.
- Si blob ne contient pas un document 4D Write, la fonction retourne -2.

Les arguments motEntier et majuscules vous permettent de spécifier la manière dont la recherche va s'effectuer.

Vous pouvez passer dans le paramètre motEntier l'une des constantes suivantes, placées dans le thème WR Paramètres :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr partie de mot	Entier long	0	Le mot peut faire partie d'une chaîne de caractères.
wr mot entier	Entier long	1	Pour être trouvé, le mot doit être entouré de caractères séparateurs (espaces, caractères de ponctuation, etc.).

Vous pouvez passer dans le paramètre majuscules l'une des constantes suivantes, placées dans le thème WR Paramètres :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr ignorer majuscules	Entier long	0	La recherche ne tiendra pas compte des majuscules et trouvera "Bonjour", "Bonjour", "BONJOUR" si vous cherchez "BONJOUR".
wr tenir compte des majuscules	Entier long	1	La recherche tiendra compte des majuscules et ne trouvera pas "Bonjour" si vous cherchez "BONJOUR".

Exemple

Cet exemple propose une méthode de recherche par mot-clé sur une sélection d'enregistrements, dans des zones 4D Write associées à des champs BLOB.

Note: Si vous avez opté pour l'association des zones 4D Write à des champs Images, vous pouvez également vous reporter à l'exemple présenté dans la description de la fonction *WR Chercher*.

Vous possédez une base contenant des recettes de cuisines. Celles-ci ont été enregistrées dans des champs BLOB. Vous désirez pouvoir extraire toutes les recettes contenant un ingrédient particulier. Voici l'exemple vous permettant d'obtenir très rapidement cette sélection :

```
Achercher:=Demander("Quel ingrédient désirez-vous rechercher ?")

`Création d'un ensemble vide dans lequel vont être placés tous les enregistrements

`contenant l'ingrédient recherché

ENSEMBLE VIDE([MesRecettes]; "SélectionTrouvée")

TOUT SELECTIONNER([MesRecettes]) `On parcourt toute la sélection de la table

Tant que(Non(Fin de selection([MesRecettes]])))

Si(WR Chercher direct([MesRecettes]BlobRecette_; AChercher; wr mot entier; wr tenir compte des

majuscules)>0)

`Lorsque l'ingrédient a été trouvé, l'enregistrement est ajouté à l'ensemble

ADJOINDRE ELEMENT([MesRecettes]; "SélectionTrouvée")

Fin de si

ENREGISTREMENT SUIVANT([MesRecettes])

Fin tant que

UTILISER ENSEMBLE("SélectionTrouvée")

FORMULAIRE SORTIE([MesRecettes]; "Sortie")

MODIFIER SELECTION([MesRecettes]; *)
```

WR FIXER POLICE

WR FIXER POLICE (zone; police)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D WritepoliceChaîne⇒Nom de la police

Description

La commande WR FIXER POLICE permet de modifier la police de caractère du texte sélectionné dans zone.

Passez dans police le nom de la police de caractères souhaitée. Si police n'existe pas sur la machine, l'erreur 1077 est retournée.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande $\ensuremath{\mathit{WR}}$ $\ensuremath{\mathit{Lire}}$ $\ensuremath{\mathit{police}}.$

WR FIXER PROPRIETE TEXTE

WR FIXER PROPRIETE TEXTE (zone; propriété; valeur)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

propriété Entier ⇒ Numéro de propriété de texte à fixer valeur Entier long ⇒ Valeur pour la propriété choisie

Description

La commande WR FIXER PROPRIETE TEXTE permet de modifier les attributs du texte sélectionné dans zone.

Les paramètres propriété et valeur vont de pair.

Note: Il est préférable d'utiliser WR FIXER POLICE plutôt que WR FIXER PROPRIETE TEXTE (LaZone; wr numéro de police; Valeur) car les numéros de police sont gérés dynamiquement et varient d'un système à l'autre.

Si vous passez un numéro de propriété erroné, l'erreur 1075 sera retournée.

Si vous passez une valeur erronée pour la propriété choisie, l'erreur 1076 sera retournée.

Notes:

wr

- propriété et valeur peuvent être fixées avec des constantes. Les listes des propriétés de texte et des valeurs pour les propriétés de texte vous sont fournies dans les thèmes de constantes "WR Propriétés de texte" et "WR Valeurs pour propriétés de texte". Vous pouvez indifféremment passer la valeur ou la constante.
- La liste des codes d'erreurs est fournie à l'Annexe C : Codes d'erreurs.

Les constantes et valeurs suivantes sont utilisables avec les commandes WR FIXER PROPRIETE TEXTE et WR Lire propriete texte :

Les constantes	et valeurs suivantes sont utilisables avec les commandes WR FIXER PROPRIETE TEXTE et WR Lire propriete texte :
propriété (WR Propriétés de texte)	permet de fixer ou de lire (valeur ou WR Valeurs pour propriétés de texte)
wr gras (0)	le style gras sur le texte (faux=0, vrai=1)
wr italique (1)	le style italique sur le texte (faux=0, vrai=1)
wr ombré (2)	le style ombré sur le texte (faux=0, vrai=1)
wr barré (3)	le style barré sur le texte (faux=0, vrai=1)
wr souligné (4)	le style souligné sur le texte : pas de soulignement=0, <u>wr souligné simple</u> (1), <u>wr mot souligné</u> (2), <u>wr souligné double</u> (3), <u>wr souligné pointillé</u> (4)
wr exposant ou indice (5)	le texte en exposant ou en indice : aucun=0, <u>wr exposant</u> (1), <u>wr indice</u> (2)
wr type majuscules (6)	le texte en petites majuscules, majuscules ou aucune : pas en majuscules=0, <u>wr majuscules</u> (1), <u>wr petites majuscules</u> (2)
wr numéro de police (7)	la numéro de police interne. 4D Write affecte des numéros aux polices au fur et à mesure de leur utilisation. Il est généralement préférable d'utiliser les commandes WR Lire police et <i>WR FIXER POLICE</i> qui travaillent avec les noms des polices.
wr taille de police (8)	la taille du texte (valeur entre 9 et 255)
wr couleur du texte (9)	la couleur. La valeur doit être passée sous la forme 0x00RRVVBB comme dans 4D (ou dans la précédente version de 4D Write). Vous pouvez utiliser les constantes du thème WR Couleurs standard
wr couleur du fond de texte (10)	
wr couleur du barré (11)	
wr couleur du soulignement (12)	
wr couleur de ombré (13)	
wr aspect liens (14)	l'apparence des liens : wr liens sans aspect (0), wr aspect liens non consultés (1), wr aspect liens consultés (2)
wr numéro feuille de style (15)	le numéro d'indice de la feuille de style dans la liste. Attention, le texte sera bien affecté avec la feuille de style, mais les propriétés propres à la feuille de style ne seront pas appliquées. La commande WR APPLIQUER FEUILLESTYLE fixe la propriété et en plus applique les propriétés.
wr propriété utilisateur (16)	sa valeur est fixée librement. Vous pouvez définir et lire toute valeur personnalisée pour cette propriété. Par exemple, vous souhaitez maintenir une liste hiérarchique en parallèle à un texte, vous pouvez utiliser cette propriété pour stocker une référence d'élément de la liste hiérarchique. A chaque clic dans le texte, vous lisez la propriété et sélectionnez l'élément correspondant dans la liste hiérarchique.

justification l'alignement : wr aligné gauche (0), wr centré (1), wr aligné droite (2), wr justifié (3) (32)wr interligne l'interligne, la valeur variant de 0,5 en 0,5 entre 1 et 10 inclus : 1=interligne simple, 1,5=interligne 1,5, 2=interligne double (33)le style de puce : wr puce carré noir (110), wr puce carré blanc (111), wr puce cercle noir (108), wr puce cercle blanc (109), wr puce (34) wr puce diamant (117), wr puce trèfle (118), wr pas de puce (0) wr marge la distance par rapport à la marge morte gauche. La valeur est exprimée dans l'unité courante du document. gauche (35) la distance par rapport à la marge droite. <0 = à gauche de la marge droite, >0 = à droite de la marge droite. La valeur est wr retrait exprimée dans l'unité courante du document. <u>alinéa</u> (36) wr marge la distance par rapport à la marge morte droite. La valeur est exprimée dans l'unité courante du document. droite (37) wr couleur fond la valeur doit être passée sous la forme 0x00RRVVBB comme dans 4D (ou dans la précédente version de 4D Write). Vous pouvez utiliser les constantes du thème WR Couleurs standard. encadrement (38)wr couleur encadrement (39)le style et la taille de l'encadrement : wr trait 1 pt (0), wr trait 2 pts (1), wr trait 3 pts (2), wr trait pointillé (3), wr trait pointillé double (4), wr trait pointillé triple (5), wr traits doublés 1 pt (6), wr traits doublés intérieur 2 p (7), wr traits triplés centre 2 pts wr style (8), wr traits doublés extérieur 2 p (9), wr trait un demi pt (10), wr trait un quart de pt (11). Fixer le style d'encadrement agit encadrement sur les encadrements de la sélection, ou permet de définir le type d'encadrement avant d'en placer un. Il vaut mieux d'abord (40)fixer le type d'encadrement, puis les placer ensuite. On gagne alors un redessinement. Attention, le style d'encadrement est le même pour les côtés gauche, droite, haut et bas d'une sélection. wr encadrement pose de l'encadrement (faux=0, vrai=1) gauche (41) encadrement pose de l'encadrement (faux=0, vrai=1) <u>droit</u> (42) wr encadrement pose de l'encadrement interne (faux=0, vrai=1). Un espace est ajouté au-dessus et au-dessous du paragraphe. inter haut (43)pose de l'encadrement interne (faux=0, vrai=1). Un espace est ajouté au-dessus et au-dessous du paragraphe. encadrement inter bas (44) wr espace la distance entre le cadre et le texte. La valeur est exprimée dans l'unité courante du document. encadrement (45)wr encadrement pose de l'encadrement (faux=0, vrai=1). Un espace est ajouté au-dessus du paragraphe. haut (46) wr encadrement pose de l'encadrement (faux=0, vrai=1). Un espace est ajouté au-dessous du paragraphe. bas (47) wr tabulation le nombre de tabulations dans le dernier paragraphe de la sélection. Propriété non valide avec WR FIXER PROPRIETE (64)TEXTE — à utiliser uniquement avec WR Lire propriete texte.

Exemple 1

Vous voulez passer la sélection courante en Avant-Garde, 12 points, violet, supprimer la présence de l'italique puis passer l'intégralité de cette sélection en gras :

```
Violet:=WR RGB vers couleur(61952;2048;33792)
WR FIXER POLICE(LaZone; "Avant Garde")
WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone; wr taille de police;12)
WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone; wr couleur du texte; wr violet)
WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone; wr gras;1)
WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone; wr italique;0)
```

Exemple 2

Vous voulez fixer les marges du texte à une valeur prédéfinie :

```
WR LIRE SELECTION(LaZone; DébutSel; FinSel) `Conservons la sélection du texte
WR MISE A JOUR ECRAN(LaZone; 0) `Figeons les mises à jour de l'écran
WR EXECUTER COMMANDE(LaZone; wr cmd tout sélectionner) `Tout sélectionner
`Forçons l'unité courante du document en centimètres
```

```
WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr unité; 0)

`Fixons les marges dans l'unité "centimètres"

WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone; wr marge droite; 1, 8)

WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone; wr marge gauche; 1, 3)

WR FIXER SELECTION(LaZone; DébutSel; FinSel) `Replaçons la sélection du texte

WR MISE A JOUR ECRAN(LaZone; 1) `Réactivons les mises à jour de l'écran
```

WR FIXER SELECTION

WR FIXER SELECTION (zone; première; dernière)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D WritepremièreEntier long⇒Début de la sélectiondernièreEntier long⇒Fin de la sélection

Description

La commande WR FIXER SELECTION détermine la sélection dans zone.

- Si début et fin sont égaux, WR FIXER SELECTION déplace le point d'insertion.
- Si fin est inférieur à début, WR FIXER SELECTION ne fait rien.
- Si fin est supérieur à la longueur du texte contenu dans la zone, WR FIXER SELECTION sélectionne le texte jusqu'au dernier caractère.

Exemple 1

Vous voulez sélectionner le texte compris entre le 1er et le 10e caractère.

WR FIXER SELECTION(LaZone; 1; 10)

Exemple 2

Vous voulez placer le point d'insertion en fin de texte.

WR FIXER SELECTION(LaZone;10000000;10000000)

WR INSERER TEXTE

WR INSERER TEXTE (zone; texte)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D WritetexteChaîne⇒Texte à insérer

Description

La commande WR INSERER TEXTE insère un texte de 4D dans une zone 4D Write à l'emplacement du curseur.

S'il existe une sélection de texte avant l'appel de cette commande, le texte sélectionné est remplacé par *texte* ; s'il n'y a pas de sélection avant l'appel, *WR INSERER TEXTE* insère *texte* dans *zone*.

Exemple

Vous voulez insérer le contenu de la variable vTexte dans LaZone :

WR INSERER TEXTE(LaZone; vTexte)

WR INSERER TEXTE STYLE

WR INSERER TEXTE STYLE (zone; blob)

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long
 ⇒ Zone 4D Write

 blob
 BLOB
 → Variable ou champ

Description

La commande WR INSERER TEXTE STYLE insère dans la zone à l'emplacement du curseur ou en remplacement de la sélection courante le contenu du BLOB passé en paramètre. Le BLOB peut être une variable ou un champ de type BLOB mais il est indispensable qu'il ait été créé grâce à la commande WR Lire texte style.

Le BLOB peut être porté d'un document à l'autre. Son format est indépendant de la plate-forme, il peut aussi bien avoir été créé à partir d'un document Macintosh et être inséré dans un document Windows ou inversement.

Il contient une sélection de texte 4D Write incluant tous les attributs de texte (couleur, style...) hormis les feuilles de style, ainsi que les attributs de paragraphe (marges, tabulations, formatage...).

Exemple

Vous voulez stocker dans la table [FormulesCourriers] les formules types pour vos courriers, le tout utilisant le minimum de place. Pour cela, créez dans la table un champ de type BLOB intitulé 'TexteFormule'. Dans son formulaire Entrée, insérez une zone 4D Write nommée 'LaZone'. Enfin, associez au formulaire la méthode suivante :

```
Au cas ou

:(Evenement formulaire=Sur chargement)

Si(Numero enregistrement([FormulesCourriers]) #-3)

WR INSERER TEXTE STYLE(LaZone; [FormulesCourriers] TexteFormule)

Fin de si

:(Evenement formulaire=Sur données modifiées)

WR EXECUTER COMMANDE(LaZone; wr cmd tout sélectionner)

[FormulesCourriers] TexteFormule:=WR Lire texte style(LaZone)


Fin de cas
```

WR LIRE MOTS

WR LIRE MOTS (zone; débutSel; finSél; smartCutPaste) **Paramètre** Type Description zone **Entier long** Zone 4D Write débutSel **Entier long** Début du mot à retourner finSél **Entier long** Fin du mot à retourner smartCutPaste Entier 1 si le dernier caractère est un espace, sinon 0

Description

La commande WR LIRE MOTS retourne la position du premier caractère du mot de début de sélection et la position du dernier caractère du mot de fin de sélection dans la zone, et précise si c'est un espace ou pas. Si aucun texte n'est sélectionné, débutMot et finMot renvoient les bornes du mot dans lequel est placé le curseur. Cette commande ne modifie pas la sélection.



Si la sélection commence en milieu de mot (ou entre le dernier caractère d'un mot et l'espace qui le suit immédiatement), débutMot renverra la position du premier caractère de ce mot.

Si la sélection finit en milieu de mot, deux cas peuvent se présenter :

- Si le mot est suivi d'un espace, finMot englobera l'espace et smartCutPaste renverra 1.
- Si le mot n'est pas suivi d'un espace, finMot englobera le dernier caractère de ce mot et smartCutPaste renverra 0.

Exemple

L'exemple suivant permet de parcourir tous les mots du documents en récupérant leurs bornes.

```
`Plaçons le curseur au début de la zone

WR FIXER SELECTION(LaZone;0;0)

`Comptons le nombre de mots contenus dans le document

NbMots:=WR Compter(Zone;wr nb mots)

`Traitons les mots un par un

Boucle($i;1;NbMots)

`Récupérons la position du premier et dernier caractère du mot

WR LIRE MOTS(Zone;Debut;Pos)

`Repositionnons-nous après le dernier mot traité

WR FIXER SELECTION(LaZone;Pos;Pos)

Fin de boucle
```

WR LIRE PARAGRAPHES

WR LIRE PARAGRAPHES (zone; débPar; finPar)

débPar Entier long ← Début du paragraphe à retourner finPar Entier long ← Fin du paragraphe à retourner

Description

La commande WR LIRE PARAGRAPHES retourne la position du premier caractère du paragraphe dans lequel se trouve le début de la sélection et la position du retour chariot du dernier paragraphe appartenant à la sélection.

Exemple

L'exemple suivant permet de parcourir tous les paragraphes du document en récupérant leurs bornes.

`Plaçons le curseur au début de la zone

WR FIXER SELECTION(LaZone;0;0)

`Comptons le nombre de paragraphes contenus dans le document

NbParag:=WR Compter(Zone; wr nb paragraphes)

`Traitons les paragraphes un par un

Boucle(\$i;1;NbParag)

`Récupérons la position du premier et dernier caractere du paragraphe

WR LIRE PARAGRAPHES (Zone; Debut; Pos)

`Repositionnons nous après le dernier paragraphe traité

WR FIXER SELECTION(LaZone; Pos; Pos)

Fin de boucle

WR Lire police

WR Lire police (zone ; uniforme) -> Résultat

Paramètre

Zone

Entier long

Entier long

Entier long

I si toute la sélection a cette propriété, sinon 0

Résultat

Chaîne

Description

Zone 4D Write

1 si toute la sélection a cette propriété, sinon 0

Nom de la police du dernier caractère de la sélection

Description

La commande WR Lire police retourne le nom de la police de caractère du dernier caractère appartenant au texte sélectionné dans zone.

- Si *uniforme* = 1, toute la sélection est dans cette police de caractère.
- Si uniforme = 0, d'autres polices de caractère sont utilisées dans la sélection.

Exemple

Vous voulez relire la police de la sélection courante pour l'appliquer à tout votre document.

WR Lire propriete texte

WR Lire propriete texte (zone; propriété; uniforme) -> Résultat **Paramètre** Type Description Entier long Zone 4D Write zone propriété Entier Numéro de propriété de texte à lire \Rightarrow 1 si toute la sélection a cette propriété, sinon 0 uniforme **Entier** Résultat Réel Dépend de la propriété lue

Description

La commande WR Lire propriete texte permet de savoir si la propriété passée en paramètre se trouve dans le texte sélectionné dans zone.

- Si uniforme vaut 1, toute la sélection possède cette propriété.
- Si uniforme vaut 0, la propriété peut varier dans la sélection.
 La valeur retournée correspond alors à l'état du dernier caractère de la sélection.

Le paramètre *propriété* vous permet de définir la propriété à examiner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande *WR FIXER PROPRIETE TEXTE*.

Si vous passez un numéro de propriété incorrect, l'erreur 1075 est retournée.

Exemple 1

Vous voulez vérifier que les marges ne s'inscrivent pas au-delà d'une certaine valeur :

```
Gauche:=WR Lire propriete texte(LaZone;wr marge gauche;$Uniforme)
Si(Gauche<3) `Fixons la marge gauche à 3
    WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone;wr marge gauche; 3)
Fin de si
Droite:=WR Lire propriete texte(LaZone;wr marge droite;$Uniforme)
Si(Droite>43) `Fixons la marge droite à 43
    WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone;wr marge droite; 43)
Fin de si
```

Exemple 2

Vous souhaitez laisser à l'utilisateur le soin de régler l'interligne et l'alignement dans un document sans qu'il ait cependant accès aux menus et à la règle. Le formulaire de saisie comporte un bouton **Info** et deux variables, Interligne et Alignement, associés à des méthodes objets.

• La méthode objet du bouton **Info** lit les informations de la règle à l'endroit où se trouve le curseur :

```
Interligne:=WR Lire propriete texte(LaZone;wr interligne;$Uniforme)
Si($Uniforme=0)
    ALERTE("La sélection contient plusieurs types d'interlignages.")
    $Affect:=Vrai
Sinon
    $Affect:=Faux
Fin de si
Alignement:=WR Lire propriete texte(LaZone;wr justification;$Uniforme)
Si($Uniforme=0)
    ALERTE("La sélection contient des alignements différents.")
Fin de si
```

• La méthode objet de Interligne fixe votre choix pour l'interlignage :

```
WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone;Interligne)
```

• La méthode objet de Alignement fixe votre choix pour l'interlignage :

```
WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone;Alignement)
```

• Dans l'événement formulaire "Sur chargement", vous cachez la règle et la barre de menus :

Si(Evenement formulaire=Sur chargement)

WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr barre menu; 0)
WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr règles; 0)

Fin de si

WR LIRE SELECTION

WR LIRE SELECTION (zone; première; dernière)

 Paramètre
 Type
 Description


 zone
 Entier long
 Zone 4D Write

 première
 Entier long
 Début de la sélection

 dernière
 Entier long
 Fin de la sélection

Description

La commande WR LIRE SELECTION retourne les bornes du texte sélectionné dans zone. Si aucun texte n'est sélectionné, début et fin sont égaux et correspondent à la position du point d'insertion.



Si seule une image est sélectionnée, WR LIRE SELECTION retourne la sélection de texte la plus proche, c'est-à-dire la sélection correspondant au point d'insertion placé après l'image.

Exemple

Vous voulez appliquer un changement de marges à tout un document, tout en conservant la sélection courante. Ecrivez :

WR LIRE SELECTION(LaZone; DebSel; FinSel) `Relecture de la sélection courante
WR EXECUTER COMMANDE(LaZone; wr cmd tout sélectionner) `Tout sélectionner
WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone; wr marge gauche; 49) `Fixons la marge gauche
WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone; wr retrait alinéa; 49) `Fixons le retrait d'alinéa
WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone; wr marge droite; 504) `Fixons la marge droite
WR FIXER SELECTION(LaZone; DebSel; FinSel) `Remettons la sélection à sa position initiale

WR Lire texte

WR Lire texte (zone ; première ; dernière) -> Résultat Paramètre Description Type Entier long Zone 4D Write zone première Entier long Premier caractère du texte à retourner Entier long dernière Dernier caractère du texte à retourner Résultat Texte Texte placé entre le premier et le dernier caractère

Description

La commande *WR Lire texte* retourne le texte de *zone* se trouvant entre les positions *premier* et *dernier*. Le texte retourné est un texte directement manipulable par 4D. Il peut à ce titre contenir jusqu'à 2 Go de texte si la base fonctionne en mode Unicode ou 32 000 caractères si la base fonctionne en mode compatibilité ASCII.

Si	WR Lire texte
dernier - premier > 32 000, base en mode ASCII	retourne un texte vide et génère l'erreur 1024
dernier < premier	retourne un texte vide et génère l'erreur 1013
dernier > Longueur de zone	retourne le texte contenu dans zone

Exemple

Vous voulez relire le texte se trouvant entre le premier et le centième caractère de la zone :

vTexte:=WR Lire texte(LaZone;0;100)

WR Lire texte selectionne

WR Lire texte selectionne (zone) -> Résultat

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

Résultat Texte 🔁 Texte sélectionné dans zone

Description

La commande WR Lire texte selectionne retourne une valeur de type Texte contenant le texte couramment sélectionné dans zone.

Si votre base ne fonctionne pas en mode Unicode mais en mode compatibilité ASCII (bases d'anciennes versions de 4D converties et dont la préférence "Mode Unicode" n'est pas sélectionnée), le texte renvoyé ne contiendra que les 32000 premiers caractères.

Exemple 1

Vous voulez récupérer la sélection du texte dans une variable 4D :

LeTexte:=WR Lire texte selectionne(LaZone)

Exemple 2

Votre base a été créée avec une ancienne version de 4D et elle n'est pas configurée en mode Unicode. Vous voulez tester le cas où vous avez sélectionné plus de 32000 caractères :

```
C_ENTIER LONG($debut;$fin)
C_TEXTE($text)

WR LIRE SELECTION(WritePicture;$debut;$fin) `Récupération des bornes de la sélection
Si($fin-$debut>=32000) `Si la différence est supérieure ou égale à 32000 la sélection récupérée sera
tronquée
   ALERTE("Seuls les 32000 premiers caractères vont être récupérés.")
Fin de si
$text:=WR Lire texte selectionne(WritePicture)
```

WR Lire texte style

WR Lire texte style (zone) -> Résultat

Paramètre
zone
Résultat

Type
Description
Zone 4D Write
Texte formaté

Description

La commande *WR Lire texte style* lit le texte sélectionné, retourne le résultat dans une variable ou un champ de type BLOB en conservant les attributs de texte (couleur, style...) hormis les feuilles de style, et les attributs de paragraphe (marges, tabulations, formats...). Un texte copié avec *WR Lire texte style* peut être replacé dans un autre document 4D Write à l'aide de la commande *WR INSERER TEXTE STYLE*. La mise en page de la sélection restera la même d'un document à l'autre.

Ces deux commandes permettent de simuler le Copier/Coller en passant par un Blob et non par le Presse-papiers.

Attention : Ce Blob ne pourra être utilisé avec la commande WR BLOB VERS ZONE car il ne contient pas tous les éléments d'une zone 4D Write, mais seulement le texte.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR INSERER TEXTE STYLE.

WR Remplacer

WR Remplacer (zone; aChercher; remplacerPar; motEntier; majuscules; toutRemplacer; toutLeDoc) -> Résultat Description **Paramètre** Type Entier long Zone 4D Write zone aChercher Chaîne Chaine à chercher Chaîne remplacerPar Chaîne de remplacement motEntier 0=partie de mot 1=rechercher le mot entier Entier majuscules Entier 0=ignorer majuscule 1=tenir compte des majuscules 0=remplacer suivant 1=tout remplacer toutRemplacer Entier toutLeDoc Entier 0=chercher après le curseur 1=chercher dans tout le document Résultat Entier long Nombre de remplacements effectués

Description

La commande WR Remplacer est une fonction permettant de simuler en partie le fonctionnement de la commande **Remplacer** dans le menu **Edition** de 4D Write.

Vous pouvez passer dans le paramètre motEntier l'une des constantes suivantes, placées dans le thème WR Paramètres :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr partie de mot	Entier long	0	Le mot peut faire partie d'une chaîne de caractères.
wr mot entier	Entier long	1	Pour être trouvé, le mot doit être entouré de caractères séparateurs (espaces, caractères de ponctuation, etc.).

Vous pouvez passer dans le paramètre majuscules l'une des constantes suivantes, placées dans le thème WR Paramètres :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr ignorer majuscules	Entier long	0	La recherche ne tiendra pas compte des majuscules et trouvera "Bonjour", "Bonjour", "BONJOUR" si vous cherchez "BONJOUR".
wr tenir compte des majuscules	Entier long	1	La recherche tiendra compte des majuscules et ne trouvera pas "Bonjour" si vous cherchez "BONJOUR".

Vous pouvez passer dans le paramètre toutRemplacer l'une des constantes suivantes, placées dans le thème WR Paramètres :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr remplacer suivant	Entier long	0	Le remplacement portera uniquement sur la première occurrence du mot à remplacer.
wr tout remplacer	Entier long	1	Le remplacement portera sur l'ensemble des occurrences.

Vous pouvez passer dans le paramètre toutLeDoc l'une des constantes suivantes, placées dans le thème WR Paramètres :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr du curseur à la fin	Entier long	0	La recherche commence à la position du curseur puis s'arrêtera en fin de document.
wr tout le document	Entier long	1	La recherche commence à la position du curseur puis se poursuivra du début du texte à la position du curseur.

WR Remplacer retourne le nombre d'occurrences remplacées.

Exemple

Vous souhaitez détecter et supprimer tous les espaces répétés superflus dans votre document :

```
`On affecte la variable qui va servir pour la recherche et qui contiendra deux espaces consécutifs

AChercher:=" "

`Tant que l'on trouve des occurences

Tant que (WR Chercher(LaZone; AChercher; wr partie de mot; wr ignorer majuscules; wr tout le document)=1)

`On remplace l'espace double par un simple

$n:=WR Remplacer(LaZone; AChercher; " "; wr partie de mot; wr ignorer majuscules; wr tout remplacer; wr
tout le document)

Fin tant que
```

WR RETOUR ARRIERE

WR RETOUR ARRIERE (zone)

Paramètre Type Description

zone Entier long Acrie Zone 4D Write

Description

La commande WR RETOUR ARRIERE permet de simuler l'action d'appuyer sur la touche **Ret. arr** du clavier. Cela vous permet d'effacer la sélection de texte courant.

A noter que si *WR RETOUR ARRIERE* est appelée alors qu'il n'y a pas de texte sélectionné, le caractère situé devant le curseur est supprimé (fonctionnement standard de la touche **Ret. arr**). Si vous ne souhaitez pas que ce cas de figure se produise, utilisez la commande *WR SUPPRIMER SELECTION*.

WR SELECTIONNER

WR SELECTIONNER (zone ; type ; début ; fin)							
Paramètre	Туре		Description				
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write				
type	Entier	\Rightarrow	Critère de sélection				
début	Entier long	\Rightarrow	Valeur de sélection				
fin	Entier long	\Rightarrow	Fin de sélection (optionnel avec certains sélecteurs)				

Description

La commande WR SELECTIONNER permet de délimiter une sélection en fonction des valeurs indiquées par sélecteur, début et fin. WR SELECTIONNER ne change pas la sélection courante si la valeur recherchée n'existe pas.

Définissez le paramètre sélecteur à l'aide d'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Sélectionner type" :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr sélectionner caractères	Entier long	0	Sélectionne les caractères compris entre <i>début</i> et <i>fin</i> . Dans ce cas, la commande équivaut à <i>WR FIXER SELECTION</i> .
wr sélectionner expression	Entier long	1	Sélectionne la nième référence du document, n étant défini par <i>début</i> . Dans ce cas, le dernier paramètre doit être omis.
wr sélectionner paragraphes	Entier long	2	Sélectionne le(s) paragraphe(s) compris entre début et fin, par exemple du 8e au 20e paragraphe.
wr sélectionner règle	Entier long	3	(Attributs de paragraphe) Sélectionne le(s) paragraphe(s) qui utilise(nt) la nième règle en partant du début du texte. On entend par nième règle le décompte des différentes règles utilisées depuis le début du texte, la règle étant constituée des valeurs d'alignement, d'interlignage, de marges, d'encadrements et de tabulations du paragraphe. Dans ce cas, <i>fin</i> doit être omis.
wr sélectionner image	Entier long	4	Sélectionne la nième image à partir du début du document, n étant défini par <i>début</i> . Dans ce cas, <i>fin</i> doit être omis.
wr sélectionner style	Entier long	5	(Attributs de caractère) Sélectionne le mot ou le groupe de mots utilisant le nième style en partant du début du texte. Dans ce cas, <i>fin</i> doit être omis.
wr sélectionner mot	Entier long	6	Sélectionne le mot contenant le curseur. Dans ce cas, omettez les deux derniers paramètres.
wr sélectionner saut de page	Entier long	7	Sélectionne le nième saut de page du document, n étant défini par début. Dans ce cas, fin doit être omis.
wr sélectionner saut de colonne	Entier long	8	Sélectionne le nième saut de colonne du document, n étant défini par <i>début</i> . Dans ce cas, <i>fin</i> doit être omis.
wr sélectionner césure	Entier long	9	Sélectionne la nième césure du document, n étant défini par début. Dans ce cas, fin doit être omis.
wr sélectionner numéro de page	Entier long	10	Sélectionne le nième numéro de page du document, n étant défini par <i>début</i> . Dans ce cas, <i>fin</i> doit être omis. La sélection ne porte que sur les numéros de pages insérés dans le corps du texte.
wr sélectionner date et heure	Entier long	11	Sélectionne la nième date et/ou heure du document, n étant défini par début. Dans ce cas, fin doit être omis. La sélection ne porte que sur les dates ou heures en mise à jour automatique et insérées dans le corps du texte.
wr sélectionner lien hypertexte	Entier long	12	Sélectionne le nième lien hypertexte du document, n étant défini par début. Dans ce cas, fin doit être omis.
wr sélectionner expression HTML	Entier long	13	Sélectionne la nième expression HTML du document, n étant défini par <i>début</i> . Dans ce cas, <i>fin</i> doit être omis.
wr sélectionner expression RTF	Entier long	14	Sélectionne la nième expression RTF du document, n étant défini par début. Dans ce cas, fin doit être omis.

Exemple 1

L'exemple suivant permet d'effectuer des opérations différentes en fonction de la présence ou non d'un saut de page :

```
`Fixons la sélection à une position arbitraire

WR FIXER SELECTION(LaZone;0;0)

`Essayons de sélectionner le premier saut de page

WR SELECTIONNER(LaZone;wr sélectionner saut de page;1)

`Récupérons les bornes de la nouvelle sélection

WR LIRE SELECTION(LaZone;$vlDébut;$vlFin)

Si(($vlDébut=0)&($vlFin=0))

`Il n'y a pas de saut de page

Sinon

`Faire quelque chose avec le saut de page

Fin de si
```

Exemple 2

Vous désirez sélectionner les références de zone et les passer dans un style reconnaissable. Dans la méthode objet d'un bouton, écrivez :

```
NbObjets:=WR Compter(LaZone;4)

`Comptons le nombre de références

Boucle(i;1;NbObjets)

WR SELECTIONNER(LaZone;wr sélectionner expression;i)

`Sélectionnons chaque référence

WR LIRE REFERENCE(LaZone;NoTable;NoChamp;vNom;vType)

WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone;wr gras;1)

WR FIXER PROPRIETE TEXTE(LaZone;wr couleur du texte;wr bleu)

`Passons la sélection en Gras et en Bleu

Fin de boucle
```

WR Souris vers selection

WR Souris vers selection (zone; posHoriz; posVert; débutSel; finSél) -> Résultat

Paramètre	Туре	Description
zone	Entier long ⇒	Zone 4D Write
posHoriz	Entier ⇒	Coordonnée horizontale de la souris dans la zone
posVert	Entier ⇒	Coordonnée verticale de la souris dans la zone
débutSel	Entier long 👝	Début de la sélection
finSél	Entier long 👝	Fin de la sélection
Résultat	Entier \supset	Sélection correspondant au positionnement du curseur de la souris
zone posHoriz posVert débutSel finSél	Entier long Entier Entier Entier Entier long Entier long Entier long	Zone 4D Write Coordonnée horizontale de la souris dans la zone Coordonnée verticale de la souris dans la zone Début de la sélection Fin de la sélection

Description

La commande WR Souris vers selection retourne la sélection correspondant au positionnement du curseur de la souris. Elle retourne 0 si le curseur pointe sur du texte et 1 s'il pointe sur une image.

WR Souris vers selection s'utilise conjointement avec la fonction de glisser-déposer, pour repérer l'endroit où l'utilisateur a relâché le bouton de la souris et collé un objet.

débutSel et finSel retournent une valeur particulière lorsque vous relâchez le bouton de la souris sur une référence. Dans ce cas, finSel = débutSel+1. Autrement dit, une référence = 1 caractère, quel que soit le nombre de caractères contenus dans la référence, après évaluation.

Les paramètres *posHoriz* et *posVert* retournent par défaut 0000. Pour qu'ils renvoient une valeur, vous devez préalablement utiliser la commande de 4D **POSITION SOURIS** (pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de cette commande).

WR SUPPRIMER SELECTION

WR SUPPRIMER SELECTION (zone)

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long
 ⇒
 Zone 4D Write

Description

La commande WR SUPPRIMER SELECTION permet d'effacer la sélection de texte courant. L'instruction WR EXECUTER COMMANDE(zone; wr cmd effacer) a les mêmes effets.

Note: La constante *wr cmd effacer* a pour valeur 6.

S'il n'y a pas de sélection, la commande ne fait rien, à la différence de WR RETOUR ARRIERE qui efface le caractère précédent le curseur dans ce cas.

Exemple

Vous souhaitez supprimer toutes les césures contenues dans votre document :

```
`On compte le nombre d'occurrences

NbCésures:=WR Compter(LaZone;wr nb césures)

Boucle($i;1;NbCésures)

`On sélectionne à chaque fois la première césure trouvée

WR SELECTIONNER(LaZone;9;1)

`On la supprime

WR SUPPRIMER SELECTION(LaZone)

Fin de boucle
```

WR Gestion des images


- 🚁 Gestion des images, Introduction
- 🐡 WR FIXER INFO IMAGE DANS PAGE
- WR INSERER IMAGE
- WR Lire image selectionnee
- 🧓 WR LIRE INFO IMAGE DANS PAGE
- WR LIRE TAILLE IMAGE
- WR SELECTION IMAGE DANS PAGE
- WR SUPPRIMER IMAGE DANS PAGE

Les commandes et fonctions de ce thème vous permettent de manipuler les images dans vos zones de plug-in 4D Write. Vous pouvez insérer, positionner et supprimer toute image à l'aide de ces commandes.

Note sur les références d'images

Lorsqu'une référence d'image est stockée, elle contient deux informations : la référence elle-même et les propriétés de l'image (mode d'affichage, taille, etc.).

Au moment du chargement du document et du calcul de la référence, si le résultat est une image, ces propriétés sont appliquées. Mais si la référence est vide (par exemple si l'expression référence une image mais qu'aucun enregistrement n'est chargé), ces informations sont remises à zéro et sont perdues pour le document courant (même si une image est chargée par la suite). Il est donc important, lorsque vous utilisez des références d'images, de vous assurer que l'image soit valide avant le chargement du document.



Description

La commande WR FIXER INFO IMAGE DANS PAGE permet de modifier les informations de l'image dont le numéro a été passé en paramètre.

Attention: Cette commande ne s'applique pas aux images se trouvant dans le texte.

page permet de définir dans quelle page l'image doit être affichée. Pour cela, passez le numéro de la page. Il tient compte du début de numérotation

- Si page est égal à -11, l'image sera visible dans les pages droites si les en-têtes pairs et impairs sont différents, et sinon dans toutes les pages.
- Si page est égal à -12, l'image sera visible dans les pages gauches si les en-têtes pairs et impairs sont différents.
- Si page est égal à -4, la valeur n'est pas modifiée.

derrière : Vous pouvez passer dans le paramètre derrière l'une des constantes suivantes, placées dans le thème WR Paramètres :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr sous le texte	Entier long	1	L'image sera sous le texte. Le texte comportera alors un fond transparent sauf si une couleur de fond lui avait au préalable été affectée.
wr sur le texte	Entier long	0	L'image sera sur le texte.

pageUne : Ce paramètre correspond à un ancien fonctionnement de la commande, il est conservé pour des raisons de compatibilité uniquement et ne doit plus être utilisé à compter de la version 2004. Passez -1 pour l'ignorer.

posHoriz et posVert permettent de fixer les coordonnées du point supérieur gauche de l'image par rapport à l'angle supérieur gauche du papier. Les valeurs sont exprimées dans l'unité courante. posHoriz peut être compris entre 0 et la largeur de la page. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte des marges mortes et l'image peut se retrouver en dehors du document.

Note: Lorsque vous collez une image dans la page en mode Utilisation, elle est placée à l'intérieur des marges mortes.

largeur et hauteur permettent de fixer les nouvelles dimensions de l'image s'il y a une déformation éventuelle de celle-ci. Les valeurs sont exprimées dans l'unité courante.

Note : Si vous passez -1 dans les paramètres *derrière*, *pageUne*, *posHoriz*, *posVert*, *largeur* et *hauteur*, la valeur du paramètre concerné n'est pas modifiée.

Exemple

Vous désirez placer en fond d'en-tête une image d'habillage pour tous vos documents :

```
C_REEL($PosHoriz;$PosVert;$LargImage;$HautImage;$LargOrig;$HauteurOrig;$TxtMgHaut;$EntMgBas)
WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr affichage mode; 0)
$PosHoriz:=WR Lire propriete document(LaZone; wr texte marge gauche)
$PosVert:=WR Lire propriete document(LaZone; wr entête marge haut)
TOUT SELECTIONNER([Interface])
WR INSERER IMAGE(LaZone;[Interface]Logo;-1;$PosHoriz;$PosVert;1;0) `L'image provient du champ Logo
WR SELECTION IMAGE DANS PAGE(LaZone; 1) `Sélection de l'image
MonImage:=WR Lire image selectionnee(LaZone; $NumImage)
WR LIRE INFO IMAGE DANS
PAGE(LaZone; $NumImage; $Page; $Derriere; $PageUne; $PosHoriz; $PosVert; $LargImage; $HautImage; $LargOrig; $HautOrig)
  Réduction de l'image de 50 %
$HautImage:=$HautImage*1/2
$LargImage:=$LargImage*1/2
WR FIXER INFO IMAGE DANS
PAGE(LaZone; $NumImage; $Page; $Derriere; $PageUne; $PosHoriz; $PosVert; $LargImage; $HautImage)
  Vérification que l'en-tête recouvre le logo
$TxtMgHaut:=WR Lire propriete document(LaZone; wr texte marge haut)
```

\$EntMgBas:=WR Lire propriete document(LaZone; wr entête marge bas)

`On descend le haut du texte pour retailler l'en-tête

WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr texte marge haut; \$PosVert+\$HautImage+\$TxtMgHaut+\$EntMgBas)

`On retaille la hauteur de l'en-tête

WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr entête marge bas; \$PosVert+\$HautImage)

WR FIXER TAILLE IMAGE

WR FIXER TAILLE IMAGE (zone; largeur; hauteur)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

largeur Entier long → Nouvelle largeur de l'image hauteur Entier long → Nouvelle hauteur de l'image

Description

La commande WR FIXER TAILLE IMAGE permet de modifier la taille de l'image sélectionnée dans le texte de la zone.

Cette commande n'agit pas sur les images dans la page. Veuillez utiliser WR FIXER INFO IMAGE DANS PAGE dans ce cas.

largeur et hauteur sont exprimés dans l'unité courante. Ces valeurs doivent être incluses dans les limites de la page ou de la colonne dans le cas du multi-colonnage.

Pour travailler en pixels, vous pouvez changer temporairement l'unité courante en pixels et rétablir l'unité d'origine après l'utilisation de WR FIXER TAILLE IMAGE.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR INSERER IMAGE.

WR INSERER IMAGE

WR INSERER IMAGE (zone ; image ; destination ; posHoriz ; posVert ; derrière ; pageUne)						
Paramètre	Туре		Description			
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write			
image	Image	\Rightarrow	Image à insérer			
destination	Entier long	\Rightarrow	Endroit où l'image sera placée			
posHoriz	Entier long	\Rightarrow	Position horizontale dans la page			
posVert	Entier long	\Rightarrow	Position verticale dans la page			
derrière	Entier	\Rightarrow	0=lmage sur le texte 1=lmage sous le texte			
pageUne	Entier	\Rightarrow	***Obsolète, à ne plus utiliser***			

Description

 $La \ commande \ \textit{WR INSERER IMAGE} \ in s\`ere \ une \ image \ dans \ \textit{zone} \ \grave{a} \ la \ position \ d\'etermin\'ee \ par \ \textit{destination}, \ pos \textit{Horiz} \ et \ pos \textit{Vert} \ .$

image peut être une variable ou un champ Image. Si le contenu du paramètre n'est pas une image, l'erreur 1065 est renvoyée.

Le paramètre optionnel *destination* permet de définir à quel endroit l'image doit être insérée. Vous pouvez utiliser l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres" ou toute valeur >0 :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr dans la page courante	Entier long	-4	L'image sera insérée dans la page et visible sur la page courante (celle qui contient le curseur ou la sélection courante).
wr dans le corps du texte	Entier long	0	L'image sera insérée dans le corps du texte. Dans ce cas, les autres paramètres ne seront pas utilisés et l'image sera placée à l'emplacement du curseur ou à la place de la sélection courante.
wr dans les pages droites	Entier long	-11	L'image sera insérée dans la page et sera affichée dans les pages droites si les en-têtes pairs et impairs sont différents, et sinon dans toutes les pages.
wr dans les pages gauches	Entier long	-12	L'image sera insérée dans la page et sera affichée dans les pages gauches uniquement si les en-têtes pairs et impairs sont différents.

Toute valeur >0 L'image sera visible sur la page de numéro destination. La valeur doit tenir compte du début de numérotation.

Les paramètres optionnels *posHoriz* et *posVert* sont exprimés dans l'unité courante. Ce sont les coordonnées du point supérieur gauche de l'image par rapport au coin supérieur gauche du papier.

Le paramètre optionnel *derrière* permet de définir si l'image dans la page doit se trouver sur ou sous le texte. Vous pouvez passer dans ce paramètre l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres":

Constante	Type	Valeur	Comment
wr sous le texte	Entier long	1	L'image sera sous le texte. Le texte comportera alors un fond transparent sauf si une couleur de fond lui avait au préalable été affectée.
wr sur le texte	Entier long	0	L'image sera sur le texte.

Le paramètre optionnel pageUne correspond à un ancien fonctionnement de la commande, il est conservé pour des raisons de compatibilité uniquement et doit désormais être omis.

Exemple 1

Voici la méthode objet d'un bouton permettant d'insérer une image 4D dans LaZone et de la réduire de 50 % :

```
WR INSERER IMAGE(LaZone;Logo) `Insérons l'image du champ Logo
WR SELECTIONNER(LaZone;wr sélectionner image;1) `Sélectionnons-la
WR LIRE TAILLE IMAGE(LaZone;Vertical;Horizontal;LaPosition) `Informons-nous de sa taille
WR FIXER TAILLE IMAGE(LaZone;Vertical*1/2;Horizontal*1/2) `Réduisons-la de 50 %
```

Exemple 2

Pour un exemple d'insertion d'image dans la page, référez-vous à l'exemple de la commande WR FIXER INFO IMAGE DANS PAGE.

WR Lire image selectionnee

WR Lire image selectionnee (zone ; état) -> Résultat

Paramètre

zone
Entier long
état
Entier
Options possibles
Résultat

Image

Description

Zone 4D Write
Options possibles
Image sélectionnée

Description

La commande WR Lire image selectionnee retourne une copie de l'image sélectionnée dans zone.

Le paramètre indice donne une information sur l'image sélectionnée. Les valeurs possibles pour indice sont les suivantes :

- Si indice = -1, il n'y a pas d'image sélectionnée.
- Si indice = 0, l'image sélectionnée est dans le texte.
- Si indice > 0, l'image sélectionnée est dans la page. L'indice retourné peut vous permettre d'identifier l'image lors de l'utilisation des commandes WR LIRE INFO IMAGE DANS PAGE, WR FIXER INFO IMAGE DANS PAGE ou WR SUPPRIMER IMAGE DANS PAGE.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR FIXER INFO IMAGE DANS PAGE.

WR LIRE INFO IMAGE DANS PAGE

WR LIRE INFO IMAGE DANS PAGE (zone; numlmage; page; derrière; pageUne; posHoriz; posVert; largeur; hauteur; largeurOrigine; hauteurOrigine)

Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write
numlmage	Entier long	\Rightarrow	Numéro de l'image
page	Entier long	⇔	Endroit où l'image est placée
derrière	Entier	⇔	0=image sur le texte, 1=image sous le texte
pageUne	Entier	⇔	***Obsolète, à ne plus utiliser***
posHoriz	Entier long	=	Position horizontale dans la page
posVert	Entier long	=	Position verticale dans la page
largeur	Entier long	⇔	Largeur actuelle de l'image
hauteur	Entier long	⇔	Hauteur actuelle de l'image
largeurOrigine	Entier long	←	Largeur de l'image originale
hauteurOrigine	Entier long	=	Hauteur de l'image originale

Description

La commande WR LIRE INFO IMAGE DANS PAGE retourne les informations liées à l'image dont le numéro a été passé en paramètre.

- **Attention :** Cette commande ne convient pas aux images se trouvant dans le texte.
 - Le paramètre page permet de connaître les pages dans lesquelles l'image est affichée.
 Si page est supérieur à -1, l'image est visible dans la page dont le numéro a été retourné. Cette valeur tient compte du début de numérotation.
 - Si page est égal à -11, l'image est visible dans les pages droites si les en-têtes pairs et impairs sont différents, et sinon dans toutes les pages.
 - Si page est égal à -12, l'image est visible dans les pages gauches si les en-têtes pairs et impairs sont différents.
 - derrière
 - Si derrière est égal à 0, l'image est sur le texte.
 - Si derrière est égal à 1, l'image est sous le texte.
 - pageUne
 - Ce paramètre correspond à un ancien fonctionnement de la commande, il est conservé pour des raisons de compatibilité uniquement et ne doit plus être utilisé à compter de la version 2004.
 - posHoriz et posVert renvoient les coordonnées du point supérieur gauche de l'image par rapport au coin supérieur gauche de la page. Les valeurs sont exprimées dans l'unité courante.
 - largeur et hauteur renvoient les dimensions courantes de l'image en tenant compte d'une éventuelle déformation.
 - largOrig et hautOrig renvoient les dimensions originales de l'image avant une éventuelle déformation. Si l'image n'a pas subi de déformation, largOrig et hautOrig renvoient les mêmes valeurs que largeur et hauteur. Les valeurs sont exprimées dans l'unité courante.

Vous pouvez changer temporairement l'unité courante du document pour effectuer vos calculs en pixels.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR FIXER INFO IMAGE DANS PAGE.

WR LIRE TAILLE IMAGE

WR LIRE TAILLE IMAGE (zone; largeur; hauteur; largeurOrigine; hauteurOrigine) **Paramètre** Description Type zone Entier long Zone 4D Write largeur **Entier long** Largeur actuelle de l'image Hauteur actuelle de l'image **Entier long** hauteur largeurOrigine **Entier long** Largeur de l'image originale hauteurOrigine Hauteur de l'image originale **Entier long**

Description

La commande WR LIRE TAILLE IMAGE permet d'obtenir des renseignements sur une image sélectionnée. Cette image doit être dans le texte. Si l'image est dans la page, veuillez utiliser la commande WR LIRE INFO IMAGE DANS PAGE. La sélection ne doit contenir que l'image (sélection de l'image avec ses poignées actives).

hauteur indique la hauteur de l'image exprimée dans l'unité courante du document.

largeur indique la largeur de l'image exprimée dans l'unité courante du document.

Si l'image a subi une déformation, *largeurOrigine* et *hauteurOrigine* indiqueront la hauteur et la largeur d'origine de l'image avant déformation. Sinon, ces valeurs seront égales à *largeur* et *hauteur*. Ces valeurs sont exprimées dans l'unité courante du document.

Note : Pour sélectionner une image, vous pouvez utiliser la routine *WR SELECTIONNER*. Cela s'applique aussi aux expressions 4D retournant une image.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR LIRE POSITION CURSEUR.

WR SELECTION IMAGE DANS PAGE

WR SELECTION IMAGE DANS PAGE (zone; numlmage)

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long
 ⇒
 Zone 4D Write

 numlmage
 Entier long
 ⇒
 Numéro de l'image

Description

La commande WR SELECTION IMAGE DANS PAGE permet de sélectionner l'image dont le numéro numImage est passé en paramètre. L'image doit se trouver dans la page et non dans le texte. Si vous voulez sélectionner une image se trouvant dans le texte, vous devez utiliser WR SELECTIONNER(Zone; 4; NièmePosition). Reportez-vous à la documentation de la commande WR SELECTIONNER.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR FIXER INFO IMAGE DANS PAGE.

WR SUPPRIMER IMAGE DANS PAGE

WR SUPPRIMER IMAGE DANS PAGE (zone; numlmage)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D WritenumlmageEntier long⇒Numéro de l'image

Description

La commande WR SUPPRIMER IMAGE DANS PAGE permet de détruire l'image dont le numéro numlmage est passé en paramètre. L'image doit se trouver dans la page et non dans le texte.

Pour connaître le nombre d'images dans la page, utilisez WR Compter(Zone; wr nb images dans page).

Lorsque vous supprimez une image, toutes les suivantes changent de numéro (leur numéro N devient N-1).

Vous pouvez aussi récupérer l'indice de l'image grâce à la commande WR Lire image selectionnee.

Exemple

Cet exemple supprime toutes les images de la page se trouvant dans la zone.

WR Glisser déposer

- 🚔 Glisser-déposer, Introduction
- WR LIRE CIBLE DEPOSER
- WR LIRE INFO DEPOSER
 WR LIRE SOURCE GLISSER

👞 Glisser-déposer, Introduction

4D Write permet d'effectuer des glisser-déposer au sein d'une même zone 4D Write, entre deux zones 4D Write ou entre une zone 4D Write et une zone 4D.

Le glisser-déposer peut être utilisé en mode standard ou programmé.

Glisser-déposer standard

Par défaut, 4D Write propose une gestion automatique standard du glisser-déposer, basée sur le déplacement ou la copie de texte ou d'images : une sélection de texte ou une image peut être déplacée à l'aide de la souris.

Lorsqu'une image est insérée dans une zone 4D Write par glisser-déposer, elle est automatiquement collée dans le texte. Les données sont déplacées lorsque le glisser-déposer est effectué au sein d'une ou deux zones 4D Write, c'est-à-dire qu'elles sont supprimées de la zone source. Si vous souhaitez recopier les données, maintenez la touche **Ctrl** (Windows) ou **Commande** (Mac OS) pendant l'opération.

Avec ce type de glisser-déposer, aucune programmation spécifique n'est requise, seules les propriétés "Glissable" et "Déposable" doivent être sélectionnées de manière appropriée lorsque vous souhaitez effectuer des glisser-déposer à l'intérieur de formulaires 4D (cf. ci-dessous).

Configurer les objets 4D pour le glisser-déposer

Vous pouvez glisser-déposer des données entre des zones 4D Write et des objets 4D.

A l'exception des BLOBs, tous les types de champs et de variables de 4D peuvent être déposés dans les zones 4D Write et inversement. Ils seront automatiquement insérés dans la zone 4D Write sous forme de texte ou d'image en fonction de leur type d'origine.

Attention: Pour faire glisser des données textuelles depuis un champ ou une variable 4D dans une zone 4D Write, vous devez maintenir la touche **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS) pendant l'opération.

A noter qu'il n'est pas possible de glisser-déposer une sélection de texte depuis une zone 4D vers 4D Write, seule la totalité du contenu de l'objet peut être copié. Dans le cas des listes hiérarchiques, seule la référence de la liste est copiée. Pour pouvoir travailler avec le contenu de la liste vous devez utiliser les commandes de glisser-déposer de 4D.

- Côté 4D, si vous souhaitez glisser-déposer des objets entre une zone 4D Write et un objet 4D, la propriété "Glissable" doit être sélectionnée pour chaque objet pouvant être glissé-déposé.
- Si la zone 4D Write est incluse dans un formulaire, la propriété "Déposable" doit être sélectionnée pour la zone si elle doit accueillir des objets 4D ou des éléments en provenance d'autres zones 4D Write. La propriété "Glissable" doit être sélectionnée si des éléments de la zone doivent être glissés.
- Pour les fenêtres externes 4D Write, le glisser-déposer est activé par défaut. Vous devez utiliser la commande WR FIXER PROPRIETE ZONE pour contrôler le glisser-déposer.

Gestion programmée du glisser-déposer

Le glisser-déposer standard de 4D Write permet de mettre en place des interfaces intuitives et apporte généralement une meilleure ergonomie.

Toutefois, dans certains cas vous souhaiterez personnaliser ces mécanismes, notamment pour :

- utiliser le glisser-déposer depuis d'autres objets de formulaire (listes hiérarchiques, zones de défilement, etc.)
- contrôler l'effet d'un glisser-déposer, par exemple pour recopier les données glissées à plusieurs emplacements.

Dans ce cas, vous devez combiner les commandes de gestion du glisser-déposer de 4D et celles de 4D Write.

Dans un premier temps, vous devez vous assurer que les événements formulaires <u>Sur glisser</u> et/ou <u>Sur déposer</u> sont effectivement cochés pour les objets utilisés.

Vous pouvez paramétrer les propriétés de glisser-déposer pour la zone 4D Write à l'aide des commandes WR LIRE PROPRIETE ZONE et WR FIXER PROPRIETE ZONE.

Si la zone 4D Write est incluse dans un formulaire, vous pouvez utiliser les événements formulaire <u>Sur glisser</u> et <u>Sur déposer</u> de l'objet zone incluse, si c'est une fenêtre externe, vous devrez gérer spécifiquement les événements à l'aide de la commande <u>WR APPELER SUR EVENEMENT</u>.

Si vous souhaitez contrôler précisément le type des objets 4D en cours de déplacement, vous devez utiliser la commande 4D **PROPRIETES GLISSER DEPOSER**. Les commandes de 4D vous permettent d'effectuer tout type d'action en réponse à un glisser-déposer.

En cas de glisser-déposer entre deux zones 4D Write, vous pouvez connaître la zone depuis laquelle les données ont été glissées à l'aide de la commande WR LIRE SOURCE GLISSER.

Vous pouvez connaître la zone dans laquelle l'objet 4D a été déposé à l'aide de la commande WR LIRE CIBLE DEPOSER ainsi que la position exacte du point d'insertion au moment où l'objet a été déposé (nouvelle commande WR LIRE INFO DEPOSER) : zone (en-tête, pied de page, corps) et emplacement du curseur.

WR LIRE CIBLE DEPOSER

WR LIRE CIBLE DEPOSER (zone; cible)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

cible Pointeur 🖨 Pointeur vers l'objet cible du glisser-déposer

Description

La commande WR LIRE CIBLE DEPOSER retourne un pointeur vers le champ 4D, la variable 4D ou la référence de zone 4D Write dans laquelle le déposer a eu lieu.

Cette commande doit être appelée dans le cadre de l'événement *wr sur déposer*. Si le déposer a lieu dans une zone 4D Write, vous pouvez utiliser la commande *WR LIRE INFO DEPOSER* pour obtenir des informations supplémentaires sur la partie et l'emplacement du déposer. Si le déposer a lieu dans un objet 4D, vous devez utiliser les commandes 4D telles que **Position deposer** pour gérer l'opération.

WR LIRE INFO DEPOSER

WR LIRE INFO DEPOSER (zone; cadre; curseur)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D WritecadreEntier long⇒Partie du documentcurseurEntier long⇒Position dans le texte

Description

La commande WR LIRE INFO DEPOSER retourne des informations précisant l'emplacement exact où les données glissées ont été déposées. Cette commande doit être appelée dans le cadre de l'événement wr sur déposer.

Le paramètre *cadre* retourne la partie du document dans laquelle les données ont été déposées. Vous pouvez comparer la valeur reçue aux constantes du thème "WR Cadres".

Le paramètre curseur retourne l'emplacement du curseur d'insertion parmi l'ensemble des caractères de la zone.

WR LIRE SOURCE GLISSER

WR LIRE SOURCE GLISSER (zone; source)

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Paramètre} & \textbf{Type} & \textbf{Description} \\ \textbf{zone} & \textbf{Entier long} & \Rightarrow & \textbf{Zone 4D Write} \end{array}$

source Pointeur 👄 Pointeur vers l'objet source du glisser-déposer

Description

La commande WR LIRE SOURCE GLISSER retourne un pointeur vers le champ 4D, la variable 4D ou la référence de zone 4D Write à l'origine du glisser.

Cette commande doit être appelée dans le cadre de l'événement wr sur glisser. Si le glisser provient d'un objet 4D, vous pouvez utiliser la commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER** pour obtenir des informations supplémentaires sur la nature de l'objet en cours de déplacement.

WR Impression

- mpression, Introduction
- 👺 WR BLOB VERS PARAM IMPRESSION
- WR FIXER OPTION IMPRESSION
- ₩R IMPRIMER
- WR LIRE OPTION IMPRESSION
- WR MAILING
- WR Param impression vers blob

🚁 Impression, Introduction

Les commandes et fonctions de ce thème vous permettent de contrôler l'impression d'une zone 4D Write.

Elles sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez imprimer une page ou un mailing sans que l'utilisateur ait à choisir la commande **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

Note: Il est possible d'utiliser les commandes 4D permettant de lire et de fixer l'imprimante courante. Le changement d'imprimante ne modifie pas les options d'impression (sauf si une option n'est pas disponible dans la nouvelle imprimante).

WR BLOB VERS PARAM IMPRESSION

WR BLOB VERS PARAM IMPRESSION (zone; paramImpression; typeParam)

Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write
paramlmpression	BLOB	\Rightarrow	BLOB contenant les paramètres d'impression
typeParam	Entier long	\Rightarrow	0 = configuration et impression, 1 = impression

Description

La commande WR BLOB VERS PARAM IMPRESSION remplace les paramètres d'impression courants de la zone 4D Write par ceux contenus dans le BLOB paramImpression.

La zone peut être une fenêtre externe, une zone incluse ou une zone hors écran. Toutefois, du fait des mécanismes de gestion des paramètres d'impression de 4D Write, cette commande ne permet pas d'adresser toutes les zones en passant 0 dans le paramètre zone.

Le BLOB paramImpression doit avoir été généré par la commande WR Param impression vers blob.

paramImpression contient deux types de paramètres :

- les paramètres de configuration (papier, orientation, échelle) ;
- les paramètres d'impression proprement dit (nombre de copies, alimentation, etc.).

Note: Sous Windows, les paramètres stockés dans le BLOB incluent l'imprimante.

Vous pouvez passer dans le paramètre typeParam l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres" :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr configuration et impression	Entier long	0	Les paramètres d'impression et les paramètres de configuration d'impression sont utilisés.
wr impression	Entier long	1	Seuls les paramètres d'impression sont utilisés.

Les nouveaux paramètres d'impression sont appliqués au document présent dans la zone.

Note : Les paramètres d'impression ne sont pas formatés de la même manière sous Windows et Mac OS. Par conséquent, la compatibilité du BLOB *paramImpression* entre les deux plates-formes n'est pas garantie.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si le BLOB a été correctement chargé et 0 dans le cas contraire.

Gestion des erreurs

Si aucune imprimante n'est sélectionnée, l'erreur 1014 est générée. Si le BLOB *paramImpression* ne contient pas des paramètres d'impression valides, l'erreur 1074 est générée.

WR FIXER OPTION IMPRESSION

WR FIXER OPTION IMPRESSION (zone ; option ; valeur1 ; valeur2 ; valeur3)						
Paramètre	Туре		Description			
zone	Entier long	⇒	Zone 4D Write			
option	Entier long	⇒	Numéro d'option			
valeur1	Entier long	⇒	Valeur 1 de l'option			
valeur2	Entier long	⇒	Valeur 2 de l'option			
valeur3	Chaîne	⇒	Valeur 3 de l'option			

Description

La commande WR FIXER OPTION IMPRESSION permet de modifier par programmation la valeur d'une option d'impression pour la zone 4D Write désignée par le paramètre zone. Chaque option définie à l'aide de cette commande reste appliquée à la zone 4D Write jusqu'à ce que la zone soit effacée. Les options usuellement sauvegardées avec les documents 4D Write (par exemple l'orientation) sont également sauvegardées.

Les paramètres d'impression courants de 4D et ceux des autres zones 4D Write ne sont pas modifiés.

Le paramètre option vous permet de désigner l'option à modifier. Vous pouvez passer une valeur ou une des constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "WR Options d'impression".

Passez dans les paramètres valeur1 et (facultativement) valeur2 et valeur3 la ou les nouvelle(s) valeur(s) de l'option spécifiée. Le nombre et la nature des valeurs à passer dépend du type d'option spécifiée.

Certaines valeurs peuvent être définies via des constantes, placées dans le thème WR Paramètres. Pour plus d'informations sur les options et les valeurs possibles, reportez-vous au tableau suivant.

Constante option (Valeur)	valeur1	valeur2	valeur3
wr option papier (1)	Hauteur	Largeur	-
	0	0	Nom
wr option orientation (2)	wr portrait (1), wr paysage (2)	-	-
wr option échelle (3)	Nombre (%)	-	-
wr option nombre copies (4)	Nombre	-	-
wr option alimentation (5)	Windows uniquement:		
	Indice (numéro)	-	-
wr option pages de (6)	Numéro (1=par défaut)	-	-
wr option pages à (7)	Numéro (1=par défaut, fin document)	-	-
wr option couleur (8)	wr noir et blanc (1), wr couleur (2)	-	-
wr option destination (9)	wr vers imprimante (1),	0	-
	wr vers fichier (2),	0	Chemin accès
	wr vers fichier PDF (3)	0	Chemin accès
wr option recto verso (11)	Windows uniquement :		
	wr recto (0) (défaut)	-	-
	wr recto verso (1)	wr reliure à gauche (0)	-
		(défaut), wr reliure en haut (1)	
wr option nom doc à imprimer (12)	0	0	Nom du document

wr option papier (1): la liste de tous les noms de papiers disponibles peut être obtenue via la commande 4D VALEURS OPTION

Vous pouvez passer soit le nom du papier dans valeur3 (et dans ce cas passez 0 dans valeur1 et valeur2), soit la hauteur du papier dans valeur1 et sa largeur dans valeur2. La largeur et la hauteur doivent être exprimées en pixels écran.

- wr option orientation (2): vous pouvez passer la constante wr portrait (1) ou wr paysage (2) dans valeur1.
- wr option échelle (3): passez un pourcentage dans valeur1. Attention, certaines imprimantes ne permettent pas de modifier l'échelle. Si vous passez une valeur invalide, la propriété est remise à 100% au moment de l'impression.
- wr option nombre copies (4): passez le nombre de copies à imprimer dans valeur1.
- wr option alimentation (5): passez dans valeur1 la valeur de l'élément du tableau tablnfos1 correspondant à l'élément du tableau tabNoms retourné par la commande 4D VALEURS OPTION IMPRESSION contenant le nom du bac papier à utiliser. Note: Cette option est utilisable sous Windows uniquement.
- wr option pages de (6) : passez dans valeur1 le numéro de la page à laquelle vous souhaitez faire débuter l'impression. La valeur par défaut est 1.
- wr option pages à (7): passez dans valeur1 le numéro de la dernière page à imprimer. Si vous passez -1, l'impression s'effectuera jusqu'à la dernière page du document.
- wr option couleur (8): passez dans valeur1 la constante wr noir et blanc (1) (monochrome) ou wr couleur (2).

Note: Cette option est utilisable sous Windows uniquement.

wr option destination (9): passez dans valeur1 l'une des constantes suivantes: wr vers imprimante (1), wr vers fichier (2) (fichier pour PC, PS pour Mac) ou wr vers fichier PDF (3) (Mac OS uniquement).

Dans tous les cas, passez 0 dans valeur2.

Si valeur1 est différent de 1, passez dans valeur3 un chemin d'accès pour le document résultant. Ce chemin sera utilisé jusqu'à ce qu'un autre chemin soit spécifié. Si un fichier du même nom existe déjà à l'emplacement de destination, il est remplacé. Sous Windows uniquement : si vous passez une chaîne vide dans valeur3 ou omettez ce paramètre, une boîte de dialogue d'enregistrement de fichier

- apparaît au moment de l'impression. Si l'opération échoue, le paramétrage Imprimante (1) est appliqué.
- wr option recto-verso (11): vous pouvez passer la constante wr recto (0) (standard) ou wr recto verso (1) dans valeur1. Si valeur1 vaut 1, vous pouvez définir la reliure à appliquer à l'aide de valeur2: constante wr reliure à gauche (0, valeur par défaut) ou wr reliure en haut (1).
 Note: Cette option est utilisable sous Windows uniquement.
- <u>wr option nom doc à imprimer</u> (12): passez dans *valeur3* le nom du document d'impression devant apparaître dans la liste des documents du serveur d'impression. Passez 0 dans *valeur1* et *valeur2*.
 - Pour utiliser ou rétablir le fonctionnement standard (utilisation du nom de la méthode dans le cas d'une méthode, nom de la table pour un enregistrement, etc.), passez une chaîne vide dans *valeur3*.

Attention : le nom défini par cette instruction sera utilisé pour tous les documents d'impression de la session tant qu'un nouveau nom ou une chaîne vide ne sera pas passé(e).

Si la valeur passée pour une *option* est invalide ou si l'*option* n'est pas disponible sur l'imprimante, la commande retourne une erreur (que vous pouvez intercepter à l'aide d'une méthode de gestion d'erreur installée par la commande *WR APPELER SUR ERREUR*) et la valeur courante de l'option est inchangée. La variable système OK prend la valeur 1 si la commande a été exécutée correctement, sinon elle prend la valeur 0.

WR IMPRIMER

WR IMPRIMER (zone; mode; nbCopies)

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Paramètre} & \textbf{Type} & \textbf{Description} \\ \textbf{zone} & \textbf{Entier long} & \Rightarrow & \textbf{Zone 4D Write} \end{array}$

mode Entier ⇒ 0=Valeurs, 1=Références

nbCopies Entier ⇒ Nombre d'exemplaires à imprimer

Description

La commande WR IMPRIMER équivaut à la commande Imprimer... du menu Fichier sans la présentation des boîtes de dialogue de paramétrage d'impression. Elle vous permet par exemple de créer un bouton d'impression, ou encore d'imprimer une zone se trouvant hors écran. WR IMPRIMER ne recalcule pas les références. Si vous désirez qu'elles soient recalculées, veuillez utiliser l'instruction WR EXECUTER COMMANDE (LaZone; wr cmd mise a jour références).

Par ailleurs, WR IMPRIMER vous offre le choix entre deux modes d'impression :

- Si vous passez la constante *wr impression références* (valeur 1) dans *mode*, vous optez pour l'impression des références (éléments provenant de la base de données et apparaissant entre guillemets dans votre zone 4D Write).
- Si vous passez la constante w impression valeurs (valeur 0) dans mode, vous optez pour l'impression de leur valeur (la valeur de l'élément provenant de la base 4D).

Le paramètre nbCopies vous permet de spécifier le nombre d'exemplaires que vous souhaitez imprimer.

Exemple

Vous voulez créer un bouton pour imprimer le texte se trouvant dans votre zone. Votre document possède des références qui ont besoin d'être mises à jour pour l'impression. Créez ce bouton et placez-y la méthode objet suivante :

WR EXECUTER COMMANDE(LaZone; wr cmd mise à jour références)
WR IMPRIMER(LaZone; wr impression valeurs; 1)

WR LIRE OPTION IMPRESSION

WR LIRE OPTION IMPRESSION (zone ; option ; valeur1 ; valeur2 ; valeur3)						
Paramètre	Туре		Description			
zone	Entier long	⇒	Zone 4D Write			
option	Entier long	⇒	Numéro d'option			
valeur1	Entier long	=	Valeur 1 de l'option			
valeur2	Entier long	←	Valeur 2 de l'option			
valeur3	Chaîne	←	Valeur 3 de l'option			

Description

La commande WR LIRE OPTION IMPRESSION retourne la ou les valeur(s) courante(s) d'une option d'impression.

Le paramètre *option* vous permet de désigner l'option à lire. Vous pouvez passer une valeur ou une des constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "WR Options d'impression":

Constante	Туре	Valeur
wr option alimentation	Entier long	5
wr option couleur	Entier long	8
wr option destination	Entier long	9
wr option échelle	Entier long	3
wr option nom doc à imprimer	Entier long	12
wr option nombre copies	Entier long	4
wr option orientation	Entier long	2
wr option pages à	Entier long	7
wr option pages de	Entier long	6
wr option papier	Entier long	1
wr option recto verso	Entier long	11

La commande retourne dans les paramètres *valeur1* ainsi que (facultativement) *valeur2* et *valeur3* la ou les valeur(s) courante(s) de l'option spécifiée. Pour plus d'informations sur les options et les valeurs possibles, reportez-vous à la description de la commande *WR FIXER* OPTION IMPRESSION. A noter les spécificités suivantes de la commande *WR LIRE OPTION IMPRESSION*:

- option = 1 (wr option papier): retourne le nom du papier courant dans valeur1 si valeur2 et valeur3 sont omis. Si seul valeur3 est omis, la commande retourne respectivement la hauteur et la largeur du papier dans valeur1 et valeur2. Utilisez la commande 4D VALEURS OPTION IMPRESSION pour connaître le nom, la hauteur et la largeur de tous les formats de papier proposés par l'imprimante.
- option = 2 (wr option orientation): retourne 1 (Portrait) ou 2 (Paysage). Si une option d'orientation différente est utilisée, valeur1 prend la valeur 0 (valeur2 et valeur3 doivent être omis).
- option = 5 (wr option alimentation): retourne dans valeur1 l'indice, dans le tableau des bacs retourné par la commande VALEURS
 OPTION IMPRESSION, du bac papier utilisé(valeur2 et valeur3 doivent être omis).
 - Note: Cette option est utilisable sous Windows uniquement.
- option = 6 et option = 7 (wr option pages de et wr option pages à): si toutes les pages sont imprimées, la commande retourne 1 dans valeur1 pour wr option pages de et -1 dans valeur1 pour wr option pages à (valeur2 et valeur3 doivent être omis).
- option = 8 (wr option couleur): retourne dans valeur1 un code indiquant le mode de prise en charge de la couleur: 1=Noir et blanc (monochrome), 2=Couleur (valeur2 et valeur3 doivent être omis).
 - Note: Cette option est utilisable sous Windows uniquement.
- option = 9 (wr option destination): si la valeur courante n'est pas dans la liste prédéfinie, valeur1 contient -1 et la variable système OK vaut 1. Si une erreur se produit, valeur1 et la variable système OK valent 0. Si valeur1 contient une valeur prédéfinie différente de 1, valeur3 contient le chemin d'accès du fichier imprimé. Dans tous les cas, valeur2 contient 0.
- option = 11 (wr option recto verso): retourne 0 (Standard ou Recto, valeur par défaut) ou 1 (Recto-verso) dans valeur1. Si valeur1 vaut 1, valeur2 peut retourner une des valeurs suivantes: 0=Reliure à gauche (valeur par défaut), 1=Reliure en haut (valeur3 doit être omis).
 Note: Cette option est utilisable sous Windows uniquement.
- option = 12 (wr option nom doc à imprimer) : retourne dans valeur3 le nom du document d'impression courant, s'il a été défini au préalable (valeur1 et valeur2 reçoivent 0). Sinon, une chaîne vide est retournée.

La variable système OK prend la valeur 1 si la commande a été exécutée correctement, sinon elle prend la valeur 0.

WR MAILING

WR MAILING (zone	WR MAILING (zone ; numTable ; affichage)							
Paramètre	Туре		Description					
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write					
numTable	Entier	\Rightarrow	Numéro de table					
affichage	Entier	\Rightarrow	Afficher/Supprimer la boîte de dialogue d'impression					

Description

La commande WR MAILING permet d'imprimer un mailing à partir de la table table. Si table est égal à 0, WR MAILING vous propose la boîte de dialogue standard de mailing.

La lettre utilisée pour le mailing sera le texte contenu dans zone. Si cette lettre contient des références, celles-ci seront automatiquement calculées

Vous pouvez passer dans le paramètre affichage l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres" :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr pas de dialogue impression	Entier long	0	La boîte de dialogue de paramétrage de l'impression ne vous est pas proposée.
wr dialogue impression	Entier long	1	La boîte de dialogue de paramétrage de l'impression vous est proposée.

Exemple

Vous voulez envoyer un mailing à tous vos clients en utilisant une lettre stockée dans la table [Lettres].

```
TOUT SELECTIONNER (Clients]) `Sélectionnons tous nos clients

CHERCHER ([Lettres]; [Lettres]Ref="Relances") `Cherchons le modèle de lettre

LeTexte:=WR Hors ecran `Créons la zone en hors écran

WR IMAGE VERS ZONE(LeTexte; [Lettres]LaLettre_) `Décompactons la zone dans le hors écran

WR MAILING(LeTexte; 3; wr pas de dialogue impression) `Imprimons le mailing

WR DETRUIRE HORS ECRAN(LeTexte) `N'oublions pas de détruire la zone créée
```

WR Param impression vers blob

WR Param impression vers blob (zone) -> Résultat

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long

 ⇒ Zone 4D Write

Résultat BLOB BLOB contenant les paramètres d'impression

Description

La commande WR Param impression vers blob stocke dans un BLOB les paramètres d'impression courants de la zone 4D Write. La zone peut être une fenêtre externe, une zone incluse ou une zone hors écran.

Le BLOB stocke tous les paramètres utilisés pour l'impression :

- les paramètres de configuration (papier, orientation, échelle);
- les paramètres d'impression proprement dit (nombre de copies, alimentation, etc.).

Note: Sous Windows, les paramètres stockés dans le BLOB incluent l'imprimante.

Cette commande permet de sauvegarder les paramètres d'impression de la zone 4D Write, quels que soient le modèle d'imprimante et les paramètres d'impression accessibles. Le BLOB retourné ne doit pas être modifié par programmation, il ne peut être exploité que par la commande WR BLOB VERS PARAM IMPRESSION.

La commande WR Param impression vers blob peut être utilisée par exemple pour sauvegarder les paramètres d'impression courants avant de modifier temporairement une option à l'aide de la commande WR FIXER OPTION IMPRESSION. Une fois l'impression effectuée, la commande WR BLOB VERS PARAM IMPRESSION permet de rétablir les paramètres courants.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si le BLOB a été correctement généré et 0 dans le cas contraire.

Gestion des erreurs

L'erreur 1014 est générée si aucune imprimante n'est sélectionnée.

WR Objets dynamiques

- p Objets dynamiques, Introduction
- WR INSERER CHAMP
- WR INSERER DATE ET HEURE
- 🎳 WR INSERER EXPRESSION HTML
- **WR INSERER EXPRESSION RTF**
- WR INSERER LIEN HYPERTEXTE
- 🧓 WR INSERER NUMERO DE PAGE
- WR INSERER VARIABLE
- WR Inserer zone image
- WR Lire expression HTML
- WR Lire expression RTF
- WR LIRE FORMAT DATE ET HEURE
- WR LIRE FORMAT NUMERO DE PAGE
- WR LIRE LIEN HYPERTEXTE
- WR LIRE REFERENCE

Objets dynamiques, Introduction

Les commandes et fonctions de ce thème vous permettent d'insérer dans vos zones 4D Write des objets en provenance de 4D. Ces objets peuvent être des variables de pagination, des méthodes, des fonctions, des variables, des champs ou d'autres zones 4D Write. Vous pouvez également obtenir des informations sur ces objets, s'ils sont placés dans une zone 4D Write, à l'aide de la commande WR LIRE REFERENCE.

WR INSERER CHAMP

WR INSERER CHAMP (zone; numTable; numChamp {; formatNum {; formatDate {; formatHeure {; destination {; taille}}}}}) **Paramètre** Type Description zone **Entier long** Zone 4D Write numTable Entier Numéro de la table du champ numChamp **Entier** Numéro du champ formatNum Chaîne Format d'affichage numérique formatDate **Entier** Numéro du format de la date formatHeure Entier Numéro du format de l'heure destination **Entier long** Endroit où l'image sera placée taille **Entier Iona** 0=Taille fixe. 1=Taille aiustée

Description

La commande **WR INSERER CHAMP** insère une référence au champ *numChamp* de la table *numTable* dans *zone*. Vous pouvez également spécifier le format d'affichage des champs de type numérique, Date ou Heure insérés.

S'il existait une sélection de texte au moment de l'insertion, le texte est remplacé par le champ.

Note: Les numéros des tables et des champs peuvent être obtenus par l'écriture des lignes suivantes : Table(->[Client]) ou Champ(-> [Client]Nom).

Le paramètre optionnel *formatNum* indique le formatage des champs numériques (de type Numérique, Entier ou Entier long). Il peut contenir tout format d'affichage numérique, existant ou non (par exemple "###,##"). Passez une chaîne vide lorsque ce paramètre n'est pas approprié ou omettez-le si les deux paramètres suivants sont omis.

Le paramètre optionnel *formatDate* indique le formatage des champs de type Date. Il doit contenir un numéro de format de date existant. Passez 0 lorsque ce paramètre n'est pas approprié ou omettez-le si le paramètre suivant est omis. Sinon, utilisez les constantes 4D suivantes, placées dans le thème "Formats d'affichage des dates" de 4D et le thème "WR Paramètres" de 4D Write:

Constante	Type	Valeur	Comment	
Système date court	Entier long	Entier long 1		
Système date abrégé	Entier long	2	mer. 25 déc. 2006	
Système date long	Entier long	3	mercredi 6 décembre 2006	
Interne date court spécial	Entier long	4	06/12/06 (mais 06/12/1896 ou 06/12/2096)	
Interne date long	Entier long	5	6 décembre 2006	
Interne date abrégé	Entier long	6	6 déc 1996	
Interne date court	Entier long	7	06/12/2006	
Constante	Туре		Valeur	Comment
wr pas de format date	Entier	long	0	Pas de format date.

Le paramètre optionnel *formatHeure* indique le formatage des champs de type Heure. Il doit contenir un numéro de format d'heure existant. Passez 0 lorsque ce paramètre n'est pas approprié ou omettez-le. Sinon, utilisez les constantes 4D suivantes, placées dans le thème "Formats d'affichage des heures" de 4D et le thème "WR Paramètres" de 4D Write:

Constante	Туре	Valeur	Comment
h mn s	Entier long	1	01:02:03
h mn	Entier long	2	01:02
Heures minutes secondes	Entier long	3	1 heure 2 minutes 3 secondes
Heures minutes	Entier long	4	1 heure 2 minutes
h mn Matin Après Midi	Entier long	5	1:02 du matin
Constante	Туре	Valeur	Comment
wr pas de format heure	Entier long	0	Pas de format heure.

Lorsque vous insérez un champ image, le paramètre optionnel *destination* permet d'indiquer à quel emplacement du document l'image doit être insérée. Vous pouvez utiliser toute valeur >0 ou l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres" :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr dans les pages gauches	Entier long	-12	L'image sera insérée dans la page et sera affichée dans les pages gauches uniquement si les en-têtes pairs et impairs sont différents.
wr dans les pages droites	Entier long	-11	L'image sera insérée dans la page et sera affichée dans les pages droites si les en-têtes pairs et impairs sont différents, et sinon dans toutes les pages.
wr dans la page courante	Entier long	-4	L'image sera insérée dans la page et visible sur la page courante (celle qui contient le curseur ou la sélection courante).
wr dans le corps du texte	Entier long	0	L'image sera insérée dans le corps du texte. Dans ce cas, les autres paramètres ne seront pas utilisés et l'image sera placée à l'emplacement du curseur ou à la place de la sélection courante.

Toute valeur >0 L'image sera visible sur la page de numéro destination. La valeur doit tenir compte du début de numérotation.

Dans le contexte de l'ajout d'un champ image, le paramètre optionnel taille permet de définir si le rectangle d'affichage sera gardé ou ajusté :

- Si vous passez 1 dans taille, lors du calcul de l'expression, le rectangle d'affichage sera ajusté aux nouvelles dimensions de l'image.
 Si vous passez 0 dans taille, lors du calcul de l'expression, le rectangle d'affichage sera conservé, quelle que soit la dimension de la nouvelle image.

WR INSERER DATE ET HEURE

WR INSERER DATE ET HEURE (zone; formatDate; formatHeure)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
Paramètre	Туре		Description		
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write		
formatDate	Entier	\Rightarrow	Numéro du format de la date		
formatHeure	Entier	\Rightarrow	Numéro du format de l'heure		

Description

La commande **WR INSERER DATE ET HEURE** insère une référence de type date et/ou heure dans *zone*. S'il existait une sélection de texte au moment de l'insertion, le texte est remplacé par la référence.

Le paramètre *formatDate* permet de définir le formatage de la date insérée. Vous devez utiliser les constantes 4D suivantes, placées dans le thème "Formats d'affichage des dates" de 4D et le thème "WR Paramètres" de 4D Write :

Constante	Туре	Valeur	Comment		
Système date court	Entier long	1	06/12/2006		
Système date abrégé	Entier long	2	2 mer. 25 déc. 2006		
Système date long	Entier long	3	mercredi 6 décembre 2006		
Interne date court spécial	Entier long	Entier long 4		06/12/06 (mais 06/12/1896 ou 06/12/2096)	
Interne date long	Entier long 5		6 décembre 2006		
Interne date abrégé	Entier long	Entier long 6			
Interne date court	Entier long	7	06/12/2006		
Constante	Туре		Valeur	Comment	
wr pas de format date	Entier	long	0	Pas de format date.	

Le paramètre formatHeure permet de définir le formatage de l'heure insérée. Vous devez utiliser les constantes 4D suivantes, placées dans le thème "Formats d'affichage des heures" de 4D et le thème "WR Paramètres" de 4D Write :

Constante	Туре	Valeur	Comment
h mn s	Entier long	1	01:02:03
h mn	Entier long	2	01:02
Heures minutes secondes	Entier long	3	1 heure 2 minutes 3 secondes
Heures minutes	Entier long	4	1 heure 2 minutes
h mn Matin Après Midi	Entier long	5	1:02 du matin

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr pas de format heure	Entier long	0	Pas de format heure.

WR INSERER EXPRESSION HTML

WR INSERER EXPRESSION HTML (zone; expressionHTML)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D WriteexpressionHTMLTexte⇒Expression HTML

Description

La commande WR INSERER EXPRESSION HTML insère dans zone l'expression HTML passée dans le paramètre expressionHTML. L'expression est insérée à l'emplacement du curseur. S'il existait une sélection de texte au moment de l'insertion, la sélection est remplacée par l'expression.

L'expression n'apparaît pas dans le document 4D Write d'origine mais sera conservée telle quelle lorsque le document sera sauvegardé au format HTML. Le texte HTML sera interprété directement par les navigateurs Web ; il peut donc contenir tout type de marqueur HTML.

Note: L'insertion et la gestion d'expressions HTML est également accessible dans le mode Utilisation de 4D Write.

WR INSERER EXPRESSION RTF

WR INSERER EXPRESSION RTF (zone; expressionRTF)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D WriteexpressionRTFTexte⇒Expression RTF

Description

La commande WR INSERER EXPRESSION RTF insère dans zone l'expression RTF passée dans le paramètre expressionRTF. L'expression est insérée à l'emplacement du curseur. S'il existait une sélection de texte au moment de l'insertion, la sélection est remplacée par l'expression.

Lorsque le document 4D Write sera exporté en RTF, l'expression sera conservée telle quelle dans le document RTF généré.

Le RTF (Rich Text Format) est un format d'échange de fichiers permettant de conserver la plupart des attributs de formatage d'un document (taille, style et couleur des caractères, marges, etc.) entre différents logiciels de traitement de texte. Ce format est basé sur l'emploi de balises spécifiques, interprétées au moment de l'import RTF.

WR INSERER LIEN HYPERTEXTE

WR INSERER LIEN HYPERTEXTE (zone; typeLien; styleURL; libelléLien; contenuLien; refMéthode) **Paramètre** Type Description Entier long Zone 4D Write zone **Entier** Type de lien hypertexte: 0 = Méthode, 1 = URL, 2 = Document 4D Write typeLien Apparence de l'URL: 1 = style par défaut, 0 = style personnalisé styleURL **Entier** libelléLien Texte Libellé du lien (apparaissant dans le document) contenul ien Texte Contenu du lien refMéthode Entier long Valeur pour \$3, 3e paramètre de la méthode (si le lien est une méthode)

Description

La commande WR INSERER LIEN HYPERTEXTE insère dans zone une référence de type "lien hypertexte", à l'emplacement courant du curseur ou à la place de la sélection courante.

typeLien

Le paramètre *typeLien* permet de définir le type du lien hypertexte à insérer. 4D Write admet trois types de liens hypertextes : les liens de type méthode, les liens de type URL et les liens de type document.

- Un lien de type **méthode** permet de lancer l'exécution d'une méthode 4D lors du clic sur la référence. La méthode ne peut pas être une fonction, et il n'est pas possible de lui passer des paramètres. Elle peut toutefois recevoir deux ou trois valeurs dans \$1, \$2 et, optionnellement, \$3:
 - \$1 (Entier long) contient la référence de la zone 4D Write,
 - \$2 (Texte) contient le libellé du lien,
 - \$3 (Entier long) contient une valeur numérique arbitraire que vous aurez éventuellement associé au lien, à l'aide du paramètre refMethode ou via l'interface utilisateur de la base.

Note : En vue de la compilation de la base, il est nécessaire de déclarer \$1 et \$3 en Entier long et \$2 en Texte, même si vous ne les utilisez pas.

- Un lien de type URL permet d'ouvrir le navigateur par défaut de la machine et d'accéder à un URL spécifique, défini dans le paramètre contenuLien.
- Un lien de type document provoque, lors du clic sur le lien, le remplacement du document courant par un autre document dont le chemin d'accès a été passé dans le paramètre contenuLien. Bien entendu, le format du document à ouvrir doit être reconnu par 4D Write.

Passez dans le paramètre typeLien l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres" :

		· ·	
Constante	Туре	Valeur	Comment
wr lien de type méthode	Entier long	0	Insère un lien de type méthode.
wr lien de type URL	Entier long	1	Insère un lien de type URL.
wr lien de type document	Entier long	2	Insère un lien de type document.

styleURL

Le paramètre *styleURL* permet de définir l'apparence du lien hypertexte inséré. Vous pouvez passer dans ce paramètre l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "**WR Paramètres**" :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr lien apparence personnalisée	Entier long	0	Permet d'utiliser une apparence personnalisée. Dans ce cas, vous devrez sélectionner le lien et lui affecter un style à l'aide de la commande WR FIXER PROPRIETE TEXTE.
wr lien apparence par defaut	Entier long	1	Conserve l'apparence par défaut des liens hypertexte (texte bleu souligné). Les couleurs par défaut peuvent être modifiées par programmation, à l'aide de la commande <i>WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT</i> .

Si vous utilisez la constante <u>wr lien apparence personnalisée</u> et n'affectez pas de style au lien, il prendra l'apparence du texte courant (il ne sera pas graphiquement matérialisé).

libelléLien

Le paramètre libelléLien permet de définir le libellé visible du lien (en affichage des valeurs).

contenuLien

Le paramètre contenuLien contient la valeur hypertexte du lien. La nature de cette valeur dépend du type de lien :

- pour un lien de type Méthode 4D, passez le nom de la méthode (par exemple "TriClients"),
- pour un lien de type URL, passez l'URL complet (par exemple "http://www.4D.fr/"),
- pour un lien de type Document, passez le chemin d'accès absolu du document (par exemple "C:\MonDossier\MonDoc.4w7" sous Windows, ou "DisqueDur:MonDossier:MonDoc" sous Mac OS).

refMéthode

Le paramètre refMéthode permet, lorsque le lien est de type méthode 4D, de passer une valeur supplémentaire à la méthode appelée. La méthode recevra cette valeur dans le paramètre \$3 (de type Entier long).

Note: L'insertion et la gestion de liens hypertexte est également accessible dans le mode Utilisation de 4D Write.

Exemple 1

Vous souhaitez insérer l'URL de votre site Web dans une zone 4D Write:

```
WR INSERER LIEN HYPERTEXTE(zone; wr lien de type URL; wr lien apparence par defaut; "Visitez ce superbe site"; "http://www.MonSite.com/")
```

Exemple 2

Dans vos documents 4D Write, vous proposez une interface de navigation hypertexte basée sur des liens de type document. La méthode suivante gère dynamiquement les chemins d'accès, quelle que soit la plate-forme :

Exemple 3

Cet exemple illustre l'emploi des liens de type méthode. Dans votre document, vous souhaitez que l'utilisateur puisse saisir des informations, par exemple son nom et son prénom, à des emplacements spécifiques. Pour cela, vous insérez un lien qui appelle la méthode M_LiensHypertexte. Cette méthode demande à l'utilisateur de saisir soit son nom soit son prénom, suivant la valeur passée dans \$3. La valeur saisie remplace alors le lien:

Pour insérer le lien de type méthode dans la zone 4D Write :

```
$titre:="Cliquez pour saisir"
$méthode:="M_LiensHypertexte"
WR INSERER TEXTE(Zone; "Nom : ")
WR INSERER LIEN HYPERTEXTE(Zone; wr lien de type méthode; wr lien apparence par defaut; $titre; $méthode; 1)
WR INSERER TEXTE(Zone; Caractere(Retour chariot) + "Prénom : ")
WR INSERER LIEN HYPERTEXTE(Zone; wr lien de type méthode; wr lien apparence par defaut; "Cliquez pour saisir"; "M_LiensHypertexte"; 2)
```

WR INSERER NUMERO DE PAGE

WR INSERER NUMERO DE PAGE (zone; format; typePagination)

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long
 ⇒ Zone 4D Write

 format
 Entier
 ⇒ Type de format

typePagination Entier

Type de variable de pagination à insérer 0=numéro de page, 1=nombre de pages

Description

La commande WR INSERER NUMERO DE PAGE permet d'insérer, à l'emplacement du curseur, une référence affichant le numéro de la page courante ou le nombre total de pages du document. Cette référence peut être placée dans le corps du document, en en-tête ou en pied de page. Utilisez la commande WR FIXER CADRE pour placer le curseur dans la partie de texte vous intéressant.

Le paramètre format permet de définir le format d'affichage de la variable insérée. Vous pouvez passer dans ce paramètre une des constantes du thème WR Formats numéro de page :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr 123	Entier long	0	1, 2, 3
wr abc	Entier long	1	a, b, c
wr ABC	Entier long	2	A, B, C
wr i ii iii	Entier long	3	i, ii, iii
wr I II III	Entier long	4	I, II, III

Le paramètre optionnel *typePagination* vous permet d'indiquer si vous souhaitez insérer le numéro ou le nombre de pages. Si vous passez la constante *wr numéro de page* (valeur 0) ou omettez ce paramètre, la commande insérera le numéro de page. Si vous passez la constante *wr nombre de pages* (valeur 1), la commande insérera le nombre de pages total du document.

Exemple

La méthode PageImpaire suivante est associée à une variable placée en pied de page du document à l'écran :

```
`Teste si l'on est déjà en mode 'Paires Impaires différentes'

Si (WR Lire propriete document(LaZone; wr paires impaires différentes) #1)

`Si ce n'est pas le cas, on active ce mode

WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr paires impaires différentes; 1)

ALERTE ("Attention: le document est désormais en mode pages paires et impaires différentes!")

Fin de si

`On se positionne dans le pied de page gauche

WR FIXER CADRE(LaZone; wr pied de page gauche)

`On y insère 'Page X' en majuscules romanes

WR INSERER TEXTE(LaZone; "Page ")

WR INSERER NUMERO DE PAGE(LaZone; wr i ii iii; wr numéro de page)

WR INSERER TEXTE(LaZone; "sur ")

WR INSERER NUMERO DE PAGE(LaZone; wr i ii iii; wr nombre de pages)
```

WR INSERER VARIABLE

Entier long

Entier long

WR INSERER VARIABLE (zone; expression {; formatNum {; formatDate {; formatHeure {; destination {; taille}}}}}) **Paramètre** Type Description Entier long Zone 4D Write zone Chaîne Expression à insérer expression Format d'affichage numérique Chaîne formatNum formatDate Entier Numéro du format de la date formatHeure **Entier** Numéro du format de l'heure

Endroit où l'image sera placée

0=Taille fixe, 1=Taille ajustée

Description

destination

taille

La commande WR INSERER VARIABLE insère une expression dans zone à l'emplacement du curseur ou à la place de la sélection courante.

expression peut être une variable, une fonction, une méthode projet, une routine externe ou toute expression qui retourne une valeur. expression peut également être une variable image. Si expression est une variable, vous devez passer son nom comme argument, encadré par des guillemets ("").

expression peut contenir des retours à la ligne et des tabulations, ils seront pris en compte par 4D Write. L'expression ainsi insérée répondra aux caractéristiques de la règle dont elle dépend.

Le paramètre optionnel *formatNum* indique le formatage des expressions numériques (de type Numérique, Entier ou Entier long). Il peut contenir tout format d'affichage numérique, existant ou non (par exemple "###,##"). Passez une chaîne vide lorsque ce paramètre n'est pas approprié ou omettez-le si les deux paramètres suivants sont omis.

Le paramètre optionnel *formatDate* indique le formatage des expressions de type Date. Il doit contenir un numéro de format de date existant. Passez 0 lorsque ce paramètre n'est pas approprié ou omettez-le si le paramètre suivant est omis. Sinon, utilisez les constantes 4D suivantes, placées dans le thème "Formats d'affichage des dates" de 4D et le thème "WR Paramètres" de 4D Write:

Constante	Туре	Valeur	Comment
Système date court	Entier long	1	06/12/2006
Système date abrégé	Entier long	2	mer. 25 déc. 2006
Système date long	Entier long	3	mercredi 6 décembre 2006
Interne date court spécial	Entier long	4	06/12/06 (mais 06/12/1896 ou 06/12/2096)
Interne date long	Entier long	5	6 décembre 2006
Interne date abrégé	Entier long	6	6 déc 1996
Interne date court	Entier long	7	06/12/2006

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr pas de format date	Entier long	0	Pas de format date.

Le paramètre optionnel *formatHeure* indique le formatage des expressions de type Heure. Il doit contenir un numéro de format d'heure existant. Passez 0 lorsque ce paramètre n'est pas approprié ou omettez-le. Sinon, utilisez les constantes 4D suivantes, placées dans le thème "Formats d'affichage des heures" de 4D et le thème "WR Paramètres" de 4D Write.

Constante	Туре	Valeur	Comment	
h mn s	Entier long	1	01:02:03	
h mn	Entier long	2	01:02	
Heures minutes secondes	Entier long	3	1 heure 2 minutes 3 secondes	
Heures minutes	Entier long	4	1 heure 2 minutes	
h mn Matin Après Midi	Entier long	5	1:02 du matin	
Constante	Туре	Valeur	Comment	
wr pas de format heure	Entier long	0	Pas de format heure.	

Lorsque vous insérez une expression image, le paramètre optionnel *destination* permet d'indiquer à quel emplacement du document l'image doit être insérée. Vous pouvez utiliser toute valeur >0 ou l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres" :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr dans les pages gauches	Entier long	-12	L'image sera insérée dans la page et sera affichée dans les pages gauches uniquement si les en-têtes pairs et impairs sont différents.
wr dans les pages droites	Entier long	-11	L'image sera insérée dans la page et sera affichée dans les pages droites si les en-têtes pairs et impairs sont différents, et sinon dans toutes les pages.
wr dans la page courante	Entier long	-4	L'image sera insérée dans la page et visible sur la page courante (celle qui contient le curseur ou la sélection courante).
wr dans le corps du texte	Entier long	0	L'image sera insérée dans le corps du texte. Dans ce cas, les autres paramètres ne seront pas utilisés et l'image sera placée à l'emplacement du curseur ou à la place de la sélection courante.

Toute valeur >0 L'image sera visible sur la page de numéro destination. La valeur doit tenir compte du début de numérotation.

Dans le contexte de l'ajout d'une expression image, le paramètre optionnel taille permet de définir si le rectangle d'affichage sera gardé ou ajusté :

- Si vous passez 1 dans taille, lors du calcul de l'expression, le rectangle d'affichage sera ajusté aux nouvelles dimensions de l'image.
- Si vous passez 0 dans taille, lors du calcul de l'expression, le rectangle d'affichage sera conservé, quelle que soit la dimension de la nouvelle image.

Exemple

Vous voulez insérer une variable contenant la liste des factures restant à régler.

```
Tab:=Caractere(Tabulation)

CR:=Caractere(Retour chariot) `Cherchons les factures du client

CHERCHER([Fact]; [Fact] CodeClient=[Clients] CodeClient;*)

CHERCHER([Fact]; & [Fact] Reglé=Faux) `Cherchons les factures non soldées

vARegler:="" `Initialisons la variable

Boucle(CompteFact;1; Enregistrements trouves([Fact])) `Pour tous les enregistrements

vARegler:=vARegler+Chaine([Fact]No)+Tab `Ajoutons le n° de facture

vARegler:=vARegler+[Fact]Montant+CR `Ajoutons le montant à régler

ENREGISTREMENT SUIVANT([Fact]) `Passons à l'enregistrement suivant

Fin de boucle

WR INSERER VARIABLE(LeTexte; "vARegler") `Insérons dans le texte la variable vARegler
```

WR Inserer zone image

WR Inserer zone image (zone ; image ; où) -> Résultat

Paramètre
zone
Entier long
image
Image
Image
Description
Zone 4D Write
Zone image 4D Write à insérer
où
Entier

1=Fin du document 0=Point d'insertion
Résultat
Entier long
Code d'erreur

Description

La commande *WR Inserer zone image* permet d'intégrer dans *zone* un document 4D Write associé au champ Image *image*_. Vous pouvez passer dans le paramètre *position* l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres" :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr emplacement curseur	Entier long	0	L'insertion du document se fera à l'emplacement du curseur.
wr fin du document	Entier long	1	L'insertion du document se fera à la fin de la zone.

WR Inserer zone image retourne un Entier long contenant un code d'erreur. Si l'insertion s'est effectuée correctement, ce code est égal à 0.

Exemple

Imaginons la méthode objet d'un bouton permettant d'ajouter à la fin d'un document la signature de l'expéditeur.

CHERCHER([Expéditeur];[Expéditeur]Nom=[Courrier]Expéditeur)
NoErreur:=WR Inserer zone image(LaZone;[Expéditeur]Signature_;wr fin du document)

WR Lire expression HTML

WR Lire expression HTML (zone) -> Résultat

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

Résultat Texte 5 Texte de l'expression HTML

Description

La commande WR Lire expression HTML permet de récupérer le texte de l'expression HTML sélectionnée dans zone.

Pour sélectionner des expressions HTML contenues dans un document 4D Write, vous devez utiliser l'instruction WR Compter(Zone; wr nb expressions HTML) et ensuite faire une boucle sur WR SELECTIONNER(Zone; 13; \$boucle).

Exemple

Vous voulez relire toutes les expressions HTML contenues dans votre document 4D Write :

```
C_ENTIER LONG(Zone; $i; $NbExpHTML)
C_TEXTE($MonExpr)

$NbExpHTML:=WR Compter(Zone; wr nb expressions HTML)
Boucle($i;1; $NbExpHTML)
    WR SELECTIONNER(Zone;13;$i)
    $MonExpr:=WR Lire expression HTML(Zone)
Fin de boucle
```

WR Lire expression RTF

WR Lire expression RTF (zone) -> Résultat

Paramètre
zone

Entier long

Description
Zone 4D Write

Résultat Texte 5 Texte de l'expression RTF

Description

La commande WR Lire expression RTF permet de récupérer le texte de l'expression RTF sélectionnée dans zone.

Pour sélectionner des expressions RTF contenues dans un document 4D Write, vous devez utiliser l'instruction WR Compter(Zone; wr nb expressions RTF) et ensuite faire une boucle sur WR SELECTIONNER(Zone; 14; \$boucle).

Exemple

Vous voulez relire toutes les expressions RTF contenues dans votre document 4D Write :

```
C_ENTIER LONG(Zone; $i; $NbExpRTF)
C_TEXTE($MonExpr)

$NbExpRTF:=WR Compter(Zone; wr nb expressions RTF)
Boucle($i;1; $NbExpRTF)
    WR SELECTIONNER(Zone;14;$i)
    $MonExpr:=WR Lire expression RTF(Zone)
Fin de boucle
```

WR LIRE FORMAT DATE ET HEURE

WR LIRE FORMAT DATE ET HEURE (zone; formatDate; formatHeure)

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long
 ⇒ Zone 4D Write

 formatDate
 Entier
 Numéro du format de la date

formatDate Entier — Numéro du format de la date formatHeure Entier — Numéro du format de l'heure

Description

La commande **WR LIRE FORMAT DATE ET HEURE** permet de connaître les formats d'affichage d'une date et/ou d'une heure dynamique(s) insérée(s) dans un document. La référence doit au préalable avoir été sélectionnée.

Le paramètre formatDate retourne le formatage de la date insérée. Vous pouvez comparer la valeur reçue aux constantes 4D suivantes, placées dans le thème "Formats d'affichage des dates" de 4D et le thème "WR Paramètres" de 4D Write :

Constante	Туре	Valeur	Comment	
Interne date abrégé	Entier long	6	6 déc 1996	
Interne date court	Entier long	7	06/12/2006	
Interne date court spécial	Entier long	4	06/12/06 (mais 0	06/12/1896 ou 06/12/2096)
Interne date long	Entier long	5	6 décembre 200	6
Système date abrégé	Entier long	2	mer. 25 déc. 200	06
Système date court	Entier long	1	06/12/2006	
Système date long	Entier long	3	mercredi 6 déce	mbre 2006
Constante	Туре	Туре		Comment
wr pas de format date	Entier	Entier long		Pas de format date.

Le paramètre formatHeure retourne le formatage de l'heure insérée. Vous pouvez comparer la valeur reçue aux constantes 4D suivantes, placées dans le thème "Formats d'affichage des heures" de 4D et le thème "WR Paramètres" de 4D Write :

Constante	Туре	Valeur	Comment
h mn	Entier long	2	01:02
h mn Matin Après Midi	Entier long	5	1:02 du matin
h mn s	Entier long	1	01:02:03
Heures minutes	Entier long	4	1 heure 2 minutes
Heures minutes secondes	Entier long	3	1 heure 2 minutes 3 secondes
Constante	Туре	Valeur	Comment
wr pas de format heure	Entier long	0	Pas de format heure.

WR LIRE FORMAT NUMERO DE PAGE

WR LIRE FORMAT NUMERO DE PAGE (zone; format; typePagination)

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long
 ⇒ Zone 4D Write

 format
 Entier
 ⇒ Type de format

typePagination Entier — Type de variable de pagination insérée 0=Numéro de page, 1=Nombre de pages

Description

La commande WR LIRE FORMAT NUMERO DE PAGE permet de connaître le format et le type d'une variable de pagination insérée dans la page. La référence doit au préalable avoir été sélectionnée.

Le paramètre *format* retourne le format d'affichage de la variable insérée. Vous pouvez comparer la valeur reçue aux constantes du thème "WR Formats numéro de page" :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr 123	Entier long	0	1, 2, 3
wr abc	Entier long	1	a, b, c
wr ABC	Entier long	2	A, B, C
wr i ii iii	Entier long	3	i, ii, iii
wr I II III	Entier long	4	I, II, III

Le paramètre typePagination retourne :

- 0 si la référence sélectionnée est un numéro de page,
- 1 si la référence sélectionnée est le nombre de pages total du document.

WR LIRE LIEN HYPERTEXTE

WR LIRE LIEN HYPERTEXTE (zone; typeLien; styleURL; libelléLien; contenuLien; refMéthode) Description **Paramètre** Type zone **Entier long** Zone 4D Write typeLien Entier Type de lien hypertexte : 0 = Méthode, 1 = URL, 2 = Document 4D Write Apparence de l'URL : 1 = style par défaut, 0 = style personnalisé styleURL **Entier** libelléLien Libellé du lien (apparaissant dans le document) Texte contenuLien Texte Contenu du lien refMéthode Entier long Valeur de \$3, 3e paramètre de la méthode (si le lien est une méthode)

Description

La commande WR LIRE LIEN HYPERTEXTE retourne les propriétés du lien hypertexte sélectionné dans zone.

typeLien

- Si le lien est de type méthode 4D, typeLien retourne 0.
- Si le lien est de type URL, typeLien retourne 1.
- Si le lien est de type document, *typeLien* retourne 2.

styleURL

- Si le style du lien est par défaut, styleURL retourne 1.
- Si le style du lien est personnalisé, styleURL retourne 0. Dans ce cas, il vous faudra utiliser la commande WR LIRE PROPRIETE TEXTE pour connaître son style.

libelléLien

libelléLien retourne le libellé visible du lien (en affichage des valeurs).

contenuLien

contenuLien retourne la valeur hypertexte du lien, c'est-à-dire :

- pour un lien de type méthode 4D, le nom de la méthode,
- pour un lien de type URL, l'URL complet,
- pour un lien de type document, le chemin d'accès absolu du document.

refMéthode

refMéthode retourne la valeur passée à la méthode appelée (si le lien est de type Méthode 4D).

Pour sélectionner des liens hypertexte contenus dans un document 4D Write, vous devez utiliser l'instruction WR Compter(Zone; wr nb liens hypertexte) et ensuite faire une boucle sur WR SELECTIONNER(Zone; 12; \$boucle).

WR LIRE REFERENCE

WR LIRE REFERE	WR LIRE REFERENCE (zone ; info1 ; info2 ; nom ; type ; formatNum ; formatDate ; formatHeure)				
Paramètre	Туре		Description		
zone	Entier long	\Rightarrow	4D Write area		
info1	Entier	(Première information relative à la référence		
info2	Entier	(Deuxième information relative à la référence		
nom	Chaîne	(Nom de la référence		
type	Entier	(Type de la référence		
formatNum	Chaîne	(Format d'affichage numérique		
formatDate	Entier	(Numéro du format de la date		
formatHeure	Entier	=	Numéro du format de l'heure		

Description

Est appelée "référence" toute commande 4D, variable 4D ou référence à un champ insérée dans une zone 4D Write.

La commande **WR LIRE REFERENCE** retourne dans *type* le type de la référence sélectionnée (voir à ce propos la description de la routine **WR SELECTIONNER**), et dans *info1*, *info2* et *nom* diverses informations concernant la référence (ces informations dépendent de la valeur de *type*).

Vous pouvez également connaître le format d'affichage des références de type numérique, Date ou Heure insérées.

- Si type est égal à 1, vous êtes en présence d'une référence de type champ.
 Dans ce cas, info1 désignera la table à laquelle appartient le champ, info2 désignera le champ et nom sera vide.
- Si *type* est égal à 2, vous êtes en présence d'une référence de type variable ou d'une expression. Dans ce cas, *info1* et *info2* prendront pour valeur 0, et *nom* contiendra le nom de la variable ou de l'expression.
- Si l'objet sélectionné n'est pas une référence, type retourne 0.

Le paramètre format/Num retourne une chaîne contenant le format numérique associé à l'expression numérique (Numérique, Entier ou Entier long) sélectionnée. Si aucun format n'est associé à l'expression ou si elle n'est pas de type numérique, une chaîne vide est retournée.

Le paramètre formatDate retourne le numéro du format de date éventuellement associé à l'expression sélectionnée, si elle est de type date. Dans le cas contraire, la valeur 0 est retournée. Sinon, vous pouvez comparer la valeur reçue aux constantes 4D suivantes, placées dans le thème "Formats d'affichage des dates" :

Constante	Туре	Valeur	Comment
Système date court	Entier long	1	06/12/2006
Système date abrégé	Entier long	2	mer. 25 déc. 2006
Système date long	Entier long	3	mercredi 6 décembre 2006
Interne date court spécial	Entier long	4	06/12/06 (mais 06/12/1896 ou 06/12/2096)
Interne date long	Entier long	5	6 décembre 2006
Interne date abrégé	Entier long	6	6 déc 1996
Interne date court	Entier long	7	06/12/2006

Le paramètre formatHeure retourne le numéro du format d'heure éventuellement associé à l'expression sélectionnée, si elle est de type heure. Dans le cas contraire, la valeur 0 est retournée. Sinon, vous pouvez comparer la valeur reçue aux constantes 4D suivantes, placées dans le thème "Formats d'affichage des heures" :

Constante	Туре	Valeur	Comment
h mn s	Entier long	1	01:02:03
h mn	Entier long	2	01:02
Heures minutes secondes	Entier long	3	1 heure 2 minutes 3 secondes
Heures minutes	Entier long	4	1 heure 2 minutes
h mn Matin Après Midi	Entier long	5	1:02 du matin

Exemple 1

Reportez-vous à l'exemple de la routine WR SELECTIONNER.

Exemple 2

Cette méthode indique si l'objet sélectionné par l'utilisateur est une référence, ainsi que son type :

```
WR LIRE REFERENCE(Lettre; $Table; $Champ; $Nom; $Type)
Au cas ou
:($Type=0) `Pas de référence
    ALERTE("La sélection ne contient pas de référence.")
:($Type=1)
    ALERTE("La sélection contient le champ "+Nom du champ($Table; $Nom))
:($Type=2)
```

WR Options de la zone

- p Options de la zone, Introduction
- WR Construire apercu
- WR FIXER CADRE
- WR FIXER POSITION CURSEUR
- WR FIXER PROPRIETE ZONE
- WR Lire cadre
- WR LIRE COORDONNEES CURSEUR
- WR LIRE POSITION CURSEUR
- WR LIRE PROPRIETE ZONE
- **WR VERROUILLER TEXTE**

🏇 Options de la zone, Introduction

Les commandes et fonctions de ce thème vous permettent de personnaliser l'environnement que vous souhaitez présenter aux utilisateurs de vos zones 4D Write. Par exemple, la commande WR FIXER POSITION CURSEUR permet de positionner le curseur à un endroit précis dans un document 4D Write.

Vous pouvez en outre empêcher toute modification de la zone 4D Write (WR VERROUILLER TEXTE) et en construire une image de prévisualisation (WR Construire apercu).

WR Construire apercu

WR Construire apercu (zone; page) -> Résultat

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

page Entier long

Numéro de la page à passer en image

Résultat Image 🗦 Image de la page

Description

La commande WR Construire apercu transforme la page dont le numéro est passé en paramètre en une image. Le numéro de page tient compte du début de numérotation du document.

L'image créée peut, par exemple, être stockée dans un champ ou une variable Image de 4D. Cette image est de la taille de la page. Vous pouvez utiliser *WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT* en passant une valeur pour *wr largeur papier* et pour *wr hauteur papier* pour modifier la taille de l'image.

Note: L'image ne contient pas les données 4D Write comme dans WR Zone vers image.

L'image obtenue est vectorielle. Une image construite sous Windows ne peut être affichée sur Macintosh ni stockée telle quelle dans un fichier image (par exemple via la commande **ECRIRE FICHIER IMAGE**) car elle est de type EMF. Si vous désirez qu'un aperçu généré sous Windows soit visible sur Macintosh ou dans une application Windows tierce, il faut préalablement le convertir en bitmap à l'aide de l'instruction **MonImage:=MonImage|MonImage**. Les types Bitmap et Pict sont indépendants de plate-forme, le type EMF est uniquement PC.

Note: A l'inverse, les aperçus générés sous Mac OS peuvent être utilisés directement.

Exemple

Vous avez enregistré des documents 4D Write dans des champs BLOB. Vous souhaitez ne voir apparaître, lors de l'impression, que la deuxième page des documents. Pour cela, insérez une variable image (intitulée Monlmage dans notre exemple) dans le formulaire d'impression et associez-lui la méthode suivante :

```
Si(Evenement formulaire=Sur impression corps)
  WR BLOB VERS ZONE(NewOffscreen; [MaTable] WriteBlob_)
  MonImage:=WR Construire apercu(NewOffscreen; 2)
Fin de si
```

Créez et appelez ensuite la méthode projet suivante :

```
CHERCHER([MaTable]) `Déterminez la sélection à imprimer

FORMULAIRE SORTIE([MaTable];"ImpressionPage2") `ImpressionPage2 est le formulaire d'impression

NewOffscreen:=WR Hors ecran `Créez la zone hors écran utilisée dans la méthode de 'MonImage'

IMPRIMER SELECTION([MaTable]) `Imprimez la sélection

WR DETRUIRE HORS ECRAN(NewOffscreen) `Supprimez la zone Hors écran désormais inutile
```

WR FIXER CADRE

WR FIXER CADRE (zone; cadre)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

Description

La commande WR FIXER CADRE positionne le curseur dans la zone passée en paramètre, à l'endroit ou il était précédemment. Cette position avait au préalable été mémorisée automatiquement par 4D Write. Si vous êtes en mode normal et que vous allez sur un en-tête ou sur un pied de page, vous passez en mode page.

Le paramètre *cadre* peut prendre une des valeurs ou constantes suivantes :

Constante	Туре	Valeur
wr corps	Entier long	0
wr entête droit	Entier long	1
wr pied de page droit	Entier long	2
wr entête gauche	Entier long	3
wr pied de page gauche	Entier long	4
wr premier entête	Entier long	5
wr premier pied de page	Entier long	6

Les valeurs 3 et 4 agissent si vous avez paramétré des en-têtes et des pieds de page différents sur la page droite et gauche. Les valeurs 5 et 6 agissent si vous avez paramétré des en-têtes et des pieds de page différents pour la première page.

Note: La liste des valeurs vous est aussi fournie dans le thème de constantes "WR Cadres".

Exemple

Reportez-vous aux exemples des commandes WR LIRE POSITION CURSEUR, WR FIXER POSITION CURSEUR et WR INSERER NUMERO DE PAGE.

WR FIXER POSITION CURSEUR

WR FIXER POSITION	WR FIXER POSITION CURSEUR (zone ; page ; colonne ; ligne ; position)					
Paramètre	Туре		Description			
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write			
page	Entier long	\Rightarrow	Numéro de la page où est le curseur			
colonne	Entier long	\Rightarrow	Numéro de la colonne où est le curseur			
ligne	Entier long	\Rightarrow	Numéro de la ligne où est le curseur			
position	Entier long	\Rightarrow	Position horizontale du curseur dans la ligne			

Description

La commande WR FIXER POSITION CURSEUR déplace le point d'insertion en fonction des paramètres page, colonne, ligne et position.

- page
 - La valeur doit être comprise entre le premier et le dernier numéro de page du document. Le numéro de page tient compte du début de numérotation.
- colonne
 - La valeur doit être comprise entre 1 et le nombre de colonnes.
- ligne
 - La valeur doit être comprise entre 1 et le nombre de lignes de la colonne (ou de la page s'il n'y a qu'une seule colonne).
- position
 - La valeur doit être comprise entre 1 et le nombre de caractères dans la ligne. Pour placer le curseur en première position sur la ligne, passez 1 dans *position*.

Si vous désirez placer votre curseur dans une partie précise du document (autre que le corps par exemple), veuillez utiliser au préalable WR FIXER CADRE.

Exemple

Vous voulez placer le curseur au début de la 10è ligne de la quatrième page :

```
`On vérifie que l'on est dans le corps du document

Si (WR Lire cadre(LaZone) #0)

`Si ce n'est pas le cas, on s'y place

WR FIXER CADRE(LaZone; wr corps)

Fin de si

`On positionne le curseur

WR FIXER POSITION CURSEUR(LaZone; 10; 1; 10; 1)

`On force 4D Write à afficher la sélection de texte courante

WR AFFICHER SELECTION(LaZone)
```

WR FIXER PROPRIETE ZONE

WR FIXER PROPRIETE	WR FIXER PROPRIETE ZONE (zone ; option ; valeur ; valeurAlpha)						
Paramètre	Туре		Description				
zone	Entier long	⇒	Zone 4D Write				
option	Entier	⇒	Numéro de propriété				
valeur	Entier	⇒	Dépend de la propriété				
valeurAlpha	Chaîne	⇒	Renseignée selon le cas				

Description

La commande WR FIXER PROPRIETE ZONE permet de modifier la valeur de la propriété de la zone.

Si zone vaut 0, la commande WR FIXER PROPRIETE ZONE s'appliquera à l'ensemble des zones 4D Write ouvertes par la suite. Dans ce cas, il est préférable de passer cette commande dans la **Méthode base Sur ouverture** (exécutée à l'ouverture de la base).

Lorsque les propriétés wr titre bouton zone et wr titre fenêtre sont utilisées, le paramètre valeurAlpha est utilisable.

Vous pouvez passer dans le paramètre *propriété* l'une des constantes du thème "**WR Propriétés de zone**". Vous pouvez également utiliser des constantes du thème "**WR Paramètres**" pour définir les valeurs. Voici la liste des constantes et leurs valeurs possibles :

Constante Type Valeur Comment wr dialogue Entier confirmation 0 Permet de fixer ou de lire la refaiton d'une image de prévisualisation or prévisualisation 1 Permet de fixer ou de lire la création d'une image de prévisualisation or verber image de prévisualisation of un refait mage de l'au de l'explantation du refait de l'au de l'explantation de l'	• • •	-	\/ I	
wr sauver source confirmation con control of the person of the service of the ser	Constante	Type	Valeur	Comment
prévisualisation long wrautoriser autoriser long wr fixer impression taille fixer procession taille fixer procession de litre l'empression taille fixer procession de l'empression taille fixer pas de dialogue (0), wr impression taille fixer (1). Permet de fixer ou de lire l'impression de taille variable (sauf si zone = 0) : wr impression taille variable (0, wr impression taille fixer (1). Permet de fixer ou de lire l'affichage du dialogue de conversion des champs 4D Write 6.0 (si zone=0) : wr pas de dialogue (0), wr afficher dialogue (1). Wr titre bouton Entier long wr fittre part de fixer ou de lire le titre du bouton formé par la zone minimisée : wr titre par défaut (0), wr titre personnalisé (1) passé dans valeur/Alpha). Wr largeur long wr hauteur long wr hauteur long wr hauteur long wr hauteur long wr enregistrer minimum long wr enregistrer modele server long server long wr convertir par long wr convertir par long wr convertir par long long wr convertir par long long wr convertir par long long wr autoriser glisser long wr autoriser glisser long long wr autoriser glisser long wr autoriser glisser long long wr autoriser deposer wr enredien long wr autoriser deposer long long wr autoriser deposer long long wr autoriser long long wr autoriser deposer long long wr autoriser long long wr autoriser deposer long long wr autoriser long long long long long long long long			0	
enregistrées, wr annulation autorisée (1) = actions enregistrées. Permet de fixer ou de lire le marqueur de zone modifiée (sauf si zone = 0) : wr marqueur zone modifiée faux (0), wr marqueur zone modifiée faux (0), wr marqueur zone modifiée vrai (1). Permet de fixer ou de lire l'impression de taille variable (sauf si zone = 0) : wr impression taille fixe (1). Permet de fixer ou de lire l'impression de taille variable (sauf si zone = 0) : wr impression taille fixe (1). Permet de fixer ou de lire l'impression de taille variable (sauf si zone = 0) : wr impression taille fixe (1). Permet de fixer ou de lire l'impression de taille variable (sauf si zone = 0) : wr impression taille fixe (1). Permet de fixer ou de lire le titre du bouton formé par la zone minimisée : wr titre par défaut (0), wr titre personnalisé (1) passé dans valeur/Alpha. Permet de fixer ou de lire le titre de la fenêtre 4D Write (lors du passage en plein écran ou en fenêtre valeur minimum long wr hauteur personnalisé (1) passé dans valeur/Alpha. Permet de fixer ou de lire la largeur minimum de la zone avant passage en bouton (valeur en pixels). Permet de fixer ou de lire la hauteur minimum de la zone avant passage en bouton (valeur en pixels). Permet de fixer ou de lire la hauteur minimum de la zone avant passage en bouton (valeur en pixels). Permet de fixer ou de lire la sauvegarde des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1). Permet de fixer ou de lire le chargement des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1). Permet de fixer ou de lire le chargement des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1). Permet de fixer ou de lire le pourcentage de zoom dans la zone (valeur=25 à 500). Permet de fixer ou de lire l'interprétation des réferences de champs lors de la conversion de documents : wr convertir par noms (0), wr convertir par numéros (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de déposer dans la zone : wr dispser interdit (0), wr disposer aut			1	
wr fixer impression taille fixe long wr fixer impression taille fixe long wr dispersion taille fixe long fixe long fixe long wr dispersion taille fixe long fixe long wr dispersion long wr titre bouton conversion long wr titre bouton in titre fenêtre long wr titre bouton long long wr titre bouton long wr titre fenêtre long wr largeur minimum long wr hauteur minimum long wr hauteur minimum long wr expension long wr expension long wr hauteur minimum long wr hauteur minimum long wr converting ar token long wr correction long wr correction long wr deficer length of the fixer ou de lire late hauteur minimum long wr correction long wr deficer length long wr deficer long wr deficer length long wr deficer long wr deficer long wr correction long wr autoriser deposer long wr autoriser deposer long wr deficer length long wr autoriser lenter long wr autoriser lenter long wr autoriser lenter long wr correction long wr deficer length long wr correction long wr correction long wr deficer length long wr correction long wr deficer length long wr correction long wr deficer long long long long long long long long			2	
Permet de fixer ou de lire l'impression de taille variable (saut si zone = 0) : wr impression taille fixe variable (0), wr impression taille fixe (1). Permet de fixer ou de lire l'affichage du dialogue de conversion des champs 4D Write 6.0 (si zone= 0) : wr pas de dialogue (0), wr afficher dialogue (1). Permet de fixer ou de lire le titre du bouton formé par la zone minimisée : wr titre par défaut (0), wr titre personnalisé (1) passé dans valeur/al/pha. Permet de fixer ou de lire le titre du bouton formé par la zone minimisée : wr titre par défaut (0), wr titre personnalisé (1) passé dans valeur/al/pha. Permet de fixer ou de lire le titre du bouton formé par la zone minimisée : wr titre par défaut (0), wr titre personnalisé (1) passé dans valeur/al/pha. Permet de fixer ou de lire la largeur minimum de la zone avant passage en plein écran ou en fenêtre externe) (0=nom de la zone, 1=titre personnalisé passé dans valeur/al/pha). Permet de fixer ou de lire la largeur minimum de la zone avant passage en bouton (valeur en pixels). Permet de fixer ou de lire la sauvegarde des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1). Permet de fixer ou de lire le chargement des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1). Permet de fixer ou de lire l'interprétation des références de champs lors de la conversion de documents : wr convertir par noms (0), wr convertir par numéros (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de glisser à partir de la zone : wr glisser interdit (0), wr glisser déposer long Wr autoriser diposer long long la utorisé (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de déposer dans la zone : wr déposer interdit (0), wr déposer autorisé (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de la correction en cours de frappe : wr correction inactive (0), wr correction active (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de la correction en cours de frappe : wr correction inactive (0), wr correction active (1). Permet	wr modifié		3	
ronversion long so the permet de fixer ou de lire le titre du bouton formé par la zone minimisée : wr titre par défaut (0), wr titre personnalisé (1) passé dans valeur/Alpha. Writte fenêtre long vritte fen	impression taille		4	
wr titre fenêtre Entier long Fermet de fixer ou de lire le titre de la fenêtre 4D Write (lors du passage en plein écran ou en fenêtre externe) (0=nom de la zone, 1=titre personnalisé passé dans valeurAlpha). Permet de fixer ou de lire la largeur minimum de la zone avant passage en bouton (valeur en pixels). Permet de fixer ou de lire la hauteur minimum de la zone avant passage en bouton (valeur en pixels). Permet de fixer ou de lire la hauteur minimum de la zone avant passage en bouton (valeur en pixels). Permet de fixer ou de lire la sauvegarde des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1). Permet de fixer ou de lire le chargement des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1). Permet de fixer ou de lire l'interprétation des références de champs lors de la conversion de documents : wr convertir par noms (0), wr convertir par numéros (1). Permet de fixer ou de lire l'interprétation des références de champs lors de la conversion de documents : wr convertir par noms (0), wr convertir par numéros (1). Permet de fixer ou de lire le pourcentage de zoom dans la zone (valeur=25 à 500). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de déposer dans la zone : wr déposer interdit (0), wr déposer autorisé (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de la correction en cours de frappe : wr correction inactive (0), wr correction active (1). Permet de fixer ou de lire l'activation de la correction en cours de frappe : wr correction inactive (0), wr correction active (1). Permet de fixer ou de lire la fréquence de génération de l'événement Sur minuteur (valeur=fréquence d'appels en ticks — 1 tick=1/60e de seconde — 3600 par défaut). Permet de fixer ou de lire l'ouverture de la zone avec la valeur de zoom stockée lors de la fermeture	-		5	
wr largeur minimum long			6	
minimum long wr hauteur Entier long wr hauteur minimum long wr hauteur minimum long wr hauteur minimum long wr enregistrer modele server long wr charger modele server long wr charger modele server long wr convertir par token long wr facteur de long wr autoriser long wr autoriser glisser long wr autoriser glisser long wr autoriser glisser long wr autoriser déposer long wr facteur de zone long wr autoriser glisser long wr autoriser deposer long wr facteur de zone long wr autoriser déposer long wr facteur de long wr autoriser déposer long wr facteur de zone long wr autoriser déposer long wr autoriser déposer long wr defacteur de long wr facteur de long wr autoriser déposer long wr autoriser déposer long wr autoriser déposer long wr facteur de long wr facteur de long wr autoriser déposer long long wr autoriser déposer long long wr defacteur de long wr facteur de long wr autoriser déposer long long wr autoriser déposer long long wr autoriser long long wr autorise long wr autorise long long wr autorise long long long long long long long long	wr titre fenêtre		7	
minimum long wr enregistrer modele server long wr charger Entier modele server long wr convertir par token long wr facteur de zoom wr autoriser glisser long wr autoriser glisser long wr autoriser glisser long wr correction pendant frappe wr fréquence minuteur wr fréquence minuteur wr utiliser valeur Entier long wr fréquence minuteur modele server long Permet de fixer ou de lire la sauvegarde des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1). Permet de fixer ou de lire le chargement des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1). Permet de fixer ou de lire le chargement des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1). Permet de fixer ou de lire l'interprétation des références de champs lors de la conversion de documents : wr convertir par numéros (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation des références de champs lors de la conversion de documents : wr convertir par numéros (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de glisser à partir de la zone : wr glisser interdit (0), wr glisser autorisé (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de déposer dans la zone : wr déposer interdit (0), wr déposer autorisé (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de la correction en cours de frappe : wr correction inactive (0), wr correction active (1). Permet de fixer ou de lire l'activation de la correction de l'événement Sur minuteur (valeur=fréquence d'appels en ticks — 1 tick=1/60e de seconde — 3600 par défaut). Permet de fixer ou de lire l'ouverture de la zone avec la valeur de zoom stockée lors de la fermeture			8	Permet de fixer ou de lire la largeur minimum de la zone avant passage en bouton (valeur en pixels).
modele server long wr charger Entier modele server long wr convertir par token wr facteur de zoom wr autoriser glisser long wr autoriser déposer long wr correction pendant frappe wr fréquence minuteur wr fixed graph a serveur long wr facteur de zoom wr autoriser de pong wr autoriser long wr correction permet de fixer ou de lire l'autorisation de glisser à partir de la zone : wr glisser interdit (0), wr glisser long wr autoriser déposer wr autoriser long wr correction pendant frappe wr fréquence minuteur wr utiliser valeur Entier long wr utiliser valeur 11 Permet de fixer ou de lire l'autorisation de glisser à partir de la zone : wr glisser interdit (0), wr glisser long wr autoriset de fixer ou de lire l'autorisation de déposer dans la zone : wr déposer interdit (0), wr déposer long wr correction active (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de déposer dans la zone : wr déposer interdit (0), wr déposer long wr fréquence minuteur 16 Permet de fixer ou de lire l'autorisation de la correction en cours de frappe : wr correction inactive (0), wr correction active (1). Permet de fixer ou de lire l'activation de la correction de l'événement Sur minuteur (valeur=fréquence d'appels en ticks — 1 tick=1/60e de seconde — 3600 par défaut). Permet de fixer ou de lire l'ouverture de la zone avec la valeur de zoom stockée lors de la fermeture			9	Permet de fixer ou de lire la hauteur minimum de la zone avant passage en bouton (valeur en pixels).
modele server long wr convertir par token long wr facteur de zoom long wr autoriser déposer long wr autoriser déposer long wr correction Entier plant de fixer ou de lire l'autorisation de glisser à partir de la zone : wr déposer interdit (0), wr déposer deposer long wr fréquence minuteur long wr utiliser valeur Entier token long wr utiliser valeur Entier long long long long long long long long	•		10	
token long wr facteur de zoom long 13 long wr facteur de zoom long 14 long wr autoriser glisser long wr autoriser glisser long wr autoriser déposer long wr correction pendant frappe long wr fréquence minuteur long wr utiliser valeur Entier long long long long long long long long	-		11	
wr autoriser glisser long wr autoriser glisser long wr autoriser gloser long wr autoriser gloser long wr autoriser gloser long wr autoriser gloser long wr autoriser déposer long wr correction Entier pendant frappe long wr fréquence minuteur long wr utiliser valeur 13 Permet de fixer ou de lire l'autorisation de glisser à partir de la zone : wr glisser interdit (0), wr glisser autorisé (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de déposer dans la zone : wr déposer interdit (0), wr déposer autorisé (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de déposer dans la zone : wr déposer interdit (0), wr déposer autorisé (1). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de la correction en cours de frappe : wr correction inactive (0), wr correction active (1). Permet de fixer ou de lire la fréquence de génération de l'événement Sur minuteur (valeur=fréquence d'appels en ticks — 1 tick=1/60e de seconde — 3600 par défaut). Permet de fixer ou de lire la fréquence de génération de l'événement Sur minuteur (valeur=fréquence d'appels en ticks — 1 tick=1/60e de seconde — 3600 par défaut). Permet de fixer ou de lire l'autorisation de glisser à partir de la zone : wr glisser interdit (0), wr déposer autorisé (1).	· ·		12	
glisser long wr autoriser Entier déposer long wr correction Entier pendant frappe long wr fréquence minuteur long wr utiliser valeur Entier long wr de lire l'autorisation de déposer dans la zone : wr déposer interdit (0), wr déposer autorisé (1). Permet de fixer ou de lire l'activation de la correction en cours de frappe : wr correction inactive (0), wr correction active (1). Permet de fixer ou de lire la fréquence de génération de l'événement Sur minuteur (valeur=fréquence d'appels en ticks — 1 tick=1/60e de seconde — 3600 par défaut). Permet de fixer ou de lire l'ouverture de la zone avec la valeur de zoom stockée lors de la fermeture			13	Permet de fixer ou de lire le pourcentage de zoom dans la zone (valeur=25 à 500).
déposer long 15 autorisé (1). wr correction pendant frappe long wr fréquence minuteur long wr utiliser valeur Entier 18 Permet de fixer ou de lire l'activation de la correction en cours de frappe : wr correction inactive (0), wr correction active (1). Permet de fixer ou de lire la fréquence de génération de l'événement Sur minuteur (valeur=fréquence d'appels en ticks — 1 tick=1/60e de seconde — 3600 par défaut). Permet de fixer ou de lire l'ouverture de la zone avec la valeur de zoom stockée lors de la fermeture			14	
pendant frappe long 16 wr fréquence minuteur long 17 wr utiliser valeur Entier 18 Entier 18 correction active (1). Permet de fixer ou de lire la fréquence de génération de l'événement Sur minuteur (valeur=fréquence d'appels en ticks — 1 tick=1/60e de seconde — 3600 par défaut). Permet de fixer ou de lire l'ouverture de la zone avec la valeur de zoom stockée lors de la fermeture			15	
minuteur long d'appels en ticks — 1 tick=1/60e de seconde — 3600 par défaut). wr utiliser valeur Entier 18 Permet de fixer ou de lire l'ouverture de la zone avec la valeur de zoom stockée lors de la fermeture			16	
18			17	
			18	

Exemple 1

Vous désirez supprimer l'enregistrement de la zone au format PICT, ne plus avoir les messages de confirmation et désactiver la commande **Annuler** du menu **Edition**

WR FIXER PROPRIETE ZONE(LaZone; wr sauver prévisualisation; wr pas image de prévisualisatio)
WR FIXER PROPRIETE ZONE(LaZone; wr dialogue confirmation; wr pas de dialogue)

WR FIXER PROPRIETE ZONE (LaZone; wr autoriser annulation; wr pas annulation)

Exemple 2

Vous voulez que 4D Write ouvre les documents 4D Write version 6.x et utilise les numéros de tables et de champs à la place des noms. Ainsi, si le nom d'un champ a été modifié depuis la sauvegarde du document v6, 4D Write n'affichera pas de message indiquant que le champ n'existe pas. Pour cela, passez l'instruction suivante :

WR FIXER PROPRIETE ZONE(0; wr convertir par token; wr convertir par numéros)

WR Lire cadre

WR Lire cadre (zone) -> Résultat

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Paramètre} & \textbf{Type} & \textbf{Description} \\ \textbf{zone} & \textbf{Entier long} & \Rightarrow & \textbf{Zone 4D write} \end{array}$

Résultat Entier long 🤰 Partie du document dans laquelle se trouve le curseur

Description

La commande WR Lire cadre renvoie dans quelle partie du document le curseur se trouve.

Les valeurs suivantes peuvent être renvoyées :

Constante	Туре	Valeur
wr corps	Entier long	0
wr entête droit	Entier long	1
wr pied de page droit	Entier long	2
wr entête gauche	Entier long	3
wr pied de page gauche	Entier long	4
wr premier entête	Entier long	5
wr premier pied de page	Entier long	6

Exemple

Reportez-vous aux exemples des commandes WR LIRE POSITION CURSEUR et WR FIXER POSITION CURSEUR.

WR LIRE COORDONNEES CURSEUR

WR LIRE COORD	WR LIRE COORDONNEES CURSEUR (zone ; posHoriz ; posVert ; hauteur)						
Paramètre Type Description							
zone	Entier long	⇒	4D Write area				
posHoriz	Réel	(=	Coordonnée horizontale dans la page				
posVert	Réel	(=	Coordonnée verticale dans la page				
hauteur	Réel	=	Hauteur du curseur				

Description

La commande WR LIRE COORDONNEES CURSEUR retourne les coordonnées du curseur par rapport à l'angle supérieur gauche de la page. Les valeurs sont exprimées dans l'unité courante définie dans les préférences du document.

Lorsque la commande est exécutée alors que du texte ou une image est sélectionné(e) dans la zone 4D, deux cas peuvent se produire:

- Si la sélection a été créée par programmation, on considère que le curseur est situé à la fin de la sélection.
- Si la sélection est issue d'une action de l'utilisateur, on considère que le curseur est situé à l'emplacement où le bouton de la souris a été
 relâché. Par exemple, si l'utilisateur a sélectionné manuellement un paragraphe en partant de la dernière ligne et en remontant vers la
 première, le curseur sera placé au début de la sélection.

Le paramètre *hauteur* retourne la hauteur du curseur, c'est-à-dire la taille du caractère situé à sa droite. Si une image est sélectionnée, la hauteur de l'image est retournée.

Exemple

Depuis la version 2004.5 de 4D, la commande **Imprimer ligne** permet d'imprimer des zones 4D Write. En principe, ces zones sont imprimées en hauteur fixe. L'exemple suivant montre comment utiliser les commandes d'impression de 4D et la commande *WR LIRE COORDONNEES CURSEUR* pour faire varier la hauteur d'impression de la zone 4D Write en fonction de son contenu.

• Voici la méthode du formulaire appelé par la commande Imprimer ligne :

```
Si(Evenement formulaire=Sur impression corps)
  LIRE RECT OBJET(zone4Dwrite;$gauche;$haut;$droit;$bas)
  $postaquet:=Lire taquet impression(Corps formulaire)
  $hauteurzone:=$bas-$haut `hauteur de la zone 4D Write
  $nouvhauteur:=calcultaille
  `calcultaille retourne la hauteur de la zone 4D Write en fonction de son contenu
  `cette méthode est présentée ci-dessous
  $décalage:=$nouvhauteur-$hauteurzone
  DEPLACER OBJET(zone4Dwrite;0;0;0;$décalage) `on redimensionne la zone 4D Write
  FIXER TAQUET IMPRESSION(Corps formulaire;$postaquet+$décalage) `on déplace le taquet
Fin de si
```

• La méthode calcultaille est la suivante :

```
$zone:=WR Hors ecran
WR BLOB VERS ZONE($zone; [Table 1]Write_)
WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT($zone; wr unité; wr pixels) ` On travaille en pixels

WR FIXER SELECTION($zone;1;1) ` Début du texte
WR LIRE COORDONNEES CURSEUR($zone; $hor; $debutver; $curseur1)
WR FIXER SELECTION($zone;1000000;1000000) ` Fin du texte
WR LIRE COORDONNEES CURSEUR($zone; $hor; $ver; $curseur2)

WR DETRUIRE HORS ECRAN($zone)
$0:=Troncature(($ver-$debutver+$curseur1+$curseur2)*0,75;0)
```

WR LIRE POSITION CURSEUR

WR LIRE POSIT	WR LIRE POSITION CURSEUR (zone ; page ; colonne ; ligne ; position)				
Paramètre	Туре		Description		
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write		
page	Entier long	=	Numéro de la page où est le curseur		
colonne	Entier long	=	Numéro de la colonne où est le curseur		
ligne	Entier long	=	Numéro de la ligne dans la colonne		
position	Entier long	=	Position horizontale du curseur dans la ligne		

Description

La commande WR LIRE POSITION CURSEUR retourne la position du point d'insertion dans le document.

- page
- La valeur est comprise entre le premier et le dernier numéro de page du document. Le numéro de page tient compte du début de numérotation.
- colonne
 - La valeur est comprise entre 1 et le nombre de colonnes.
- ligne
- La valeur est comprise entre 1 et le nombre de lignes de la colonne.
- position
 - La valeur est comprise entre 1 et le nombre de caractères dans la ligne.

Si la sélection comporte plusieurs caractères, c'est la position de la première lettre qui est retournée. Vous pouvez revenir à cette position avec la commande WR FIXER POSITION CURSEUR en passant les mêmes paramètres.

Vous pouvez utiliser WR Lire cadre pour savoir dans quelle partie précise du document se trouve le curseur.

Exemple

Vous voulez permettre à un utilisateur d'insérer à tout moment votre logo en en-tête du document sans que cela ne modifie la saisie en cours. Pour cela, vous associez la méthode objet suivante à un bouton:

```
C ENTIER LONG($nCdre;$Colonne;$Ligne;$Pos)
C_REEL($LargImage;$HautImage;$LargOrig;$HauteurOrig;$EntMargeHaut)
  Dans quelle partie du document se trouve le curseur ?
$nCdre:=WR Lire cadre(LaZone)
WR LIRE POSITION CURSEUR(LaZone; $Page; $Colonne; $Ligne; $Pos)
WR FIXER CADRE(LaZone; wr entête droit)
 `On charge l'enregistrement dans lequel se trouve le logo à inclure dans l'en-tête
TOUT SELECTIONNER([Interface])
WR INSERER IMAGE(LaZone; [Interface]Logo; 0)
WR SELECTIONNER (LaZone; 4; 1)
WR LIRE TAILLE IMAGE(LaZone; $LargImage; $HautImage; $LargOrig; $HauteurOrig)
$EntMargeHaut:=WR Lire propriete document(LaZone; wr entête marge haut)
WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr texte marge haut; $EntMargeHaut+$HautImage)
WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr entête marge bas; $HautImage)
  On se replace dans la partie du document ou l'on était au départ
WR FIXER CADRE(LaZone; $nCdre)
     replace le curseur où il était au départ
WR FIXER POSITION CURSEUR(LaZone; $Page; $Colonne; $Ligne; $Pos)
```

WR LIRE PROPRIETE ZONE

WR LIRE PROPRIETE ZONE (zone; option; valeur; valeurAlpha)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D WriteoptionEntier⇒Numéro de propriétévaleurEntier⇒Dépend de la propriétévaleurAlphaChaîne⇒Renseignée selon le cas

Description

La commande WR LIRE PROPRIETE ZONE permet de connaître la valeur courante de la propriété de zone.

Passez dans *propriété* une des constantes du thème **WR Propriétés de zone**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande *WR FIXER PROPRIETE ZONE*.

Lorsque les propriétés wr titre bouton zone et wr titre fenêtre sont utilisées, le paramètre valeurAlpha est utilisable.

Exemple

Vous souhaitez savoir si la zone a été modifiée :

WR LIRE PROPRIETE ZONE(ZoneWrite; wr modifié; \$ve_etat)
\$vb_writeMODIF:=(\$ve_etat=wr marqueur zone modifiée vrai)

WR VERROUILLER TEXTE

WR VERROUILLER TEXTE (zone; mode)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long→ Zone 4D Write

mode Entier
⇒ 0=Autoriser accès 1=Verrouiller accès

Description

La commande WR VERROUILLER TEXTE verrouille zone de sorte que l'utilisateur ne puisse accéder aux informations qu'en mode consultation. L'utilisateur pourra donc lire le texte, le faire défiler, mais ne pourra pas le modifier ou l'effacer. Les menus, règles et cases de contrôle de taille ne seront plus visibles.

Vous pouvez passer dans le paramètre verrou l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "WR Paramètres" :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr autoriser accès	Entier long	0	L'accès à la zone sera libre.
wr verrouiller accès	Entier long	1	L'utilisateur accèdera aux informations de la zone en mode consultation.

Si vous déverrouillez la zone en passant w autoriser accès dans verrou, vous devez rappeler explicitement WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT (LaZone; w barre menu; w afficher) et WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT (LaZone; w regles; w afficher) afin de réafficher les menus et la règle.

A propos du glisser-déposer

Cette commande contrôle l'édition dans la zone via la saisie au clavier et le copier/coller, mais pas via le glisser-déposer depuis ou vers la zone. En effet, ce fonctionnement peut être utile dans le cadre de certaines interfaces. Toutefois, si vous souhaitez interdire toute modification dans la zone, utilisez les instructions suivantes :

WR VERROUILLER TEXTE(LaZone; wr verrouiller accès)
WR FIXER PROPRIETE ZONE(LaZone; wr autoriser glisser; wr glisser interdit)
WR FIXER PROPRIETE ZONE(LaZone; wr autoriser déposer; wr déposer interdit)

Exemple

Vous voulez présenter un texte à l'utilisateur sans qu'il puisse le modifier. Placez dans la méthode objet de la zone 4D Write les lignes suivantes :

Si(Evenement formulaire=Sur chargement)

WR VERROUILLER TEXTE(LaZone; wr verrouiller accès)

Fin de si

WR Tabulations

- 🛖 Tabulations, Introduction
- WR AJOUTER TAB
- WR FIXER TAB
- WR LIRE TAB
 WR SUPPRIMER TAB

Tabulations, Introduction

Les commandes de ce thème vous permettent de contrôler l'emplacement et les propriétés des tabulations définies dans une zone de texte. Vous pouvez lire, modifier ou supprimer les tabulations existantes, ou en ajouter de nouvelles.

WR AJOUTER TAB

WR AJOUTER TAB (zone; position; justification; caractèreConduite)

	·		
Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	⇒	Zone 4D Write
position	Entier long	\Rightarrow	Position de la tabulation
justification	Entier	\Rightarrow	Valeur de la justification
caractèreConduite	Alpha	\Rightarrow	Caractère de conduite sélectionné

Description

La commande WR AJOUTER TAB permet d'ajouter une nouvelle tabulation à la position indiquée par position, en fixant le type de caractère de conduite utilisé dans la ligne de fuite ainsi que sa justification.

Cette tabulation sera ajoutée dans tous les paragraphes appartenant à la sélection courante. Si une tabulation existe déjà à cette position, elle sera remplacée par celle que vous venez de créer.

position est exprimé dans l'unité courante, à partir de la marge gauche du document.

Le paramètre optionnel *justification* contiendra le type de justification de la tabulation que vous ajoutez. Vous pouvez utiliser les constantes suivantes, placées dans le thème "WR Tabulations" :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr tab gauche	Entier long	1	Aligné à gauche
wr tab centrée	Entier long	2	Centré
wr tab droite	Entier long	3	Aligné à droite
wr tab décimale	Entier long	4	Décimale
wr tab séparateur vertical	Entier long	5	Séparateur Vertical

Si le paramètre est omis, une tabulation gauche est créée par défaut.

Le paramètre optionnel *caractèreConduite* peut être tout caractère affichable dont le code est compris entre 33 et 127. Ce caractère est affiché dans la police de la tabulation ajoutée.

Si le paramètre est omis ou si vous passez une chaîne vide, il n'y aura pas de ligne de fuite.

Exemple

Vous voulez créer une tabulation cadrée à gauche positionnée en regard des 50 points, avec un caractère de conduite qui est le point.

WR AJOUTER TAB(LaZone; 50; wr tab gauche; ".")

WR FIXER TAB

WR FIXER TAB (zone; numTab; position; alignement; caractèreConduite) Paramètre Type Description zone Entier long Zone 4D Write numTab **Entier long** Numéro de tabulation \Rightarrow Entier long position Position de la tabulation alignement Entier Valeur de justification de la tabulation caractèreConduite Chaîne Caractère de conduite choisi

Description

La commande WR FIXER TAB permet de modifier les paramètres de la tabulation de numéro numTab en déplaçant la tabulation jusqu'à position et en fixant sa justification ainsi que son caractère de conduite.

Cette tabulation sera déplacée pour tous les paragraphes appartenant à la sélection courante. Si une tabulation existe déjà à cette position, elle sera remplacée par celle que vous venez de modifier.

position est exprimé dans l'unité courante, à partir de la marge gauche du document. Pour ne pas modifier la position de la tabulation, passez - 1 dans ce paramètre.

justification contiendra le type de justification de la tabulation que vous modifiez. Pour ne pas modifier la justification de la tabulation, passez -1 dans ce paramètre. Sinon, vous pouvez utiliser les constantes suivantes, placées dans le thème "WR Tabulations":

Constante	Type	Valeur	Comment
wr tab gauche	Entier long	1	Aligné à gauche
wr tab centrée	Entier long	2	Centré
wr tab droite	Entier long	3	Aligné à droite
wr tab décimale	Entier long	4	Décimale
wr tab séparateur vertical	Entier long	5	Séparateur Vertical

caractère Conduite peut être tout caractère affichable dont le code est compris entre 33 et 127. Ce caractère est affiché dans la police de la tabulation modifiée.

Exemple

Dans votre sélection, vous voulez supprimer les tabulations se trouvant à 168 points et déplacer les tabulations de 252 points à 280 points en leur affectant '\$' comme caractère de conduite :

```
C ENTIER LONG(LaZone; $i; $Nbtab; $Unit; $uniforme; $Justif)
C REEL ($Pos)
C TEXTE($carConduite)
$Nbtab:=WR Lire propriete texte(LaZone;wr tabulation;$uniforme)
$Unit:=WR Lire propriete document(LaZone; wr unité)
Si($Unit#2)
  Fixons temporairement l'unité en points si ce n'est pas l'unité courante
   WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT(LaZone; wr unité; 2)
Fin de si
$i:=1
Repeter
  WR LIRE TAB(LaZone; $i; $pos; $Justif; $carConduite)
  Au cas ou
     : ($Pos=168)
 'Nous voulons supprimer la tabulation se trouvant à 168 points
         WR SUPPRIMER TAB(LaZone; $i)
         $Nbtab:=$Nbtab-1
      :($Pos=252)
 `Vous voulez déplacer la tabulation qui est à 252 points et la mettre à 280 points
         WR FIXER TAB(LaZone;$i;280;$Justif;"$")
         $i:=$i+1
  Fin de cas
Jusque($i=$Nbtab)
 `Rétablissons l'unité d'origine du document
WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT (LaZone; wr unité; $Unit)
```

WR LIRE TAB

WR LIRE TAB (zone: numTab: position: alignement: caractèreConduite)

			•
Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write
numTab	Entier long	\Rightarrow	Numéro de tabulation
position	Entier long	=	Position de la tabulation
alignement	Entier	=	Valeur de justification de la tabulation
caractèreConduite	Chaîne	⇔	Caractère de conduite choisi

Description

La commande WR LIRE TAB retourne la position, le type de justification et le caractère de conduite de la tabulation dont l'indice a été passé en paramètre, et qui se trouve dans la règle courante de zone. La règle courante est la règle dans laquelle est situé le point d'insertion, ou la dernière règle dans le cas d'une sélection de plusieurs paragraphes.

numTab

Pour connaître le nombre de tabulations dans le paragraphe, vous pouvez utiliser *WR Lire propriete texte* avec la constante *wr_tabulation*, qui vous renvoie le nombre de tabulations. Ensuite, il vous suffit de faire varier *numTab* de 1 à la valeur renvoyée pour connaître tous les paramètres des tabulations de la règle courante.

nosition

Ce paramètre est exprimé dans l'unité courante du document, à partir de la marge gauche du document.

justification

Ce paramètre contient le type de justification de la tabulation que vous consultez :

Valeur	Justification du texte
1	Aligné à gauche
2	Centré
3	Aligné à droite
4	Décimale
5	Séparateur Vertical

 caractère Conduite est un caractère dont le code doit être compris entre 33 et 127. Ce caractère est affiché dans la police de la tabulation. S'il n'y a pas de caractère de conduite associé à la tabulation, ce paramètre retourne une chaîne vide.

Exemple

Reportez-vous aux exemples des commandes WR FIXER TAB et WR SUPPRIMER TAB.

WR SUPPRIMER TAB

WR SUPPRIMER TAB (zone ; numTab)

Paramètre Type Description

zone Entier long ⇒ Zone 4D Write
numTab Entier long ⇒ Numéro de tabulation

Description

La commande WR SUPPRIMER TAB permet de supprimer la tabulation de numéro numTab.

Attention : Si la sélection comporte plusieurs paragraphes, la numérotation est relative au dernier paragraphe sélectionné. Si d'autres tabulations sont situées à la même position que la tabulation supprimée, elles seront également supprimées.

Exemple

Vous voulez supprimer toutes les tabulations présentes dans votre document :

```
C_ENTIER LONG(LaZone; $i; $Nbtab; $uniforme)
WR FIXER SELECTION(LaZone;0;0)
  Comptons le nombre de paragraphes contenus dans le document
NbParag:=WR Compter(LaZone; wr nb paragraphes)
Boucle($i;1;NbParag)
 `Récupérons la position du paragraphe
  WR LIRE PARAGRAPHES (LaZone; Debut; Pos)
 `Placons-nous à l'intérieur du paragraphe
  WR FIXER SELECTION(LaZone; Debut+1; Debut+1)
 Récupérons le nombre de tabulations
  $Nbtab:=WR Lire propriete texte(LaZone;wr tabulation;$uniforme)
  Tant que($Nbtab#0)
     WR SUPPRIMER TAB(LaZone; 1)
      $Nbtab:=$Nbtab-1
  Fin tant que
  Repositionnons-nous après le dernier paragraphe traité
  WR FIXER SELECTION(LaZone; Pos; Pos)
Fin de boucle
```

WR Utilitaires

- \mu Utilitaires, Introduction
- 🐉 WR APPELER SUR ERREUR
- WR APPELER SUR EVENEMENT
- WR Compter
- ** WR COULEUR VERS RGB
- WR Erreur
- WR Erreur texte
- WR Lire methode sur erreur
- WR Lire methode sur evenement
- WR POLICES INSTALLEES
- WR RGB vers couleur

Utilitaires, Introduction

Les commandes et fonctions de ce thème vous fournissent différents outils, tels que les routines d'interception et de traitement des erreurs et des événements, vous permettant de contrôler le fonctionnement interne de vos zones 4D Write.

La fonction WR Compter vous permet d'obtenir des informations précises sur le contenu de la zone 4D Write. La commande WR POLICES INSTALLEES dresse la liste des polices de caractères présentes dans le système.

Enfin, les routines de gestion des couleurs vous permettent de gérer l'affichage des couleurs dans la zone 4D Write.

WR APPELER SUR ERREUR

WR APPELER SUR ERREUR (méthode)

Paramètre Type Description

méthode Chaîne → Nom de la méthode à exécuter

Description

La commande **WR APPELER SUR ERREUR** vous permet d'installer une méthode d'interruption dont le nom est spécifié par *méthode*. Cette méthode d'interruption sera exécutée à chaque fois qu'une erreur se produira durant l'appel des commandes 4D Write. Ceci vous permet de contrôler, au sein de votre application, les éventuelles erreurs d'exécution.

La méthode appelée recevra 3 paramètres :

- \$1 représente la zone,
- \$2 représente le numéro d'erreur,
- \$3 représente le texte de l'erreur.

Note: En vue d'une compilation de la base, il est nécessaire de déclarer \$1, \$2 en Entier long et \$3 en Texte.

Une fois l'exécution de *méthode* terminée, 4D retournera dans la formule interrompue. Si *méthode* est une chaîne vide, **WR APPELER SUR ERREUR** désinstalle la méthode d'erreur précédemment installée.

Note: La liste des codes d'erreurs est fournie à l'Annexe C: Codes d'erreurs.

Exemple

Vous voulez installer une méthode de gestion d'erreurs pour 4D Write.

```
`Appel de la méthode

WR APPELER SUR ERREUR("ErreurDuWrite")

`La méthode ErreurDuWrite affiche le numéro et le descriptif de l'erreur qui a provoqué l'appel

ALERTE ("Erreur 4D Write n°"+Chaine($2)+Caractere(13)+$3)
```

WR APPELER SUR EVENEMENT

WR APPELER SUR EVENEMENT (zone; événement; méthode)

Paramètre	Туре		Description
zone	Entier long	\Rightarrow	Zone 4D Write
événement	Entier long	\Rightarrow	Code de l'événement à intercepter
méthode	Chaîne	\Rightarrow	Nom de la méthode à exécuter

Description

La commande WR APPELER SUR EVENEMENT filtre les événements avant qu'ils soient traités par 4D Write. Lorsqu'un événement donné survient, la méthode dont le nom est passé en troisième paramètre est exécutée.

Si zone vaut 0, la commande WR APPELER SUR EVENEMENT s'applique à l'ensemble des zones 4D Write. Dans ce cas, il est préférable de passer cette commande dans la **Méthode base Sur ouverture** (qui est exécutée à l'ouverture de la base). Si une zone a sa propre méthode d'événement installée, celle-ci est prioritaire sur la méthode d'événement installée sur l'ensemble des zones.

Passez dans le paramètre événement une valeur indiquant l'événement à intercepter. Vous pouvez utiliser les constantes suivantes, placées dans le thème "WR Evénements" :

Constante	Type	Valeur	Comment
wr sur touche	Entier long	0	Appui d'une touche (y compris flèches, retours chariot, tabulations)
wr sur double clic	Entier long	1	Double-clic
wr sur simple clic	Entier long	2	Clic souris unique
wr sur triple clic	Entier long	3	Trois clics rapprochés
wr sur clic droit	Entier long	4	Clic avec le bouton droit
wr sur activation	Entier long	5	Zone 4D Write activée ou désactivée
wr sur impression	Entier long	7	Impression du document
wr sur règle	Entier long	8	Changement dans la règle
wr sur mise a jour références	Entier long	9	Recalcul des références en provenance de 4D
wr sur fermeture	Entier long	10	Fermeture d'une fenêtre ou d'une zone 4D Write
wr sur glisser	Entier long	11	Un objet est glissé
wr sur déposer	Entier long	12	Un objet est déposé
wr sur minuteur	Entier long	13	Fin d'un cycle du minuteur

Pour activer méthode pour tous les événements listés ci-dessus, passez -1 dans événement.

méthode est la méthode 4D qui est appelée quand l'événement passé en second paramètre est détecté. Elle doit comporter 7 paramètres qui devront être déclarés en vue d'une éventuelle compilation.

Paramètres	Type	Description
\$1	Entier long	Référence de la zone 4D Write
\$2	Entier	Touche Maj
\$3	Entier	Touche Alt (Windows), touche Option (Mac OS)
\$4	Entier	Touche Ctrl (Windows), touche Commande (Mac OS)
\$5	Entier	Type d'événement qui a provoqué l'appel
\$6	Entier	Sa valeur varie en fonction du paramètre événement
\$0	Entier long	Si méthode retourne une valeur

- \$1 renvoie le nom de la zone.
- \$2 vous informe sur l'état de la touche Maj. Si \$2 est égal à 1, la touche a été enfoncée.
- \$3 vous informe sur l'état de la touche Alt sous Windows ou Option sous Mac OS. Si \$3 est égal à 1, la touche a été enfoncée.
- \$4 vous informe sur l'état de la touche Ctrl sous Windows ou Commande sous Mac OS. Si \$4 est égal à 1, la touche a été enfoncée.
- \$5 renvoie le type d'événement qui a provoqué l'appel de la méthode.
- \$6 varie en fonction de l'événement filtré :
 - Si événement est égal à 0, \$6 vous renseigne sur le code de la touche interceptée. Si vous souhaitez interdire cette touche, initialisez \$0 à 1.
 - Si événement est égal à 1 ou à 2, \$6 vous indique si le clic ou le double-clic a eu lieu sur une référence. Dans ce cas, \$6 a pour

Note : La méthode est appelée exceptionnellement avant la gestion du clic :

- lors d'un clic ou d'un double-clic sur une référence (lien hypertexte, expression 4D ou expression HTML),
- lors d'un clic droit (Windows) ou Control+clic (Mac OS) qui a pour vocation d'appeler le menu présentant la liste des champs de la base. Pour une meilleure compatibilité, il est conseillé d'utiliser l'événement 4 (wr sur clic droit).
- L'événement égal à 3 concerne la sélection de paragraphe. Un triple clic ne peut s'effectuer sur une référence sauf si une méthode d'appel sur événement a été installée sur le double-clic et que celui-ci a été intercepté par \$0:=1. \$6 n'est pas significatif dans ce cas
- o Si événement est égal à 4, \$6 indique le type de menu contextuel sur le point d'être affiché (en fonction de l'emplacement du clic):
 - Si \$6 est égal à 1, un menu de type 1 (clic dans l'en-tête/le pied de page) est affiché.
 - Si \$6 est égal à 2, un menu de type 2 (clic dans le texte de la zone de corps) est affiché.
 - Si \$6 est égal à 3, un menu de type 3 (clic dans une image de la zone de corps) est affiché.
- o Si événement est égal à 5, \$6 prend la valeur 1 si la zone 4D Write est active et 0 dans le cas inverse.

- Si événement est égal à 7, \$6 vous indique le numéro de la table sur lequel porte le mailing. Dans le cas d'une impression simple, \$6 prend la valeur 0.
- Si événement est égal à 8 (une action s'est produite dans la règle), \$6 ne retourne pas de valeur significative. Initialisez \$0 à 1 si vous souhaitez empêcher toute action dans la règle.
- Si événement est égal à 9, \$6 vous indique l'endroit où s'effectue le recalcul de la référence :
 - Si \$6 est égal à 0, le recalcul s'effectue dans le corps du document.
 - Si \$6 est égal à 1, le recalcul s'effectue dans l'en-tête.
 - Si \$6 est égal à 2, le recalcul s'effectue dans le pied de page.
- Si événement est égal à 13, la méthode sera appelée automatiquement tous les N ticks (un tick = 1/60e de seconde), quelles que soient les actions de l'utilisateur. Par défaut, le minuteur génère l'événement tous les 3600 ticks (60 secondes).

L'utilisation d'un minuteur dans une zone permet notamment de mettre en oeuvre un mécanisme de sauvegardes de sécurité automatiques des documents en cours d'édition. Vous pouvez modifier la fréquence du minuteur à l'aide de la commande WR FIXER PROPRIETE ZONE. Attention, la méthode ne doit pas effectuer de traitement trop lourd, car son exécution répétée peut ralentir significativement l'application.

Important : *méthode* renvoie 0 ou 1 dans \$0. Si vous souhaitez que cette méthode prenne en compte l'événement, initialisez \$0 à 0. En revanche, si vous ne souhaitez pas en tenir compte, initialisez \$0 à 1.

Pour illustrer ce point, imaginons le cas suivant : pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas qu'apparaisse le caractère "@" dans votre document. Dans ce cas, filtrez la saisie de tous les caractères apparaissant dans le document, initialisez \$0 à 1 et lorsque \$6 est égal au code de caractère de l'arobas, ignorez-le. Vous empêchez ainsi la frappe de ce caractère.

Note: Si vous filtrez la saisie de caractères, elle sera considérablement ralentie. En effet, un contrôle s'opérera sur chaque frappe.

Exemple

Vous souhaitez, suivant l'événement filtré, appliquer un traitement :

```
Méthode formulaire d'une base en mode "Menus créés"
Si(Evenement formulaire=Sur chargement)
  WR APPELER SUR EVENEMENT (LaZone; wr sur touche; "MéthEvénement")
  WR APPELER SUR EVENEMENT (LaZone; wr sur activation; "MéthEvénement")
 `Appel sur l'état de la zone (active ou désactive)
  INACTIVER LIGNE MENU(2;1)
 Désactivation de la commande de menu "Changer polices"
  WR FIXER PROPRIETE ZONE (LaZone; wr fréquence appel; 54000)
  Appel du minuteur toutes les 15 mn
  WR APPELER SUR EVENEMENT (LaZone; wr sur minuteur; "MéthEvénement")
Fin de si
C_ENTIER LONG($0;$1;$2;$3;$4;$5;$6)
Au cas ou
  : ($5=wr sur touche)
      Si(($6=199) | ($6=200))
 `Si les codes ASCII correspondent à ceux des touches « »
         $0:=1
      Sinon `On laisse l'événement à 4D Write
         $0:=0
      Fin de si
   : ($5=wr sur activation) Interception du changement d'état de la zone (active ou désactivée)
         INACTIVER LIGNE MENU(2:1)
  Désactivation de la commande de menu "Changer polices"
      Sinon `Si la zone est active
        ACTIVER LIGNE MENU(2;1)
 'Activation de la commande de menu "Changer polices"
      Fin de si
  : ($5=wr sur minuteur)
      $NomDoc:="C:\\Temp\\Docs\\LaZone.4W7"
      WR SAUVER DOCUMENT(LaZone; $NomDoc; "4WR7")
Fin de cas
```

WR Compter

Description

La commande *WR Compter* vous permet de connaître le nombre d'occurences pour un certain type d'objets contenus dans votre zone. Les objets qui peuvent être dénombrés sont les suivants :

Type d'objet	Constantes	Valeur
Caractères	wr nb caractères	0
Mots	wr nb mots	1
Paragraphes	wr nb paragraphes	2
Images dans le texte	wr nb images dans texte	3
Références	wr nb objets	4
Césures	wr nb césures	5
Sauts de page	wr nb sauts de page	6
Sauts de colonne	wr nb sauts de colonne	7
Objets heure	wr nb insertions date heure	8
Objet numéro de page	wr nb insertions numéro page	9
Lignes	wr nb lignes	10
Pages	wr nb pages	11
Feuilles de style	wr nb feuilles de style	12
Images dans la page	wr nb images dans page	13
Liens hypertexte	wr nb liens hypertexte	14 (6.7)
Expressions RTF	wr nb expressions RTF	15 (6.7)
Expressions HTML	wr nb expressions HTML	16 (6.7)

- Si typeObjet = 3, les images dans la page ne sont pas comptabilisées (utilisez typeObjet = 13).
- Si typeObjet = 12, par défaut, il y a toujours au moins une feuille de style, donc WR Compter renvoie le nombre de feuilles de style y
 compris les feuilles standard.
- Si typeObjet = 13 et si l'image est répliquée dans plusieurs pages (choisi par une option dans la boîte de dialogue d'insertion d'image), l'image ne compte que pour 1.

Si une référence de zone incorrecte est passée à la commande, l'erreur 1022 sera retournée.

Exemple

Reportez-vous aux exemples des commandes WR SELECTIONNER, WR INSERER NUMERO DE PAGE, WR SUPPRIMER IMAGE DANS PAGE, WR LIRE MOTS, WR LIRE PARAGRAPHES et WR MISE A JOUR FEUILLESTYLE.

WR COULEUR VERS RGB

WR COULEUR VERS RGB (couleur; rouge; vert; bleu)

Туре		Description
Entier long	⇒	Couleur à décoder
Entier long	(=	Composante rouge (0 à 65535)
Entier long	(=	Composante verte (0 à 65535)
Entier long	(=	Composante bleue (0 à 65535)
	Entier long Entier long Entier long	Entier long ⇒ Entier long Entier long ←

Description

La commande WR COULEUR VERS RGB retourne dans les variables rouge, vert et bleu les composantes de couleur. Ces valeurs sont comprises entre 0 et 65535.

Exemple

Vous voulez calculer le gris le plus proche d'une couleur donnée :

WR COULEUR VERS RGB(LaCouleur; LeRouge; LeVert; LeBleu)
LeBleu:=(LeBleu+LeVert+LeRouge)/3
LeVert:=LeBleu
LeRouge:=LeBleu
LeGris:=WR RGB vers couleur(LeRouge; LeVert; LeBleu)

WR Erreur

WR Erreur (zone) -> Résultat

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒ Zone 4D Write

Résultat Entier 5 Statut de la dernière opération effectuée dans la zone par 4D Write

Description

La commande *WR Erreur* retourne le code de la dernière erreur d'exécution de 4D Write pour *zone*. La liste des codes d'erreurs est fournie à l'**Annexe C** : **Codes d'erreurs**.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande WR Erreur texte.

WR Erreur texte

WR Erreur texte (numErreur) -> Résultat

ParamètreTypeDescriptionnumErreurEntier→ Numéro d'erreur

Résultat Chaîne ja Libellé de l'erreur spécifiée par numErreur

Description

La commande WR Erreur texte retourne le texte de l'erreur passée en paramètre. Cette fonction permet d'afficher un message d'erreur.

Exemple

Vous voulez afficher le descriptif de l'erreur si l'utilisateur est le superviseur de la base, et un message plus général pour les autres utilisateurs.

```
ErrNo:=WR Erreur(LaZone)
    `Une erreur s'est-elle produite ?
Si(ErrNo#0)
    `Si oui
    Si(Utilisateur courant="Super_Utilisateur")
    `S'il s'agit de l'utilisateur principal, donnons-lui le message complet
        ALERTE(Chaine(ErrNo; "Erreur N° ##### ")+WR Erreur texte(ErrNo))
Sinon
        ALERTE("Erreur: veuillez prévenir votre responsable.")
    Fin de si
Fin de si
```

WR Lire methode sur erreur

WR Lire methode sur erreur -> Résultat

Paramètre Type Description

Résultat Chaîne 5 Nom de la méthode d'appel sur erreur

Description

La commande **WR Lire methode sur erreur** retourne le nom de la méthode d'appel sur erreur installée par **WR APPELER SUR ERREUR**. Si aucune méthode d'appel sur erreur n'a été installée, une chaîne vide ("") est retournée.

WR Lire methode sur evenement

WR Lire methode sur evenement (zone ; événement) -> Résultat

Paramètre
zone
Entier long
événement
Entier long
Code de l'événement
Résultat
Chaîne

Description
Zone 4D Write
Code de l'événement
Acoultage de l'événement
Nom de la méthode d'appel sur événement installée

Description

La commande WR Lire methode sur evenement permet de connaître le nom de la méthode d'appel sur événement installée par WR APPELER SUR EVENEMENT pour l'événement défini par le paramètre événement dans la zone 4D Write spécifiée.

Si aucune méthode d'appel sur événement n'a été installée, une chaîne vide ("") est retournée.

Passez dans le paramètre *événement* une valeur indiquant l'événement que vous souhaitez lire. Vous pouvez utiliser les constantes suivantes, placées dans le thème **WR Evénements** :

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr sur touche	Entier long	0	Appui d'une touche (y compris flèches, retours chariot, tabulations)
wr sur double clic	Entier long	1	Double-clic
wr sur simple clic	Entier long	2	Clic souris unique
wr sur triple clic	Entier long	3	Trois clics rapprochés
wr sur clic droit	Entier long	4	Clic avec le bouton droit
wr sur activation	Entier long	5	Zone 4D Write activée ou désactivée
wr sur impression	Entier long	7	Impression du document
wr sur règle	Entier long	8	Changement dans la règle
wr sur mise a jour références	Entier long	9	Recalcul des références en provenance de 4D
wr sur fermeture	Entier long	10	Fermeture d'une fenêtre ou d'une zone 4D Write
wr sur glisser	Entier long	11	Un objet est glissé
wr sur déposer	Entier long	12	Un objet est déposé
wr sur minuteur	Entier long	13	Fin d'un cycle du minuteur

WR POLICES INSTALLEES

WR POLICES INSTALLEES (tabPolices)

Paramètre Type Description

tabPolices Tableau chaîne 🖨 Tableau des polices disponibles

Description

La commande WR POLICES INSTALLEES retourne dans le tableau tabPolices la liste des polices disponibles. Cette liste correspond à la liste déroulante des polices dans la palette **Style**.

Le tableau tabPolices doit être déclaré avant l'appel de la commande WR POLICES INSTALLEES et être de type Alpha ou Texte.

Exemple

Vous désirez vérifier que les polices nécessaires à l'utilisation de vos modèles sont bien présentes sur la machine. La table [Polices] contient la liste de toutes les polices utilisées. Dans la **Méthode base Sur ouverture**, vous écrivez :

```
TABLEAU TEXTE (ListFont; 0)
WR POLICES INSTALLEES(ListFont)
TOUT SELECTIONNER([Polices])
Tant que (Non(Fin de selection([Polices])))
    Si(Chercher dans tableau(ListFont; [Polices]Nom) = -1)
        ALERTE("La police "+[Polices]Nom+" est requise, veuillez l'installer.")
    Fin de si
    ENREGISTREMENT SUIVANT([Polices])
Fin tant que
```

WR RGB vers couleur

WR RGB vers couleur (rouge ; vert ; bleu) -> Résultat Description Paramètre Type **Entier long** rouge Composante rouge (0 à 65535) vert **Entier long** Composante verte (0 à 65535) Entier long Composante bleue (0 à 65535) bleu Résultat **Entier long** Couleur

Description

La commande WR RGB vers couleur retourne un Entier long qui exprime la couleur que peut traiter 4D Write. Cet Entier long est l'expression des trois composantes rouge, vert et bleu qui forment la couleur. Il est compris entre 0 et 65535. Ces trois paramètres peuvent être évalués à l'aide de la fenêtre de définition des couleurs de votre ordinateur.

Exemple 1

Pour obtenir les couleurs suivantes, écrivez :

```
CouleurRouge:=WR RGB vers couleur(56576;2048;1536)

`Vous obtenez la couleur rouge

CouleurVert:=WR RGB vers couleur(0;32768;4352)

`Vous obtenez la couleur verte

CouleurBleu:=WR RGB vers couleur(0;0;54272)

`Vous obtenez la couleur bleue

CouleurCyan:=WR RGB vers couleur(512;43776;59904)

`Vous obtenez la couleur cyan

CouleurMagenta:=WR RGB vers couleur(64512;62208;1280)

`Vous obtenez la couleur magenta

CouleurJaune:=WR RGB vers couleur(61952;2048;33792)

`Vous obtenez la couleur jaune
```

Exemple 2

Vous voulez obtenir une couleur intermédiaire. Ecrivez :

```
WR COULEUR VERS RGB(c1;r1;g1;b1)
WR COULEUR VERS RGB(c2;r2;g2;b2)
c3:=WR RGB vers couleur((r1+r2)/2;(g1+g2)/2;(b1+b2)/2)
```

WR Zones

- 🚁 Zones, Introduction
- WR BLOB VERS ZONE
- WR DETRUIRE HORS ECRAN
- WR Hors ecran
- WR IMAGE VERS ZONE
- WR Zone vers blob
- WR Zone vers image

* Zones, Introduction

Les commandes et fonctions de ce thème vous permettent de gérer et de manipuler les zones 4D Write, qu'elles soient incluses dans des formulaires et associées à des champs 4D, ou qu'elles soient hors-écran.

Par exemple, la commande WR IMAGE VERS ZONE permet de charger une zone 4D Write stockée dans un champ Image ou de placer un document 4D Write dans une zone hors-écran.

WR BLOB VERS ZONE

WR BLOB VERS ZONE (zone; blob)

ParamètreTypeDescriptionzoneEntier long⇒Zone 4D Write

blob BLOB

→ Variable ou champ contenant des données 4D Write

Description

La commande WR BLOB VERS ZONE charge dans zone le contenu de blob, contenant des données 4D Write.

Ce blob peut être un champ BLOB rempli automatiquement par une zone 4D Write associée ou à l'aide de la commande WR Zone vers blob.

Exemple 1

Vous voulez aller chercher un modèle de lettre sauvegardé dans le champ BLOB "[Modèles]Modèle_" pour le proposer en saisie à l'utilisateur :

```
CHERCHER([Modèles]; [Modèles]Référence=LaRef)
Si(Enregistrements trouves([Modèles])>0)
     WR BLOB VERS ZONE(LaZone; [Modèles]Modèle_)
Fin de si
```

Exemple 2

Vous voulez copier le texte contenu dans le champ BLOB "[Modèles]LeTexte_" et le coller dans votre zone à l'écran. Cet exemple vous montre comment créer un système de glossaire évolué.

```
Temporaire:=WR Hors ecran
WR BLOB VERS ZONE(Temporaire; [Modeles] LeTexte_) `Décompactage du champ
WR EXECUTER COMMANDE(Temporaire; wr cmd tout sélectionner)
WR EXECUTER COMMANDE(Temporaire; wr cmd copier)
WR DETRUIRE HORS ECRAN(Temporaire) `Destruction de la zone
WR EXECUTER COMMANDE(LaZone; wr cmd coller) `Exécution de la commande de menu Coller
```

Note : Si vous sauvegardez les zones 4D Write dans des champs Image, reportez-vous à la description de la commande *WR IMAGE VERS ZONE*.

WR DETRUIRE HORS ECRAN

WR DETRUIRE HORS ECRAN (zone)

Description

La commande WR DETRUIRE HORS ECRAN détruit une zone 4D Write identifiée par zone. Cette commande ne s'applique qu'aux zones 4D Write hors écran. N'appelez pas cette commande pour les zones se trouvant dans un formulaire.

Exemple

Vous voulez copier le texte contenu dans le champ image "LeTexte_" de la table [Modèles] et placer le contenu de ce texte dans le Pressepapiers.

```
`Création d'une zone hors ecran

Temporaire:=WR Hors ecran

`Envoi du champ dans la zone

Temporaire:=WR IMAGE VERS ZONE (Temporaire; [Modèles] LeTexte_)

`Exécution de la commande de menu Tout sélectionner

WR EXECUTER COMMANDE (Temporaire; wr cmd tout sélectionner)

`Exécution de la commande de menu Copier

WR EXECUTER COMMANDE (Temporaire; wr cmd copier)

`Destruction de la zone

WR DETRUIRE HORS ECRAN (Temporaire)
```

WR Hors ecran

WR Hors ecran -> Résultat

Paramètre Type Description

Résultat Entier long Seférence de la zone 4D Write hors écran

Description

La commande *WR Hors ecran* vous permet de créer une zone 4D Write hors écran. Une fois créée, cette zone peut être manipulée grâce à toutes les commandes de 4D Write. La zone pourra être ultérieurement compactée sous forme d'image, à l'aide de la fonction *WR Zone vers image*.

Lorsque vous créez une zone hors écran avec la fonction *WR Hors ecran*, n'oubliez pas de la détruire, une fois que vous n'en aurez plus besoin, en utilisant la commande *WR DETRUIRE HORS ECRAN*.

L'entier long retourné par cette commande correspond à la référence de la zone hors écran nouvellement créée.

Note: N'utilisez pas cette commande pour créer un nouveau document dans une zone se trouvant à l'écran.

Exemple

Vous voulez créer un document temporaire hors écran, y insérer un texte provenant de 4D, l'imprimer puis le détruire.

Temporaire:=WR Hors ecran

WR INSERER TEXTE(Temporaire; MonTexte)

WR IMPRIMER(Temporaire;0)

WR DETRUIRE HORS ECRAN(Temporaire)

WR IMAGE VERS ZONE

WR IMAGE VERS ZONE (zone ; image)

Paramètre Type Description

zone Entier long → Zone 4D Write
image Image → Champ ou variable

Description

La commande WR IMAGE VERS ZONE permet de lire une variable ou un champ image contenant un document 4D Write pour l'ouvrir dans zone. zone peut être une zone active à l'écran ou une zone créée hors écran.

Cette commande permet par exemple d'aller lire des textes enregistrés dans différentes tables.

Elle relit aussi des documents au format de l'ancien 4D Write (6.0.x).

Exemple 1

Vous voulez aller chercher un modèle de lettre se trouvant dans la table [Modèles] pour le proposer en saisie à l'utilisateur. Le champ contenant la lettre dans la table [Modèles] doit être de type Image :

```
CHERCHER([Modèles];[Modèles]Référence=LaRef)
Si(Enregistrements trouves([Modèles])>0)
     WR IMAGE VERS ZONE(LaZone;[Modèles]Modèle_)
Fin de si
```

Exemple 2

Vous voulez copier le texte contenu dans le champ Image "LeTexte_" de la table [Modèles] et coller ce texte dans la zone à l'écran. Cet exemple vous montre comment créer un système de glossaire évolué :

```
Temporaire:=WR Hors ecran
WR IMAGE VERS ZONE(Temporaire; [Modeles]LeTexte_) `Décompactage du champ
WR EXECUTER COMMANDE(Temporaire; wr cmd tout sélectionner)
WR EXECUTER COMMANDE(Temporaire; wr cmd copier)
WR DETRUIRE HORS ECRAN(Temporaire) `Destruction de la zone
WR EXECUTER COMMANDE(LaZone; wr cmd coller) `Exécution de la commande de menu Coller
```

Note : Pour l'équivalent de ces exemples avec des zones 4D Write sauvegardées dans des champs BLOB, reportez-vous à la description de la commande *WR BLOB VERS ZONE*.

WR Zone vers blob

WR Zone vers blob (zone ; docSauvé) -> Résultat

docSauvé Entier \Rightarrow 1 = Document sauvé, pas de message 0 = Document non sauvé, message

Résultat BLOB 5 Contenu de zone

Description

La commande WR Zone vers blob vous permet de placer le contenu de zone dans un champ ou une variable de type BLOB. Lorsque vous passez comme argument une zone 4D Write, WR Zone vers blob retourne un blob que vous pourrez ensuite affecter à un champ ou une variable de type BLOB.

- Si docSauvé est égal à 0, le message vous informant que le document a été modifié vous sera proposé à la fermeture du document.
- Si docSauvé est égal à 1, le document sera considéré comme enregistré et 4D Write ne vous demandera pas si vous souhaitez l'enregistrer.
- Si docSauvé est omis, les paramètres par défaut de la zone seront appliqués.

Exemple

Vous voulez enregistrer LaZone dans le champ BLOB "SauvegardesWriteBlob" :

[Textes]SauvegardesWriteBlob:=WR Zone vers blob(LaZone;1)

WR Zone vers image

WR Zone vers image (zone; docSauvé; prévisualisation) -> Résultat

 Paramètre
 Type
 Description

 zone
 Entier long
 ⇒ Zone 4D Write

 docSauvé
 Entier
 ⇒ 1 = Document sauvé, pas de message 0 = Document non sauvé, message

 prévisualisation
 Entier
 ⇒ 1 = Image créée, 0 = Image non créée

 Résultat
 Image
 ⇒ Image du contenu de la zone

Description

La commande WR Zone vers image vous permet de placer le contenu de zone dans un champ ou une variable de type Image. Lorsque vous passez comme argument une zone 4D Write, WR Zone vers image retourne une image que vous pourrez ensuite affecter à un champ ou une variable de type Image.

docSauvé

- Si docSauvé est égal à 0, le message vous informant que le document a été modifié et vous demandant si vous voulez le sauvegarder vous sera proposé.
- Si docSauvé est égal à 1, le document sera considéré comme enregistré et 4D Write ne vous demandera pas si vous souhaitez l'enregistrer.

prévisualisation

- Si prévisualisation est égal à 0, il n'y aura pas d'image de créee.
- Si prévisualisation est égal à 1, une image sera créée.

Si les paramètres optionnels sont omis, les paramètres par défaut de la zone seront appliqués.

Attention: Vous ne devez pas demander à afficher l'image si la prévisualisation n'a pas été créée.

Exemple 1

Vous voulez enregistrer, dans le champ Image "SauvegardesWriteBlob", LaZone ainsi que sa représentation en image, pour un affichage direct du champ par 4D :

[Textes]SauvegardesWriteBlob:=WR Zone vers image(LaZone;1;1)

Exemple 2

Vous voulez stocker la sélection de texte de votre zone dans un enregistrement de la table [Modèles] afin de la réutiliser ultérieurement :

```
WR EXECUTER COMMANDE(LaZone; wr cmd copier) `Copions la sélection
CREER ENREGISTREMENT([Modèles]) `Créons un enregistrement [Modèles]
Tempo:=WR Hors ecran `Créons une zone hors écran
WR EXECUTER COMMANDE(Tempo; wr cmd coller) `Collons la sélection dans cette zone
[Modèles]LeTexte_:=WR Zone vers image(Tempo) `Stockons le résultat dans le champ de la table [Modèles]
WR DETRUIRE HORS ECRAN(Tempo) `Détruisons la zone temporaire
STOCKER ENREGISTREMENT([Modèles]) `Stockons l'enregistrement [Modèles]
```

□ Liste des thèmes de constantes

- WR Cadres
- WR Commandes
- WR Compter
- WR Couleurs standard
- WR Evénements
- MR Formats numéro de page
- WR Options d'impression
- WR Paramètres
- WR Propriétés de texte
- WR Propriétés de zone
- MR Propriétés du document
- WR Sélectionner type
- WR Tabulations
- WR Types de documents
- WR Valeurs pour propriétés de texte

WR Cadres

dsvdsvk,vldsv msdlv,msv,m dsv

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr corps	Entier long	0	
wr entête droit	Entier long	1	
wr entête gauche	Entier long	3	
wr pied de page droit	Entier long	2	
wr pied de page gauche	Entier long	4	
wr premier entête	Entier long	5	
wr premier pied de page	Entier long	6	

™R Commandes

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr cmd a propos de	Entier long	10	
wr cmd aide	Entier long	11	
wr cmd aligné droite	Entier long	713	
wr cmd aligné gauche	Entier long	711	
wr cmd aller à page	Entier long	807	
wr cmd aller en pleine page	Entier long	20	
wr cmd annuler	Entier long	1	
wr cmd apercu impression	Entier long	107	
wr cmd assistant tableau	Entier long	408	
wr cmd aucun soulignement	Entier long	521	
wr cmd autre couleur de fond	Entier long	627	
wr cmd autre interligne	Entier long	724	
wr cmd autre puce	Entier long	1028	
wr cmd barré	Entier long	505	
wr cmd barré autre couleur	Entier long	644	
wr cmd barré blanc	Entier long	640	
wr cmd barré bleu	Entier long	638	
wr cmd barré couleur auto	Entier long	632	
wr cmd barre de menu	Entier long	310	
wr cmd barre état	Entier long	320	
wr cmd barré gris	Entier long	642	
wr cmd barré gris clair	Entier long	641	
wr cmd barré gris foncé	Entier long	643	
wr cmd barré jaune	Entier long	636	
wr cmd barré noir	Entier long	633	
wr cmd barré orange	Entier long	635	
wr cmd barre outils encad	Entier long	334	
wr cmd barre outils format	Entier long	332	
wr cmd barre outils standard	Entier long	331	
wr cmd barre outils style	Entier long	333	
wr cmd barré rouge	Entier long	634	
wr cmd barré vert	Entier long	637	
wr cmd barré violet	Entier long	639	
wr cmd barres défil horiz	Entier long	318	
wr cmd barres défil vert	Entier long	319	
wr cmd bouton souligné	Entier long	530	
wr cmd cadres texte	Entier long	317	
wr cmd caractère	Entier long	751	
wr cmd caractères invisibles	Entier long	316	
wr cmd casse majuscule	Entier long	222	
wr cmd casse minuscule	Entier long	221	
wr cmd centré	Entier long	712	
wr cmd coller	Entier long	5	
wr cmd coller règle	Entier long	702	
wr cmd colonnes	Entier long	756	
wr cmd contours	_	1009	
wr cmd contours intérieurs	Entier long	1010	
	Entier long	4	
wr cmd copier	Entier long	701	
wr cmd copier règle wr cmd correcteur	Entier long	805	
	Entier long		
wr cmd offacer	Entier long	3	
wr cmd effacer	Entier long	6	
wr cmd encadrement autre coul	Entier long	697	
wr cmd encadrement bas	Entier long	1016	
wr cmd encadrement blanc	Entier long	693	
wr cmd encadrement bleu	Entier long	691	
wr cmd encadrement droit	Entier long	1007	
wr cmd encadrement gauche	Entier long	1005	
wr cmd encadrement gris	Entier long	695	

© togatagneadrement gris clair	₹y jjer long	% 94eur	Comment
wr cmd encadrement gris foncé	Entier long	696	Comment
wr cmd encadrement haut	Entier long	1015	
wr cmd encadrement inter bas	Entier long	1008	
wr cmd encadrement inter haut	Entier long	1006	
wr cmd encadrement jaune	Entier long	689	
wr cmd encadrement noir	Entier long	686	
wr cmd encadrement orange	Entier long	688	
wr cmd encadrement rouge	Entier long	687	
wr cmd encadrement vert	Entier long	690	
wr cmd encadrement violet	Entier long	692	
wr cmd encadrements	Entier long	754	
wr cmd enregistrer	Entier long	103	
wr cmd enregistrer comme modèle	Entier long	110	
wr cmd enregistrer sous	Entier long	104	
wr cmd entête	Entier long	312	
wr cmd exposant	Entier long	506	
wr cmd feuilles de style	Entier long	755	
wr cmd figer références	Entier long	804	
wr cmd fond blanc wr cmd fond bleu clair	Entier long Entier long	616 621	
wr cmd fond gris	Entier long Entier long	624	
wr cmd fond gris clair	Entier long	623	
wr cmd fond gris foncé	Entier long	625	
wr cmd fond jaune clair	Entier long	619	
wr cmd fond noir	Entier long	626	
wr cmd fond orange clair	Entier long	618	
wr cmd fond rouge clair	Entier long	617	
wr cmd fond vert clair	Entier long	620	
wr cmd fond violet clair	Entier long	622	
wr cmd gras	Entier long	502	
wr cmd images	Entier long	315	
wr cmd imprimer	Entier long	108	
wr cmd imprimer mailing	Entier long	109	
wr cmd indice	Entier long	507	
wr cmd informations	Entier long	801	
wr cmd insérer car spécial	Entier long	409	
wr cmd insérer césure	Entier long	404	
wr cmd insérer date courante	Entier long	412	
wr cmd insérer date et heure	Entier long	401	
wr cmd insérer espace insécable	Entier long	405	
wr cmd insérer expression 4D	Entier long	407	
wr cmd insérer expression HTML	Entier long	414	
wr cmd insérer heure courante	Entier long	411	
wr cmd insérer lien hypertexte	Entier long	413	
wr cmd insérer numéro de page	Entier long	402	
wr cmd insérer saut de colonne	Entier long	410	
wr cmd insérer saut de page	Entier long	406 722	
wr cmd interligne 1,5 wr cmd interligne double	Entier long	722 723	
wr cmd interligne double wr cmd interligne simple	Entier long Entier long	723 721	
wr cmd italique	Entier long	503	
wr cmd justifié	Entier long	714	
wr cmd langage	Entier long	806	
wr cmd liste déroul feuilstyle	Entier long	1000	
wr cmd liste déroul police	Entier long	1002	
wr cmd liste déroul taille	Entier long	1001	
wr cmd majuscules	Entier long	508	
wr cmd majuscules début de mot	Entier long	223	
wr cmd menu affichage	Entier long	300	
wr cmd menu couleurs	Entier long	600	
wr cmd menu édition	Entier long	200	
wr cmd menu fichier	Entier long	100	
wr cmd menu format	Entier long	750	

Constantenu insertion	Εγ βε long	₩@leur Comment
wr cmd menu outils	Entier long	800
wr cmd menu paragraphe	Entier long	700
wr cmd miso à jour références	Entier long Entier long	500 803
wr cmd mise à jour références wr cmd mise en page	Entier long	106
wr cmd mode normal	Entier long	302
wr cmd mode page	Entier long	303
wr cmd montrer sélection	Entier long	309
wr cmd mot souligné	Entier long	523
wr cmd normal	Entier long	501
wr cmd nouveau	Entier long	101
wr cmd ombré	Entier long	504
wr cmd ombré autre couleur	Entier long	665
wr cmd ombré gris	Entier long	663
wr cmd ombré gris clair	Entier long	662
wr cmd ombré gris foncé	Entier long	664
wr cmd paragraphs	Entier long	102 752
wr cmd paragraphe wr cmd pas de couleur de fond	Entier long Entier long	628
wr cmd pas de puce	Entier long	1021
wr cmd permuter la casse	Entier long	224
wr cmd petites majuscules	Entier long	509
wr cmd pied de page	Entier long	313
wr cmd préférences	Entier long	105
wr cmd prgf fond autre coul	Entier long	683
wr cmd prgf fond blanc	Entier long	672
wr cmd prgf fond bleu clair	Entier long	677
wr cmd prgf fond gris	Entier long	680
wr cmd prgf fond gris clair	Entier long	679
wr cmd prgf fond gris foncé	Entier long	681
wr cmd prof fond jaune clair	Entier long	675
wr cmd prgf fond noir wr cmd prgf fond orange clair	Entier long	682 674
wr cmd prgf fond pas de couleur	Entier long Entier long	684
wr cmd prgf fond rouge clair	Entier long	673
wr cmd prgf fond vert clair	Entier long	676
wr cmd prgf fond violet clair	Entier long	678
wr cmd puce carré blanc	Entier long	1023
wr cmd puce carré noir	Entier long	1022
wr cmd puce cercle blanc	Entier long	1025
wr cmd puce cercle noir	Entier long	1024
wr cmd puce diamant	Entier long	1026
wr cmd puce standard	Entier long	1012
wr cmd puce trèfle wr cmd rechercher	Entier long	1027 208
wr cmd rechercher suivant	Entier long Entier long	209
wr cmd références	Entier long	314
wr cmd règle	Entier long	311
wr cmd remplacer	Entier long	210
wr cmd remplacer suivant	Entier long	211
wr cmd répéter	Entier long	2
wr cmd sans encadrement	Entier long	1011
wr cmd séparateur vertical	Entier long	1035
wr cmd souligné autre couleur	Entier long	658
wr cmd souligné blanc	Entier long	654
wr cmd souligné bleu	Entier long	652
wr cmd souligné couleur auto	Entier long	646
wr cmd souligné gris wr cmd souligné gris clair	Entier long Entier long	656 655
wr cmd souligné gris foncé	Entier long	657
wr cmd souligné jaune	Entier long	650
wr cmd souligné noir	Entier long	647
wr cmd souligné orange	Entier long	649

wr cmd soulignement double wr cmd soulignement pointillé wr cmd soulignement pointillé wr cmd soulignement simple wr cmd syment simple wr cmd symenu barres outils wr cmd symenu changer casse Entier long wr cmd statistiques wr cmd statistiques wr cmd tabulation centrée wr cmd tabulation décimale wr cmd tabulation droite wr cmd tabulation gauche wr cmd tabulation gauche wr cmd tabulation gauche wr cmd texte autre couleur wr cmd texte blanc wr cmd texte blanc wr cmd texte gris wr cmd texte gris wr cmd texte gris wr cmd texte gris fonce wr cmd texte gris wr cmd texte gris fonce wr cmd texte noir wr cmd texte orange wr cmd texte orange wr cmd texte orange wr cmd texte voilet Entier long 603 wr cmd texte voilet Entier long 606 wr cmd texte voilet Entier long 608	Werselligné (240 e	Entirer 1879	% ¶eur	Comment
wr cmd soulignement pointillé wr cmd soulignement simple wr cmd soulignement simple wr cmd samenu barres outils wr cmd samenu barres outils wr cmd samenu changer casse wr cmd statistiques wr cmd statistiques wr cmd tabulation centrée wr cmd tabulation décimale wr cmd tabulation droite wr cmd tabulation gauche wr cmd tabulation gauche wr cmd tabulation gauche wr cmd tabulations wr cmd texte autre couleur wr cmd texte autre couleur wr cmd texte gris wr cmd texte gris clair wr cmd texte gris foncé wr cmd texte gris foncé wr cmd texte poin wr cmd texte gris entier long entier lon	wr cmd souligné violet	Entier long	653	
wr cmd soulignement simple Entier long 330 wr cmd ssmenu barres outils Entier long 330 wr cmd ssmenu changer casse Entier long 220 wr cmd statistiques Entier long 802 wr cmd tabulation centrée Entier long 1032 wr cmd tabulation décimale Entier long 1034 wr cmd tabulation droite Entier long 1033 wr cmd tabulation gauche Entier long 1031 wr cmd tabulation gauche Entier long 1031 wr cmd tabulations Entier long 753 wr cmd texte autre couleur Entier long 613 wr cmd texte blanc Entier long 609 wr cmd texte bleu Entier long 607 wr cmd texte gris Entier long 611 wr cmd texte gris Cair Entier long 612 wr cmd texte gris foncé Entier long 605 wr cmd texte jaune Entier long 602 wr cmd texte orange Entier long 603 wr cmd texte orange Entier long 604 wr cmd texte vert Entier long 608 wr cmd texte vert Entier long 608 wr cmd texte voilet Entier long 608 wr cmd texte vert Entier long 608 wr cmd texte vert Entier long 608 wr cmd texte violet Entier long 608	wr cmd soulignement double	Entier long	524	
wr cmd ssmenu barres outils wr cmd ssmenu changer casse wr cmd statistiques wr cmd tabulation centrée Entier long	wr cmd soulignement pointillé	Entier long	525	
wr cmd ssmenu changer casse wr cmd statistiques Entier long Entier	wr cmd soulignement simple	Entier long	522	
wr cmd statistiques wr cmd tabulation centrée wr cmd tabulation décimale wr cmd tabulation décimale mr cmd tabulation droite Entier long 1034 mr cmd tabulation droite Entier long 1033 mr cmd tabulation gauche Entier long 1031 mr cmd tabulations Entier long 613 mr cmd texte autre couleur Entier long 609 mr cmd texte blanc Entier long 607 mr cmd texte gris Entier long 611 mr cmd texte gris clair mr cmd texte gris clair Entier long 612 mr cmd texte gris foncé Entier long 612 mr cmd texte gris foncé Entier long 605 mr cmd texte noir Entier long 606 mr cmd texte orange Entier long 607 mr cmd texte vouge Entier long 608 mr cmd texte vert Entier long 608 mr cmd texte vert Entier long 608 mr cmd texte violet Entier long 608	wr cmd ssmenu barres outils	Entier long	330	
wr cmd tabulation centrée wr cmd tabulation décimale wr cmd tabulation droite mr cmd tabulation gauche mr cmd tabulations mr cmd tabulations mr cmd tabulations mr cmd texte autre couleur mr cmd texte blanc mr cmd texte blanc mr cmd texte gris mr cmd texte gris mr cmd texte gris clair mr cmd texte gris foncé mr cmd texte jaune mr cmd texte noir mr cmd texte noir mr cmd texte orange mr cmd texte orange mr cmd texte vert mr cmd texte vert mr cmd texte violet mr cmd texte violet	wr cmd ssmenu changer casse	Entier long	220	
wr cmd tabulation décimale wr cmd tabulation droite mr cmd tabulation gauche mr cmd tabulations mr cmd tabulations mr cmd texte autre couleur mr cmd texte blanc mr cmd texte blanc mr cmd texte bleu mr cmd texte gris mr cmd texte gris mr cmd texte gris clair mr cmd texte gris foncé mr cmd texte jaune mr cmd texte noir mr cmd texte orange mr cmd texte orange mr cmd texte orange mr cmd texte orange mr cmd texte vert mr cmd texte vert mr cmd texte vert mr cmd texte vert mr cmd texte violet mr cmd tout remplacer Entier long 608 mr cmd tout remplacer Entier long 608	wr cmd statistiques	Entier long	802	
wr cmd tabulation droite wr cmd tabulation gauche wr cmd tabulation gauche wr cmd tabulations Entier long For the long For	wr cmd tabulation centrée	Entier long	1032	
wr cmd tabulation gauche wr cmd tabulations Entier long For to texte autre couleur Entier long For cmd texte autre couleur Entier long For cmd texte blanc Entier long For cmd texte bleu Entier long For cmd texte gris Entier long For cmd texte gris Entier long For cmd texte gris clair Entier long For cmd texte gris foncé Entier long For cmd texte gis foncé Entier long For cmd texte jaune Entier long For cmd texte jaune Entier long For cmd texte orange Entier long For cmd texte orange Entier long For cmd texte rouge Entier long For cmd texte rouge Entier long For cmd texte vert Entier long For cmd texte vert Entier long For cmd texte violet For cmd texte violet Entier long For cmd texte violet For cmd texte	wr cmd tabulation décimale	Entier long	1034	
wr cmd tabulations Entier long Fintier long	wr cmd tabulation droite	Entier long	1033	
wr cmd texte autre couleur wr cmd texte blanc Entier long 609 wr cmd texte bleu Entier long 607 wr cmd texte gris Entier long 611 wr cmd texte gris Entier long 610 wr cmd texte gris foncé Entier long 612 wr cmd texte jaune Entier long 605 wr cmd texte noir Entier long 602 wr cmd texte orange Entier long 604 wr cmd texte rouge Entier long 603 wr cmd texte vert Entier long 606 wr cmd texte violet Entier long 608 wr cmd tout remplacer Entier long 608	wr cmd tabulation gauche	Entier long	1031	
wr cmd texte blanc wr cmd texte bleu Entier long 607 wr cmd texte gris Entier long 610 wr cmd texte gris clair Entier long 610 wr cmd texte gris foncé Entier long 612 wr cmd texte jaune Entier long 605 wr cmd texte noir Entier long 602 wr cmd texte orange Entier long 604 wr cmd texte rouge Entier long 603 wr cmd texte vert Entier long 606 wr cmd texte violet Entier long 608 wr cmd tout remplacer Entier long 212	wr cmd tabulations	Entier long	753	
wr cmd texte bleu Entier long 607 wr cmd texte gris Entier long 611 wr cmd texte gris Clair Entier long 610 wr cmd texte gris foncé Entier long 612 wr cmd texte jaune Entier long 605 wr cmd texte noir Entier long 602 wr cmd texte orange Entier long 604 wr cmd texte rouge Entier long 603 wr cmd texte vert Entier long 606 wr cmd texte violet Entier long 608 wr cmd tout remplacer Entier long 212	wr cmd texte autre couleur	Entier long	613	
wr cmd texte gris wr cmd texte gris clair Entier long G10 wr cmd texte gris foncé Entier long G12 wr cmd texte jaune Entier long G05 wr cmd texte noir Entier long G02 wr cmd texte orange Entier long G04 wr cmd texte rouge Entier long G03 wr cmd texte vert Entier long G06 wr cmd texte vert Entier long G08 wr cmd texte violet Entier long G08 wr cmd tout remplacer Entier long G08	wr cmd texte blanc	Entier long	609	
wr cmd texte gris clair wr cmd texte gris foncé Entier long 612 wr cmd texte jaune Entier long 605 wr cmd texte noir Entier long 602 wr cmd texte orange Entier long 604 wr cmd texte rouge Entier long 603 wr cmd texte vert Entier long 606 wr cmd texte violet Entier long 608 wr cmd tout remplacer Entier long 212	wr cmd texte bleu	Entier long	607	
wr cmd texte gris foncé wr cmd texte jaune Entier long 605 wr cmd texte noir Entier long 602 wr cmd texte orange Entier long 604 wr cmd texte rouge Entier long 603 wr cmd texte vert Entier long 606 wr cmd texte violet Entier long 608 wr cmd tout remplacer Entier long 212	wr cmd texte gris	Entier long	611	
wr cmd texte jaune Entier long 605 wr cmd texte noir Entier long 602 wr cmd texte orange Entier long 604 wr cmd texte rouge Entier long 603 wr cmd texte vert Entier long 606 wr cmd texte violet Entier long 608 wr cmd tout remplacer Entier long 212	wr cmd texte gris clair	Entier long	610	
wr cmd texte noir Entier long 602 wr cmd texte orange Entier long 604 wr cmd texte rouge Entier long 603 wr cmd texte vert Entier long 606 wr cmd texte violet Entier long 608 wr cmd tout remplacer Entier long 212	wr cmd texte gris foncé	Entier long	612	
wr cmd texte orange Entier long 604 wr cmd texte rouge Entier long 603 wr cmd texte vert Entier long 606 wr cmd texte violet Entier long 608 wr cmd tout remplacer Entier long 212	wr cmd texte jaune	Entier long	605	
wr cmd texte rouge Entier long 603 wr cmd texte vert Entier long 606 wr cmd texte violet Entier long 608 wr cmd tout remplacer Entier long 212	wr cmd texte noir	Entier long	602	
wr cmd texte vert Entier long 606 wr cmd texte violet Entier long 608 wr cmd tout remplacer Entier long 212	wr cmd texte orange	Entier long	604	
wr cmd texte violet Entier long 608 wr cmd tout remplacer Entier long 212	wr cmd texte rouge	Entier long	603	
wr cmd tout remplacer Entier long 212	wr cmd texte vert	Entier long	606	
	wr cmd texte violet	Entier long	608	
vr cmd tout sélectionner Entier long 7	wr cmd tout remplacer	Entier long	212	
	wr cmd tout sélectionner	Entier long	7	

○ WR Compter

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr nb caractères	Entier long	0	
wr nb césures	Entier long	5	
wr nb expressions HTML	Entier long	16	
wr nb expressions RTF	Entier long	15	
wr nb feuilles de style	Entier long	12	
wr nb images dans page	Entier long	13	
wr nb images dans texte	Entier long	3	
wr nb insertions date heure	Entier long	8	
wr nb insertions numéro page	Entier long	9	
wr nb liens hypertexte	Entier long	14	
wr nb lignes	Entier long	10	
wr nb mots	Entier long	1	
wr nb objets	Entier long	4	
wr nb pages	Entier long	11	
wr nb paragraphes	Entier long	2	
wr nb sauts de colonne	Entier long	7	
wr nb sauts de page	Entier long	6	

WR Couleurs standard

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr automatique	Entier long	-1	
wr blanc	Entier long	16777215	
wr bleu	Entier long	3381759	
wr bleu clair	Entier long	11790079	
wr gris	Entier long	10066329	
wr gris clair	Entier long	13421772	
wr gris foncé	Entier long	6710886	
wr jaune	Entier long	16770560	
wr jaune clair	Entier long	16777164	
wr noir	Entier long	0	
wr orange	Entier long	16750848	
wr orange clair	Entier long	16767398	
wr rouge	Entier long	16711680	
wr rouge clair	Entier long	16757683	
wr vert	Entier long	52249	
wr vert clair	Entier long	11796403	
wr violet	Entier long	13369599	
wr violet clair	Entier long	16761087	

WR Evénements

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr sur activation	Entier long	5	Zone 4D Write activée ou désactivée
wr sur clic droit	Entier long	4	Clic avec le bouton droit
wr sur déposer	Entier long	12	Un objet est déposé
wr sur double clic	Entier long	1	Double-clic
wr sur fermeture	Entier long	10	Fermeture d'une fenêtre ou d'une zone 4D Write
wr sur glisser	Entier long	11	Un objet est glissé
wr sur impression	Entier long	7	Impression du document
wr sur minuteur	Entier long	13	Fin d'un cycle du minuteur
wr sur mise a jour références	Entier long	9	Recalcul des références en provenance de 4D
wr sur règle	Entier long	8	Changement dans la règle
wr sur simple clic	Entier long	2	Clic souris unique
wr sur touche	Entier long	0	Appui d'une touche (y compris flèches, retours chariot, tabulations)
wr sur triple clic	Entier long	3	Trois clics rapprochés

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr 123	Entier long	0	1, 2, 3
wr abc	Entier long	1	a, b, c
wr ABC	Entier long	2	A, B, C
wr i ii iii	Entier long	3	i, ii, iii
wr I II III	Entier long	4	I, II, III

WR Options d'impression

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr option alimentation	Entier long	5	
wr option couleur	Entier long	8	
wr option destination	Entier long	9	
wr option échelle	Entier long	3	
wr option nom doc à imprimer	Entier long	12	
wr option nombre copies	Entier long	4	
wr option orientation	Entier long	2	
wr option pages à	Entier long	7	
wr option pages de	Entier long	6	
wr option papier	Entier long	1	
wr option recto verso	Entier long	11	

WR Paramètres

Constante	Type	Valeur	Comment
wr afficher	Entier long	1	
wr afficher dialogue	Entier long	1	
wr annulation autorisée	Entier long	1	Actions enregistrées
wr appliquer aux caractères	Entier long	0	La feuille de style est appliquée uniquement aux caractères.
wr appliquer aux paragraphes	Entier long	1	La feuille de style est appliquée uniquement aux paragraphes.
wr autoriser accès	Entier	0	L'accès à la zone sera libre.
wr cacher	Entier long	0	
wr centimètres	Entier long	0	
wr commande déverrouillée	Entier long	0	La commande s'exécutera lorsqu'elle sera appelée.
wr commande verrouillée	Entier long	1	La commande ne s'exécutera pas lorsqu'elle sera appelée et elle apparaîtra grisée dans les menus et palettes où elle est présente.
wr configuration et impression	Entier long	0	Les paramètres d'impression et les paramètres de configuration d'impression sont utilisés.
wr convertir par noms	Entier long	0	
wr convertir par numéros	Entier long	1	
wr correction active	Entier long	1	
wr correction inactive	Entier long	0	
wr couleur	Entier long	2	
wr créer image de prévisualisat	Entier long	1	
wr dans la page courante	Entier long	-4	L'image sera insérée dans la page et visible sur la page courante (celle qui contient le curseur ou la sélection courante).
wr dans le corps du texte	Entier long	0	L'image sera insérée dans le corps du texte. Dans ce cas, les autres paramètres ne seront pas utilisés et l'image sera placée à l'emplacement du curseur ou à la place de la sélection courante.
wr dans les pages droites	Entier long	-11	L'image sera insérée dans la page et sera affichée dans les pages droites si les en-têtes pairs et impairs sont différents, et sinon dans toutes les pages.
wr dans les pages gauches	Entier long	-12	L'image sera insérée dans la page et sera affichée dans les pages gauches uniquement si les en-têtes pairs et impairs sont différents.
wr déposer autorisé	Entier long	1	
wr déposer interdit	Entier long	0	
wr dialogue impression	Entier long	1	La boîte de dialogue de paramétrage de l'impression vous est proposée.
wr différent	Entier long	1	
wr document déverrouillé	Entier long	0	Le document sera déverrouillé.
wr document verrouillé	Entier long	1	Le document sera verrouillé.
wr draft	Entier long	1	
wr du curseur à la fin	Entier	0	La recherche commence à la position du curseur puis s'arrêtera en fin de document.
wr emplacement curseur	Entier long	0	L'insertion du document se fera à l'emplacement du curseur.
wr figer mises à jour	Entier long	0	Fige les mises à jour de la fenêtre.
wr fin du document	Entier long	1	L'insertion du document se fera à la fin de la zone.

Constante	Eybe r	∜aleur	Comment
wrglisser	leng Enter		Continent
autorisé	long	1	
wr glisser interdit	Entier long	0	
wr ignorer	Entier	•	La recherche ne tiendra pas compte des majuscules et trouvera "Bonjour", "Bonjour", "BONJOUR" si
majuscules	long	0	vous cherchez "BONJOUR".
wr ignorés	Entier long	0	
wr impression	Entier long	1	Seuls les paramètres d'impression sont utilisés.
wr impression références	Entier long	1	
wr impression taille fixe	Entier long	1	
wr impression taille variable	Entier long	0	
wr impression	Entier	0	
valeurs wr lien	long		Conserve l'apparence par défaut des liens hypertexte (texte bleu souligné). Les couleurs par défaut
apparence par defaut	Entier long	1	peuvent être modifiées par programmation, à l'aide de la commande WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT.
wr lien apparence personnalisée	Entier long	0	Permet d'utiliser une apparence personnalisée. Dans ce cas, vous devrez sélectionner le lien et lui affecter un style à l'aide de la commande <i>WR FIXER PROPRIETE TEXTE</i> .
wr lien de type document	Entier long	2	Insère un lien de type document.
wr lien de type méthode	Entier long	0	Insère un lien de type méthode.
wr lien de type URL	Entier long	1	Insère un lien de type URL.
wr marqueur zone modifiée faux	Entier long	0	
wr marqueur zone modifiée	Entier long	1	
vrai wr mode normal	Entier long	1	
wr mode page	Entier long	0	
wr mot entier	Entier long	1	Pour être trouvé, le mot doit être entouré de caractères séparateurs (espaces, caractères de ponctuation, etc.).
wr noir et blanc	Entier long	1	Option de couleur noir et blanc
wr nombre de pages	Entier long	1	
wr numéro de page	Entier long	0	
wr page droite	Entier long	1	
wr page gauche	Entier	0	
wr pages recto	long Entier	0	
wr pages recto verso	long Entier	1	
wr partie de	long Entier	0	Le mot peut faire partie d'une chaîne de caractères.
mot wr pas	long Entier	0	
annulation	long	0	Les actions ne sont pas stockées
wr pas de dialogue	Entier long	0	
wr pas de dialogue impression	Entier long	0	La boîte de dialogue de paramétrage de l'impression ne vous est pas proposée.
wr pas de format date	Entier long	0	Pas de format date.
wr pas de format heure	Entier long	0	Pas de format heure.

Constante ge	Eyper	Yaleur	Comment
de prévisualisatio	long	U	
wr paysage	Entier long	2	
wr pixels	Entier long	2	
wr portrait	Entier long	1	
wr pouces	Entier long	1	
wr recto	Entier long	0	
wr recto verso	Entier long	1	
wr reliure à gauche	Entier long	0	
wr reliure en	Entier long	1	
wr remplacer suivant	Entier long	0	Le remplacement portera uniquement sur la première occurrence du mot à remplacer.
wr rétablir mises à jour	Entier long	1	Effectue les mises à jour de la fenêtre.
wr semblable	Entier long	0	
wr sous le texte	Entier	1	L'image sera sous le texte. Le texte comportera alors un fond transparent sauf si une couleur de fond lui avait au préalable été affectée.
wr sur client	long Entier long	0	avait au preaiable été alléctée.
wr sur le texte	Entier long	0	L'image sera sur le texte.
wr sur serveur	Entier	1	
wr tenir compte des majuscules	long Entier	1	La recherche tiendra compte des majuscules et ne trouvera pas "Bonjour" si vous cherchez "BONJOUR".
wr titre par défaut	long Entier	0	Nom par défaut de la zone
wr titre	long Entier	1	
personnalisé wr tout le	long Entier	1	La recherche commence à la position du curseur puis se poursuivra du début du texte à la position du
document wr tout	long Entier	1	curseur. Le remplacement portera sur l'ensemble des occurrences.
remplacer wr verrouiller	long Entier	1	L'utilisateur accèdera aux informations de la zone en mode consultation.
accès wr vers fichier	long Entier	2	
wr vers fichier	long Entier	3	
PDF wr vers	long Entier	1	
imprimante wr wysiwyg	long Entier	0	
wr zoom valeur	long Entier	0	
défaut wr zoom valeur	long Entier		
stockée	long	1	

WR Propriétés de texte

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr aspect liens	Entier long	14	
wr barré	Entier long	3	
wr couleur de ombré	Entier long	13	
wr couleur du barré	Entier long	11	
wr couleur du fond de texte	Entier long	10	
wr couleur du soulignement	Entier long	12	
wr couleur du texte	Entier long	9	
wr couleur encadrement	Entier long	39	
wr couleur fond encadrement	Entier long	38	
wr encadrement bas	Entier long	47	
wr encadrement droit	Entier long	42	
wr encadrement gauche	Entier long	41	
wr encadrement haut	Entier long	46	
wr encadrement inter bas	Entier long	44	
wr encadrement inter haut	Entier long	43	
wr espace encadrement	Entier long	45	
wr exposant ou indice	Entier long	5	
wr gras	Entier long	0	
wr interligne	Entier long	33	
wr italique	Entier long	1	
wr justification	Entier long	32	
wr marge droite	Entier long	37	
wr marge gauche	Entier long	35	
wr numéro de police	Entier long	7	
wr numéro feuille de style	Entier long	15	
wr ombré	Entier long	2	
wr propriété utilisateur	Entier long	16	
wr puce	Entier long	34	
wr retrait alinéa	Entier long	36	
wr souligné	Entier long	4	
wr style encadrement	Entier long	40	
wr tabulation	Entier long	64	
wr taille de police	Entier long	8	
wr type majuscules	Entier long	6	

WR Propriétés de zone

Constante	Type	Valeur	Comment
wr autoriser annulation	Entier long	2	Permet de fixer ou de lire l'enregistrement des actions effectuées : <u>wr pas annulation</u> (0) = actions non enregistrées, <u>wr annulation autorisée</u> (1) = actions enregistrées.
wr autoriser déposer	Entier long	15	Permet de fixer ou de lire l'autorisation de déposer dans la zone : <u>wr déposer interdit</u> (0), <u>wr déposer autorisé</u> (1).
wr autoriser glisser	Entier long	14	Permet de fixer ou de lire l'autorisation de glisser à partir de la zone : <u>wr glisser interdit</u> (0), <u>wr glisser autorisé</u> (1).
wr charger modele server	Entier long	11	Permet de fixer ou de lire le chargement des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1).
wr convertir par token	Entier long	12	Permet de fixer ou de lire l'interprétation des références de champs lors de la conversion de documents : wr convertir par noms (0), wr convertir par numéros (1).
wr correction pendant frappe	Entier long	16	Permet de fixer ou de lire l'activation de la correction en cours de frappe : <u>wr correction inactive</u> (0), <u>wr correction active</u> (1).
wr dialogue confirmation	Entier long	0	Permet de fixer ou de lire l'affichage du dialogue de confirmation d'enregistrement : <u>wr pas de dialogue</u> (0), <u>wr afficher dialogue</u> (1).
wr dialogue conversion	Entier long	5	Permet de fixer ou de lire l'affichage du dialogue de conversion des champs 4D Write 6.0 (si zone= 0) : wr pas de dialogue (0), wr afficher dialogue (1).
wr enregistrer modele server	Entier long	10	Permet de fixer ou de lire la sauvegarde des modèles sur le serveur en C/S : wr sur client (0), wr sur serveur (1).
wr facteur de zoom	Entier long	13	Permet de fixer ou de lire le pourcentage de zoom dans la zone (valeur=25 à 500).
wr fixer impression taille fixe	Entier long	4	Permet de fixer ou de lire l'impression de taille variable (sauf si zone = 0) : wr impression taille variable (0), wr impression taille fixe (1).
wr fréquence minuteur	Entier long	17	Permet de fixer ou de lire la fréquence de génération de l'événement Sur minuteur (valeur=fréquence d'appels en ticks — 1 tick=1/60e de seconde — 3600 par défaut).
wr hauteur minimum	Entier long	9	Permet de fixer ou de lire la hauteur minimum de la zone avant passage en bouton (valeur en pixels).
wr largeur minimum	Entier long	8	Permet de fixer ou de lire la largeur minimum de la zone avant passage en bouton (valeur en pixels).
wr modifié	Entier long	3	Permet de fixer ou de lire le marqueur de zone modifiée (sauf si zone = 0) : wr marqueur zone modifiée faux (0), wr marqueur zone modifiée vrai (1).
wr sauver prévisualisation	Entier long	1	Permet de fixer ou de lire la création d'une image de prévisualisation : wr pas image de prévisualisatio (0), wr créer image de prévisualisat (1).
wr titre bouton zone	Entier long	6	Permet de fixer ou de lire le titre du bouton formé par la zone minimisée : wr titre par défaut (0), wr titre personnalisé (1) passé dans valeurAlpha.
wr titre fenêtre	Entier long	7	Permet de fixer ou de lire le titre de la fenêtre 4D Write (lors du passage en plein écran ou en fenêtre externe) (0=nom de la zone, 1=titre personnalisé passé dans <i>valeurAlpha</i>).
wr utiliser valeur zoom stockée	Entier long	18	Permet de fixer ou de lire l'ouverture de la zone avec la valeur de zoom stockée lors de la fermeture précédente de la zone : wr zoom valeur défaut (0) = 100 %, wr zoom valeur stockée (1).

WR Propriétés du document

Commentaires

(*) Lorsque vous fixez la taille du papier par programmation, 4D Write considérera que l'on travaille sur une imprimante "virtuelle" et mettra les marges mortes à zéro et la taille imprimable à la taille du papier fixé. Cela permet de fixer des marges de document sans être gêné par les marges mortes lorsque l'on réalise des documents non destinés à être imprimés.

Constante	Type	Valeur	Comment
wr affichage	Entier	1	Permet de fixer ou de lire le mode d'affichage du document : wr mode page (0) ou wr mode normal (1).
mode	long Entier	0	
wr barre état	long	9	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre d'état : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).
wr barre menu	Entier long	10	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre de menu : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).
wr barre outils encadrement	Entier long	14	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre d'outils encadrement : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr barre outils format	Entier long	12	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre d'outils format : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr barre outils standard	Entier long	11	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre d'outils standard : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr barre outils style	Entier long	13	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la barre d'outils style : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr barres défil horiz	Entier long	7	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des barres de défilement horizontales : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr barres défil vert	Entier long	8	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des barres de défilement verticales : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).
wr cadre zone	Entier long	49	Permet de fixer ou de lire la présence du cadre autour de la zone sur un formulaire : <u>wr cacher</u> (absence de cadre) (0) ou <u>wr afficher</u> (présence de cadre) (1).
wr cadres texte	Entier long	3	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des cadres du texte : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr caractères invisibles	Entier long	15	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des caractères invisibles : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr couleur liens	Entier long	47	Permet de fixer ou de lire la couleur dans laquelle apparaissent les liens hypertexte tant qu'ils n'ont pas été consultés.
wr couleur liens consultés	Entier long	48	Permet de fixer ou de lire la couleur dans laquelle apparaissent les liens hypertexte lorsqu'ils ont été consultés.
wr entête marge bas	Entier long	34	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas de l'entête de la page et le bord hautdu papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez ' <u>wr entête page un marge bas'</u> pour la première page si elle est différente des autres.
wr entête marge haut	Entier long	33	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut de l'entête de la page et le bord haut du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez ' <u>wr entête page un marge haut'</u> pour la première page si elle est différente des autres.
wr entête page un marge bas	Entier long	55	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas de l'entête de la première page et le bord haut du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr entête marge bas' pour les autres pages.
wr entête page un marge haut	Entier long	54	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut de l'entête de la première page et le bord haut du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr entête marge haut' pour les autres pages.
wr entête première page	Entier long	50	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de l'entête de la première page : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1), utilisez ' <u>wr entêtes</u> ' pour les autres pages.
wr entêtes	Entier long	4	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des entêtes : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1), ne s'applique pas à l'entête de la première page si celle-ci est différente des autres (utilisez pour celle-ci ' <u>wr entête première page</u> ').
wr espacement colonnes	Entier long	25	Permet de fixer ou de lire la valeur de l'espacement entre chaque colonne exprimé dans l'unité courante du document, correspond à la zone saisissable en face de 'espacement' du dialogue appelé par le menu Format ligne Colonnes.
wr fractionnement horizontal	Entier long	45	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de l'outil de fractionnement horizontal de la zone : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).
wr fractionnement vertical	Entier long	46	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de l'outil de fractionnement vertical de la zone : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).
wr hauteur imprimable	Entier long	42	Permet de lire l'espace vertical imprimable à partir de la marge morte haut (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue). La marge morte bas est égale à hauteur papier - marge morte haut - hauteur imprimable.
wr hauteur papier	Entier long	38	Permet de fixer ou de lire la hauteur du papier exprimée dans l'unité courante du document (*).
wr images	Entier	6	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des images : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1).

Comotonto	trae -	Valaria	Commencent
Constante	ТУЙ	Valeur	Comment Permet de fixer ou de lire la langue choisie pour le document (Américain = 1033, Australien = 3081, Anglais = 2057, Catalan = 1027, Danois = 1030, Hollandais = 1043, Finlandais = 1035, Français = 1036, Français
wr langage	Entier long	23	canadien = 3084, Allemand = 1031, Italien = 1040, Norvégien Bokmal = 1044, Norvégien Nynorsk = 2068, Brésilien = 1046, Portugais = 2070, Espagnol = 1034, Suisse = 1053, Russe = 1049, Tchèque = 1029, Hongrois = 1038, Polonais = 1045).
wr largeur colonne	Entier long	59	Permet de lire la largeur de la colonne exprimée dans l'unité courante du document (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue).
wr largeur imprimable	Entier long	41	Permet de lire l'espace horizontal imprimable à partir de la marge morte gauche (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue). La marge morte droite est égale à largeur papier - marge morte gauche - largeur imprimable.
wr largeur papier	Entier long	37	Permet de fixer ou de lire la largeur du papier exprimée dans l'unité courante du document (*).
wr marge morte gauche	Entier long	39	Permet de lire l'espace non imprimable que se réserve l'imprimante à gauche du papier exprimé dans l'unité courante du document (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue). (*)
wr marge morte haut	Entier long	40	Permet de lire l'espace non imprimable que se réserve l'imprimante en haut du papier exprimé dans l'unité courante du document (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue). (*)
wr mode draft	Entier long	58	Permet de fixer ou de lire le mode de saisie dans le document : wr wysiwyg (0) ou wr draft (1).
wr nombre de colonnes	Entier long	24	Permet de fixer ou de lire le nombre de colonnes du document.
wr pages opposées	Entier long	27	Permet de fixer ou de lire le mode de présentation des pages de votre document, correspond à la case à cocher 'Recto/Verso' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences: <u>wr pages recto</u> (0) ou <u>wr pages recto verso</u> (1).
wr paires impaires différentes	Entier long	19	Permet de fixer ou de lire si les en-têtes et pied de pages différent entre les pages paires et impaires, correspond à la case à cocher 'Paires et impaires différentes' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences: <u>wr semblable</u> (0) ou <u>wr différent</u> (1).
wr pied de page marge bas	Entier long	36	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas du pied de page de la page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez ' <u>wr pied de page un marge bas'</u> pour la première page si elle est différente des autres.
wr pied de page marge haut	Entier long	35	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut du pied de page de la page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr pied de page un marge haut' pour la première page si elle est différente des autres.
wr pied de page première page	Entier long	51	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage du pied de page de la première page : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1), utilisez ' <u>wr pieds de page</u> ' pour les autres pages.
wr pied de page un marge bas	Entier long	57	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas du pied de page de la page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr pied de page un marge bas' pour la première page si elle est différente des autres.
wr pied de page un marge haut	Entier long	56	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut du pied de page de la première page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr pied de page marge haut' pour les autres pages.
wr pieds de page	Entier long	5	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des pieds de pages : <u>wr cacher</u> (0) ou <u>wr afficher</u> (1), ne s'applique pas au pied de page de la première page si celle-ci est différente des autres (utilisez pour celle-ci ' <u>wr pied de page première page</u> ').
wr première page	Entier long	0	Permet de fixer ou de lire le numéro de la première page (1 par défaut). Si vous fixez par exemple la valeur 10, la 2e page aura le numéro 11, etc.
wr première page différente	Entier long	18	Permet de fixer ou de lire si la première page du document a des entêtes et pieds de page différents, correspond à la case à cocher 'première page différente' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences: wr semblable (0) ou wr différent (1).
wr première page droite	Entier long	28	Permet de fixer ou de lire si la première page est une page droite ou gauche, par défaut à droite : <u>wr page gauche</u> (0) ou <u>wr page droite</u> (1).
wr première page marge bas	Entier long	53	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas du corps de la première page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr texte marge bas' pour les autres pages.
wr première page marge haut	Entier long	52	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut du corps de la première page et le bord haut du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr texte marge haut' pour les autres pages.
wr références	Entier long	16	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage des références : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr règles	Entier long	2	Permet de fixer ou de lire l'état d'affichage de la règle : wr cacher (0) ou wr afficher (1).
wr reliure	Entier long	26	Permet de fixer ou de lire la taille de la reliure exprimée dans l'unité courante du document, correspond la zone saisissable en face de 'reliure' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences
wr séparateur vertical	Entier long	17	Permet de fixer ou de lire la présence d'un séparateur vertical entre les colonnes lorsque l'on est en multi- colonnes, correspond à la case à cocher du dialogue appelé par le menu Format ligne Colonnes : <u>wr</u> <u>cacher</u> (absence) (0) ou <u>wr afficher</u> (présence) (1).
wr tabu défaut	Entier long	22	Permet de fixer ou de lire l'espacement par défaut des tabulations 'automatiques' exprimé dans l'unité courante du document, correspond à la zone saisissable en face de 'tabulation par défaut' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences (par défaut 0,5 pouces ; 1,3 centimètres ; 36 pixels).
wr taille buffer	Entier		

Convistione	¹₽ÿøe Entier	Va leur	Commetate lire la taille en octets du buffer d'annulation (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue).
wr taille données	long	43	Permet de lire la taille en octets du document (cette valeur ne peut être fixée, elle est seulement lue).
wr texte extérieur marge	Entier long	30	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bord droit du texte le bord droit du papier si page recto, bords gauches si page verso exprimée dans l'unité courante du document.
wr texte intérieur marge	Entier long	29	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bord gauche du texte et le bord gauche du papier si page recto, bords droits si page verso exprimée dans l'unité courante du document.
wr texte marge bas	Entier long	32	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bas du corps de la page et le bord bas du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr première page marge bas' pour la première page si elle est différente des autres.
wr texte marge droite	Entier long	30	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bord droit de la page et le bord droit du papier exprimée dans l'unité courante du document.
wr texte marge gauche	Entier long	29	Permet de fixer ou de lire la distance entre le bord gauche de la page et le bord gauche du papier exprimée dans l'unité courante du document.
wr texte marge haut	Entier long	31	Permet de fixer ou de lire la distance entre le haut du corps de la page et le bord haut du papier exprimée dans l'unité courante du document, utilisez 'wr première page marge haut' pour la première page si elle est différente des autres.
wr unité	Entier long	21	Permet de fixer ou de lire l'unité courante du document, correspond à la liste déroulante 'unité' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences : <u>wr centimètres</u> (0), <u>wr pouces</u> (1) ou <u>wr pixels</u> (2).
wr veuves orphelins	Entier long	20	Permet de fixer ou de lire si on tient compte des veuves et des orphelins (une première ou dernière ligne appartenant à un paragraphe n'est jamais seule en début ou fin de page), correspond à la case à cocher 'veuves et orphelins' du dialogue appelé par le menu Fichier ligne Préférences: wr ignorés (0) ou wr gérés (1).

WR Sélectionner type

Constante	Type	Valeur	Comment
wr sélectionner caractères	Entier long	0	Sélectionne les caractères compris entre <i>début</i> et <i>fin</i> . Dans ce cas, la commande équivaut à <i>WR FIXER SELECTION</i> .
wr sélectionner césure	Entier long	9	Sélectionne la nième césure du document, n étant défini par début. Dans ce cas, fin doit être omis.
wr sélectionner date et heure	Entier long	11	Sélectionne la nième date et/ou heure du document, n étant défini par début. Dans ce cas, fin doit être omis. La sélection ne porte que sur les dates ou heures en mise à jour automatique et insérées dans le corps du texte.
wr sélectionner expression wr	Entier long	1	Sélectionne la nième référence du document, n étant défini par <i>début</i> . Dans ce cas, le dernier paramètre doit être omis.
sélectionner expression HTML	Entier long	13	Sélectionne la nième expression HTML du document, n étant défini par début. Dans ce cas, fin doit être omis.
wr sélectionner expression RTF	Entier long	14	Sélectionne la nième expression RTF du document, n étant défini par <i>début</i> . Dans ce cas, <i>fin</i> doit être omis.
wr sélectionner image	Entier long	4	Sélectionne la nième image à partir du début du document, n étant défini par <i>début</i> . Dans ce cas, <i>fin</i> doit être omis.
wr sélectionner lien hypertexte	Entier long	12	Sélectionne le nième lien hypertexte du document, n étant défini par début. Dans ce cas, fin doit être omis.
wr sélectionner mot	Entier long	6	Sélectionne le mot contenant le curseur. Dans ce cas, omettez les deux derniers paramètres.
wr sélectionner numéro de page	Entier long	10	Sélectionne le nième numéro de page du document, n étant défini par <i>début</i> . Dans ce cas, <i>fin</i> doit être omis. La sélection ne porte que sur les numéros de pages insérés dans le corps du texte.
wr sélectionner paragraphes	Entier long	2	Sélectionne le(s) paragraphe(s) compris entre début et fin, par exemple du 8e au 20e paragraphe.
wr sélectionner règle	Entier long	3	(Attributs de paragraphe) Sélectionne le(s) paragraphe(s) qui utilise(nt) la nième règle en partant du début du texte. On entend par nième règle le décompte des différentes règles utilisées depuis le début du texte, la règle étant constituée des valeurs d'alignement, d'interlignage, de marges, d'encadrements et de tabulations du paragraphe. Dans ce cas, <i>fin</i> doit être omis.
wr sélectionner saut de colonne	Entier long	8	Sélectionne le nième saut de colonne du document, n étant défini par début. Dans ce cas, fin doit être omis.
wr sélectionner saut de page	Entier long	7	Sélectionne le nième saut de page du document, n étant défini par début. Dans ce cas, fin doit être omis.
wr sélectionner style	Entier long	5	(Attributs de caractère) Sélectionne le mot ou le groupe de mots utilisant le nième style en partant du début du texte. Dans ce cas, <i>fin</i> doit être omis.

™R Tabulations

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr tab centrée	Entier long	2	Centré
wr tab décimale	Entier long	4	Décimale
wr tab droite	Entier long	3	Aligné à droite
wr tab gauche	Entier long	1	Aligné à gauche
wr tab séparateur vertical	Entier long	5	Séparateur Vertical

WR Types de documents

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr document 4D Write	Chaîne	4WR7	Document format 4D Write version courante.
wr document HTML 3	Chaîne	HTM3	Texte au format HTML 3.2.
wr document HTML 4	Chaîne	HTML	Texte au format HTML 4.0.
wr document RTF	Chaîne	RTF	Document format RTF.
wr document texte Macintosh	Chaîne	ASCM	Texte au format Mac OS.
wr document texte Windows	Chaîne	ASCW	Texte au format Windows.
wr document unicode UTF16	Chaîne	ASCU	Texte au format Unicode 16 octets.
wr document unicode UTF8	Chaîne	ASC8	Texte au format Unicode 8 octets.
wr modèle 4D Write	Chaîne	4WT7	Document format modèle 4D Write.

Constante	Туре	Valeur	Comment
wr aligné droite	Entier long	2	
wr aligné gauche	Entier long	0	
wr aspect liens consultés	Entier long	2	
wr aspect liens non consultés	Entier long	1	
wr aucun	Entier long	0	
wr centré	Entier long	1	
wr exposant	Entier long	1	
wr indice	Entier long	2	
wr justifié	Entier long	3	
wr liens sans aspect	Entier long	0	
wr majuscules	Entier long	1	
wr mot souligné	Entier long	2	
wr pas de puce	Entier long	0	
wr petites majuscules	Entier long	2	
wr puce carré blanc	Entier long	111	
wr puce carré noir	Entier long	110	
wr puce cercle blanc	Entier long	109	
wr puce cercle noir	Entier long	108	
wr puce diamant	Entier long	117	
wr puce trèfle	Entier long	118	
wr souligné double	Entier long	3	
wr souligné pointillé	Entier long	4	
wr souligné simple	Entier long	1	
wr trait 1 pt	Entier long	0	
wr trait 2 pts	Entier long	1	
wr trait 3 pts	Entier long	2	
wr trait pointillé	Entier long	3	
wr trait pointillé double	Entier long	4	
wr trait pointillé triple	Entier long	5	
wr trait un demi pt	Entier long	10	
wr trait un quart de pt	Entier long	11	
wr traits doublés 1 pt	Entier long	6	
wr traits doublés extérieur 2 p	Entier long	9	
wr traits doublés intérieur 2 p	Entier long	7	
wr traits triplés centre 2 pts	Entier long	8	

Annexes

- Annexe A : Raccourcis-clavier
- Annexe B : Codes des commandes de menus
- Annexe C : Codes d'erreurs
- Annexe D : Commandes V6.0.x supprimées
- Annexe E : Commandes obsolètes

Touches de raccourci

En plus des touches de défilement standard, 4D Write vous permet d'utiliser diverses combinaisons de touches pratiques pour la navigation et les sélections dans vos documents.

Windows	MacOS	Action	+ [Maj] = Action sur la sélection (*)
[Di	≦but]	Positionne le point d'insertion au début de la ligne	×
1]	in]	Positionne le point d'insertion à la fin de la ligne	×
[Ctrl]+[Début]	[Cmd]+[Début]	Positionne le point d'insertion au début du document	Х
[Ctrl]+[Fin]	[Cmd]+[Fin]	Positionne le point d'insertion à la fin du document	Х
[Ps	gUp]	Affiche la page écran précédente (ne modifie pas la sélection)	
[Pg	jDn]	Affiche la page écran suivante (ne modifie pas la sélection)	
[En	trée]	Insère un saut de page ou Insère un saut de colonne (mode multi-colonnes)	
[←] [→]	Déplace le point d'insertion d'un caractère	×
[]	J(Ť)	Déplace le point d'insertion d'une ligne	×
[C4l]+[→]	[Cmd]+[→]	Positionne le point d'insertion au début du mot suivant	×
[C4·]+[←]	[Cmd]+[←]	Positionne le point d'insertion au début du mot précédent	×
[См]+[†]	[Cmd]+[†]	Positionne le point d'insertion au début du paragraphe	×
[∁₩]+[↓]	[Cmd]+[↓]	Positionne le point d'insertion à la fin du paragraphe	Х
[Ctrl]+[Suppr]	[Cmd]+[Suppr]	Supprime le mot ou la partie du mot situé(e) à droite du curseur	
[Ctrl]+[Ret. Arr.]	[Cmd]+[Ret. Arr.]	Supprime le mot ou la partie du mot situé(e) à gauche du curseur	

(*) En fonction de l'état initial de la sélection, associer la touche **[Maj]** au raccourci crée, agrandit ou réduit la sélection de texte.

Clics de raccourci4D Write propose les raccourcis suivants utilisant les clics souris :

Combinaison	Action
Clic	Place le point d'insertion
Double-clic sur un mot	Sélectionne le mot ainsi que l'espace qui le suit (s'il existe)
Triple-clic	Sélectionne le paragraphe
Clic dans la marge gauche	Sélectionne la ligne en regard de l'emplacement du clic. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes en faisant glisser verticalement le curseur de la souris
Double-clic dans la marge gauche	Sélectionne le paragraphe en regard de l'emplacement du clic
Maj + Clic	Etend la sélection jusqu'à l'emplacement du clic
Ctrl + Clic (Windows) Commande + Clic (MacOS)	Sélectionne le texte situé sous une image collée dans la page
Clic droit (Windows) Control + Clic (MacOS)	Affiche un pop up menu permettant l'insertion d'un champ à l'emplacement du clic

Cette annexe fournit la liste des commandes de menus de 4D Write ainsi que leur référence. Ces codes sont exploités par les commandes WR EXECUTER COMMANDE, WR LIRE INFO COMMANDE, WR VERROUILLER COMMANDE et WR APPELER SUR COMMANDE.

A la place du numéro de référence, vous pouvez passer la constante qui lui correspond. Les constantes sont également disponibles dans le thème "WR Commandes".

thème "WR C	Palettes	Commande	N°	Constante
Fichier	Non	(Menu lui-même)	100	wr cmd menu fichier
	Oui	Nouveau	101	wr cmd nouveau
	Oui	Ouvrir	102	wr cmd ouvrir
	Oui	Enregistrer	103	wr cmd enregistrer
	Non	Enregistrer sous	104	wr cmd enregistrer sous
	Non	Enregistrer comme modèle	110	wr cmd enregistrer comme modèle
	Non	Préférences	105	wr cmd préférences
	Non	Mise en page	106	wr cmd mise en page
	Oui	Aperçu avant impression	107	wr cmd aperçu impression
	Oui	Imprimer	108	wr cmd imprimer
	Non	Imprimer un Mailing	109	wr cmd imprimer mailing
	Non	Aller en pleine page	20	wr cmd aller en pleine page
Edition	Non	(Menu lui-même)	200	wr cmd menu édition
	Oui	Fonction Annuler (var.)	1	wr cmd annuler
	Oui	Fonction Repeter (var.)	2	wr cmd répéter
	Oui	Couper	3	wr cmd couper
	Oui	Copier	4	wr cmd copier
	Oui	Coller	5	wr cmd coller
	Non	Effacer	6	wr cmd effacer
	Non	Tout sélectionner	7	wr cmd tout sélectionner
	Oui	Rechercher	208	wr cmd rechercher
	Non	Rechercher suivant	209	wr cmd rechercher suivant
	Non	Remplacer	210	wr cmd remplacer
	Non	Remplacer suivant	211	wr cmd remplacer suivant
	Non	Changer la casse	220	wr cmd ssmenu changer casse
	Non	/ minuscules	221	wr cmd minuscules
	Non	/ MAJUSCULES	222	wr cmd casse majuscules
	Non	/ Majuscules début de mot	223	wr cmd majuscules début de mot
	Non	/ Permuter la casse	224	wr cmd permuter la casse
	Non	Montrer la sélection	309	wr cmd montrer sélection
	Non	Aller à page	807	wr cmd aller à page
Affichage	Non	(Menu lui-même)	300	wr cmd menu affichage
Ameriage	Non	Normal	302	wr cmd mode normal
	Non	Page	303	wr cmd mode page
	Non	Barres d'outils	330	wr cmd ssmenu barres outils
	Non	/ Aff. barre d'outils std.	331	wr cmd barre outils standard
	Non	/ Aff. barre d'outils format	332	wr cmd barre outils format
	Non	/ Aff. barre d'outils style	333	wr cmd barre outils style
	Non	/ Aff. barre d'outils encad.	334	wr cmd barre outils encad
	Non	Afficher la règle	311	wr cmd règle
	Non	Afficher l'en-tête	312	wr cmd en-tête
	Non	Afficher les pieds de page	313	wr cmd pied de page
	Oui	Afficher les références	314	wr cmd références
	Non	Afficher les images	315	wr cmd images
	Oui	Afficher les car. invisibles	316	wr cmd caracères invisibles
	Non	Afficher les cadres du texte	317	wr cmd cadres texte
	Non	Afficher barres défil. horiz.	318	wr cmd barres défil horiz
	Non	Afficher barres défil. vert.	319	wr cmd barres defil vert
	Non	Afficher la barre de menu	310	wr cmd barre de menu
	Non	Afficher la barre d'état	320	wr cmd barre état
Insertion	Non	(Menu lui-même)	400	wr cmd menu insertion
IIISCI IIOII	Non	Date et Heure	400	wr cmd inserer date et heure
	NOIT	Date et Heule	-1 01	- 186 -

	Oui	Heure courante	411	wr cmd insérer heure courante
	Oui	Date courante	412	wr cmd insérer date courante
	Non	Numéro de page	402	wr cmd insérer numéro de page
	Non	Caractère spécial	409	wr cmd insérer car spécial
	Non	Césure	404	wr cmd insérer césure
	Non	Espace insécable	405	wr cmd insérer espace insécable
	Non	Saut de colonne	410	wr cmd insérer saut de colonne
	Non	Saut de page	406	wr cmd insérer saut de page
	Non	Expression HTML	414	wr cmd insérer expression HTML
	Non	Lien hypertexte	413	wr cmd insérer lien hypertexte
	Non	Expression 4D	407	wr cmd insérer expression 4D
Style	Non	(Menu lui-même)	500	wr cmd menu style
	Non	Normal	501	wr cmd normal
	Oui	Gras	502	wr cmd gras
	Oui	Italique	503	wr cmd italique
	Non	Ombré	504	wr cmd ombré
	Non	Barré	505	wr cmd barré
	Non	Souligné	520	
	Non	/ Aucun	521	wr cmd aucun soulignement
	Non	/ Simple	522	wr cmd soulignement simple
	Non	/ Mot	523	wr cmd mot souligné
	Non	/ Double	524	wr cmd soulignement double
	Non	/ Pointillé	525	wr cmd soulignement pointillé
	Oui	Bouton souligné	530	wr cmd bouton souligné
	Non	Exposant	506	wr cmd exposant
	Non	Indice	507	wr cmd indice
	Non	Majuscules	508	wr cmd majuscules
0 1	Non	Petites Majuscules	509	wr cmd petites majuscules
Couleurs	Non	(Menu lui-même)	600	wr cmd menu couleurs
	Non	Texte	601	
	Non	/ Texte noir	602	wr cmd texte noir
	Non	/ Texte rouge	603	wr cmd texte rouge
	Non	/ Texte orange	604	wr cmd texte orange
	Non	/ Texte jaune	605	wr cmd texte jaune
	Non	/ Texte vert	606	wr cmd texte vert
	Non	/ Texte bleu	607	wr cmd texte bleu
	Non	/ Texte violet	608	wr cmd texte violet
	Non	/ Texte blanc	609	wr cmd texte blanc
	Non	/ Texte gris clair	610	wr cmd texte gris clair
	Non Non	/ Texte gris	611 612	wr cmd texte gris
	Non	/ Texte gris fonçé / Autre couleur de texte	613	wr cmd texte gris foncé
	Non	Fond du texte	615	wr cmd texte autre couleur
	Non	/ Pas de Fond	628	wr cmd pas de couleur de fond
	Non	/ Fond blanc	616	wr cmd fond blanc
	Non	/ Fond rouge clair	617	wr cmd fond rouge clair
	Non	/ Fond orange clair	618	wr cmd fond orange clair
	Non	/ Fond jaune clair	619	wr cmd fond jaune clair
	Non	/ Fond vert clair	620	wr cmd fond vert clair
	NOII	/ I Olia vert ciali	020	Wi citia lona vert clan
	Non	/ Fond bleu clair	621	wr cmd fond bleu clair
	Non	/ Fond violet clair	622	wr cmd fond violet clair
	Non	/ Fond gris clair	623	wr cmd fond gris clair
	Non	/ Fond gris	624	wr cmd fond gris
	Non	/ Fond gris fonçé	625	wr cmd fond gris fonçé
	Non	/ Fond noir	626	wr cmd fond noir
	Non	/ Autre couleur de fond	627	wr cmd autre couleur de fond
	Non	Barré	631	
	Non	/ Couleur de barré auto.	632	wr cmd barré couleur auto
	Non	/ Barré noir	633	wr cmd barré noir
	Non	/ Barré rouge	634	wr cmd barré rouge
	Non	/ Barré orange	635	wr cmd barré orange
	Non	/ Barré jaune	636	wr cmd barré jaune
	Non	/ Barré vert	637	wr cmd barré vert

N8A	/ Barré Welet	639	Wr smd barré blele t
Non	/ Barré blanc	640	wr cmd barré blanc
Non	/ Barré gris clair	641	wr cmd barré gris clair
Non	/ Barré gris	642	wr cmd barré gris
Non	/ Barré gris fonçé	643	wr cmd barré foncé
Non	/ Autre couleur de barré	644	wr cmd barré autre couleur
Non	Souligné	645	wi cind barre adde codiedi
Non		646	wr amd souligné soulour auto
Non	/ Couleur soulig. auto. / Soulignement noir	647	wr cmd souligné couleur auto
Non		648	wr cmd souligné noir
Non	/ Soulignement rouge	649	wr cmd souligné rouge
	/ Soulignement orange		wr cmd souligné orange
Non	/ Soulignement jaune	650	wr cmd souligné jaune
Non	/ Soulignement vert	651	wr cmd souligné vert
Non	/ Soulignement bleu	652	wr cmd souligné bleu
Non	/ Soulignement violet	653	wr cmd souligné violet
Non	/ Soulignement blanc	654	wr cmd souligné blanc
Non	/ Soulignement gris clair	655	wr cmd souligné gris clair
Non	/ Soulignement gris	656	wr cmd souligné gris
Non	/ Soulignement gris fonçé	657	wr cmd souligné gris foncé
Non	/ Autre coul. soulignement	658	wr cmd souligné autre couleur
Non	Ombré	661	
Non	/ Ombré gris clair	662	wr cmd ombré gris clair
Non	/ Ombré gris	663	wr cmd ombré gris
Non	/ Ombré gris fonçé	664	wr cmd ombré gris foncé
Non	/ Autre couleur d'ombré	665	wr cmd ombré autre couleur
Non	Fond du paragraphe	671	
Non	/ Pas de couleur de fond	684	wr cmd prgf fondpas de couleur
Non	/ Paragraphe fond blanc	672	wr cmd prgf fond blanc
Non	/ Par. fond rouge clair	673	wr cmd prgf fond rouge clair
Non	/ Par. fond orange clair	674	wr cmd prgf fond orange clair
Non	/ Par. fond jaune clair	675	wr cmd prgf fond jaune clair
Non	/ Par. fond vert clair	676	wr cmd prgf fond vert clair
Non	/ Par. fond bleu clair	677	wr cmd prgf fond bleu clair
Non	/ Par. fond violet clair	678	wr cmd prgf fond violet clair
Non	/ Par. fond gris clair	679	wr cmd prgf fond gris clair
Non	/ Par. fond gris	680	wr cmd prgf fond gris
Non	/ Par. fond gris foncé	681	wr cmd prgf fond gris foncé
Non	/ Par. fond noir	682	wr cmd prgf fond noir
Non	/ Autre couleur de fond	683	wr cmd prgf fond autre coul
Non	Encadrement	685	
Non	/ Encadrement noir	686	wr cmd encadrement noir
Non	/ Encadrement rouge	687	wr cmd encadrement rouge
Non	/ Encadrement orange	688	wr cmd encadrement orange
Non	/ Encadrement jaune	689	wr cmd encadrement jaune
Non	/ Encadrement vert	690	wr cmd encadrement vert
Non	/ Encadrement bleu	691	wr cmd encadrement bleu
Non	/ Encadrement violet	692	wr cmd encadrement violet
Non	/ Encadrement blanc	693	wr cmd encadrement blanc
Non	/ Encadrement gris clair	694	wr cmd encadrement gris clair
Non	/ Encadrement gris	695	wr cmd encadrement gris
Non	/ Encadrement gris fonçé	696	wr cmd encadrement gris foncé
Non	/ Autre coul. d'encadr.	697	wr cmd encadrement autre coul
Non	(Menu lui-même)	700	wr cmd menu paragraphe
Non	Copier la règle	701	wr cmd copier règle
Non	Coller la règle	702	wr cmd coller règle
Oui	(Puce)	1012	wr cmd puce standard
Non	Puces	1020	
Non	/ Aucune	1021	wr cmd pas de puce
Non	/ Carré noir	1022	wr cmd puce carré noir
Non	/ Carré blanc	1023	wr cmd puce carré blanc
Non	/ Cercle noir	1024	wr cmd puce cercle noir
Non	/ Cercle blanc	1025	wr cmd puce cercle blanc
Non	/ Diamant	1026	wr cmd puce diamant

Paragraphe

	Non	/ Trèfle / Autres puces	1828	wr cmd puce trèfle wr cmd autre puce
	Oui	Aligné à gauche	711	wr cmd aligné gauche
	Oui	Centré	712	wr cmd centré
	Oui	Aligné à droite	713	wr cmd aligné droite
	Oui	Justifié	714	wr cmd justifié
	Oui	Interligne simple	721	wr cmd interligne simple
	Oui	Interligne 1,5	722	wr cmd interligne 1,5
	Oui	Interligne double	723	wr cmd interligne double
	Non	Autre interligne	724	wr cmd autre interligne
Format	Non	(Menu lui-même)	750	wr cmd menu format
	Non	Caractère	751	wr cmd caractère
	Non	Paragraphe	752	wr cmd paragraphe
	Non	Tabulations	753	wr cmd tabulations
	Non	Encadrements	754	wr cmd encadrements
	Oui	Encadrement gauche	1005	wr cmd encadrement gauche
	Oui	Encadrement haut	1015	wr cmd encadrement haut
	Oui	Encadrement droit	1007	wr cmd encadrement droit
	Oui	Encadrement bas	1016	wr cmd encadrement bas
	Oui	Encadrement intérieur bas	1008	wr cmd encadrement inter haut
	Oui	Encadrement intérieur haut	1006	wr cmd encadrement inter bas
	Oui	Contours	1009	wr cmd contours
	Oui	Contours intérieurs	1010	wr cmd contours intérieurs
	Oui	Pas d'encadrement	1011	wr cmd sans encadrement
	Non	Feuilles de style	755	wr cmd feuilles de style
	Non	Colonnes	756	wr cmd colonnes
Outils	Non	(Menu lui-même)	800	wr cmd menu outils
	Non	Assistant de tableau	408	wr cmd assistant tableau
	Non	Correcteur ortho.	805	wr cmd correcteur
	Non	Langage	806	wr cmd langage
	Non	Informations	801	wr cmd informations
	Non	Statistiques	802	wr cmd statistiques
	Non	Mise à jour des références	803	wr cmd mise a jour références
	Non	Figer les références	804	wr cmd figer références

A propos des menus et des sous-menus

Certaines de ces constantes désignent des menus (par exemple *wr cmd menu affichage*) ou des sous-menus (par exemple *wr cmd ssmenu changer casse*).

Ces constantes ne peuvent être utilisées qu'avec les commandes WR LIRE INFO COMMANDE et WR VERROUILLER COMMANDE (WR VERROUILLER COMMANDE inactive ou réactive la totalité du menu ou du sous-menu).

Lorsque ces constantes sont utilisées avec les commandes WR EXECUTER COMMANDE ou WR APPELER SUR COMMANDE, ces dernières n'ont aucun effet.

Cette section fournit les codes d'erreurs renvoyés par 4D Write dans vos méthodes de gestion d'erreurs. Ces codes sont exploités par les routines WR Erreur, WR Erreur texte et WR APPELER SUR ERREUR.

routines	WR Erreur, WR Erreur texte et WR APPELER SUR ERREUR.
N°	Message de l'erreur
1002	Erreur pendant l'impression.
1003	La marge gauche est trop proche de la marge droite.
1004	L'indentation est trop proche de la marge droite.
1005	La marge droite est trop proche de la marge gauche et/ou de l'indentation.
1006	Paramètre incorrect pour une tabulation.
1007	Paramètre incorrect pour un tableau : le type ou la taille du tableau est incorrect, ou ce n'est pas un tableau.
1012	Impossible d'enregistrer ce fichier.
1013	Sélection en dehors des limites du document.
1015	Impossible de lire ce fichier.
1016	Le code de la ligne de menu est incorrect.
1017	Ce champ ne semble pas être un champ 4D Write.
1022	La zone passée à cette commande externe est incorrecte.
1023	Numéro de table 4D incorrect.
1024	Une variable ou un champ 4D de type Texte n'accepte pas plus de 32000 caractères.
1028	Paramètre incorrect pour la routine WR SELECTIONNER.
1032	Ce fichier n'existe pas.
1034	Il n'y a pas d'image sélectionnée.
1035	Taille incorrecte.
1036	Position incorrecte.
1038	Ce style n'existe pas.
1041	Mémoire insuffisante pour exécuter cette commande.
1044	Type d'événement incorrect.
1047	Référence incorrecte à un champ.
1048	Valeur incorrecte pour le paramètre Option.
1051	Ce chemin d'accès est incorrect.
1054	Le premier paramètre est incorrect.
1055	Le second paramètre est incorrect.
1056	Le troisième paramètre est incorrect.
1057	Le quatrième paramètre est incorrect.
1060	Vous ne pouvez pas insérer un sous-champ.
1065	Cette image ne semble pas être valide.
1066	Vous ne pouvez pas créer plus de 256 tabulations.
1067	Valeur incorrecte pour la position de la tabulation.
1068	Valeur incorrecte pour une justification de tabulation.
1069	Impossible d'insérer un blob.
1072	Il n'y a pas de césure à supprimer à cet endroit.
1073	Expression incorrecte.
1074	Blob incorrect.
1075	Propriété de texte en dehors des limites.
1076	Valeur de propriété de texte en dehors des limites.
1077	Police non disponible dans le système.
1078	Feuille de style inconnue.
1079	Propriété de document en dehors des limites.
1080	Valeur de propriété de document en dehors des limites.
1081	La sélection a changée pendant l'impression.
1082	Numéro de destination incorrect.
1083	Numéro d'image dans la page incorrect.
1084	Numéro de tabulation incorrect.
1085	Format de numéro de page en dehors des limites.
1086	Numéro de page incorrect.
1087	Numéro de colonne incorrect.
1088	Numéro de ligne incorrect.
1089	Numéro d'option incorrect.
1090	Numéro de statistique incorrect.

1091	Référence de cadre de texte incorrecte.
1092	Numéro de commande incorrect.
1093	Impossible d'imprimer. Le document est déjà en cours d'impression.
1094	Feuille de style réservée.
1095	Impossible d'ouvrir le fichier.
1096	Impossible d'ouvrir un document Word enregistré en mode rapide.
1097	Le document était endommagé. Il a été réparé.
1098	Nombre de caractères incorrect.
1099	Informations de mise en page incorrectes.
1100	Le document Word contient des images qui ne neuvent être importées

🛖 Annexe D : Commandes V6.0.x supprimées

Les commandes de 4D Write version 6.0.x suivantes ne sont plus maintenues depuis la version 6.5 du programme. Elles faisaient appel à des technologies ou des mécanismes désormais abandonnés (tels que les hot-links, les traducteurs Claris, le mode Debug...).

Si ces commandes étaient utilisées dans vos méthodes, elles apparaîtront préfixées de la lettre "R" (comme ci-dessous) et seront simplement ignorées par la version actuelle de 4D Write.

WR R Ajouter a document

WR R Creer document

WR R Fermer document

WR R FERMER FENETRE DEBUG

WR R FIXER OPTIONS GLOBALES

WR R Information module

WR R OUVRIR FENETRE DEBUG

WR R Saut de page

WR R SOUSCRIRE

WR R TRADUCTEURS EXPORT

WR R TRADUCTEURS IMPORT

Plusieurs commandes et fonctions présentes dans les versions précédentes de 4D Write ont été remplacées à partir de la version 6.5 par de nouvelles routines, plus performantes et tirant un meilleur parti des nouvelles fonctionnalités du plug-in. Afin d'assurer la compatibilité des anciennes applications et de permettre aux développeurs de mettre progressivement leur code à jour, ces commandes obsolètes ont été temporairement conservées (préfixées par la lettre 'O'). Leur utilisation dans les nouveaux développements était toutefois déconseillée.

A compter de la version 11 de 4D Write, ces commandes n'apparaissent plus dans les listes de commandes du plug-in. Leur maintenance ne sera plus assurée dans les prochaines versions. Il est désormais fortement conseillé de remplacer systématiquement ces commandes dans votre code par les nouvelles commandes ou d'utiliser les fonctions alternatives.

Le tableau ci-dessous liste les commandes obsolètes et indique l'alternative proposée dans la version actuelle de 4D Write.

Commandes obsolètes Alternatives à utiliser

WR O AFFICHER

ASCENISELIES WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT

ASCENSEURS
WR O APPELER SUR

MENU WR APPELER SUR COMMANDE

WR O CACHER LA

WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT

REGLE WATER PROPRIETE DOCUMENT

WR O CACHER LES
MENUS

WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT

WR O Calculer numero de

page WR LIRE POSITION CURSEUR

WR O Cesure presente WR SELECTIONNER

WR O CHAMP VERS ZONE WR IMAGE VERS ZONE

WR O Chercher WR Chercher

WR O COMMANDE

WR VERROUILLER COMMANDE

EXPERT WIN VENTOOILLEN COMMAND

WR O CREER FEUILLE DE STYLE WR Creer Feuillestyle

WR O DEPLACER Utiliser les attributs d'alignement (gauche, droite, centré) ou fixer les marges du paragraphe pour déplacer

IMAGE l'image et les nouvelles commandes pour manipuler les images.

WR O EXECUTER WR EXECUTER COMMANDE

MENU WR EXECUTER COMMANDE

WR O FIXER
ALIGNEMENT

WR FIXER PROPRIETE TEXTE

WR O FIXER ATTRIBUTS WR FIXER POLICE

WR O FIXER INTERLIGNE
WR O FIXER MARGES
WR FIXER PROPRIETE TEXTE

WR O FIXER OPTIONS MODULE

WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT, WR FIXER PROPRIETE ZONE

WR O FIXER

WR FIXER PROPRIETE ZONE

PARAMETRES
WR O FIXER
PROPRIETE ZONE
WR FIXER PROPRIETE DOCUMENT

PREFERENCES
WR O FIXER

TABULATIONS WR FIXER TAB

WR O FIXER TAILLE WR FIXER TAILLE IMAGE

WR O Hors ecran vers image WR Zone vers image

WR O Image vers hors

ecran WR Hors ecran

WR O INSERER CESURE WR EXECUTER COMMANDE

WR INSERER IMAGE
WR INSERER IMAGE

WR O Lire Ascenseurs WR Lire propriete document
WR O LIRE ATTRIBUTS WR Lire police

WR O LIRE FEUILLE DE

STYLE WR LIRE INFO FEUILLESTYLE

WR O LIRE IMAGE
WR O LIRE MARGES
WR Lire propriete texte

WR O Lire options was Lire propriete document

WR O LIRE WR Lire propriete document **PREFERENCES**

WR O LIRE REGLE WR Lire propriete texte

WR O LIRE WR LIRE TAB **TABULATIONS**

WR O MODIFIER WR FIXER INFO FEUILLESTYLE FEUILLE DE STYLE WR O MODIFIER STYLE WR FIXER PROPRIETE TEXTE WR O Nom de police Utiliser les commandes de 4D.

WR O Nombre feuilles de

WR Compter style

WR O Numero de page WR INSERER NUMERO DE PAGE WR O Numero de police Utiliser les commandes de 4D. WR O RECALCULER WR EXECUTER COMMANDE

WR O Remplacer WR Remplacer WR O SAUVEGARDE WR Zone vers Image **AUTOMATIQUE**

WR O STATISTIQUES WR Compter

WR O STATUT DU WR LIRE INFO COMMANDE **MENU**

WR O SUPPRIMER

WR SELECTIONNER, WR SUPPRIMER SELECTION **CESURE**

WR O SUPPRIMER WR SUPPRIMER FEUILLESTYLE FEUILLE DE STYLE

WR O VERROUILLER WR VERROUILLER COMMANDE **STRUCTURE**

WR O Zone vers champ WR Zone vers Image