Automation Service Portal

Guide d'utilisation du portail ASP

Commander, approuver et administrer des services d'automatisation exécutés par Ascender.

Demandeur
Commander un service, suivre son exécution, exporter un récapitulatif.

Approbateur
Valider ou rejeter les demandes de son tenant, consulter le journal d'audit.

Administrateur
Configurer services, connecteurs, tenants, rôles et supervision.

Version du 27 octobre 2026 · Captures réalisées sur un environnement de démonstration (utilisateurs fictifs Alice Martin, Bob Durand, Ada Admin).

Sommaire

1. Présentation du portail

- À quoi sert ASP
- Les trois rôles
- Comment un rôle est attribué

2. Se connecter et se repérer

- Connexion par Ascender
- L'interface
- Langue, thème et notifications

3. Demandeur : commander et suivre

- Trouver un service dans le catalogue
- Remplir le formulaire
- Après la soumission
- Mes demandes et statuts
- Détail d'une demande
- Notifications et suivi Ascender

4. Approbateur : valider les demandes

- Cycle de vie d'une demande
- La file d'approbation
- Approuver
- Rejeter
- Journal d'audit

5. Administrateur : configurer le portail

- Tableau de bord
- Connecteurs et adaptateurs
- Services et modèles Ascender
- Tenants et branding
- Authentification et mappings de rôles
- Santé du système
- Mettre un nouveau service en ligne

6. Questions fréquentes et dépannage

CHAPITRE 1

Présentation du portail

ASP est un catalogue en libre-service : vous commandez une ressource informatique en remplissant un formulaire, et le portail lance l'automatisation correspondante dans Ascender, avec vos propres droits.

À quoi sert ASP

Le portail regroupe en un seul endroit des services prêts à l'emploi : création de serveurs, entrées DNS, bases de données, règles firewall, comptes utilisateurs, déploiements applicatifs, etc. Vous n'avez pas besoin de connaître Ascender ni ses modèles de jobs : le portail traduit votre formulaire en paramètres d'exécution et vous montre l'avancement en langage métier.

- **Un formulaire guidé** pour chaque service, avec contrôle des valeurs au fil de la saisie.
- **Un circuit de validation** lorsque le service l'exige : aucun job ne part avant la décision finale.
- **Un suivi en temps réel** de chaque demande, avec le résultat ou la cause d'un incident.
- **Une traçabilité complète** : qui a demandé, qui a approuvé, quand et avec quel résultat.

Les trois rôles

Rôle	Ce qu'il voit	Ce qu'il peut faire
Demandeur	Le catalogue, ses propres demandes, ses jobs Ascender.	Commander un service, suivre l'exécution, annuler ou relancer une demande, exporter en PDF.
Approbateur	Les demandes de son tenant ; l'administration en lecture seule.	Tout ce que fait un demandeur, plus approuver ou rejeter les demandes de son tenant.
Administrateur	Toutes les demandes et toute l'administration.	Tout, plus configurer les services, connecteurs, tenants, rôles et la supervision.

Le menu de gauche n'affiche que les pages autorisées pour votre rôle. Votre nom et votre rôle sont rappelés en bas du menu.

Comment un rôle est attribué

Le rôle est recalculé à **chaque connexion** à partir de votre compte Ascender :

- un **superutilisateur Ascender** est toujours administrateur ;
- sinon, le portail applique les **mappings de rôles** définis par un administrateur (organisation et/ou équipe Ascender → rôle) ;
- sans règle correspondante, vous êtes **demandeur**.

Votre **tenant** (entité, client ou département) est déduit de votre organisation Ascender. Il détermine qui peut voir et approuver vos demandes.

> **Bon à savoir** Les jobs sont toujours lancés avec **votre jeton Ascender**, jamais avec un compte de service partagé. Si Ascender ne vous autorise pas un modèle, le portail ne pourra pas le lancer pour vous.


CHAPITRE 2

Se connecter et se repérer

La connexion se fait avec votre compte Ascender (SSO OAuth2) : le portail ne voit et ne stocke jamais votre mot de passe.

Connexion par Ascender

1. Ouvrez l'adresse du portail communiquée par votre équipe (toujours en `https://`).
2. Cliquez sur **Se connecter avec Ascender**.
3. Identifiez-vous sur la page Ascender, puis autorisez l'accès si cela vous est demandé.
4. Vous revenez automatiquement sur le **Catalogue** du portail.



Écran de connexion. Le bouton redirige vers Ascender ; la langue peut être changée en haut à droite avant même de se connecter.

> **Si la connexion échoue** « Connexion indisponible : configuration incomplète » signifie que le SSO n'est pas configuré côté serveur. « L'Ascender a refusé l'échange de jetons » indique un problème de client OAuth2. Dans les deux cas, prévenez un administrateur.

L'interface

Toutes les pages partagent la même structure :

- **Menu de gauche** — section **Self-Service** (Catalogue, Mes demandes, Suivi Ascender, Tableau de bord, Approbations) et, pour les approbateurs et administrateurs, section **Plateforme** (administration).
- **Bas du menu** — l'URL du portail et votre profil (nom, rôle, identifiant). Cliquez sur votre profil pour voir votre jeton Ascender et `Se déconnecter`.
- **Barre du haut** — le tenant courant, la langue, le thème clair/sombre et la cloche de notifications.

Langue, thème et notifications

Élément	Usage
Langue (FR ▾)	Français, anglais, espagnol, allemand ou arabe (affichage de droite à gauche). Le choix est mémorisé dans votre navigateur.
Thème (lune)	Bascule entre mode clair et mode sombre.
Notifications (cloche)	Le chiffre indique les événements non lus : exécutions démarrées, terminées ou en échec, approbations à traiter. `Tout marquer comme lu` vide le compteur ; `Tout l'historique` ouvre la liste complète.


CHAPITRE 3

Demandeur : commander et suivre

Commander un service prend trois étapes : choisir le service, remplir le formulaire, soumettre. Le suivi se fait ensuite depuis **Mes demandes**.

Trouver un service dans le catalogue

Le **Catalogue** est la page d'accueil. Il ne montre que les services que vos droits Ascender permettent de commander.



Catalogue. En haut : recherche, nombre de services et délai moyen, filtres par projet. En dessous : tri et cartes de services.


- **Rechercher** — tapez un mot-clé dans la barre en haut à droite (ex. « serveur », « DNS », « PostgreSQL »).
- **Filtrer par projet** — cliquez sur une pastille (Refonte CRM, Migration Cloud…) ; le chiffre indique le nombre de services du projet.
- **Trier** — `Populaires`, `Plus rapides` ou `A → Z`.

Chaque carte indique la catégorie, le projet, une description, la **durée estimée** et le **circuit de validation** :

Badge	Signification
Sans validation	Le job part dès la soumission.
Validation manager	Un approbateur de votre tenant doit valider avant l'exécution.
Validation technique / Validation sécurité	Validation par l'équipe technique ou sécurité.
Multi-niveaux	Plusieurs niveaux successifs doivent tous approuver.

Remplir le formulaire

Cliquez sur **Commander** sur la carte du service. Le formulaire s'ouvre avec, à droite, le récapitulatif de la demande.




Formulaire « Créer une entrée DNS ». Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Le récapitulatif montre la durée estimée et les étapes du circuit.

1. Renseignez chaque champ. Les champs obligatoires sont marqués * ; une aide sous le champ précise le format attendu.
2. Les erreurs s'affichent en direct : adresse IP, notation CIDR (ex. `10.0.0.0/24`), nom de domaine (FQDN), e-mail, URL, valeurs minimale et maximale…
3. Vérifiez le **Récapitulatif** : durée estimée et circuit de validation (Soumission → niveaux d'approbation → Exécution automatique).
4. Optionnel : **Afficher** dans **Aperçu des données** montre exactement les valeurs qui seront transmises.

5 Cliquez sur **Soumettre la demande**. **Réinitialiser** efface la saisie.

> **Contrôle côté serveur** Le portail revérifie chaque champ à la réception. Seuls les champs du formulaire sont transmis à Ascender. Les champs « mot de passe » sont chiffrés en base et ne sont déchiffrés qu'au moment du lancement.




Formulaire « Créer un serveur Linux ». Exemple de service soumis à validation manager : le récapitulatif fait apparaître l'étape d'approbation avant l'exécution.

Après la soumission

Une **référence** (ex. `REQ-2026-49000`) est attribuée et la demande apparaît dans **Mes demandes**.

- **Service sans validation** : le job Ascender est lancé immédiatement avec votre jeton.
- **Service avec validation** : la demande passe En attente ; le job partira automatiquement après la décision finale, même si vous n'êtes plus connecté.

Mes demandes et statuts




Mes demandes. Historique de vos commandes : référence, service, statut, durée et date. Les filtres en haut limitent la liste à un statut.

Statut	Signification
En attente	En file d'attente ou en attente d'approbation ; rien n'est encore exécuté.
En cours	Le job Ascender tourne.
Réussi	L'automatisation est terminée avec succès.
Échoué	Le job Ascender a rencontré une erreur.
Annulé	La demande a été annulée avant exécution.

Utilisez le champ de filtre pour chercher par référence, service ou demandeur. Cochez plusieurs lignes puis **Exporter en PDF** pour obtenir un récapitulatif groupé.

Détail d'une demande


Cliquez sur **Détail** (ou sur la ligne) pour ouvrir le suivi d'exécution.



Demande réussie. Progression à 100 %, résultat métier et bloc **Job Ascender** (identifiant, type, modèle, lanceur et date).

La page contient :

- **En-tête** — référence, statut, environnement, service, demandeur et date ; bouton **Exporter en PDF**.
- **Progression** — pourcentage et durée estimée ou réelle.
- **Étapes d'exécution** — pour un workflow, chaque étape avec son statut réel lu dans Ascender.
- **Résultat métier** ou **Incident** — en cas d'échec : code, gravité, cause et **action recommandée**.
- **Job Ascender** — **Ouvrir dans l'Ascender** pour le détail technique, **Rafraîchir l'état** pour forcer une mise à jour.
- **Journal d'exécution** — les lignes du journal, mises à jour en temps réel.




Demande en attente d'approbation. Le bloc Job Ascender indique que le job partira automatiquement après la décision finale.

Actions possibles


Action	Quand l'utiliser
Annuler la demande	Tant qu'elle n'a pas été exécutée (en attente d'approbation par exemple).
Relancer	Après un échec, une fois la cause corrigée.
Lancer sur Ascender	Quand la demande a été approuvée mais que votre jeton Ascender avait expiré : reconnectez-vous puis cliquez sur ce bouton.
Exporter en PDF	Pour archiver ou transmettre un récapitulatif (demande, avancement, étapes, résultat, 10 dernières lignes du journal).

Notifications et suivi Ascender



Historique des notifications. Tous les événements d'exécution et d'approbation, regroupés par jour, avec recherche et filtres.

La page **Suivi Ascender** liste tous les jobs lancés depuis le portail (job simple ou workflow) avec leur état réel dans Ascender. Elle s'actualise automatiquement ; un lien ouvre chaque job dans Ascender et un autre ramène à la demande.




Suivi Ascender. Compteurs (suivis, en cours, réussis, échecs), recherche et lien direct vers chaque job.

CHAPITRE 4

Approbateur : valider les demandes

Aucun job ne part avant la décision finale. Si un seul niveau rejette la demande, rien n'est exécuté.

Cycle de vie d'une demande




Un service sans validation part directement. Sinon, chaque niveau du circuit doit approuver, dans l'ordre.

La file d'approbation

Ouvrez **Approbations** dans le menu. La page affiche quatre compteurs (demandes en attente, à mon tour, échéance proche, traitées) et trois onglets :

- **À mon tour** — les demandes qui attendent **votre** décision ;
- **Toutes en attente** — toutes les demandes de votre tenant en cours de validation ;
- **Traitées** — les demandes déjà approuvées ou refusées.

La file est triée par ancienneté (les plus anciennes en premier). Le SLA de décision est de 4 heures ouvrées ; les demandes proches de l'échéance sont signalées **SLA à risque**.



Approbations. À gauche la file, à droite le détail de la demande sélectionnée : dates, niveaux, circuit de validation, justification et boutons de décision.

Le panneau de droite présente la demande sélectionnée :

- niveau de risque, environnement, demandeur et référence ;
- dates de soumission et d'échéance, nombre de niveaux et niveaux restants ;
- **Circuit de validation** : chaque niveau avec son état (Approuvé En cours En attente Non requis Refusé) ;
- **Justification du demandeur** et **Impacts et points de vigilance** ;
- **Voir la demande complète** pour consulter toutes les valeurs saisies.


Approuver

1. Sélectionnez la demande dans l'onglet **À mon tour**.
2. Vérifiez les valeurs, le risque et la justification.
3. Cliquez sur **Approuver**. Le niveau suivant est notifié ; au dernier niveau, le job Ascender part avec le jeton du demandeur.

Rejeter

1. Cliquez sur **Rejeter**.
2. Saisissez le **Motif du rejet** (obligatoire) : expliquez ce qui doit être corrigé avant une nouvelle soumission.

3 Cliquez sur **Confirmer le rejet**. Le demandeur est notifié et aucun job n'est lancé.




Rejet d'une demande. Le motif est obligatoire et sera visible par le demandeur et dans le journal d'audit.

> **Règles** Vous ne pouvez pas approuver votre propre demande (séparation des tâches). Une demande déjà décidée ne peut plus l'être. Vous ne voyez que les demandes de votre tenant.


Journal d'audit

En bas de la page **Approbations**, le **Journal d'audit des décisions** trace chaque décision : horodatage, décideur, décision, niveau, service, référence et commentaire. Filtrez par **Approbations** ou **Rejets**, recherchez un décideur ou une référence, et cliquez sur **Exporter en CSV** pour un export. Le journal est immuable et conservé 24 mois.



Après approbation. La file est vide et la décision apparaît dans le journal d'audit avec son commentaire.

Côté demandeur, la demande approuvée passe automatiquement en exécution :



Demande approuvée. Le job Ascender a été lancé avec le jeton du demandeur sans action de sa part.

Lecture seule En tant qu'approbateur, vous voyez la section **Plateforme** du menu (marquée **Lecture seule**) : vous pouvez consulter la configuration mais pas la modifier.

CHAPITRE 5

Administrateur : configurer le portail

L'administration se trouve dans la section **Plateforme** du menu. Elle permet de relier les moteurs d'automatisation, de publier les services, de personnaliser les tenants et d'attribuer les rôles.

Page	Rôle
Tableau de bord	Indicateurs d'exécution sur 30 jours.
Administration (Connecteurs)	Relier les moteurs d'automatisation, tester, synchroniser.
Adaptateurs	Définir les types de moteurs disponibles.
Services & modèles Ascender	Associer chaque service à un job template ou un workflow.
Tenants & branding	Identité visuelle, domaine, e-mails et organisation Ascender de chaque tenant.
Authentification	État du SSO et mappings de rôles.
Système	Santé de l'API, de la base et des migrations ; alertes.

Tableau de bord





Tableau de bord. Jobs exécutés, taux de succès, échecs, durée moyenne et disponibilité ; volume sur 14 jours, répartition des statuts et classements.

Connecteurs et adaptateurs


Un **connecteur** relie le portail à une instance de moteur d'automatisation. Chaque connecteur repose sur un **adaptateur**, qui décrit le type de moteur.



Connecteurs. Santé, latence, disponibilité, nombre de services publiés et dernière synchronisation de chaque connecteur.

Action	Effet
Tester	Vérifie réellement que le point d'accès répond et mesure la latence. Le résultat est ajouté à l'historique des tests (exportable en CSV).
Synchroniser	Importe les modèles du moteur comme éléments de catalogue. Nécessite d'être connecté via Ascender (votre jeton sert à lister les modèles).
Publier / **Masquer**	Rend un élément importé visible ou non dans le catalogue.
Renommer, notes internes	Le nom est visible des utilisateurs ; les notes ne le sont que des administrateurs.
Export / import JSON	Transférer la configuration des connecteurs d'un environnement à un autre (fusion par nom ou par type).
Tout re-tester	Relance un test sur les connecteurs modifiés depuis leur dernier test réussi.

> **Connecteur Ascender** Il est marqué **Géré par le serveur** : son URL vient de la configuration de déploiement (`AWX_BASE_URL`). Il ne peut être ni supprimé ni dupliqué. Un connecteur marqué **Exécution non branchée** répond aux tests, mais seul Ascender exécute réellement les commandes.




Adaptateurs. Création et modification (nom, icône, descriptions). La suppression est bloquée tant qu'un connecteur utilise l'adaptateur.

Services et modèles Ascender

Pour chaque service du catalogue, choisissez ce qui est lancé dans Ascender :

1. Recherchez le service dans la liste.
2. Choisissez le type : **Job template**, **Workflow** ou **Aucun**.
3. Sélectionnez le modèle dans la liste des modèles accessibles avec votre jeton.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.



Services & modèles Ascender. Compteurs par type de modèle et association service → modèle.


> **« Aucun »** Avec ce choix, aucun job n'est lancé : la demande est seulement enregistrée et suivie dans le portail.

Tenants et branding

Chaque tenant a sa propre identité. Sélectionnez un tenant dans la liste puis modifiez :

- **Organisation Ascender** — ses membres reçoivent ce tenant à la connexion. Une organisation ne peut être reliée qu'à un seul tenant.
- **Identité** — nom de la plateforme, sous-titre, logo (PNG, JPG ou WebP, 200 Ko max, format carré recommandé).
- **Palette** — couleurs principale, accent et neutre, appliquées en mode clair et sombre.
- **Domaine personnalisé** — avec les enregistrements DNS à créer et `Vérifier le DNS` (propagation jusqu'à 24 h).
- **URL d'accès au portail** — utilisée dans les e-mails et les liens de connexion ; `Tester l'URL` vérifie qu'elle répond.
- **E-mail de confirmation** — objet et corps, avec les variables Référence, Service et Plateforme.


`Aperçu utilisateur` montre le rendu final (bureau ou mobile) avant publication. Terminez par `Enregistrer les modifications`.



Tenants & branding. Réglages du tenant sélectionné avec aperçu en direct.

Authentification et mappings de rôles

La page **Authentification** affiche l'état du SSO Ascender (URL, client ID, secret, URL de redirection), vos accès Ascender et le journal des dernières connexions.



Authentification. Statut du SSO, identité Ascender de la session, mappings de rôles et journal des connexions.

Ajouter une règle de mapping


1. Renseignez une **Organisation Ascender** et/ou une **Équipe Ascender** (un champ vide sert de joker).
2. Choisissez le **Rôle portail** : Demandeur, Approbateur ou Administrateur.
3. Ajoutez une note facultative (ex. « équipe DevOps ») puis cliquez sur **Ajouter la règle**.

À la connexion, la règle la plus élevée qui correspond l'emporte. Sans règle, tout le monde est demandeur (sauf les superutilisateurs Ascender). Le nouveau rôle s'applique à la prochaine connexion de l'utilisateur.

Exemples de règles

Organisation	Équipe	Rôle	Effet
Infra	Approvers	Approbateur	Les membres de l'équipe Approvers d'Infra approuvent les demandes du tenant Infra.
Infra	*(vide)*	Demandeur	Tous les membres d'Infra peuvent commander.
(vide)	Platform	Administrateur	L'équipe Platform, quelle que soit l'organisation, administre le portail.

Santé du système



Système. État de l'API et de PostgreSQL, migrations appliquées, disponibilité et latence sur 24 h.

- **Actualiser** relance les contrôles.
- **Réglages de supervision** : rétention des sondes (1 à 90 jours), seuil d'alerte (50 à 100 %) et destinataire des alertes e-mail.
- **Copier le diagnostic** copie un résumé (version, latence, migrations) à coller dans un ticket.

Mettre un nouveau service en ligne

1. **Connecteurs** — vérifiez que le connecteur Ascender est **Opérationnel** (**Tester**).
2. **Connecteurs** — **Synchroniser** , puis **Publier** l'élément voulu.
3. **Services & modèles Ascender** — associez le job template ou le workflow, puis **Enregistrer** .
4. **Authentification** — vérifiez que les demandeurs et approbateurs concernés ont un mapping.
5. **Ascender** — donnez aux utilisateurs le droit d'exécuter le modèle : le job part avec leur jeton.
6. Testez une commande avec un compte demandeur.

CHAPITRE 6

Questions fréquentes et dépannage

Pour toute demande au support, indiquez la **référence** de la demande (ex. `REQ-2026-49000`).

Message ou situation	Cause	Que faire
Un service n'apparaît pas dans le catalogue	Il n'est pas publié, ou vos droits Ascender ne le permettent pas.	Demandez à un administrateur de le publier ou de vous ouvrir l'accès côté Ascender.
« Vos droits Ascender ne permettent pas de commander ce service »	Votre compte n'a pas accès au modèle du service.	Demandez l'accès au modèle dans Ascender.
« Demande refusée par le serveur : champs invalides »	Une valeur ne respecte pas le format attendu.	Corrigez les champs cités puis soumettez à nouveau.
« Le jeton Ascender de la session n'est plus valide »	Votre session Ascender a expiré.	Déconnectez-vous puis reconnectez-vous via Ascender.
« Demande approuvée, mais votre jeton Ascender n'était plus utilisable »	L'approbation est arrivée après l'expiration de votre jeton.	Reconnectez-vous, ouvrez la demande et cliquez sur **Lancer sur Ascender**.
« Vous ne pouvez pas approuver votre propre demande »	Règle de séparation des tâches.	Un autre approbateur du tenant doit décider.
« Cette demande a déjà été décidée »	Un autre approbateur a statué entre-temps.	Consultez l'onglet **Traitées** ou le journal d'audit.
« Accès réservé aux administrateurs »	Votre rôle ne donne pas accès à cette page.	Demandez un mapping Ascender vers le rôle Administrateur.
Bandeau « API indisponible »	Le portail ne joint plus son API.	Attendez la reconnexion automatique ou cliquez sur **Reconnecter maintenant** ; si cela persiste, prévenez un administrateur.
Demande Échoué	Le job Ascender a rencontré une erreur.	Lisez l'**Incident** et l'action recommandée, puis **Relancer** ou contactez le support.
« Connexion indisponible : configuration incomplète »	Le SSO Ascender n'est pas configuré côté serveur.	Un administrateur doit compléter la configuration (URL, client ID, secret) et redéployer.

Glossaire

Terme	Définition
Ascender	Moteur d'automatisation (distribution d'AWX) qui exécute réellement les jobs.
Job template	Modèle Ascender qui exécute une automatisation unique.
Workflow	Enchaînement de plusieurs jobs Ascender, suivi étape par étape dans le portail.
Jeton Ascender	Autorisation obtenue à la connexion ; les jobs sont lancés avec ce jeton, donc avec vos droits.
Tenant	Entité (client, département) qui regroupe utilisateurs et demandes ; relié à une organisation Ascender.
Connecteur	Liaison entre le portail et une instance de moteur d'automatisation.
Adaptateur	Type de moteur sur lequel repose un connecteur.
Mapping de rôle	Règle qui associe une organisation et/ou une équipe Ascender à un rôle portail.