Guide – Écrans Moule & Smile

Version v.31/10/2026 10:56

1. À quoi sert l'appli

Elle affiche en boucle, sans le son, les vidéos du restaurant sur les 5 télés : la carte sur les 3 écrans de la salle, et les vidéos moules et frites au-dessus des comptoirs. Les vidéos sont hébergées sur GitHub : quand on les remplace, tous les écrans se mettent à jour tout seuls.

2. Adresses des écrans

Écran	Adresse
Salle (x3)	cevapizza11.github.io/ecrans/?ecran=carte
Comptoir moules	cevapizza11.github.io/ecrans/?ecran=moules
Comptoir frites	cevapizza11.github.io/ecrans/?ecran=frites
Menu de réglage	cevapizza11.github.io/ecrans/

3. Installer une télé (Google TV)

• Brancher la télé à la wifi du restaurant.

• Installer l'appli **Fully Kiosk Browser** depuis le Play Store de la télé.

• Dans ses réglages : **Start URL** = l'adresse de l'écran (tableau ci-dessus).

• Activer : démarrage automatique au lancement de la télé, plein écran, écran toujours allumé, autoriser la lecture automatique des vidéos.

• Redémarrer la télé : la vidéo doit se lancer toute seule.

4. Fonctionnement et règles

• Lecture en boucle, sans le son, plein écran, curseur masqué.

• **Hors connexion** : après le premier chargement, la vidéo est gardée en mémoire sur la télé et continue si la wifi coupe.

• **Mise à jour automatique** : la télé vérifie toutes les **5 minutes** s'il existe une nouvelle version et se recharge si besoin.

• **Sécurité anti-blocage** : si la vidéo est figée pendant **30 secondes** (3 contrôles de 10 s), la page se recharge ; en cas d'erreur de lecture, rechargement après **15 secondes** ; si la vidéo est en pause, elle est relancée toutes les **10 secondes**.

• La date de version est affichée en petit en bas à droite de chaque écran, pour vérifier que la télé a la dernière version.

5. Changer une vidéo

• Remplacer le fichier dans le dossier **videos/** du dépôt GitHub « ecrans », en gardant le même nom : carte.mp4, moules.mp4 ou frites.mp4.

• Changer la date de version dans index.html (BUILD), version.txt et sw.js (CACHE). Le plus simple : demander à Claude de le faire.

• Attendre 5 minutes au plus : les écrans se rechargent avec la nouvelle vidéo.

• Format conseillé : MP4 (H.264), 1920×1080, sans son.

6. En cas de problème

• Écran noir : vérifier la wifi, puis redémarrer la télé.

• Ancienne vidéo : vérifier la date de version en bas à droite ; redémarrer la télé si elle n'a pas changé après 10 minutes.

• Message « Écran inconnu » : l'adresse est mal tapée (carte, moules ou frites, en minuscules).