Guide – Écrans Moule & Smile

Version v.31/10/2026 11:27

1. À quoi sert l'appli

Elle affiche en boucle, sans le son, les vidéos du restaurant sur les 5 télés : la carte sur les 3 écrans de la salle, et les vidéos moules et frites au-dessus des comptoirs. Depuis le menu, on peut aussi télécharger chaque vidéo ou la remplacer soi-même ; les télés se mettent alors à jour toutes seules.

2. Adresses

Écran	Adresse
Menu (télécharger / remplacer)	cevapizza11.github.io/ecrans/
Salle (x3)	cevapizza11.github.io/ecrans/?ecran=carte
Comptoir moules	cevapizza11.github.io/ecrans/?ecran=moules
Comptoir frites	cevapizza11.github.io/ecrans/?ecran=frites

Le menu est aussi accessible depuis la page Outils de Moule & Smile (tuile « Écrans »).

3. Installer une télé (Google TV)

• Brancher la télé à la wifi du restaurant.

• Installer **Fully Kiosk Browser** (Play Store de la télé, ou via l'appli Downloader depuis fully-kiosk.com).

• Réglages Fully Kiosk : **Start URL** = l'adresse de l'écran ; activer **Autoplay Videos**, le **plein écran**, **Keep Screen On** et **Launch on Boot**.

• Paramètres de la télé : désactiver l'économiseur d'écran / mode ambiant et la mise en veille automatique.

• Débrancher puis rebrancher la télé : la vidéo doit démarrer seule, en plein écran, en boucle.

4. Fonctionnement et règles (tous les seuils actifs)

• Lecture en boucle, sans le son, curseur masqué. Sur téléphone ou ordinateur : un toucher ou un clic passe en plein écran (F11 sur ordinateur) ; un message d'aide s'affiche **6 secondes** si la fenêtre n'est pas en plein écran.

• **Hors connexion** : les vidéos sont gardées en mémoire sur la télé et continuent si la wifi coupe.

• **Mise à jour automatique** : chaque télé vérifie toutes les **5 minutes** si une nouvelle vidéo ou une nouvelle version existe, et se recharge.

• **Anti-blocage** : vidéo figée **30 secondes** (3 contrôles de 10 s) → rechargement ; erreur de lecture → rechargement après **15 secondes** ; vidéo en pause → relance toutes les **10 secondes**.

• **Envoi de vidéo** : format MP4 uniquement, **40 Mo maximum** par vidéo.

• La date de version du code est affichée en petit en bas à droite de chaque écran et en haut du menu.

5. Télécharger une vidéo

• Ouvrir le menu, puis ■ **Télécharger** sur l'écran voulu : la vidéo actuelle est enregistrée sur l'appareil (nom MouleSmile_ecran_carte.mp4, etc.).

6. Remplacer une vidéo

• **Une seule fois par appareil** : créer une clé GitHub (menu → « Autorisation pour remplacer les vidéos » : les étapes sont détaillées) avec accès au seul dépôt **ecrans**, droit **Contents : Read and write**, expiration 1 an. La coller et cliquer « Enregistrer la clé ». Elle reste uniquement sur cet appareil.

• Ensuite : ■ **Remplacer** sur l'écran voulu, choisir la vidéo MP4 (1920×1080 conseillé, sans son), confirmer.

• Les télés de cet écran affichent la nouvelle vidéo dans **5 à 10 minutes**.

• Si la clé expire (message « clé refusée ou expirée »), en recréer une de la même façon.

• Les anciennes vidéos restent dans l'historique du dépôt GitHub : on peut toujours revenir en arrière.

7. En cas de problème

• Écran noir : vérifier la wifi, puis redémarrer la télé.

• Ancienne vidéo : attendre 10 minutes, puis redémarrer la télé.

• Message « Écran inconnu » : l'adresse est mal tapée (carte, moules ou frites, en minuscules).