NEXUS DATA ANALYTICS · EDIÇÃO 2026.10

Manual do superadmin Nexus Nexus Rotafy

Administração da plataforma: empresas, planos, assinaturas e comunicação.

Revisão 25 · 13 de novembro de 2026
rotafy.nexusdataanalytics.tech

Sumário

- 1. Acesso à plataforma
- 2. Empresas, planos e assinaturas
- 3. Cadastro de empresas
- 4. Configurações de comunicação
- 5. Rotina do superadmin
- 6. Dúvidas frequentes
- 7. Setup, teste e cobranças da assinatura
- 8. Contratos e aceitação pelo cliente
- 9. Publicar atualização Android
- 10. Supervisão das conexões WhatsApp
- 11. Módulos por empresa e integração
- 12. Acompanhamento do atendimento e dos bilhetes
- 13. Orientar o cliente sobre NPS
- 14. Horários e acompanhamento da qualidade
- 15. Solicitações de privacidade
- 16. Operação da equipe e comparação de rotas

1. Acesso à plataforma

Manual exclusivo da equipe Nexus. Acesse https://rotafy.nexusdataanalytics.tech/nexus com seu e-mail e senha de superadmin. Esse perfil não possui empresa operacional padrão. Para operar viagens, utilize uma conta cadastrada na empresa.

A senha exige pelo menos 8 caracteres, uma letra maiúscula e um caractere especial. Utilize **Esqueci minha senha** no acesso Nexus quando necessário. Não compartilhe credenciais.

Navegação e formulários

Os menus do painel utilizam títulos, cards, tabelas e formulários com apresentação consistente. No celular, os campos se organizam em uma coluna; nas janelas de cadastro, o cabeçalho e as ações principais permanecem acessíveis durante a rolagem. Ao fechar uma janela, o foco retorna ao botão de origem para continuar a navegação por teclado. As permissões e regras de cada tela permanecem as mesmas.

Perfis da equipe Nexus

O **Administrador Nexus completo** mantém acesso a todas as áreas. O perfil **Equipe Nexus** acessa empresas e o histórico das ações de cadastro, edição, ativação e suspensão. Esse perfil não acessa configurações, financeiro, planos e assinaturas, relatórios financeiros ou a gestão dos usuários internos. Na criação de uma empresa, pode escolher um plano do catálogo público; alterações posteriores de assinatura cabem ao administrador completo.

Para cadastrar uma pessoa da Nexus, entre com um administrador completo, abra **Equipe Nexus** e clique em **Adicionar usuário Nexus**. Informe nome, e-mail, senha inicial e perfil. O perfil restrito é sugerido por padrão. Cada pessoa entra pelo endereço `/nexus` com suas próprias credenciais.

Na mesma tela, altere o perfil ou suspenda/ative o acesso. Suspensões e mudanças de perfil encerram as sessões existentes. O sistema exige pelo menos um administrador completo ativo. Os administradores existentes mantêm acesso completo após a atualização.

Log de acesso da equipe

Em **Equipe Nexus**, o administrador completo consulta **Log de acesso dos colaboradores Nexus**. Filtre por colaborador, entrada/saída e período. Os horários seguem Brasília e ficam disponíveis até 200 registros por consulta, em páginas de vinte. O histórico reúne entradas autenticadas e saídas pelo botão **Sair**, incluindo os registros anteriores disponíveis. Fechar o navegador ou expirar a sessão não registra uma saída. Tentativas de senha inválida não fazem parte dessa consulta.

2. Empresas, planos e assinaturas

Exclusivo do superadmin. Entre em `/nexus`. Esta seção descreve os menus, sem divulgar credenciais da plataforma.

Empresas

Cadastre ou edite dados comerciais, contato e perfil operacional. O CPF/CNPJ é obrigatório e validado. Crie o primeiro administrador e selecione o plano. Utilize suspender/ativar conforme o contrato, preservando os dados históricos.

Ao suspender uma empresa, o sistema também suspende os envios e agenda automaticamente a desconexão do WhatsApp. A solicitação permanece registrada para nova tentativa se o serviço estiver indisponível. Reativar a empresa não reconecta o WhatsApp: o administrador deve solicitar a conexão no painel.

O cadastro de novas empresas é exclusivo da equipe Nexus, incluindo o perfil restrito **Equipe Nexus**. O cliente não possui opção de cadastro no login. Após salvar, utilize **Enviar acesso por e-mail**, **Enviar acesso por WhatsApp** ou **Enviar pelos dois canais**. O destinatário de e-mail é o primeiro administrador ativo da empresa; o WhatsApp utiliza o telefone informado no cadastro da empresa. As mensagens incluem os dados cadastrais, identificador, e-mail de login e um link para definir senha, válido por 24 horas. A senha inicial não é enviada em texto.

O WhatsApp utiliza a sessão da Nexus definida para comunicação/cobrança, sem exigir pareamento prévio da empresa recém-criada. Acompanhe o resultado nessa tela. Se faltar configuração, a empresa permanece cadastrada; corrija a configuração e envie novamente. Também é possível usar **Enviar acesso** na lista de empresas. Um novo convite invalida os links anteriores.

Na ação de gerenciamento do plano da empresa, confira a empresa selecionada e sua assinatura; não confunda o catálogo global de planos com o vínculo daquela empresa.

Planos e assinaturas

1. Abra **Planos e assinaturas**.
2. Configure Basic, Professional, Enterprise ou um plano adicional.
3. Defina nome, franquia mensal, mensalidade e valor por unidade extra.
4. Publique as condições e selecione a empresa em **Assinatura e consumo**.
5. Vincule o plano e a data inicial ou programe a mudança para o próximo ciclo.
6. Confira ciclos, consumo e demonstrativos por empresa.

Alterar o catálogo não reescreve os valores históricos. Uma mudança agendada fixa a versão escolhida para o próximo ciclo. Arquivar um plano impede novas escolhas; contratos existentes preservam sua continuidade conforme as regras da assinatura.

Atividades

Consulte **Atividades** para acompanhar alterações registradas pelo sistema em uma tabela compacta com data e hora de Brasília (incluindo segundos), usuário, perfil, empresa, ação e registro afetado. Use **Atualizar atividades** para renovar a consulta e **Ver detalhes** para conferir os identificadores do evento, usuário e registro. Nomes e perfis refletem os cadastros disponíveis na consulta; eventos de usuários indisponíveis permanecem identificados pelo código. A consulta respeita o perfil e o espaço de acesso. Os eventos não revelam senhas ou links privados. O histórico auxilia conferência, mas não substitui documentos financeiros ou a política de backup da operação.

3. Cadastro de empresas

1. Abra **Empresas** e **Cadastrar empresa**.
2. Preencha nome comercial, razão social, telefone/WhatsApp, CPF/CNPJ válido e identificador de acesso. Informe primeiro o CEP para preencher endereço, bairro, cidade e UF; confira os dados e acrescente número e complemento, se houver. Se a consulta falhar, preencha manualmente.
3. O identificador aceita somente letras minúsculas sem acentos e números, de 2 a 50 caracteres. Não utilize espaços, sublinhados, hífens ou outros caracteres especiais.
4. Escolha **Turismo e transfers** ou **Transporte regular**.
5. Escolha o plano e informe nome, e-mail e senha do primeiro administrador. Todos os campos são obrigatórios.
6. Confira e salve. Oriente o administrador sobre o identificador de acesso.

O perfil operacional determina os módulos; o plano determina as condições comerciais. Viagens turísticas abertas podem impedir a troca do perfil. Suspender uma empresa preserva seus registros.

4. Configurações de comunicação

Abra **Configurações** no painel Nexus. Informe as credenciais dos serviços de mensagens e e-mail, configure o e-mail remetente autorizado e salve. Um campo de chave vazio preserva a chave existente. Utilize a opção de remover somente quando desejar desativar a credencial correspondente.

Mantenha as chaves restritas à equipe autorizada. Não inclua credenciais em capturas ou chamados. Confira a autorização do remetente junto ao serviço de e-mail.

WhatsApp de cada empresa

Cada empresa utiliza seu número e uma sessão exclusiva. Novos cadastros agendam a criação da sessão automaticamente. O administrador da empresa encontra o menu **WhatsApp**, confere o telefone do cadastro da empresa e escaneia o QR Code no próprio Rotafy. O sistema confere o número antes de liberar os envios. A criação da empresa não aguarda a disponibilidade do serviço de mensagens.

1. Localize a empresa em **WhatsApp de cada empresa**.
2. Confira o **WhatsApp de envio**. O telefone de contato aparece como sugestão; ajuste para o número conectado. Utilize + e código do país para números internacionais.
3. Ative **Identificar e salvar a sessão automaticamente pelo telefone**. O telefone é salvo ao sair do campo.
4. Defina **Habilitar envios**. O sistema identifica uma única sessão conectada correspondente ao telefone e salva o ID automaticamente.
5. Acompanhe o estado na tela. Se a sessão ainda não existir, a busca continuará a cada minuto, mesmo com a tela fechada.

O pareamento no celular continua necessário. A identificação automática por telefone descrita acima é uma alternativa de suporte Nexus; a empresa também pode usar o QR no próprio Rotafy. Alterações manuais da Nexus prevalecem sobre a conexão automática até nova solicitação explícita do administrador da empresa. Duplicidades e sessões vinculadas a outra empresa impedem a associação automática. Empresas suspensas não são consultadas. Os vínculos existentes são preservados até a ativação do modo automático. Para configuração manual, desmarque a identificação automática e informe o ID conferido no serviço.

Conferir envios

Em **Configurações → Cobrança mensal**, utilize **Testar envio de cobrança**. Salve primeiro o remetente e a sessão WhatsApp de cobrança. Informe seu e-mail ou telefone de teste e clique no botão do canal desejado. O teste utiliza a configuração salva e funciona mesmo com a cobrança automática desativada. A mensagem é identificada como teste e não cria fatura, altera assinatura ou solicita pagamento.

O teste utiliza o mesmo modelo da cobrança definitiva, com valores ilustrativos e aviso **TESTE DE COBRANÇA — NÃO PAGAR**. O e-mail apresenta um resumo organizado do ciclo e dos valores, com QR Code incorporado. No WhatsApp, o QR Code é enviado como imagem com o resumo na legenda. O Copia

e Cola acompanha o e-mail e a legenda quando couber.

Acompanhe o resultado na própria tela: aguardando, enviando, aceito pelo serviço, falha ou envio incerto. Aceito não confirma entrega ou leitura. Em envio incerto, confira o recebimento antes de solicitar outro teste. Testes que não forem processados em 15 minutos são descartados. Esses envios também aparecem no histórico financeiro como **Teste de cobrança**.

Envie um convite a um colaborador autorizado e confira o recebimento. Consulte o histórico antes de reenviar. A aceitação pelo serviço de e-mail não garante entrega na caixa de entrada: confira também o spam e o destinatário.

Confirmações, cancelamentos, marcação PAGO, bilhetes e convites utilizam os canais configurados conforme a ação executada. Confira os destinatários antes de enviar.

5. Rotina do superadmin

- Confira novas empresas, perfil operacional e plano.
- Acompanhe ciclos mensais, franquias, excedentes e demonstrativos.
- Consulte **Atividades** para conferir alterações registradas.
- Revise a associação da sessão quando uma empresa trocar de número.
- Apoie os administradores sem compartilhar sua conta Nexus.

6. Dúvidas frequentes

Como definir o plano de uma empresa?

Utilize o gerenciamento da assinatura da empresa. O catálogo cadastra as condições comerciais; a assinatura vincula o plano à empresa.

A sessão não foi encontrada?

Confira o telefone e o pareamento. A busca depende do telefone informado pelo serviço. Se necessário, confira e selecione o ID manualmente. A busca não cria nem conecta sessões.

O e-mail falhou?

Confira remetente autorizado, credenciais e destinatário. Consulte o histórico antes de reenviar o convite. Não exponha chaves ao solicitar suporte.

Onde fica o manual da empresa?

Acesse `/ajuda` para o manual da equipe e a apresentação comercial. A ajuda do painel Nexus fica em `/nexus/ajuda`.

7. Setup, teste e cobranças da assinatura

Configurar e ativar

1. Entre em **Configurações**, na seção **Cobrança e período de teste**.
2. Marque **Usar InfinitePay nas novas cobranças**, informe **Identificador InfinitePay (InfiniteTag)**, sem `$`, **Taxa de setup (R$)** e **Prazo de teste (dias)**. O identificador deve pertencer à conta da Nexus que receberá os pagamentos.
3. Selecione ou informe o **ID da sessão WhatsApp de cobrança da Nexus**. As cobranças saem pelo número da Nexus, utilizando as credenciais de comunicação configuradas no painel.
4. Confira o e-mail remetente e os canais de comunicação.
5. Marque **Ativar avisos e cobranças mensais automáticas** e salve.

A configuração começa desativada. Configure e ative antes de cadastrar clientes com teste. Setup e prazo de teste são registrados na nova contratação; alterações posteriores não modificam essas condições nos clientes já cadastrados. Desativar a cobrança automática pausa novos fechamentos e envios, preservando débitos e pagamentos existentes. A confirmação de pagamentos já efetuados continua sendo processada.

Os dados de **Pix manual** ficam em uma seção separada. Utilize essa configuração para cobranças manuais: chave, favorecido e, opcionalmente, Pix Copia e Cola sem valor definido. Cobranças antigas preservam o meio de pagamento que receberam quando foram emitidas.

Novos clientes e período de teste

No cadastro, a empresa recebe a franquia do plano durante o teste, sem cobrança de setup, mensalidade ou excedentes. A criação de viagens além dessa franquia é impedida durante o teste.

Exemplo: cadastro em **10/10**, com **7 dias** de teste. Em **17/10**, o sistema registra somente o **setup**, gera o link e agenda o envio por e-mail e WhatsApp. Nessa data começa o primeiro ciclo de 30 dias, com franquia nova. Em **16/11**, cobra a **primeira mensalidade e os excedentes desse ciclo**. A utilização do teste não é transferida como excedente para o período pago. Setup configurado como zero não gera cobrança separada.

Cada renovação cobra a mensalidade e os excedentes do período de 30 dias que acabou de ser utilizado. O setup é uma cobrança única e separada. Como os períodos são fixos de 30 dias, o dia do mês pode variar: 17/10 → 16/11 → 16/12 → 15/01. A franquia também é renovada a cada ciclo de 30 dias.

Clientes anteriores à ativação mantêm seus ciclos e não recebem setup ou teste retroativos. Novas cobranças definitivas desses contratos podem utilizar o link automático quando a integração estiver habilitada.

Calendário e mensagens automáticas

Um dia antes da cobrança, a empresa recebe um aviso parcial, sujeito a alteração e sem link para pagamento. Na data prevista, o sistema consolida os valores, preserva a cobrança no financeiro e disponibiliza o link de pagamento. Se houver falha na geração do link, a cobrança permanece registrada e o sistema tenta novamente. O envio definitivo aguarda a disponibilidade do link.

O prazo termina ao fim do segundo dia útil contado a partir do dia seguinte ao fechamento, no horário de Brasília. Sábados, domingos e feriados do calendário nacional, incluindo a Sexta-feira da Paixão, não entram na contagem. Pontos facultativos e feriados estaduais ou municipais não são considerados.

Os e-mails são enviados aos administradores ativos da empresa. O WhatsApp utiliza o telefone de contato cadastrado na empresa. Mantenha esses contatos atualizados.

Acompanhar e dar baixa

Abra **Financeiro e cobranças**. Utilize o filtro de situação para consultar avisos parciais, cobranças abertas, vencidas, pagas e canceladas. Cada cobrança apresenta ciclo, plano, franquia, utilização, excedentes, valor total, prazo e referência.

Nas cobranças com link, a confirmação é automática após verificação do pagamento. O painel mostra **Pagar agora**, situação e identificação da transação; o cliente recebe confirmação por e-mail e WhatsApp. A página de retorno aguarda a conferência do sistema.

Consulte **Confirmações automáticas de pagamento** para acompanhar verificações pendentes, confirmadas e situações que exigem conferência. Pagamentos com valor divergente ou após cancelamento/baixa ficam sinalizados para análise. A confirmação repetida da mesma transação não gera outra baixa.

Se a geração do link for recusada, confira a InfiniteTag e use **Tentar gerar link novamente**. Essa ação permite corrigir a conta de uma solicitação recusada que ainda não disponibilizou link. Links já emitidos preservam a conta de recebimento original.

Para um recebimento conferido fora desse fluxo, use **Baixa manual excepcional**; nas cobranças antigas, **Confirmar recebimento do Pix**. Informe data/hora e referência. O usuário da baixa fica registrado. Não é possível dar baixa em aviso parcial ou informar uma data futura.

Bloqueio e liberação

Se não houver confirmação até o prazo, a empresa recebe aviso por e-mail e WhatsApp. O administrador fica restrito ao Financeiro, onde pode solicitar o link da cobrança pendente e pagar. Motorista e guia preservam o acesso às viagens já vendidas. O resumo financeiro mostra valor a vencer, contador de ciclos X/12, mensalidade, vencimento e situação. O aviso de cinco dias pode ser desabilitado individualmente, sem alterar as mensagens de cobrança.

A baixa retira a restrição daquela cobrança. Se houver outras cobranças vencidas, a empresa continua restrita. Uma suspensão administrativa permanece independente e não é removida pelo pagamento.

A ação **Cancelar cobrança** preserva o histórico e retira aquela cobrança da apuração de bloqueio. Não representa devolução de dinheiro nem cancela um link externo já emitido. Um pagamento posterior será sinalizado para conferência. Não cancele uma cobrança para registrar um recebimento; utilize a baixa correspondente.

Histórico dos envios financeiros

O painel mostra o evento, canal, empresa, situação e motivo de falha de cada comunicação. Aceitação pelo serviço não significa entrega ou leitura. Um WhatsApp com resultado incerto não é repetido automaticamente. Confira o recebimento antes de qualquer nova comunicação. Falhas de comunicação não desfazem uma baixa registrada.

8. Contratos e aceitação pelo cliente

Em **Configurações** → **Contrato de utilização**, o administrador Nexus completo consulta a minuta e prepara novas versões em rascunho. Leia o texto integral e revise as condições comerciais e jurídicas antes de marcar a aprovação e usar **Publicar versão aprovada**. A versão r2 aprovada é ativada pelo processo de atualização, após conferir o texto e a configuração de e-mail. Novas versões preparadas no painel continuam dependendo de revisão e publicação explícita.

A publicação exige configuração de e-mail e ativa o aceite apenas para empresas criadas depois dela. Versões publicadas não podem ser alteradas e aceites anteriores não são reescritos por outra publicação. No endereço do cadastro, comece pelo CEP: ao completar oito dígitos, o sistema consulta e preenche logradouro, bairro, cidade e UF. Confira e informe número e complemento opcional. O preenchimento manual permanece disponível, inclusive quando o CEP não é encontrado.

O representante confirma os dados, lê ou baixa o contrato e aceita no primeiro acesso com código enviado ao próprio e-mail. A equipe comercial não aceita pelo cliente. Enquanto houver pendência exigida, o acesso operacional é restringido; ficam disponíveis os recursos necessários ao aceite e ao Financeiro.

Em **Empresas** → **Contrato**, consulte a situação, versão, data, e-mail, hash e evidências, e baixe a cópia preservada e seu comprovante. Este acesso é exclusivo do administrador Nexus completo. O registro eletrônico não equivale a certificação ICP-Brasil ou garantia de resultado judicial.

Propor mudança de plano

Em **Planos e assinaturas**, abra a assinatura da empresa, escolha **Plano para o próximo ciclo** e utilize **Enviar aditivo para aceite**. É necessário ter uma versão aprovada do contrato publicada, envio de e-mail configurado e ciclo pago em andamento. A empresa deve concluir eventual aceite inicial pendente antes de receber uma mudança.

A proposta fixa as condições do plano escolhido e envia um convite por e-mail ao administrador da empresa. O painel mostra **Aguardando aceite** e a situação do envio. O plano atual permanece. Uma proposta ainda sem aceite pode ser cancelada pela Nexus; outra proposta só pode ser criada após esse cancelamento.

O representante lê, baixa e aceita o aditivo no próprio acesso, com confirmação por e-mail. Somente então a mudança fica agendada para o próximo ciclo, sem novo setup, reinício do teste ou cobrança proporcional. Caso a data prevista passe, o cliente prepara outra cópia com vigência atualizada. O botão de cancelamento de proposta não remove uma alteração já aceita.

A edição do catálogo não reajusta automaticamente os clientes nos ciclos futuros. Para alterar as condições de uma empresa, proponha um aditivo. Em **Empresas** → **Contrato**, consulte o histórico e baixe os aditivos aceitos e seus comprovantes. O contrato inicial e os documentos anteriores são preservados.

9. Publicar atualização Android

Em **Configurações → Atualizações do aplicativo Android**, selecione o APK e clique em **Publicar atualização Android**. A tela informa versão, compilação, data, SHA-256 e download. Utilize uma compilação superior, com o mesmo aplicativo e chave de assinatura.

A partir de 1.7.0, o Android consulta atualizações ao abrir e oferece o botão para baixar uma versão mais nova. Versões anteriores precisam receber essa primeira atualização manualmente. O cliente instala por cima, sem desinstalar, e deve sincronizar os registros pendentes antes.

10. Supervisão das conexões WhatsApp

O menu **Conexões WhatsApp** é exclusivo do administrador Nexus completo. Pesquise a empresa ou filtre conexões com problemas. Confira número cadastrado, estado da conexão e última verificação. A lista é atualizada automaticamente e permite atualização manual.

- **Retomar conexão:** solicita recuperação e prepara um QR Code quando necessário.
- **Reiniciar sessão:** desconecta a sessão da empresa e solicita nova conexão; poderá exigir leitura de outro QR Code.
- **Desconectar:** interrompe a conexão e suspende os envios.
- **QR Code:** acompanha a autenticação pendente da empresa.

Os envios só são liberados após conferir o número conectado. Empresas suspensas ou sem o módulo WhatsApp não podem ser reconectadas. A desativação cancela retomadas pendentes e solicita desconexão. Reativar a empresa não equivale a autorizar novamente a conta do WhatsApp.

Se o serviço estiver indisponível para todas as empresas, encaminhe ao suporte de infraestrutura. As ações do painel tratam as conexões individuais. As solicitações ficam registradas nas atividades; o perfil restrito Equipe Nexus não acessa essa supervisão.

11. Módulos por empresa e integração

Em **Módulos por empresa**, selecione o cliente e escolha **Sistema completo**, **WhatsApp e embarque integrado** ou ajuste os módulos individualmente. Confira as dependências selecionadas e clique em **Salvar módulos**. O perfil integrado mantém a base de equipe, veículos e viagens, comunicação, bilhetes/embarque e integração. Pacotes com vários destinos também exigem Rotas, Pacotes e perfil Turismo.

Financeiro da assinatura, contrato, acesso e ajuda permanecem disponíveis conforme as regras do cadastro. Os módulos não substituem o plano nem alteram suas condições comerciais. As empresas já existentes preservam os módulos habilitados na atualização.

Desabilitar WhatsApp solicita desconexão e descarta mensagens operacionais pendentes. Desabilitar Rastreamento encerra a coleta. Para retirar Viagens ou Embarque, finalize primeiro os trechos em andamento. Os dados históricos são preservados. Oriente operadores offline a sincronizar os registros pendentes; alterações de permissão só alcançam aparelhos offline quando se conectam.

O administrador da empresa cria as credenciais do parceiro em seu próprio acesso, com atendente dedicado, validade e permissões limitadas. O guia técnico de integração fica separado dos materiais comerciais e descreve os dados e operações autorizados.

12. Acompanhamento do atendimento e dos bilhetes

Oriente o administrador da empresa a configurar **WhatsApp → Atendimento e bilhetes automáticos**. Atendimento e envio antecipado são independentes e começam desativados. O cliente recebe menu numerado personalizado ao enviar qualquer texto; respostas numéricas selecionam as opções. A despedida ocorre após dez minutos sem mensagem, somente no atendimento automático.

A equipe responde em **Conversas WhatsApp** e usa **Concluir atendimento** para liberar novamente o fluxo automático. Não oriente o cliente a usar uma palavra específica para abrir o menu.

Os bilhetes entram na fila até 24 horas antes do primeiro embarque contratado e são enviados individualmente, com intervalo configurado pela Nexus (padrão: 30 segundos) compartilhado entre todas as viagens e empresas. Grandes volumes exigem acompanhamento antecipado. O mesmo bilhete vale para todos os trechos contratados. Mensagens aceitas ou incertas não são repetidas automaticamente. Consulte o histórico antes de solicitar reenvio; **Precisa de atenção** exige tratar o bilhete na reserva.

Em **Configurações → Mensagens e e-mails**, o Superadmin define o **Intervalo da fila WhatsApp (segundos)**. O padrão é **30 segundos**, com valores de 5 a 3.600 segundos. Clique em **Salvar configurações** para aplicar. A configuração vale para todas as empresas, nas filas independentes de bilhetes automáticos e convites NPS, e recalcula a próxima liberação já agendada. Respostas do atendimento, agradecimentos das pesquisas e envios manuais não seguem esse intervalo. A disponibilidade do serviço e o processamento podem aumentar a espera; o intervalo não garante entrega no segundo exato. O prazo de encerramento por inatividade permanece em dez minutos.

13. Orientar o cliente sobre NPS

O menu **NPS e satisfação**, no acesso da empresa, fica disponível para administradores e atendentes com o módulo WhatsApp. Somente o administrador da empresa habilita as pesquisas. A equipe Nexus pode orientar a configuração sem registrar avaliações em nome dos passageiros.

A pesquisa de atendimento é agendada ao concluir um atendimento humano, com limite de uma por telefone em sete dias. A de viagem é agendada duas horas após a conclusão completa, somente para reservas confirmadas com embarque registrado. Ambas usam nota de 0 a 10 e comentário opcional, com respostas por 24 horas e saída por PULAR ou ENCERRAR.

Os convites são espaçados conforme a configuração da Nexus (padrão: 30 segundos). Não interrompem atendimento ativo nem outra pesquisa para o mesmo telefone. Não há disparos retroativos após ativar. Aceite do envio não comprova leitura; situações incertas não são repetidas automaticamente.

O cliente consulta KPIs, evolução, comentários e relatórios CSV/PDF filtrados por período, tipo, viagem, classificação e situação. O período corresponde à criação das pesquisas no horário de Brasília; indicadores abrangem todo o filtro, sem depender da página da lista. Dados sem resposta não são tratados como nota zero. As respostas e o histórico permanecem no banco após desativar as pesquisas.

14. Horários e acompanhamento da qualidade

O administrador da empresa configura os turnos em **Configurações → Horários de atendimento humano**, também disponível em **WhatsApp**. Há dia da semana, início, término, vários turnos e fuso horário. A configuração começa desabilitada. Turnos podem atravessar a meia-noite e não podem se sobrepor.

Fora do expediente, a escolha de atendimento humano informa os horários e a próxima abertura. A solicitação continua pendente; o colaborador pode responder manualmente. O expediente não limita o menu automático nem os demais envios.

O NPS do atendimento utiliza a mensagem acolhedora aprovada e diferencia o retorno por nota: promotores recebem agradecimento e encerramento; neutros são convidados a sugerir melhorias; detratores recebem pedido de desculpas e espaço para explicar a experiência. A viagem segue uma redação igualmente acolhedora e contextualizada.

Avaliações novas com notas de 0 a 6 geram aviso para administradores e atendentes da própria empresa. Em **NPS e satisfação → Equipe de qualidade**, os usuários consultam o feedback e marcam a análise. Notas e comentários permanecem no histórico. Comentários recebidos depois de uma análise voltam à fila. Não é necessário configurar outro canal de destino.

Pesquisas já enviadas preservam seu fluxo anterior. Convites ainda sem tentativa recebem a nova redação. O acesso Nexus orienta o cliente; a configuração operacional e a consulta aos feedbacks são feitas com as permissões da empresa.

O **PowerPoint editável** da apresentação fica disponível somente para o Superadmin completo em **Ajuda e manuais → Apresentação do sistema → Baixar PowerPoint editável**. Clientes e colaboradores Nexus sem acesso completo não podem baixar esse formato. A apresentação em HTML e PDF continua disponível para consulta e compartilhamento.

15. Solicitações de privacidade

Em **Configurações → Solicitações de privacidade**, o Superadmin completo consulta os últimos cem protocolos recebidos pelo formulário público. O painel apresenta tipo, e-mail, descrição e situação do pedido. Use o e-mail para responder e confirmar a identidade do solicitante antes de atender ao pedido. A equipe Nexus sem acesso completo não acessa essa área.

A situação permite acompanhar o recebimento, a verificação, a análise e a conclusão. Alterar a situação é apenas um registro interno: não envia resposta nem apaga dados automaticamente. Registre a avaliação do controlador, as obrigações de conservação e o tratamento das cópias antes de concluir uma exclusão. Não solicite documentos por canais inadequados nem mantenha cópias desnecessárias.

As políticas públicas e os dados oficiais estão no rodapé. O contato informado é **contato@nexusdataanalytics.com.br**. As condições comerciais do contrato aceito continuam vigentes; não há alteração automática de regras de reembolso por conta da publicação das políticas.

Na tela de acesso, o aviso **Mostrar informações sobre o uso dos dados** começa recolhido. Clique para ler a finalidade e a base legal; use **Ocultar** para recolher sem perder o que foi digitado. Os links de privacidade, condições de uso e ajuda abrem em nova aba. As políticas são organizadas em seções expansíveis. **Dados da empresa** revela razão social, CNPJ, endereço e contato. As preferências de cookies abrem em uma janela de diálogo. A tela de acesso usa um rodapé compacto; em dispositivos menores ou com ampliação, a rolagem permanece disponível quando necessária para a leitura.

A revisão de 26/10/2026 inclui o APK 1.9.1, compilação 15, com ajustes de leitura e controles. Publique esse arquivo em **Configurações → Atualizações do aplicativo Android** para disponibilizá-lo aos usuários. Oriente a sincronizar registros pendentes e instalar por cima, sem desinstalar. As amostras temporárias de localização não são mantidas após encerrar o processo; embarques e desembarques offline continuam salvos para sincronização.

Os avisos de viagem e bilhetes incluem o endereço de embarque de cada trecho e link de busca no Google Maps. A configuração vem dos dados da reserva e da rota; um hotel personalizado não herda o endereço da rodoviária. A mudança é aplicada no servidor, sem novo APK ou migração de banco.

Atendimento das reservas após cancelamento

Administradores e atendentes da empresa recebem pendências para as reservas afetadas por cancelamentos feitos após a atualização. As alternativas respeitam itinerário, disponibilidade da família e proximidade de data/hora. A equipe confirma o cliente e a logística; valores pagos podem ser aproveitados como crédito, com diferenças revisadas manualmente. Histórico, novos bilhetes e saldos a favor são rastreáveis. Essa operação utiliza o acesso da própria empresa, sem novo menu Nexus e sem alterar a assinatura Rotafy. A atualização mantém os dados existentes; nenhum aceite ou cancelamento retroativo é criado.

Localização automática de embarques

Em **Configurações → Localização automática de embarques**, cadastre a chave de backend da Google Geocoding API, restrita ao IP de saída da VPS e a essa API. Ative o serviço e defina o limite mensal global de consultas (padrão: 9.000). O campo vazio preserva a chave existente; a remoção exige desativar o serviço. A chave é armazenada criptografada e nunca devolvida pela API. Não é necessário cadastrar as chaves web ou Android para esta função.

A tela mostra o consumo registrado pelo Rotafy no mês UTC. O limite soma todas as empresas e inclui tentativas com erro. O Google Cloud continua sendo a fonte de cobrança: configure cotas e alertas lá, pois outros aplicativos ou projetos não entram no contador do Rotafy. Ao atingir o limite local, novas consultas aguardam a renovação mensal ou um ajuste autorizado do limite.

O processamento é separado do WhatsApp. Falhas temporárias têm até cinco tentativas, espaçadas em cinco minutos; após isso, o local fica para revisão. Confira a ativação da API, o faturamento e a restrição pelo IP se vários endereços falharem. Endereços e coordenadas manuais são preservados. Os resultados automáticos aparecem por link do Google Maps e não são desenhados sobre o mapa OpenStreetMap. Para coleta prevista a cada minuto e início automático, publique o APK 1.11.0 (compilação 19), com confirmação de início, primeira posição e coleta periódica combinada. O manifesto mostra o último envio periódico confirmado e falhas de localização ou comunicação.

Tempo de chegada e sequência dos pontos

Em **Localização automática de embarques**, habilite **Habilitar cálculo de distância, tempo padrão e previsão de chegada pelo Google Maps**. A mesma chave de backend deve autorizar também a **Routes API**, habilitada e com faturamento no Google Cloud. Defina o limite mensal de consultas de rotas, separado do limite de geocodificação, e a margem de atendimento por parada (inicialmente dois minutos). O uso do trânsito e da otimização possui cobrança própria no Google e não herda a franquia da Geocoding API. Configure cotas no provedor.

Calcular sequência otimizada dos hotéis e casas antes da viagem habilita o processamento de trechos ainda não iniciados, nas 24 horas anteriores à saída. O sistema reorganiza somente grupos de dois a 25 locais personalizados entre pontos fixos, separando embarques de desembarques e preservando os horários registrados. Endereços ausentes, grupos maiores ou falhas mantêm a sequência original. O resultado usa cache de até 29 dias; mudanças nos pontos invalidam a associação. Desativar o cálculo interrompe novas consultas, sem apagar uma sequência já preparada. O APK tenta atualizar a rota ao iniciar o trecho; a sincronização continua disponível para conferir mudanças. Não é um solucionador global de frota nem considera restrições específicas de peso/altura de ônibus.

As consultas de previsão são processadas fora do worker de mensagens. Cada aviso aguarda até trinta segundos; sem uma resposta válida, segue somente com proximidade. A previsão exige GPS recente (até noventa segundos), inclui deslocamento e margem nas paradas conhecidas e expira rapidamente. A transferência entre celulares mantém uma sessão responsável por veículo.

16. Operação da equipe e comparação de rotas

Ao cadastrar motorista ou guia com telefone, o WhatsApp da própria empresa envia uma mensagem independente com o link estável do APK mais recente publicado. Publique primeiro o aplicativo em **Configurações → Atualizações do aplicativo Android**. A mensagem depende do módulo WhatsApp, sessão de envio habilitada e credencial configurada. A fila revalida o perfil, a situação ativa e o telefone antes de enviar, sem duplicar o cadastro. Convites reenviados não geram novas mensagens de download. A redefinição da senha não invalida o link do aplicativo.

O administrador do cliente define **Configurações → Início das viagens**: habilitar a antecipação e informar de um a 1.440 minutos, ou desmarcar para liberar apenas na saída prevista. Empresas existentes mantêm trinta minutos por padrão. A agenda do motorista continua restrita ao dia da viagem. Oriente instalar o APK 1.11.0, compilação 19, e sincronizar. A API sempre aplica a configuração atual, mesmo se um aparelho antigo mostrar outra disponibilidade.

Em **Configurações → Localização automática de embarques**, informe a **Chave web Google Maps**, separada da chave de backend. Habilite **Maps JavaScript API** e **Geocoding API** no projeto Google. Restrinja a chave por Websites/HTTP referrer ao domínio do Rotafy, por exemplo `https://rotafy.nexusdataanalytics.tech/*`, e somente às duas APIs necessárias. Não use a chave de backend restrita por IP nesse campo. A chave web é pública por natureza e será utilizada pelo navegador do administrador.

O administrador solicita o mapa em **Rastreamento → Rota planejada × percurso realizado**. O mapa e a geocodificação de até cem pontos por comparação têm consumo próprio no Google, fora do contador de consultas do backend. Configure cotas e alertas no Google Cloud. Consultas repetidas ao mesmo endereço dentro de uma visualização são reaproveitadas em memória; recarregar o mapa pode consumir novamente. Falhas de chave, faturamento, domínio ou API não impedem consultar a lista do roteiro.

O roteiro é preservado no início do trecho, sem histórico retroativo. A comparação usa a sequência de paradas e amostras de GPS, sem reconstrução por ruas, cálculo automático de desvios ou avaliação disciplinar. O mapa mostra até dez mil amostras. A limpeza operacional acompanha os noventa dias do GPS.

O menu **Mapa da frota** é separado de **Rastreamento** e pertence ao mesmo módulo. É exclusivo do administrador da empresa. Exibe somente o GPS próprio, sem usar a chave Google da comparação: consulta posições a cada quinze segundos, preserva o zoom, sinaliza dados com mais de dois minutos e permite centralizar ou expandir para tela cheia. As configurações, pontos de embarque, histórico da sessão atual e comparação permanecem em Rastreamento. O administrador da empresa também dispõe do menu **Histórico de trajetos** para consultar viagens ou trechos encerrados por período, veículo e trecho, reunindo as sessões GPS disponíveis por até noventa dias. Esse menu pertence ao módulo de rastreamento, utiliza posições recebidas do aparelho e não exige outra chave de mapas ou novo APK. Lacunas superiores a dez minutos e trocas de celular interrompem a linha; o percurso registrado é aproximado.

Dashboard da empresa e paginação

As tabelas do painel Nexus e do cliente exibem vinte registros por página, com botões para avançar e voltar. Totais e exportações completas preservam o conjunto consultado. O NPS mantém os indicadores gerais e entrega vinte avaliações por página.

Na empresa, a **Visão geral** de administradores e atendentes apresenta indicadores por período, ranking de rotas concluídas e próximas saídas; a equipe fica somente em **Equipe**. As rotas mostram o total histórico de viagens concluídas e permitem exclusão do catálogo com confirmação, preservando viagens e percursos existentes. O menu **Integração com parceiros** foi retirado do painel do cliente; os endpoints e credenciais existentes não foram revogados por essa alteração visual.

Quilometragem registrada nas viagens

No **Histórico de trajetos**, o administrador da empresa consulta a estimativa GPS por veículo e trecho e a soma da frota na viagem. O cálculo considera todas as posições retidas por até noventa dias, independentemente do limite visual de dez mil amostras do mapa. Não exige novo APK, alteração no banco ou consultas adicionais a serviços de mapas.

Lacunas, trocas de sessão, pontos imprecisos ou incompatíveis, limites de coleta desconhecidos e trechos encerrados sem rastreamento deixam o resultado parcial. Falta de dados aparece como **Não calculável**; um veículo com intervalos válidos sem movimento pode mostrar **0,00 km**. A coleta **Sem lacunas detectadas** não comprova cobertura integral. Oriente utilizar como estimativa, sem substituir o hodômetro, e lembrar que a soma de vários veículos não é a distância de um único ônibus.

Distância e duração padrão no cadastro de rotas

O mesmo controle de cálculos de rotas habilita a previsão no cadastro, utilizando a chave de backend com Routes API. O cálculo sem trânsito e os avisos com previsão de chegada compartilham o limite mensal de consultas de rotas. Na empresa, administradores e atendentes veem a previsão ao preencher endereços completos; os cards oferecem **Consultar distância e tempo**. A chave permanece somente no servidor.

A previsão segue a ordem das paradas, trata ida e volta separadamente e soma a margem de parada informada pela empresa. Os resultados ficam na memória da tela e não são gravados como cache permanente. O tempo operacional que a empresa confirmar integra o cadastro e os novos agendamentos. Abrir ou duplicar rotas existentes não consulta o Google; o formulário mostra os tempos cadastrados. Alterar cidades, endereços ou inclusão/remoção/ordem das paradas consulta novamente. Nome e tempos não disparam consultas. O botão **Consultar distância e tempo** solicita uma previsão atual. Rotas existentes/duplicadas preservam a duração manual até usar **Usar tempo calculado**. Falhas e limite atingido mantêm o cadastro manual disponível. Não exige migração do banco nem novo APK.

Cada consulta de um sentido utiliza uma chamada ao provedor com até 25 paradas intermediárias; até cinquenta paradas podem exigir duas chamadas. Tentativas ao provedor, mesmo malsucedidas, entram no contador conservador do aplicativo. Há limitação de trinta solicitações de previsão por minuto por empresa; configure também cotas no Google Cloud. O cálculo não realiza roteamento específico por peso ou altura do veículo e não modifica viagens existentes.

Leads da demonstração do site

Somente o Superadmin completo acessa **Leads da demonstração**. A tabela reúne empresa, passageiro/contato, WhatsApp, autorização comercial, estado do envio e contexto de origem dos últimos 90 dias, em páginas de vinte registros. Use os filtros e **Ver contexto** para consultar campanha, cidade/UF opcionais e informações básicas de navegador. Esses dados não comprovam a localização do visitante; GPS preciso não é coletado.

Contatos com autorização comercial podem avançar para **Contatado**, **Interessado** ou **Convertido**. Os demais ficam somente para acompanhamento da demonstração. O CSV exporta apenas autorizados, conforme a situação filtrada. **Aceito pelo serviço** não confirma entrega ou leitura; **Envio incerto** não deve ser reenviado sem conferência.

Em **Configurar demonstração do site**, gere a credencial exclusiva do servidor do site, configure o CAPTCHA e o limite diário e ative somente após concluir a integração. Renovar a credencial invalida a anterior. A mensagem usa o WhatsApp da Nexus e inclui empresa e passageiro, com QR Code temporário de 24 horas claramente identificado como demonstração, sem criar reservas ou permitir embarque. A integração e as autorizações estão descritas em `docs/INTEGRACAO_DEMONSTRACAO_SITE.md`. A limpeza de contatos da base ativa ocorre após 90 dias pelo processamento de mensagens; backups seguem seu ciclo próprio.