硬丙 Linux 伺服器安裝

By Chingfeng Wang 2009/07/06

- 1. Linux 分支(distribution)哪套都 ok, 如 Fedora、Ubuntu、CentOS 都可以
- 2. 學生伺服器需要安裝的有 Apache、Proftpd、DHCPD、Telnet Server
- 3. ip 設定為 192.168.240.200

http://192.168.240.200

telnet://192.168.240.200

DHCPD IP 發配範圍:192.168.240.201 ~ 192.168.240.240

學生帳號:t01~t40

學生密碼:passwdxx 如試題要求

4. Linux server 硬碟 GHOST 方式

ghost -ir

5. 丙檢伺服器檔案

器材室電腦 D:\電腦教室驅動光碟\硬體裝修伺服器設定說明

各設定檔

Apache 設定檔 路徑/etc/httpd/conf/httpd2.conf 加入

Add All Test PC user Alias /t01 "/home/t01/web" Alias /t02 "/home/t02/web" Alias /t03 "/home/t03/web" Alias /t04 "/home/t04/web" Alias /t05 "/home/t05/web" Alias /t06 "/home/t06/web" Alias /t07 "/home/t07/web" Alias /t08 "/home/t08/web" Alias /t09 "/home/t09/web" Alias /t10 "/home/t10/web" Alias /tll "/home/tll/web" Alias /t12 "/home/t12/web" Alias /t13 "/home/t13/web" Alias /t14 "/home/t14/web" Alias /t15 "/home/t15/web" Alias /t16 "/home/t16/web" Alias /t17 "/home/t17/web" Alias /t18 "/home/t18/web" Alias /t19 "/home/t19/web" Alias /t20 "/home/t20/web" Alias /t21 "/home/t21/web" Alias /t22 "/home/t22/web" Alias /t23 "/home/t23/web" Alias /t24 "/home/t24/web" Alias /t25 "/home/t25/web" Alias /t26 "/home/t26/web" Alias /t27 "/home/t27/web" alias /t28 "/home/t28/web" alias /t29 "/home/t29/web" alias /t30 "/home/t30/web" alias /t31 "/home/t31/web" alias /t32 "/home/t32/web" alias /t33 "/home/t33/web"

alias /t34 "/home/t34/web"

```
alias /t35 "/home/t35/web"
alias /t36 "/home/t36/web"
alias /t37 "/home/t37/web"
alias /t38 "/home/t38/web"
alias /t39 "/home/t39/web"
alias /t40 "/home/t40/web"
DHCPD 設定檔 路徑/etc/dhcpd.conf
ddns-update-style none;
subnet 192, 168, 240, 0 netmask 255, 255, 255, 0 {
     # default gateway
     option routers 192.168.240.200;
     option subnet-mask 255.255.255.0;
     option domain-name "dhcp. chsh. tpc. edu. tw";
     # Seting up an ip address is better here
     option domain-name-servers ns. domain. org;
     option nis-domain "domain.org";
     range dynamic-bootp 192, 168, 240, 201 192, 168, 240, 240;
     default-lease-time 21600;
     max-lease-time 43200;
     # we want the nameserver to appear at a fixed address
     host ns {
         next-server fixed, mandrakesoft, com;
         hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
         fixed-address 192, 168, 0, 10;
     }
Proftpd 設定檔路徑 /etc/proftpd.conf
# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
#'proftpd.conf' for actual use. It establishes a single server
# and a single anonymous login. It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName
                        "ProFtpd Server"
ServerType
                        standalone
DefaultServer
# Allow FTP resuming.
# Remember to set to off if you have an incoming ftp for upload.
AllowStoreRestart
# Port 21 is the standard FTP port.
Port
                   21
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd).
                        30
MaxInstances
```

```
# Set the user and group under which the server will run.
User
                   nobody
Group
                        nogroup
# To cause every FTP user to be "jailed" (chrooted) into their home
# directory, uncomment this line.
DefaultRoot ~
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite
# Bar use of SITE CHMOD by default
<Limit SITE_CHMOD>
  DenyA11
</Limit>
# Needed for NIS.
PersistentPasswd
                              off
# Default root can be used to put users in a chroot environment.
# As an example if you have a user foo and you want to put foo in /home/foo
# chroot environment you would do this:
# DefaultRoot /home/foo foo
telnet server 設定
```

那麼如何開啟 telnet 的項目呢?很簡單,有兩個方式:

1. 使用 ntsysv 或 chkconfig:

還記得 Red Hat 系列(含 CentOS)的套件裡面的 <u>ntsysv</u> 這個好用的東西嗎?對了,在 CentOS 底下有這麼一個好用的設定工具,您可以使用 <u>ntsysv</u> 出現的視窗之中,將 telnet 勾選起來,然後按下 OK 離開即可囉!

2. 使用 vi 修改 /etc/xinetd.d/telnet 這個檔案:

那麼如果不是 Red Hat 系列的 Linux 系統呢?基本上, ntsysv 也只是修改 /etc/xinetd.d 這個目錄下的資料而已,所以我們當然可以手動自己修改他啦!

```
[root@linux ~]# vi /etc/xinetd.d/telnet
service telnet
                        = REUSE
        flags
        socket type
                        = stream
        wait
                        = no
        user
                        = root
                        = /usr/sbin/in.telnetd
        log on failure += USERID
        disable
                        = yes
        disable
                        = no
```

#基本上,改上面這兩行就夠了!將 disable 設定成 no 表示要啟動!

}

設定完開啟之後,自然就是要啟動啦,剛剛提到 telnet 是掛在 xinetd 底下的,所以自然只要重新啟動 xinetd 就能夠將 /etc/xinetd.d/ 裡頭的設定重新讀進來,所以剛剛設定啟動的 telnet 自然也就可以被啟動啦!而啟動的方式也有兩種方式,其中 service 這個指令僅支援在 CentOS 與 Mandriva 底下,所以通常鳥哥還是以 /etc/init.d 底下的 scripts 為啟動的主要方法啦!

僅適合 Red Hat 系列 / Mandriva 系列的主機啟動方式

[root@linux ~]# service xinetd restart

Stopping xinetd: [OK]
Starting xinetd: [OK]

適合各版本的主機啟動方式

[root@linux ~]# /etc/init.d/xinetd restart

Stopping xinetd: [OK]
Starting xinetd: [OK]

某些版本並沒有 restart 的選項,這個時候就需要: stop 再 start 囉!


自動還原 scritps /etc/cron.d/cron.daily /etc/cron.d/cron.hourly

#!/bin/bash #By cfwang 2006.05.16 #change 2007.05.17

for i in 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

```
do
  groupdel t$i
  userdel t$i -r
  groupadd t$i
  adduser t$i -p passwd$i -gt$i -m
  echo "t$i:passwd$i" | chpasswd
  mkdir /home/t$i/web
  chown t$i:t$i /home/t$i/web
done
echo Settings completed.
echo restart httpd Service....
service httpd restart
```

學生網頁資料 fedora 要複製到 /var/www/html



電腦硬體裝修(丙級)技能檢定術科測驗軟體下載網站

軟體類型	軟體名稱			
中文字型	DFFT_L3. TTC 華康隸書體	DFFT_K7. TTC 華康楷書體	DFFT_S5. TTC 華康行書體	DFFT_B5. TTC 華康中黑體
檔案傳輸軟體	<u>LeechFTP</u>	<u>CuteFTP</u>	<u>WsFTP</u>	SmartFTP FileZi
壓縮軟體	WinZIP	<u>WinRAR</u>	7zip	

備註:直接按滑鼠左鍵點選,下載至磁碟機,請勿直接安裝。