DOC-07: Diagnóstico y Solución de Conexión a Internet y Red Cableada en Oficina

Categoría: Red y Conectividad

Origen: Departamento de TI — Mesa de Ayuda TI — Estándar Operativo PYME

Vigencia: 2026 (Infraestructura de Red LAN Corporativa)

URL: https://soporte.pyme-estandar.org/manuales/DOC-07_conectividad_red_cableada_oficina.md

Descripción General

Procedimiento para la resolución de caídas de enlace, lentitud y desconexión en las estaciones de trabajo conectadas mediante cable de red Ethernet a los switches de distribución de la oficina.

Procedimiento Operativo Paso a Paso

Paso 1: Inspección Física del Cable UTP y Roseta

1. Verifique que el conector RJ-45 esté firmemente insertado en la tarjeta de red de la PC y en la toma de pared (roseta).

2. Compruebe que el LED de enlace (LINK/ACT) parpadee en color verde o naranja. Si el LED está completamente apagado, pruebe con un cable de red de repuesto disponible en el armario de piso.

Paso 2: Liberación y Renovación de Dirección IP (DHCP)

Si el icono de red en la barra de tareas muestra un signo de exclamación o «Sin acceso a internet»:

1. Presione Win + R, escriba cmd y presione Enter.

2. Escriba ipconfig /release y presione Enter para liberar la asignación anterior.

3. Escriba ipconfig /renew para solicitar una nueva dirección IP al servidor DHCP de la oficina.

Paso 3: Diagnóstico de Puerta de Enlace y DNS Corporativo

1. En la misma consola cmd, ejecute: ping 192.168.10.1 (puerta de enlace predeterminada / firewall).

2. Si responde correctamente, ejecute: ping 8.8.8.8 para comprobar salida hacia internet.

3. Si solo navega por IP pero no por nombre, vacíe la caché de resolución ejecutando ipconfig /flushdns.

Paso 4: Escalamiento por Falla Masiva de Switch de Piso

Si más de 5 colaboradores del mismo departamento pierden la conexión simultáneamente, no se trata de una falla individual. El agente clasifica el incidente con Prioridad Alta y asigna ticket urgente al técnico de TI para revisión física del switch en el rack de comunicaciones.