Ts2dingding小工具使用手册

2018年4月10日 11:21

1、功能说明

该工具支持查询TS的需求、任务、修改单信息,只要页面上能查到的,就能通过TS2dingding小工具查到, 并推送到你指定的钉钉群。

下面是一些使用案例:

图一, 提醒需求处理人员, 处理即将过期的需求



图二, 提醒配管集成修改单



图三, 提醒售前, 有新增待商务需求需要跟进



图四, 提醒开发人员尽快完成任务



2、版本特性

新版本无需繁琐的模板配置,并且不再通过模拟浏览器访问的方式实现抓取TS数据。现在,它是通过直接访问TS的HTTP/json接口来获取数据,速度比之前快了很多倍。

并且,由于采用接口方式获取数据,配置的方法比以前大大简化了。同时,不会再收到TS升级的影响。不用每次TS升级,都要重新修改配置脚本。

注意: 因为配置方法不同,新版本无法兼容原来的配置文件。

3、配置方法

3.1 下载安装

请从以下地址下载(使用恒生域帐号登录)

https://git01.hundsun.com/ts2dingding/ts2dingding/tree/master/release/v0.7

下载后解压到任意目录。你可以看到如下内容




至此已经安装成功。接下来需要操作TS,确定要推送什么。

3.2 配置查询条件


首先,你需要先使用Chrome浏览器登录TS,并查询出你要推送的数据。不需要配置模板,只要能查到,并 且确保今后这个查询条件组合能总能帮助你查到你要的信息。

然后,请按下浏览器的F12按钮,得到如下图所示的界面




如图所示,请选中箭头所指的XHR按钮。


然后,请再次点击TS页面上的"查询"按钮。得到如下图所示界面



图中红框箭头所指的,就是TS的公开接口地址(实际上TS的网页客户端,也是调用该接口来获取原始数据的)。下一步,请鼠标单击该红框处的链接,得到如下图所示界面



请将图中右侧红框内的滚动条,滚到最下方。你将看到如下图所示的数据。



图中的Form Data, 就是你之前点击TS的"查询"按钮时,向TS服务器发送的请求的查询参数。请单击展开这个表格。你将看到

param、start、limit、page、currentGroup、token等几个参数。请复制其中param和currentGroup两个参数冒号后的所有内容。并将它们分别填写到对应配置文件中。

配置文件在conf目录下。如果你查询的需求,请配置demand-config.properties。如果是任务,请配置task-config.properties。如果是修改单,请配置develop-config.properties。它们的配置项实际上是一样的。每个配置文件,最多可以配置3组查询/推送条件。

至此,你已经配置好了param和group两个参数。它们就是查询的条件。例如:

#以下为TS配置


ts2dingding.demand.param={"productId":"20100101,20100702,20140805,20140806,20150209,20160112","releationProductId":"\u9009\u62e9

\u7a7a...","extTxt5":"","productSaleId":"","clientDepId":"","cpStatus":"","contactorIdOut":"","contact orldInner":"","tracker":"","reqNum":"","clientManager":"","clientManager2":"","reqStatus":"Auditing,

Replying", "reqFilterStatus": "", "reqType": "", "reqSource": "", "abnormalEvent": "", "phase": "", "inContract ate4":"","extTxt2":"0,2","bugType":"","noDefiniteDesc":"","extTxt4":"","callInTime":"","replyBackReas on":"","opinionAuthor":"","receiver":"","auditer":"","publishStatus":"","commiter":"","commitDate":"" ,"extDate1":"","extTxt6":"","condition1":"","replyDate":"","extDate2":"","extTxt7":"","condition2":"","fi rstPromiseDate1":"", "firstPromiseDate2":"", "firstPromiseDateCondition1":"", "firstPromiseDateCondi tion 2":""," ext Date 3":""," ext Date 4":""," ext Txt 8":""," ext Date 10":""," publish Date 1":""," publish Date 2":""," ext Date 10":""," publish Date 10":""," ext Date 10":"," ext Date 10":",""publishDateCondition1":"","publishDateCondition2":"","reqReplyDate1":"","reqReplyDate2":"","req ateCondition1":"","designDateCondition2":"","dealDate1":"","dealDate2":"","dealDateCondition1":"" ,"dealDateCondition2":"","oldTaskNum":"","taskNum":"","taskStatus":"","modifyStatus":"","taskDesi gner":"","designDesc":"","commercels":"","bnsResult":"","appreciationIs":"","hasAudit":"","userArea": "","maintainer":"","maintainerCheck":"","maintainer2":"","chargePerson":"","versionNo":"","extTxt9": "","productSubVer":"","promiseVersion":"","extTxt10":"","commentDesc":"","subSystem":"","meno":" ","customerLevel":"","contactorDep":"","repRate":"","severity":"","division":"","industry":"","reqActio n":"","testOmit":"","untread2 0Count":"","untread2 0Count2":"","hiddenContactorIdInner":"","hiddenTracker":""} ts2dingding.demand.group=20170321170502285612124012605132

3.3 配置需要推送到钉钉的字段

接下来配置want2show参数。该参数用于指定,你要从TS查询到的内容中,摘取哪几个字段推送到钉钉群。先回到浏览器。在刚才的界面中选择"Preview"选项。



在下方展示的列表中,你可以看到查询到的列表。请根据内容判断哪些是你需要的,并将你需要的字段的名称,复制出来,填写到want2show参数中。支持无限多个字段,字段之间用","分隔。例如:

#返回字段中哪些字段要推送到钉钉群(配置的是TS接口返回json报文中的字段参数名,逗号分隔) ts2dingding.demand.want2show=reqNum,customerName,opinionAuthor

注:考虑到一条钉钉消息不适合太长,且推送主要是提醒而非阅读作用。所以建议控制摘取的字段数量,并且不要取"需求内容""任务设计"等内容非常长的字段。

3.4 配置消息标题

配置文件中的title配置项,用于配置消息标题,可以随意填写。在一次推送多条时,标题不同可用于区分。 例如:

ts2dingding.demand.title=要发放的需求

效果如:




3.5 配置推送到哪个钉钉群

打开钉钉,找到你要推送到的群。打开群设置,并点击群机器人,如下图。



在机器人管理页面,选择添加机器人,并选如下自定义类型



在添加页面,任意输入名称,并点击下一步



在接下来的页面中,先点击复制,将webhook地址复制到剪贴板中。然后点击完成,将机器人加入钉钉群。



之后回到ts2dingding的配置文件,把刚才复制下来的webhook地址,粘帖到配置项webhook后面。例如:

#钉钉机器人webhook通讯地址 (请务必按实际情况修改, 否则会发到别人的群里去) ts2dingding.demand.webhook=https://oapi.dingtalk.com/robot/send? access token=e427dfd90a329151a12c0899bc098f8b425d454127196ce1bc5ecd0a0f792844

3.6 配置要@消息给谁

钉钉群消息很多,通常大家都不会关注,这样提醒就失去意义了。(除非你建一个只有自己的群,用来专门给自己发提醒)

为了能让消息接收人注意到消息,我们最好直接@他。

所以接下来要配置两个项,一个是atuser,这个和前面的want2show类似,是指TS接口返回内中中的字段名称。这里需要你选出一个内容是消息接收人员工号的字段。例如:

opinionAuthor是需求处理人

auditor是修改单审核人

desinger 是设计人

programer 是开发人

注意: 每组查询条件, 只能配一个用于@标记物的字段

然后我们还要配置员工号和手机号码的对应关系。

在mobile_list配置项中,用 "[员工号1]|[手机号码1],[员工号2]|[手机号码2]"的格式配置。例如:

#需要通知的用户电话号码列表(员工号1|手机号码1,员工号2|手机号码2)

ts2dingding.demand.mobile list=10506|18626868927,05447|15325819559,16179|15605719669

3.7 配置自己的域帐号

用接口去请求TS数据,依然需要你自己的域帐号,把它配置在login.properties配置文件中。不用担心,明文密码会在第一次启动后自动加密。

3.8 配置什么时候执行

前面已经配好了所有内容相关的,和接收人相关的配置。最后还需要配一个什么时候执行。Ts2dingding通常一直运行在某个服务器,或者你自己的电脑上。但它不可能一刻不停的去刷TS数据。所以你需要指定一个合适的时间,执行查询,并把结果推送到钉钉群。

有两种配置方式,间隔x时间执行一次,或者指定某个时刻执行。

如果使用前一种方式,请配置如下3个选项:

#每天启动扫描的开始时间 (HHmmss)

ts2dingding.runarea.start=093000

#每天启动扫描的结束时间 (HHmmss)

ts2dingding.runarea.end=235959

#两次扫描之间的时间间隔(单位毫秒)

ts2dingding.runarea.sleep=86400000


如果使用后一种方式,请配置下面这1个选项(注意:下面这条配置,会覆盖上面3条)

#如果配置了cron表达式,则以此为准,上面的开始结束时间配置不生效ts2dingding.runarea.cron=009,14,18,23**?

后一种配置方式,实际上是cron表达式,用它可以自由指定在特定时刻执行任务。关于该表达式的写法,请自行百度。

4、启动程序

保存了前面所有配置后,执行start.bat即可启动程序。



现在, 你可以看看手机上, 是否已经收到了推送消息。

