WorkNexus Windows 서버 설치 매뉴얼

대상: Windows 서버 설치 담당자 · 제품 기준: 1.0.8 · 현행화: 2026-10-12

1. 설치 전 준비

- 관리자 권한이 있는 Windows PC 또는 서버
- 안정적인 유선 LAN과 고정 내부 IP 권장
- 고객 다운로드 포털에 등록된 회사 이메일
- 공급자가 지정한 회사 고정 주소 약칭
- 방화벽·공유기 변경 권한과 백업 저장 위치


설치 파일은 `https://worknexus.calamus.ai.kr/download`에서 이메일 6자리 인증 후 받습니다. 내려받은 파일의 SHA-256을 포털 값과 비교합니다.

2. 설치

1. 기존 운영본이 있으면 먼저 전체 백업합니다.
2. Windows 설치 프로그램을 관리자 권한으로 실행합니다.
3. 설치 폴더와 서비스/자동 시작 옵션을 확인합니다.
4. 설치가 끝나면 서버 트레이에서 애플리케이션과 LiveKit 상태가 정상인지 확인합니다.
5. 표시된 로컬 주소에서 최초 관리자 등록 화면을 엽니다.

운영 패키지에는 기본 `officeadmin` 계정이 없습니다. 설치 중 생성된 **최초 관리자 등록 토큰**으로 첫 계정을 만듭니다. 토큰은 외부에 공유하지 않습니다.

설치 후 웹 관리자 센터가 열리면 아래와 같은 관리 시작 화면을 확인합니다.



설치 후 고객사 관리자 센터

3. 라이선스 등록

1. 관리자 센터 → 라이선스에서 **인증요청파일 생성**을 누릅니다.
2. 생성된 요청파일을 공급자에게 전달합니다.
3. 공급자가 고객, 기간, 동시접속 수, 도메인, 건물셋을 확인해 발급한 파일을 받습니다.
4. **라이선스 등록**에서 파일을 선택합니다.
5. `signature_invalid` 오류가 나면 설치 버전을 확인합니다. 1.0.3 이하에는 큰 한글 건물 구성에서 이 오류가 나는 문제가 있었고 1.0.4에서 고쳤습니다. 최신 버전(1.0.7)으로 설치합니다.
6. 등록 후 회사명·도메인·건물 층·방·한도를 확인합니다.




라이선스 등록과 관리

4. 고정 주소와 미디어 경로

정식 사용 주소는 `https://회사약칭.calamus.ai.kr` 입니다. 웹·WebSocket 터널이 정상이어도 LiveKit 미디어 경로가 막히면 화면은 열리지만 음성·영상이 연결되지 않습니다. Windows 설치판이 쓰는 포트는 다음과 같습니다.

포트	용도
TCP 3001	사내 직접 접속·진단(인터넷 공개 금지)
TCP 7880	LiveKit 신호
TCP 7881	미디어 예비 경로
UDP 50000~50200	음성·영상·화면공유 미디어

외부 인터넷 연결 없이 쓰려면 관리자 센터 → **외부 접속 및 터널 설정**에서 **외부 터널 차단(폐쇄망 전환)**을 누르고 사내 IP·사내 도메인으로 접속합니다. 데이터 경로 구분과 방화벽 표는 보안·네트워크 가이드를 보안팀과 확인합니다.



도메인 등록과 서버 상태

5. 설치 직후 검수

- 관리자·임직원 로그인과 최초 비밀번호 변경
- 계약된 건물·층·방·스크린 수
- 서로 다른 두 PC에서 같은 방 회의 음성·카메라
- 브라우저 탭 오디오를 포함한 화면공유
- 다른 방과 다른 층에서 미디어가 섞이지 않는지
- 근처 대화와 1:1 통화
- 방 회의 예약·팀 알림, 타운홀 사용 계약 시 타운홀
- 퇴근 기록과 CSV
- 수동 백업 생성

전체 항목은 설치완료 검수표를 사용합니다.

6. 재설치와 장비 교체

- 같은 장비 재설치: 백업한 DB·라이선스·서버 정체성·비밀설정을 함께 복원해야 합니다.
- 새 장비 교체: 하드웨어 식별자가 달라 기존 신규형 라이선스를 그대로 쓸 수 없습니다. 새 인증요청파일로 재발급받습니다.
- 패키지 폴더만 복사해 다른 PC에서 실행하는 것은 정식 복구 절차가 아닙니다.

7. 관련 문서

- 서버운영자 매뉴얼
- 백업·장애복구 매뉴얼
- 장애대응 FAQ
