
WorkNexus 고객관리자 매뉴얼

대상: 고객사 인사·총무·시스템 관리자 · 제품 기준: 1.0.8 · 현행화: 2026-10-12



고객사 관리자 센터 메인 화면

1. 관리자 권한 범위

고객관리자는 사원·팀·좌석·근태·방 시설·회의 예약을 관리합니다. 공급자 전용 **건물/방 커스텀 스튜디오에는 접근할 수 없습니다.** 계약된 건물 구조나 서명된 건물 JSON 변경은 공급자에게 요청해야 합니다.

2. 최초 관리자 등록

운영 패키지에는 공용 기본 관리자 계정이 없습니다. 설치 후 생성되는 최초 관리자 등록 토큰으로 첫 계정을 만듭니다. 토큰은 한 번 사용한 뒤 폐기하고 관리자 비밀번호를 별도로 보관합니다.

3. 사원과 인사 관리

관리자 센터 → **사원 및 인사(HR) 관리**에서 다음을 수행합니다.

- 신규 사원 등록, 정보 수정, 비활성화
- CSV 업로드·내보내기
- 비밀번호 초기화(사원 **수정** 화면의 **비밀번호 초기화**)와 최초 변경 여부 확인
- 소속 팀, 직급, 역할, 배치 층 지정

- 출퇴근·상태 이력 조회 및 CSV 내보내기


로그인·초기 비밀번호 보안 정책

같은 화면 위쪽의 **로그인·초기 비밀번호 보안 정책**에서 아래 세 가지를 정합니다. 기본값은 모두 꺼짐입니다.

설정	꺼짐(기본)	켜짐
로그인 전 사원 목록 숨기기	로그인 화면에 사원 카드가 보이고 카드를 골라 로그인	사원 카드가 보이지 않고 **이메일 로그인만** 가능. 고정 도메인을 인터넷에 공개할 때 권장
초기 비밀번호 무작위 발급	신규 등록·초기화 때 `1234`로 발급	10자리 무작위 비밀번호를 만들어 화면에 **한 번만** 표시. **복사** 또는 **CSV 저장**으로 본인에게 안전하게 전달
미사용 자동 로그아웃	사용 안 함(최대 24시간 로그인 유지)	30분·1·2·4·8시간 중 선택. 키보드·마우스·터치 입력이 없고 회의·1:1 통화·화면공유·타운홀 참석 중도 아니면 그 시간 뒤 로그아웃. 1분 전에 **계속 사용** 경고가 뜨고, 근태는 퇴근이 아니라 **자리 비움**으로 기록

- 무작위 발급 중에 CSV로 여러 명을 등록하면 등록된 사람들의 초기 비밀번호 목록이 한 번에 표시되며 CSV로 저장할 수 있습니다.
- 발급 화면을 닫으면 다시 볼 수 없습니다. 잃어버렸으면 **비밀번호 초기화**로 새로 발급합니다.
- 어느 방식이든 사원은 최초 로그인 때 새 비밀번호(8자 이상)를 정해야 하며, 바꾸기 전에는 오피스에 입장할 수 없습니다.
- **비밀번호 초기화**를 하면 그 사원이 로그인 중이어도 즉시 로그아웃됩니다.

퇴사자는 기록 보존 정책을 확인한 뒤 비활성화합니다. 운영 중인 동일 이메일·사번을 중복 등록하지 마십시오.



직원 목록 조회와 정보 수정




신규 사원 등록

4. 팀·좌석·층간 배치

팀·좌석 운영에서 팀명, 색상, 업무 설명, 좌석 수, 배치 층을 관리합니다. 막대 조절이나 숫자 입력으로 팀 좌석 수를 변경할 수 있으며, 팀의 층을 바꾸면 소속 직원 배치도 함께 갱신됩니다. 계약의 전체 층·방 수는 고객관리자가 바꿀 수 없습니다.



부서 등록과 배치 설정




부서·조직 정보 트리 보기

5. 방별 시설 관리

각 방의 정책에 따라 화상회의, 화면공유, 채팅, 화이트보드, 근처 대화를 켜거나 끕니다. 설정 변경 후에는 다른 브라우저에서 해당 방을 열어 실제 권한이 반영됐는지 확인합니다.

- 화면공유 세션 수는 계약에 포함된 실제 스크린 수를 기준으로 합니다.
- 방별 회의 정원은 물리 공간과 서버 용량 안에서 설정합니다.
- 화이트보드 층별 조회에는 해당 층 각 방의 화이트보드 기록이 함께 표시됩니다.



부서별 스크린·보드·근거리 대화 활성화

6. 회의 예약·알림 관리

일반 방 회의에는 날짜·시간·방·전사/특정 팀을 지정합니다. 같은 방의 중복 시간 예약은 거부됩니다. 예약자는 자신의 일정을 수정·삭제하고 관리자는 전체 일정을 관리할 수 있습니다. 외부 초청은 타운홀 일정과, 1.0.8부터 방 회의의 **외부 참석 링크**(6.2)로 할 수 있습니다.

6.1 팀·전사 일정 (1.0.8부터)

- **전사 일정**(창립기념일, 전사 교육 등)은 관리자만 등록·수정·삭제합니다. 직원은 **자기 팀 일정**만 등록하고, 자기가 만든 일정만 고칠 수 있습니다. 관리자는 모든 일정을 고칠 수 있고 달력에서 **모든 팀** 보기를 쓸 수 있습니다.
- 회의 예약과 타운홀은 달력에 함께 보이지만 각자의 예약 화면에서 관리합니다(일정 기능이 예약 로직을 바꾸지 않습니다).
- 일정 등록·수정·삭제는 감사 로그에 남습니다.
- 벽에 거는 **일정 보드**는 건물 구성(공급자 스튜디오) 소품입니다. 원하는 방·로비에 걸려면 공급자에게 요청합니다.

6.1.1 예약 회의 참여 흐름 (1.0.8부터)

- 직원은 대시보드 회의 카드의 ▶ **참여하기**, 예약 창의 **회의 참여**, **사내 링크**로 그 방 회의 창까지 바로 들어갑니다 (시작 30분 전부터).
- 시작 전에 그 방을 다른 사람들이 쓰고 있으면 "시작 시각에 자동 참여"를 먼저 묻습니다. 예약이 다가오는 방을 즉석으로 쓰는 사람에게는 회의 창에 30분 전·10분 전·시작 후 안내가 나옵니다. **강제 퇴장은 하지 않습니다.**
- 참석 기록은 지금과 같이 회의 세션에 남습니다.

6.1.2 2D 업무 모드 (1.0.8부터)


- 직원은 대시보드의 💻 **2D 업무 모드** 또는 3D 화면의 **2D로 전환**으로 3D 없는 업무 화면(동료·회의실·일정)을 씁니다. 사용자마다 마지막 방식을 기억하고, 휴대폰·태블릿은 처음에 2D로 시작합니다.
- 2D 사용자도 **동시접속 1명**으로 셉니다(접속 방식만 다를 뿐 같은 오피스 접속). 방 격리 규칙은 같고, 2D에서는 근처 대화만 쓰지 않습니다(서버도 2D 사용자의 근처 대화 연결을 거부).
- 회사 기본 보기 방식(예: 전 직원 2D)을 관리자가 정하는 기능은 다음 버전에서 검토합니다.

6.2 방 회의 외부 참석 링크 (1.0.8부터)

- 예약자와 관리자가 회의 예약 목록의 **외부 참석**에서 링크를 만들고, 재발급·끄기·외부 참석자 내보내기를 합니다. 모든 동작은 감사 로그(`meeting.guest_link_*`, `meeting.guest_joined`, `meeting.guest_removed` 등)에 남습니다.
- 링크는 회의마다 따로 만들어지며 **시작 30분 전 ~ 종료 30분 후**에만 입장할 수 있습니다. 외부 참석자는 그 방 회의의 미디어와 회의 채팅만 쓸 수 있고, 다른 사내 기능(3D 오피스, 직원 목록, 게시판 등)은 서버가 거부합니다.
- 외부 참석자도 동시접속 한도에 포함됩니다. 한도가 차면 등록 단계에서 안내가 나옵니다.
- 외부 참석자는 고객 전용 터널 주소(`회사약칭.calamus.ai.kr`)로 **링크만 눌러** 들어옵니다(별도 VPN·계정 불필요). 고객이 직접 그 주소 앞에 Cloudflare Access 같은 추가 인증을 걸었거나 VPN 사용자만 접속하게 막아 둔 경우에만 외부 참석자(타운홀 게스트 포함)도 막히며, 이때는 외부 참석용 예외 설정이 필요합니다(보안·네트워크 가이드 5장). 회사 VPN을 협력업체에 열어 주고 사내 주소로 들어오게 해도 되지만, 보통은 터널 주소가 간편합니다.

7. 접속·상태·근태 확인

- 로그인 목록의 **접속 중**은 서버의 실시간 세션을 기준으로 합니다.
- 업무중·회의중·집중근무·자리비움·출장 등 상태 변경은 서버에 공유되고 근태 CSV에 포함됩니다.
- 브라우저 강제 종료처럼 정상 로그아웃이 아닌 경우 연결 만료까지 짧은 지연이 생길 수 있습니다.



출퇴근 이력 조회

8. 라이선스 관리


1. 관리자 센터의 라이선스 화면에서 인증요청파일을 생성합니다.
2. 파일을 공급자에게 전달합니다. 파일에는 설치 장비 식별자와 요청 정보가 포함되므로 임의 수정하지 않습니다.
3. 공급자가 발급한 라이선스 파일을 같은 화면에서 등록합니다.
4. 회사명, 기간, 동시접속 한도, 고정 도메인, 건물 구성이 맞는지 확인합니다.

신규 발급 라이선스는 하드웨어에 귀속됩니다. 동일 장비 재설치는 백업한 데이터·서버 정체성을 복원하면 유지할 수 있지만, 장비 교체나 OS의 장비 식별자 변경은 재발급이 필요합니다.



라이선스 등록과 사용 허가 정보

도메인·서버 상태 화면에서는 고정 도메인과 미디어 서버 연결 상태를 함께 확인합니다.



사내 도메인 등록과 서버 상태 관리

9. 고객관리자가 하면 안 되는 일

- 라이선스·건물 JSON 직접 편집
- LiveKit API key/secret, 터널 토큰의 메신저 공유
- 운영 DB 파일을 서버 실행 중 임의 교체
- 공급자 스튜디오 URL 우회 접근 시도
- 공용 관리자·직원 계정 공동 사용

서버 기동·업데이트·백업은 서버운영자 매뉴얼, 장애 판단은 FAQ를 따릅니다.