

# 서버 구축 실습 STACK



리눅스 서버 네트워크 설정 텔넷 SSH FTP 리눅스 네트워크 서비스 관리 Apache(웹서버) DB **NFS & SAMBA** 리눅스 디스크관리 패키지 관리 사용자 관리 시스템 관리 접근 권한 프로세스 리눅스 디렉터리와 문서 셸사용 편집 기본 명령 파일 관리 설정

리눅스 개요 및 설치

리눅스 개요

AWS 리눅스 인스턴스 생성

명령 사용 환경

#### ■ NFS의 기본 개념

- NFS는 'network file system'의 약자로, 네트워크를 통해 다른 시스템의 디스크를 연결하여 사용하는 것을 의미
- NFS 서버가 설치되어 있어야 하고, NFS 서버 측에서 디스크를 공유




그림 14-1 NFS의 개념도

#### ■ NFS 패키지 설치 확인하기

- linux2가 NFS 서버 역할
- NFS 서버에는 nfs-kernel-server 패키지를 설치

user1@linux2:~\$ sudo apt install nfs-kernel-server

#### ■ 서버 설정하기

■ 익스포팅: NFS 서버에서 클라이언트가 사용할 수 있도록 디렉터리를 공유하는 작업

■ 설정 파일: /etc/exports 익스포팅할 디렉터리 클라이언트 주소(NFS 옵션)

#### 표 14-1 NFS 옵션

옵션	가능		
rw	NFS 서버 디렉터리에 읽기, 쓰기를 모두 허용한다.		
ro	NFS 서버 디렉터리에 읽기만 허용한다(기본값).		
sync/async	sync: 클라이언트가 NFS 서버에 쓰기 작업을 하면 바로 반영한다(기본값). async: 클라이언트가 NFS 서버에 쓰기 작업을 하면 바로 반영하지 않는다. 서버에 문제가 발생 했을 때 데이터 불일치가 발생할 수 있다.		
root_squash no_root_squash	root_squash: 클라이언트가 uid/gid 0(root 계정)으로 접속해도 서버에서는 이를 anonymous uid/gid로 취급한다. no_root_squash: root squash를 정지한다. 서버에서도 root 권한을 사용할 수 있다.		
anonuid anongid	anonymous 계정의 uid와 gid를 명시적으로 설정한다.		

- NFS를 설정 예
  - 공유할 디렉터리 생성

```
user1@linux2:~$ sudo mkdir /home/share
user1@linux2:~$ sudo chmod 707 /home/share
```

• /etc/exports 파일 설정

```
user1@linux2:~$ sudo vi /etc/exports
(생략)
/home/share 192.168.147.130(rw) 클라이언트 주소는 실습 환경에 따라
설정
```

■ NFS 서버가 공유한 내용을 확인하는 명령: exportfs

#### exportfs

- 기능 NFS 서버에서 익스포팅한 내용을 관리한다.
- 형식 exportfs [옵션]
- 옵션 -a: 설정 파일에 지정한 모든 디렉터리를 익스포팅·언익스포팅한다.
  - -v: 상세 동작 내용을 출력한다.
  - -u IP 주소:경로: 경로로 지정한 디렉터리의 익스포팅을 해제한다.
  - -o NFS옵션 IP 주소:경로: 경로로 지정한 디렉터리를 익스포팅하고 IP 주소로 지정한 클라이언트의 접속을 허용한다.
- · 사용 예 exportfs exportfs -v exportfs -o rw 10.10.11:/home/pub

■ linux2가 공유한 것이 제대로 적용되었는지 확인

```
user1@linux2:~$ sudo exportfs -a
exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified
for export "192.168.147.130:/home/share".
   Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
   NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x

exporting 192.168.147.130:/home/share
user1@linux2:~$ sudo exportfs
/home/share 192.168.147.128
```

■ NFS 서버 재시작

user1@linux2:~\$ sudo systemctl restart nfs-kernel-server

#### ■ NFS 클라이언트 설정하기

■ NFS 클라이언트는 nfs-common 패키지만 설치

user1@myubuntu:~\$ sudo apt install nfs-common

■ mount 명령을 사용하여 NFS 서버가 공유한 디렉터리를 연결

user1@myubuntu:~\$ sudo mount -t nfs 192.168.147.129:/home/share /mnt

■ df 명령으로 확인해보면 NFS로 마운트 확인

```
user1@myubuntu:~$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on (생략)
192.168.147.131:/home/share 19946496 8965120 9942528 48% /mnt
```

#### ■ 두 시스템 간 파일 공유 확인

- linux2의 /home/share에 파일을 하나 생성
- ■클라이언트에서 확인
  user1@myubuntu:~\$ cd /mnt
  user1@myubuntu:/mnt\$ ls
  linux2.txt

user1@linux2:~\$ cd /home/share
user1@linux2:/home/share\$ touch linux2.txt
user1@linux2:/home/share\$ ls
linux2.txt

■ 클라이언트에서 생성하고 서버(linux2)에서 확인

user1@myubuntu:/mnt\$ touch client.txt
user1@myubuntu:/mnt\$ ls
client.txt linux2.txt

user1@linux2:/home/share\$ ls
client.txt linux2.txt

#### ■ /etc/fstab 파일에 NFS 파일 시스템 마운트 설정하기

■ 리눅스를 부팅할 때 NFS 서버의 디렉터리를 계속 마운트하려면 /etc/fstab 파일에 설정

NFS 서버 주소: 익스포팅한 디렉터리 클라이언트의 마운트 포인트 NFS옵션

#### 표 14-2 NFS 마운트 옵션

옵션	기능
fg	첫 번째 NFS 마운트 시도에서 타임아웃이 발생하면 마운트 시도를 즉시 중단한다(기본 값).
hard	타임아웃이 발생하면 'Server not responding'이라는 메시지를 출력하고 무한정 재시도한다(이 때문에 시스템이 부팅하지 못할 수도 있다).
soft	타임아웃이 발생하면 프로그램에 오류를 보고하고 부팅을 진행한다.

■ 설정 예:

192.168.147.131:/home/share /mnt nfs fg,soft 1 2

#### ■ NFS 서버의 공유 내용 확인하기

#### showmount

- 기능 NFS 서버의 공유 내용을 출력한다.
- 형식 showmount [옵션]
- 옵션 -e 서버 주소: 서버의 공유 내용을 출력한다.
- 사용 예 showmount -e 10.10.10.1

```
user1@myubuntu:/mnt$ showmount -e 192.168.147.131
Export list for 192.168.147.131:
/home/share 192.168.147.130
```

# 02 삼바 설치와 활용

■ 삼바(Samba): 윈도와 디렉터리나 프린터 등을 공유하기 위해 삼바를 제공




그림 14-2 윈도와 리눅스의 폴더·디렉터리 공유 방법

#### ■ 리눅스에서 윈도 폴더 공유하기

■ 리눅스에서 윈도 폴더를 공유할 때는 리눅스가 삼바 클라이언트가 되고 윈도가 삼바 서버

표 14-3 리눅스에서 윈도 폴더를 공유하기 위해 해야 할 작업

리눅스	윈도
삼바 클라이언트(samba-client) 설치	리눅스 사용자 추가
삼바 마운트(mount -t cifs)	폴더 공유

- 윈도 설정하기: 공유 폴더 생성하기
- ① 공유 폴더 생성
- ① C: 드라이브에 Samba-Win 폴더를 생성하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 속성 창을 띄운다.
- ② 속성 창의 '공유' 탭에서 [고급 공유(D)]를 클릭하고 고급 공
- ③ 유 창에서 '선택한 폴더 공유(S)'에 체크 표시를 한 뒤 [확인]을 클릭




그림 14-3 윈도에 폴더 생성 및 공유 설정

#### ② 공유할 사용자 선택

- ① [공유(S)]를 클릭하면 파일 공유 창 출력
- ② 여기서 'Everyone' 사용자를 입력하 여 추가하고 권한으로 '읽기/쓰기' 를 선택한 다음 [공유(H)]를 클릭




그림 14-4 공유할 사람 선택

- ③ 공유 완료
- ① 폴더가 공유되었다는 메시지 창이 뜨면 [완료(D)]를 클릭
- ② 속성 창에서 최종 설정 내용을 확인하고 [닫기]를 클릭
- ④ 리눅스에서 이 폴더에 접속했을 때 파일이 보이는지 확인하기 위 해 test.txt 파일을 하나 생성




그림 14-5 공유 완료

- 윈도 설정하기: 공유 사용자 생성하기
- ① 사용자 설정 창 띄우기
- ① [시작]-마우스 오른쪽 버튼 클릭-[설정]-[계정] 을 선택하면 사용자 설정 창 출력
- ② [가족 및 다른 사용자]를 클릭하면 계정을 추 가




그림 14-6 사용자 설정 창

#### ② 사용자 설정

- ① [이 PC에 다른 사용자 추가]를 클릭하면 새 사용자 창 출력
- ② 사용자 이름은 root로 설정
- ③ 사용자가 생성되면 계정 이름에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 암호를 설정




그림 14-7 사용자 설정

#### ■ 리눅스 설정하기

■ 리눅스에서는 삼바 클라이언트인 smbclient 패키지를 설치

user1@myubuntu:/\$ sudo apt install smbclient

■ 삼바 클라이언트 명령: smbclient

#### smbclient

- 기능 서버의 SMB/CIFS 자원에 접근하기 위해 사용하는 클라이언트다.
- 형식 smbclient [옵션]
- 옵션 -L 서버 주소: 서버에서 이용할 수 있는 서비스 목록을 출력한다.
  -U 사용자 계정: 삼바 서버에 접속할 사용자를 지정한다.
- 사용 예 smbclient -L 10.10.10.1 smbclient //서버주소/디렉터리 -U 사용자 계정

smbclient -L 명령으로 앞서 공유한 윈도의 자원을 확인

user1@myubuntu:~\$ sudo smbclient -L 192.168.0.7 Enter SAMBA\root's password: → 윈도에서 설정한 암호를 입력한다.						
Sharename	Type	Comment				
ADMIN\$	Disk	원격 관리				
C\$	Disk	기본 공유				
D\$	Disk	기본 공유				
IPC\$	IPC	원격 IPC				
Samba-Win	Disk					
SMB1 disabled no workgroup available						

smbclient 명령으로 윈도의 공유 폴더에 접속

```
user1@myubuntu:/$ sudo smbclient //192.168.0.7/Samba-Win -U root
Enter WORKGROUP\root's password:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> dir
                                              0 Sun Jan 9 13:52:38 2022
                                   DHS
                                              0 Sun Jan 9 12:34:59 2022
  . .
                                              0 Sun Jan 9 13:52:34 2022
 test.txt
                243903486 blocks of size 4096. 141229175 blocks available
smb: \> exit
user1@myubuntu:/$
```

■ 윈도의 공유 폴더를 리눅스로 마운트

mount -t cifs //윈도우IP주소/공유폴더이름 마운트 포인트

cifs-utils 패키지를 먼저 설치

user1@myubuntu:~\$ sudo apt install cifs-utils

■ 마운트할 디렉터리로 /sambawin을 만들고 윈도 폴더를 마운트

user1@myubuntu:/\$ sudo mkdir sambawin
user1@myubuntu:/\$ sudo mount -t cifs //192.168.0.7/Samba-Win /sambawin
Password for root@//192.168.0.7/Samba-Win:
user1@myubuntu:/\$ ls /sambawin
test.txt

■ 리눅스에서 /sambawin 폴더에 파일을 하나 생성하고 윈도에서 보이는지 확인

user1@myubuntu:~\$ sudo cp /etc/hosts /sambawin
user1@myubuntu:~\$ ls /sambawin
hosts test.txt ⊕ MR PH=71 × N




그림 14-8 윈도와 리눅스의 폴더 공유

■ 윈도에서 리눅스 디렉터리 공유하기

표 14-4 리눅스에서 삼바 서버 역할을 위해 해야 할 작업

리눅스	윈도
삼바 서버(samba) 설치 삼바 서버 설정 방화벽 오픈 공유할 디렉터리 생성	리눅스 디렉터리 공유

- 리눅스 삼바 설정하기
- ① 삼바 서버의 이름은 samba다. samba를 apt로 설치 user1@myubuntu:~\$ sudo apt install samba

② 삼바 서버 설정: /etc/samba/smb.conf

표 14-5 삼바 서버 설정

항목	설명	설정 값의 예
workgroup	리눅스와 윈도에서 공유할 작업 그룹의 이름을 윈도에 설정된 작업 그룹(내 PC→속성→고급 시스템 설정→컴퓨터 이름) 으로 설정한다.	WORKGROUP
공유 디렉터리 설정	클라이언트에서 접속할 디렉터리의 경로와 접근 권한을 지정한다.	[shared]  path = /home/samba  writeable = yes  valid user = user1

② 삼바 서버 설정: /etc/samba/smb.conf

```
user1@myubuntu:~$ sudo vi /etc/samba/smb.conf
(생략)
[shared]
  path = /home/user1
  writeable = yes
  valid user = user1
~
:wq
```

#### ③ 삼바 서버 동작 시키기

```
user1@myubuntu:~$ sudo systemctl restart smbd
user1@myubuntu:~$ sudo systemctl restart nmbd
```

#### ④ 삼바로 접속을 허용할 사용자 계정의 암호 지정: smbpasswd 명령

#### smbpasswd

- 기능 사용자의 삼바 접속 암호를 설정한다.
- 형식 smbpasswd [옵션]
- 옵션 -a 계정: 지정한 계정의 암호를 설정한다.
  - -x 계정: 지정한 계정의 암호를 삭제한다.
  - -d 계정: 지정한 계정을 사용 불가로 표시한다.
  - -e 계정: 지정한 계정을 사용할 수 있도록 한다.
- · 사용 예 smbpasswd

smbpasswd -a user1

user1@myubuntu:~\$ sudo smbpasswd -a user1 New SMB password:

Retype new SMB password:

Added user user1.

- 윈도 설정하기
- ① 윈도에서 네트워크 드라이브 연결
- ① 탐색기의 네트워크 항목에서 마우스 오 른쪽 버튼을 클릭하면 네트워크 드라이 브 연결을 선택
- ② [네트워크 드라이브 연결(N)]을 선택하면 네트워크 드라이브 연결 창 출력




그림 14-9 윈도에서 네트워크 드라이브 연결

#### ② 네트워크 자격 증명 입력

- ① 네트워크 드라이브 연결 창에서 폴더에 '\\리눅스 서버 IP 주소\이름'을 입력하고 [마침(F)] 버튼을 클릭
- ② 연결 시도 창에서 바로 암호를 입력 하는 창 출력
- ③ 입력하는 이름은 smb.conf 파일에서 []에 지정한 이름
- ④ smbpasswd로 설정한 계정과 암호를 입력



그림 14-10 네트워크 자격 증명 입력

#### ③ 삼바 연결 완료

- ① 계정과 암호를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭하면 해당 계정의 홈 디렉터리가 윈도의 드라이브에 연결
- ② 드라이브 문자는 z부터 시작해서 연결되는 순서에 따라 거꾸로 할당




그림 14-11 삼바 디렉터리 연결 완료

#### ■ 리눅스 클라이언트로 삼바 서버 접속하기: smbclient 명령으로 접속

```
user1@linux2:~$ sudo smbclient //192.168.147.128/shared -U user1
Enter WORKGROUP\user1's password:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

#### ■ Is 명령으로 내용 확인

```
D
                                             0 Thu Jan 6 20:31:51 2022
                                   D
                                             0 Tue Jan 4 23:16:03 2022
  . .
  .ICEauthority
                                    Н
                                             0 Thu Jan 6 12:58:55 2022
 바탕화면
                                   D
                                             0 Sun Nov 21 12:05:59 2021
 httpdump.out
                                   Ν
                                           844 Wed Jan 5 22:33:52 2022
  .bashrc
                                   Н
                                          3771 Sun Nov 21 11:14:58 2021
                                             0 Tue May 25 14:34:02 2021
                                   D
 xterm
```

# 738p. 따라해보기: 리눅스의 공유 디렉터리를 윈도에서 연결

- ① 공유할 디렉터리를 생성하고 접근 권한을 707로 설정, 파일도 하나 복사
- ② /etc/samba/smb.conf 파일을 수정하여 ① 번에서 설정한 공유 디렉터리를

```
지정
[user1@myubuntu:~$ sudo vi /etc/samba/smb.conf
(생략)
[public]
    path = /home/samba
    writeable = yes
    public = yes
```

③ 환경 설정 파일이 수정되었으므로 서비스를 다시 시작

```
user1@myubuntu:~$ sudo systemctl restart smbd
user1@myubuntu:~$ sudo systemctl restart nmbd
```

# 738p. 따라해보기: 리눅스의 공유 디렉터리를 윈도에서 연결

#### ④ 윈도에서 공유 디렉터리에 접속

- 접속할 주소는 '\\서버 주소\public'으로 지정
- smbpasswd로 등록한 user1 계정과 암호를 입력




그림 14-12 공유 디렉터리 연결