```
int (*arr)[8] - Pointer to an Int-Array
int* arr[8] - Array of Int*
va_start(ptr, länge): initialisiert varargs ptr
va_arg(ptr, größe): Liest Argument und erhoht va_list ptr um 1.
arr[outer][inner]
arr[1][2] = *(arr[1] + 2) = *(*(arr + 1) + 2)) = (*(arr + 1))[2] (Achtung Klammern!)
Array-Initialisierung padded immer mit 0en!
sizeof (pointer) = systemarchitektur größe
sizeof (array) = anzahl_elemente * sizeof (elementtyp)
sizeof (char) = 1
sizeof (short) = 2
sizeof (int) = 4
sizeof (long) = 4/8
sizeof (long long) = 8
sizeof (float) = 4
sizeof (double) = 8
```

Zugriff auf das erste Element

Zeiger-Variante	Array-Variante
*ptr	ptr[0]
*array	array[0]

Zugriff auf das n-te Element

Zeiger-Variante	Array-Variante
*(ptr+n)	ptr[n]
*(array+n)	array[n]

Zugriff auf die Anfangsadresse

Ohne Adressoperator	Mit Adressoperator
ptr	&ptr[0]
array	&array[0]

Zugriff auf die Speicheradresse des n-ten Elements

Ohne Adressoperator	Mit Adressoperator
ptr+n	&ptr[n]
array+n	&array[n]

Operator (höchste bis niedrigste Priorität)	Assoziativität
(), [], {}, ->, ., ++,	links
!, ~, ++,, +, -, *, &, sizeof	rechts
(type)	rechts
*, /, %	links
+, -	links
<<, >>	links
<, <=, >, >=	links
==, !=	links
&	links
٨	links
1	links
&&	links
II	links
?:	rechts
=, +=, -=, *=, /=, %=, &=, ^=, =, <<=, >>=	rechts
,	links

Strukturen

Gesamtgröße ergibt sich durch Addition der einzelnen Komponenten. Sollte die Größe kleiner als 4 Bytes sein, dann soll man padden und auf 4 Bytes aufrunden. typedef ist ähnlich wie data in Haskell.

Zeiger auf Strukturen:

```
struct person *p1; Zugriff: (*p1).name oder p1 -> name
```

Unions

Unions werden bei kleinen Datentypen set nicht mit 0 gepadded!

Speicherklassen

Codesegment:

Maschinencode des Programms

Datensegment

Globale (externe) Variablen

Stack

Lokale Variablen Rücksprungadresse Parameter einer Funktion

Heap

Dynamische Variablen

Speicherverwaltung

malloc wird immer auf void gecastet lieber die Antwort wo vor malloc gecasted wird!

Makros

 $\#v \rightarrow mit$ "" einsetzen $\#\#v \rightarrow as$ - is einsetzen $_LINE_$ $_FILE_$ $\#unc_$ (Kein Makro)

va_list	va_list argPtr;	Abstrakter Datentyp (wird auch als Argumentzeiger bezeichnet), mit dem die Liste der Parameter definiert wird und mit dem der Zugriff auf die optionalen Argumente realisiert wird.
va_start	<pre>void va_start(va_list argPtr, lastarg);</pre>	Argumentliste initialisiert den Argumentzeiger argPtr mit der Position des ersten optionalen Arguments. An lastarg muss der letzte fixe Parameter in der Liste übergeben werden.
va_arg	<pre>type va_arg(va_list argPtr, type);</pre>	Gibt das optionale Argument zurück, auf das argPtr im Augenblick verweist, und setzt den Argumentzeiger auf das nächste Argument. Mit type gibt man den Typ des zu lesenden Arguments an.
va_end	<pre>void va_end(va_list argPtr);</pre>	Hiermit kann man den Argumentzeiger argPtr beenden, wenn man diesen nicht mehr benötigt.