# OATS正交表测试策略

### 出处

Zee, http://blog.csdn.net/zeeslo/archive/2006/09/26/1289991.aspx

### 关键字

OATS: 即 Orthogonal Array Testing Strategy, 正交表测试策略

### 1. OATS 的概念

次数 (Runs): 简单的说,就是次数是多少,就有多少个用例。

因素数 (Factors): 简单的说,就是有多少个变量。

水平数 (Levels): 比如有三个变量,其中变量取值最多的是四个值,那么水平数就是四。 强度 (Strength): 即变量间的相互关系,当强度为二时,只考虑变量两两之间的影响,如果 强度为三,同时考虑三个变量对结果的影响; 当强度增加时,用例的个数会急剧增加。

正交表的表现形式: L<sub>runs</sub> (levels^factors)

介绍混合水平数正交表的知识,混合水平数的正交表中的因素数的水平数是不同的,比如,有 5 个变量,一个因素数的水平数为 4,另外四个因素数的水平数为 2,则用正交表表示如下:

 $L_{8} (4^{1} \times 2^{4})$ 

# 2. OATS 的好处

对有些组合测试,我们可选择的一种测试途径是测试所有变量的迪卡尔积(即统计学中的全面搭配法),无疑,这种方式得到的是所有变量、所有取值的完全组合,是最全面的测试。而在变量多的情况下,这无疑也是最不可能实现的方法,所以我们要选择一种方法,即可以测试大部分的BUG,又能极大的缩短我们的时间,正交表是我们的选择:

### 其特点为:

- ① 完成测试要求所需的测试用例少。
- ② 数据点的分布很均匀。
- ③ 可用其他统计学的方法等对测试结果进行分析。

OATS 用来设计测试用例的方法如下的好处:

1. 可以组合所有的变量;

- 2. 得到一个最小的测试集,这个集合包括最少的测试用例,并且包括了所有变量的组合;
- 3. 得到的变量的组合是均匀的分布的(这一点可以参照上面的正交表的特点);
- 4. 可以测试用一些复杂的组合;
- 5. 生成的测试用例是有章可循的,即有规律的,不像手工测试那样会遗漏一些变量的组合。

### 3. 选择 OATS 的基本原则

- 一般都是先确定测试的因素、水平和交互作用,后选择适用的正交表。在确定因素的水平数时,主要因素应该多安排几个水平,次要因素可少安排几个水平。
- (1) 先看水平数。若各因素全是 2 水平, 就选用 L(2)表; 若各因素全是 3 水平, 就选 L(3) 表。若各因素的水平数不相同, 就选择适用的混合水平正交表。
- (2)每一个交互作用在正交表中应占一列或二列。要看所选的正交表是否足够大,能否容纳得下所考虑的因素和交互作用。为了对试验结果进行方差分析或回归分析,还必须至少留一个空白列,作为"误差"列,在极差分析中要作为"其他因素"列处理。
- (3) 要看测试精度的要求。若要求高,则宜取测试次数多的正交表。
- (4) 若测试费用很昂贵,或测试的经费很有限,或人力和时间都比较紧张,则不宜选实验次数太多的正交表。
- (5) 按原来考虑的因素、水平和交互作用去选择正交表,若无正好适用的正交表可选,简便且可行的办法是适当修改原定的水平数。
- (6) 对某因素或某交互作用的影响是否确实存在没有把握的情况下,选择 L 表时常为该选大表还是选小表而犹豫。若条件许可,应尽量选用大表,让影响存在的可能性较大的因素和交互作用各占适当的列。

## 4. OATS 的步骤

- 1, 先要知道你有多少个变量,这个不用说了,很简单的就能确定了。它对应到正交表的概念中的因素数。
- 2,查看每个变量的测试取值个数(这里我用 a 代替,以方便后面调用),这个取值不是说这个变量的取值范围中包括多少个值,而是用等价类划分出来的。关于等价类的方法,这里就不说了
- 3,选择正交表,我们选择正交表时,要满足两点:因素数(即变量个数)和水平数。在选择正交表的时候,要保存:
  - A、正交表的列不能小于变量的个数;
  - B、正交表的水平数不能小于 a。
- 4,拿着自己的因素数和水平数,去找对应的正交表,按3中说的原则,现在正交表有一部分已经在网上公布了,在很大程度上已经够设计测试用例用了,如果你的情况太特殊,也可以考虑自己去推算。
- 5,如果你选择的正交表中某个因素数有剩余的水平数,就拿这个因素数的值从上到下循环 代进去。以增加发现缺陷的机会。
- 6,接次数设计用例,每次数对应一个用例。设计完成后,如果觉得有些组合是可能会有问题的,而正交表中又没有包括,那就增加一些用例。

### 5. OATS 的实例

下面介绍一个混合正交表的例子:

变量个数: 4个分别为: A、B、C、D。

取值为:

A->3 个值(A1、A2、A3);

B->4个值(B1、B2、B3、B4);

C->4个值(C1、C2、C3、C4);

D->4个值(D1、D2、D3、D4)。

把上述数值对应到正交表的概念中去,如下:

因素数: 4

水平数: 其中3个变量的水平数为4,1个变量的水平数为3。

对应到正交表中写法如下:

 $L_{runs}$  (3^1 + 4^3)

1, 只考虑强度为2的情况

A、 其对应的正交表如下:

### 2 | 2 2 2 2 3 | 3 3 3 3 4 | - 4 4 4 5 | 1 2 3 4 6 | 2 1 4 3 7 | 3 4 1 2 8 | - 3 2 1 9 | 1 3 4 2 10 | 2 4 3 1

11 | 3 1 2 4

12 | - 2 1 3

13 | 1 4 2 3

14 | 2 3 1 4

15 | 3 2 4 1

16 | - 1 3 2

即应用到次数为16的正交表,我们可以得到16个用例。

B、把各个变量的代入正交表得到如下正交表:

# Runs A B C D 1 A1 B1 C1 D1 2 I A2 B2 C2 D2 3 I A3 B3 C3 D3 4 I B4 C4 D4 5 I A1 B2 C3 D4 6 I A2 B1 C4 D3

```
7 | A3 B4 C1 D2

8 | - B3 C2 D1

9 | A1 B3 C4 D2

10 | A2 B4 C3 D1

11 | A3 B1 C2 D4

12 | - B2 C1 D3

13 | A1 B4 C2 D3

14 | A2 B3 C1 D4

15 | A3 B2 C4 D1

16 | - B1 C3 D2
```

C、看上面的正交表可以知道变量 A 有剩余的水平数。下面我们用 A 的值循环代入:

Runs A			ВС		D
1		A1	<b>B</b> 1	<b>C</b> 1	D1
2		A2	B2	C2	D2
3		A3	В3	C3	D3
4		<b>A</b> 1	B4	C4	D4
5		A1	B2	C3	D4
6		A2	B1	C4	D3
7		A3	B4	<b>C</b> 1	D2
8		A2	В3	C2	D1
9		A1	В3	C4	D2
10		A2	B4	C3	D1
11		A3	B1	C2	D4
12		<b>A3</b>	B2	C1	D3
13		<b>A</b> 1	B4	C2	D3
14		A2	В3	C1	D4
15		A3	B2	C4	D1
16		<b>A</b> 1	B1	C3	D2

上面我用 A 的值循环填充了 A 剩余的水平数 (蓝色标记的部分)。

D、接着,我们就可以用上面的正交表来设计用例了。不再多言。

### 2, 考虑强度为 3 的情况: 得到对应的正交表如下:

Runs	A	В	C	D
1	1	1	1	1
2	1	1	2	2
3	1	1	3	3
4	1	1	4	4
5	1	2	1	2
6	1	2	2	1

- 7 | 1 2 3 4
- 8 | 1 2 4 3
- 9 | 1 3 1 3
- 10 | 1 3 2 4
- 11 | 1 3 3 1
- 12 | 1 3 4 2
- 13 | 1 4 1 4
- 14 | 1 4 2 3
- 15 | 1 4 3 2
- 16 | 1 4 4 1
- 17 | 2 1 1 2
- 18 | 2 1 2 1
- 19 | 2 1 3 4
- 20 | 2 1 4 3
- 21 | 2 2 1 1
- 22 | 2 2 2 2
- '
- 23 | 2 2 3 3
- 24 | 2 2 4 4
- 25 | 2 3 1 4
- 26 | 2 3 2 3
- 27 | 2 3 3 2
- 28 | 2 3 4 1
- 29 | 2 4 1 3
- 30 | 2 4 2 4
- 31 | 2 4 3 1
- 32 | 2 4 4 2
- 33 | 3 1 1 3
- 34 | 3 1 2 4
- 35 | 3 1 3 1
- 36 | 3 1 4 2
- 37 | 3 2 1 4
- 38 | 3 2 2 3
- 39 | 3 2 3 2
- 40 | 3 2 4 1
- 41 | 3 3 1 1
- 42 | 3 3 2 2
- 43 | 3 3 3 3
- 44 | 3 3 4 4
- 45 | 3 4 1 2
- 46 | 3 4 2 1
- 47 | 3 4 3 4
- 48 | 3 4 4 3
- 49 | 1 4 1
- 50 | 2 3 1

```
      51 | - 3 2 1

      52 | - 4 1 1

      53 | - 1 3 2

      54 | - 2 4 2

      55 | - 3 1 2

      56 | - 4 2 2

      57 | - 1 2 3

      58 | - 2 1 3

      59 | - 3 4 3

      60 | - 4 3 3

      61 | - 1 1 4

      62 | - 2 2 4

      63 | - 3 3 4

      64 | - 4 4 4
```

我们得到一个次数为 64 的正交表,按照 1 中的步骤 B、C、D 可以得到 64 测试用例。

在这个例子中,如果我们选择强度为4的表的话,也就相当于覆盖整个迪卡尔积了。所以在强度为4的时候,在这个例子中正交已经没有意义。

其中概念部分引用了统计学的知识。