Cisco ASA - Adaptive Security Appliance

Устройство обеспечения сетевой безопасности. Устанавливается на периметре сети и в сегменте серверов. Большинство функций безопасности включены по умолчанию. Общие функции с маршрутизаторами:

- Динамическая маршрутизация (RIP, OSPF, EIGRP)
- NAT
- Фильтрация трафика (Access List)
- VPN (Site-to-Site, RA VPN)





Основные функции Cisco ASA:

- 1. Stateful packet inspection
- 2. IDFW
- 3. TrustSec
- 4. Улучшенный VPN
- 5. IPS


Более подробно об отличиях МЭ от маршрутизатора можно почитать здесь и здесь

Функции доступные только в маршрутизаторах:

- 1. B*G*P;
- MPLS;
- DMVPN;
- 4. *G*RE;
- 5. WLAN Controller



Модельный ряд Cisco ASA 5500 и 5500-X






Устройство ASA 5500	Эквивалентное устройство ASA 5500-X
ASA 5510	ASA 5512-X
ASA 5510 Security Plus license	ASA 5515 или ASA 5512 Security Plus license
ASA 5520	ASA 5525-X
ASA 5540	ASA 5545-X
ASA 5550	ASA 5555-X



Скачать Cisco Packet Tracer 6.2

Состав лабораторной работы:

- 1. Подключение к Cisco ASA
- 2. Проверка лицензии
- 3. Настройка удаленного доступа к МЭ
- 4. Настройка Security Level
- 5. Настройка маршрута по умолчанию
- 6. Настройка инспектирования трафика (Stateful Inspection)
- 7. Настройка NAT





Основные команды:

1. Подключение к Cisco ASA

Пароль на enable - отстутствует, просто нажмите enter

2. Проверка лицензии

show ver

3. Настройка удаленного доступа к МЭ

ciscoasa(config)#enable password cisco ciscoasa(config)#username admin password cisco ciscoasa(config)#ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 inside ciscoasa(config)#aaa authentication ssh console LOCAL ciscoasa(config)#crypto key generate rsa modulus 1024

4. Настройка Security Level

interface Vlan1 nameif inside security-level 100 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

5. Настройка маршрута по умолчанию

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 210,210.0.1

6. Настройка инспектирования трафика (Stateful Inspection)

ciscoasa(config)#class-map inspection_default
ciscoasa(config-cmap)#match default-inspection-traffic
ciscoasa(config-cmap)#exit
ciscoasa(config)#policy-map global_policy
ciscoasa(config-pmap)#class inspection_default
ciscoasa(config-pmap-c)#inspect icmp
ciscoasa(config-pmap-c)#exit
ciscoasa(config)#service-policy global_policy global

7. Настройка NAT

object network FOR-NAT subnet 192.168.1.0 255.255.255.0 nat (inside,outside) dynamic interface





Скачать бесплатную версию руководства

