postgresql-集群管理器-pgclusteradmin

作者: PostgreSQL 中国社区---阿弟

http:/www.postgres.cn

QQ:4893310

Email:4893310@qq.com

PostgreSQL 中国社区---阿弟 第 2 页 共 19 页

Pgclusteradmin 是一款基于 go 开发的 postgresql 集群管理工具,当前主要功能有"节点资料集中管理"、"参数在线配置,参数文件多版本管理,参数文件模板管理"、"服务管理(即服务 start,stop,restart,stop)"、"vip 管理"、"备机唤醒"、"主备切换";系统支持多用户,操作认证,支持 SSH 密码登陆和 SSH 公钥、私钥登陆;操作人员通过浏览器从远程登录进入管理平台,前面的界面使用 easyui 实现。

一、功能列表

- 节点资料增加,编辑,删除。
- 各个节点运行参数配置,参数文件多版本管理,参数文件模板管理。
- 单一节点服务 start、stop、restart、reload 及显示服务状态。
- 节点对应机器 VIP 绑定与解绑。
- 备机唤醒管理。
- 主备节点一键切换。

二、<u>部署环境</u>

Ip: 192.168.1.10 os: centos 7.0

golang: go version go1.7.4 linux/amd64

Postgresql: 9.6.1

三、Pgclusteradmin 部署方法

● 安装 golang

[root@ad ~]# yum install golang-1.7.4-1.el6.x86_64.rpm [root@ad ~]# yum install golang-src-1.7.4-1.el6.noarch.rpm [root@ad ~]# yum install golang-bin-1.7.4-1.el6.x86_64.rpm

● 妄装 postgresql

使用 postgresql 主要是用于存储管理节点资料,操作员资料及操作日志。

--下载源码

wget https://ftp.postgresql.org/pub/source/v9.6.1/postgresql-9.6.1.tar.gz

--解压

tar zxf postgresql-9.6.1.tar.gz

--编译

```
cd postgresql-9.6.1
./configure --prefix=/usr/local/pgsql9.6.1 --with-perl --with-pthon --with-python --with-pam
--without-ldap --with-libxml --with-libxslt
gmake
gmake install
--初始化
su postgres
/usr/local/pgsql9.6.1/bin/initdb -D /home/postgres/data9.6.1 -E utf8 -U postgres -W
——postgresql.conf 配置
listen addresses = '*'
log_destination = 'stderr'
logging_collector = on
——pg hba.conf 配置
# IPv4 local connections:
host
        all
                         all
                                          192.168.1.0/24
                                                                  md5
配置完成后需要重启服务,其它参数视需要自己配。
    建立 pgclusteradmin 库并导入建立资料表
/usr/local/pgsql9.6.1/bin/psql -h 192.168.1.10 -U postgres -d postgres -p 5432
postgres=# create database pgcluster ENCODING 'utf8' template template0;
\c pgcluster
--导入下面数据表及数据
--节点资料表
create table nodes
(
   id serial not null unique,
   node name text not null unique,
   createtime timestamp not null default now(),
   host text not null,
   ssh_port integer not null,
   ssh_user text not null,
   ssh password text not null,
   ssh authmethod text not null default 'key',
```

pg_bin text not null,

```
pg data text not null,
  pg log text not null default ",
  pg port integer not null,
  pg database text not null,
  pg user text not null,
  pg password text not null,
  master_vip text,
  master vip networkcard text,
  slave vip text,
  slave vip networkcard text,
  bind vip user text,
  bind vip password text,
  bind vip authmethod text default 'key',
  remark text
);
COMMENT ON TABLE nodes IS '节点资料表':
COMMENT ON COLUMN nodes.id IS '系统编号';
COMMENT ON COLUMN nodes.node name IS '节点名称';
COMMENT ON COLUMN nodes.createtime IS '建立时间';
COMMENT ON COLUMN nodes.host IS '主机名或 ip';
COMMENT ON COLUMN nodes.ssh port IS 'ssh 服务端口号';
COMMENT ON COLUMN nodes.ssh user IS 'ssh 用户';
COMMENT ON COLUMN nodes.ssh password IS 'ssh 密码';
COMMENT ON COLUMN nodes.ssh authmethod IS '用户登录 ssh 服务认证方式, 其值只能是 key 或者
password';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg bin IS 'pg 管理程序所在路径';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg data IS 'pgDATA 所在路径';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg log IS '用户访问日志保存路径';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg port IS 'pg 服务端口号';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg user IS 'pg 用户';
COMMENT ON COLUMN nodes.pg_password IS 'pg 密码';
COMMENT ON COLUMN nodes.master vip IS '主节点时绑定 VIP';
COMMENT ON COLUMN nodes.master_vip_networkcard IS '主节点时绑定网卡设备号';
COMMENT ON COLUMN nodes.slave vip IS '备节点时绑定 VIP';
COMMENT ON COLUMN nodes.slave vip networkcard IS '备节点时绑定网卡设备号';
COMMENT ON COLUMN nodes.bind_vip_user IS '绑定网卡操作用户';
COMMENT ON COLUMN nodes.bind vip password IS '绑定网卡操作密码';
COMMENT ON COLUMN nodes.bind vip authmethod IS '绑定网卡操作用户登录 ssh 服务认证方式,其值只
能是 key 或者 password';
--操作员资料表
CREATE TABLE users
```

id serial not null unique,

```
username text not null unique,
    password text not null
);
COMMENT ON TABLE users IS '操作员资料表';
COMMENT ON COLUMN users.id IS '系统编号';
COMMENT ON COLUMN users.username IS '登录账号';
COMMENT ON COLUMN users.password IS '登录密码 md5 值';
--增加一个操作员记录表
INSERT INTO users (username, password) values('admin', md5('admin'));
--操作日志表
CREATE TABLE log
(
    id serial not null unique,
    createtime timestamp not null default now(),
    remote ip text,
    modlename text,
    username text,
    log level text,
    remark text
);
COMMENT ON TABLE log IS '日志表';
COMMENT ON COLUMN log.id IS '系统编号';
COMMENT ON COLUMN log.createtime IS '访问时间';
COMMENT ON COLUMN log.remote ip IS '访问客户端 ip 地址';
COMMENT ON COLUMN log.username IS '用户名';
COMMENT ON COLUMN log.modlename IS '模块名称';
COMMENT ON COLUMN log.log_level IS '目志级别';
COMMENT ON COLUMN log.remark IS '日志内容';
--存储 pg 参数文件内容多个版本和公用模板
CREATE TABLE parameter_bak_template
    id serial not null unique,
    nodeid integer not null,
    createtime timestamp not null default now(),
    username text not null,
    filename text not null,
    version text not null,
    content text not null,
    category text not null,
```

remark text not null

);

COMMENT ON TABLE parameter bak template IS '参数文件备份或者模板表';

COMMENT ON COLUMN parameter bak template.id IS '系统编号';

COMMENT ON COLUMN parameter bak template.nodeid IS '节点 id 号';

COMMENT ON COLUMN parameter bak template.createtime IS '备份日期';

COMMENT ON COLUMN parameter_bak_template.username IS '操作员账号';

COMMENT ON COLUMN parameter_bak_template.filename IS '文件名称';

COMMENT ON COLUMN parameter_bak_template.version IS '版本号';

COMMENT ON COLUMN parameter bak template.content IS '内容';

COMMENT ON COLUMN parameter_bak_template.category IS '类别, 值为 bak 或者 template';

COMMENT ON COLUMN parameter bak template.remark IS '备注';

● 下载 pgclusteradmin 所需要的 go 支持包

--ssh 支持包

[root@ad ~]# cd /usr/lib/golang/src

[root@ad src]# mkdir golang.org

[root@ad src]# cd golang.org/

[root@ad golang.org]# mkdir x

[root@ad src]# cd x/

[root@ad x]# git clone https://github.com/golang/crypto.git

正克隆到 'crypto'...

remote: Counting objects: 3256, done.

remote: Total 3256 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 3255

接收对象中: 100% (3256/3256), 2.31 MiB | 958.00 KiB/s, done.

处理 delta 中: 100% (2106/2106), done.

--session 支持包

[root@ad x]# cd /usr/lib/golang/src

[root@ad src]# mkdir github.com

[root@ad src]# cd github.com

[root@ad github.com]# mkdir astaxie

[root@ad github.com]# cd astaxie/

[root@ad astaxie]# git clone https://github.com/astaxie/session

正克隆到 'session'...

remote: Counting objects: 50, done.

remote: Total 50 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 50

Unpacking objects: 100% (50/50), done.

[root@ad astaxie]# ll

总用量 8

--postgresql 操作支持包

[root@ad astaxie]# cd /usr/lib/golang/src/github.com/

[root@ad github.com]# mkdir jackc

[root@ad github.com]# cd jackc

[root@ad jackc]# git clone https://github.com/jackc/pgx

正克隆到 'pgx'...

remote: Counting objects: 3613, done.

remote: Compressing objects: 100% (243/243), done.

remote: Total 3613 (delta 157), reused 0 (delta 0), pack-reused 3370 接收对象中: 100% (3613/3613), 1.24 MiB | 228.00 KiB/s, done.

处理 delta 中: 100% (2481/2481), done.

四、pgclusteradmin 部署配置和访问

● 下载 pgclusteradmin 源码

[root@ad pgclusteradmin]# cd /home/ad

[root@ad ad]# git clone https://github.com/chenaisheng/pgclusteradmin

正克隆到 'pgclusteradmin'...

remote: Counting objects: 374, done.

remote: Compressing objects: 100% (177/177), done.

remote: Total 374 (delta 201), reused 348 (delta 185), pack-reused 0 接收对象中: 100% (374/374), 284.09 KiB | 197.00 KiB/s, done.

处理 delta 中: 100% (201/201), done.

[root@ad ad]#

● 配置连接数据库参数

打开 pgclusteradmin.go 文件, 拉下最后面, 找到函数 extractConfig(), 代码如下所示

/*

功能描述:配置 postgresql 连接参数

参数说明:无

返回值说明:

pgx.ConnConfig -- pg 连接参数结构体

func extractConfig() pgx.ConnConfig {

var config pgx.ConnConfig

config.Host = "192.168.1.10" //数据库主机 host 或 ip

config.User = "postgres" //连接用户

config.Password = "pgsql"

//用户密码

```
config.Database = "pgcluster" //连接数据库名
config.Port = 5432 //端口号
return config
}
```

修改成上面部署 postgresql 的相应参数即可。

● 配置 ssh 登录使用的私钥

怎样配置使用 SSH 公钥、私钥登陆

1、使用 root 用户登陆后,运行以下第一句指令,其他根据提示进行输入:

ssh-keygen -t rsa

也可以使用 DSA

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):

建议直接回车使用默认路径

Created directory '/root/.ssh'

Enter passphrase (empty for no passphrase):

输入密码短语 (留空则直接回车)

Enter same passphrase again:

重复密码短语

Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /root/.ssh/id rsa.pub.

The key fingerprint is:

05:71:53:92:96:ba:53:20:55:15:7e:5d:59:85:32:e4 root@test

The key's randomart image is:

```
+--[ RSA 2048]----+
| 0 0 .. |
| . 0 00.+ . |
| 0.+... = |
| ...0 |
| 0 S |
| . |
```

此时在/root/.ssh/目录下生成了 2 个文件,id_rsa 为私钥,id_rsa.pub 为公钥。

将公钥复制到需要登录电脑的/root/.ssh/authorized keys 文件中。

好了,至此只要你保存好你的私钥,你的服务器相比原来使用 root 用户加密码登陆来说已经安全多了。

- 2、数据库服务管理用户 postgres 的公钥、私钥生成方法与上面 root 用户的公钥、私钥生成方法一致,也可以与 root 共用一对公钥、私钥。
- 3、打开 pgclusteradmin.go 文件, 拉下最后面, 找到函数 get_postgres_private_key()和 get_root_private_key(), 把数据库服务管理用户和管理员 root 使用的私钥复制上去

运行 pgclusteradmin

[root@ad ad]# cd pgclusteradmin/ [root@ad pgclusteradmin]# go run pgclusteradmin.g

● 访问 pgclusteradmin

打开一个浏览器,输入 http://192.168.1.10:10001 即可进入管理器,192.168.1.10 换成你自己 ip 地址即可。

五、Pgclusteradmin 使用文档

● 主界面说明



● 增加要维护的节点资料



[&]quot;编辑窗口"如下所示



- 1、要维护的节点如果非主备节点,则一般都不需要配置 vip 相关参数。
- 2、VIP 绑定和解绑"设备号"如果不清楚请询问你们的 sa,千万别配置错了,用命令 ip a 可查询"设备号"。
- 3、编辑完成后按"保存"即可保存资料。
- 编辑节点资料



说明: 节点资料维护窗口跟新增节点资料一致,说明请参考上面的"增加节点"。

● 删除节点资料



● 参数配置



"参数配置"窗口如下所示

- 1、配置文件有 postgresql.conf, pg hba.conf, recovery.conf(备机上才有这个项目)。
- 2、修改好参数值后可以分别保存,保存&reload,保存&restart。
- 3、执行结果会显示在"执行结果"输出显示框中。
- 4、选择"历史备份"可以导入先前保存的版本。
- 5、选择"模板文件"可以导入已经准备好的标准模板文件。
- 6、"历史备份", "模板文件"下拉选择框支持删除不需要的版本或模板文件。



● 节点服务管理



[&]quot;服务管理"窗口如下所示



- 1、关闭模式只能 stop/restart 操作有作用。
- 2、执行返回的结果显示在"执行结果"显示框。
- 节点 VIP 管理


节点 VIP 管理功能主要是对运行 postgresql 服务的机器网卡进行绑定或解绑对外提供服务的 IP 地址。



如果前面编辑节点资料时有录入 VIP 绑定相关参数,这里会根据节点的类型自动带出,解绑和绑定的 IP 时系统会自动检查是否存在 IP 冲突情况。"IP 绑定详情"会显示当前节点机器的 IP 绑定情况。


P绑定管理								
节点编号	1 节点名称 users_cluster_10_9610							
节点类别	主节点		运行状态	运行中				
版本号	PostgreSQL 9.6.1 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-4), 64-bit							
主机名或IP	192.168.1.10		SSH端口号	22				
PG服务端程序路径	/usr/local/pgsql9.6.1/bin/							
PGDATA所在路径	/home/postgres/data9.6.1/							
VIP地址			网卡设备号	如eth0:1				
绑定网卡登录认证方式	密钥登陆 (key)	要绑定或解绑的参数	在这里设置		~			
绑定操作用户名			操作用户密码		•			
IP绑定详情	link/loopback 00:00:0 inet 127.0.0.1/8 scop valid_lft forever: 2: eml: <pre>GBROADCAST, MULTIC link/ether <pre>08:1f:66:c</pre> inet 192.168.1.10/24 valid_lft forever: inet 192.168.1.1/24 valid_lft forever:</pre>	LOOPBACK UP, LOWER_UP > mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN (loopback 00:00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 127.0.0.1/8 scope host lo alid_lft forever preferred_lft forever 《ROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP > mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000 (ether c8:1f:66:c2:c8:5b brd ff:ff:ff:ff:ff: 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global eml alid_lft forever preferred_lft forever 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary eml:1 alid_lft forever preferred_lft forever (ADC CADDEND ROADCAST MULTICAST UP) is 1500 live in ROMEN la 1600						
执行结果	执行返回的信息	是在这里显示						
操作说明	填写要解绑或绑定IP和对应的 万不能乱操作	网卡设备号,再按"绑定VIP"	或"解鄉VIP"即可.Linnx ⁻	F绑定vip一般需要root权限。	不清楚网卡设备号请询问SA,千			
	功能抗	安钮区	● 绑定\	/IP	刷新ip绑定详情			

- 1、输入要绑定的"VIP地址", "网卡设备号",选择"绑定网卡登录认证方式",
- "绑定操作用户名",如果"绑定网卡登录认证方式"值为密码登录则需要录入"操作用户密码"。
- 2、点击"绑定 VIP"或"解绑 VIP"。
- 3、执行返回的结果显示在"执行结果"显示框。
- 4、点击"刷新 IP 绑定详情"在"IP 绑定详情"显示该节点所在机器的 IP 绑定情况。
- 备机唤醒



备机唤醒管理				×			
节点编号	节点名称 users_cluster_06_9610						
节点类别	备节点	运行状态	运行中				
版本号	PostgreSQL 9.6.1 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-11), 64-bit						
主机名或IP	192.168.1.6	22					
PG服务端程序路径	/usr/local/pgsql9.6.1/bin/						
PGDATA所在路径	/home/postgres/data9.6.1/						
唤醒后绑定VIP地址		绑定网卡设备号	如eth0:1				
绑定网卡登录认证方式	密钥登陆(key) 唤醒成功后如果需	要绑定VIP,则在这里设置相	1 关参数	~			
绑定操作用户名		操作用户密码		•			
唤醒后执行VACUUM	ON 打开则在备机唤醒成功	った执行VACUUM--建议打	T开				
IP绑定详情	1: lo: <loopback, lower_up="" up,=""> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN link/loopback 00:00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo inet 127.0.0.1/8 scope host lo inet 127.0.0.1/8 scope host lo inet 1880ADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UF qlen 1000 inet 192.168.1.6/24 brd 192.168.1.255 scope global em1 inet 192.168.1.9/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:0 inet 192.168.1.12/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:12 inet 192.168.1.13/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:13 inet 192.168.1.13/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:13 inet 192.168.1.13/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:13 inet 192.168.1.13/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:13</loopback,>						
执行结果	执行返回	的信息在这里显示					
操作说明	备机峡醒后,如果节点为同步复制模式并且没管	备机连接上来,则系统会修改运行参数	把节点的同步模式修改为异步模式.				
	功能按键[<u>x</u>	☑ 执行 ② 刷新ip绑定洋情	業取消			

- 1、如果备机唤醒成功后需要绑定 VIP 供业务连接使用,则需要录入"唤醒后绑定 VIP 地址","绑定网卡设备号",选择"绑定网卡登录认证方式","绑定操作用户名",如果"绑定网卡登录认证方式"值为密码登录则需要录入"操作用户密码"。程序会自动检测要绑定的 IP 是否已经被其它机器占用。
- 2、"唤醒后执行 VACUUM"是一个执行开关,打开表示备机唤醒成功后需要执行垃圾回收操作,默认是打开,备机唤醒后在提供服务前建议执行这个操作。
- 3、配置好相关参数后按"执行"按钮即可唤醒备机,如果执行出错,错误信息将显示在"执行结果"显示框中。
- 4、点击"刷新 IP 绑定详情"在"IP 绑定详情"显示该节点所在机器的 IP 绑定情况。
- 5、唤醒成功后系统会自动检查节点是否为"同步复制模式"和是否有"同步备机"连接上来,如果是"同步复制模式"并且没有"同步备机"连接上来,程序会主动把节点降级为"异步复制"模式。
- 主备切换



"主备切换"框窗口如下所示

E节点 (users_cluste	er_10_9610)	备节点(users_cluster_06_9610)	切换参数配置			
E节点信息显示相	Ē	备节点信息显示框	主备切换参数配	2置框		
节点编号	1		节点名称	users_cluster_10_9610		
节点类别	主节点		运行状态	运行中		
版本号	PostgreSQL (9.6.1 on x86_64-pc-linux-gnu, compile	d by gcc (GCC) 4.8.5 201	50623 (Red Hat 4.8.5-4), 64-bit		
主机名或IP	192.168.1.10		SSH端口号	22		
SSH认证方式	密钥登時(key)				~	
SSH用户名	postgres		SSH登录密码		•	
PG服务端程序路径	/usr/local/pgsql9.6.1/bin/					
PGDATA所在路径	/home/postgres/data9.6.1/					
PG服务端口号	9610		连接数据库名称	template1		
数据库用户名称	postgres		数据库用户密码	••••	•	
IP绑定详情	link/ether c8:1f:66:c2:c8:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global em1 valid_lft forever preferred_lft forever inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary em1:1 valid_lft forever preferred_lft forever 3: em2: (NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP) mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000 link/ether c8:1f:66:c2:c8:5c brd ff:ff:ff:ff:ff 4: virbr0: (NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP) mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN link/ether 52:54:00:66:89:12 brd ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.122:1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0 **E** **					

- 1、主备切换需要同时勾选两个节点记录,两个节点必需是一主一备。
- 2、要切换的两个节点当前状态必需是处于"运行中"。
- 3、系统会判断两个节点是否为主备关系。
- 4、如果需要解绑和绑定 VIP 的话,则需要配置"主节点切为备节点参数"和"备节点切为主节点参数"。


- 5、程序会自动检测要绑定的 IP 是否已经被其它机器占用。
- 5、配置完参数后,按"一键切换"即可完成主备切换。
- 6、如果如果执行出错,错误信息将显示在"执行结果"显示框中。
- 7、点击"刷新 IP 绑定详情"在主备两个页框的"IP 绑定详情"显示节点所在机器的 IP 绑定情况。
- "切换参数配置"框如下图所示



● 修改登录密码



下面是修改登录密码窗口



操作说明:

- 1、输入旧的登录密码。
- 2、新的密码需要连续输入两次。
- 3、录入完成后按"确认修改"即可完成登录密码的修改。
- 退出登录状态



退出后系统返回到登录页面。

六、接下来开发计划

短期内

- 1、增加操作员管理
- 2、增加权限管理
- 3、根据 go 的异步执行特性, 优化或重写部分代码, 让应用执行效率更高

长期内

- 1、数据库相关对象管理模块
- 2、数据库一些指标监控模块
- 3、数据库巡检相关模块

社区网站

PostgreSQL 全球社区网: http://www.postgresql.org
PostgreSQL 中国社区网: http://www.postgres.cn

社区 QQ 群

技术群#1: 5276420

技术群#2: 3336901

文档翻译群: 309292849

二维码



官方微信公众号



官方微博



阿弟@postgresql-微信号