

Day 66 Keras Introduction

Keras 的介紹與應用





陳宇春



本日知識點目標

- 了解 Keras
- 安裝並設定使用 Keras


為何選用 Keras



- Keras 是一個高層神經網絡 API, Keras 由純 Python 編寫而成並基
 Tensorflow、Theano 以及 CNTK 後端。
- 簡易和快速的原型設計 (keras 具有高度模塊化,極簡,和可擴充特性)
- 支持 CNN 和 RNN,或二者的結合
- 無縫 CPU 和 GPU 切換
- Python協作: Keras 沒有單獨的模型配置文件類型(作為對比, caffe 有),模型由 python 代碼描述,使其更緊湊和更易 debug,並提供了擴展的便利性

Keras框架說明






Keras安裝 (Anaconda)



Anaconda 套件下載位置 https://www.anaconda.com/distribution/




Keras安裝: 由Anaconda GUI 介面






Sign in to Anaconda Cloud




Keras安裝: 由Windows 的命令列 1/2





Keras安裝: 由Windows 的命令列 2/2





4


pip install keras


Keras框架搭建 (Windows OS) – CuDA, GPU only



下載地址: https://developer.nvidia.com/cuda-downloads







Keras框架搭建 (Linux OS) – CuDA, GPU only



在終端中輸入:

```
>>> sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1604-8-0-local-ga2_8.0.61-1_amd64.deb
>>> sudo apt update
>>> sudo apt -y install cuda
```

將CUDA路徑添加至環境變量在终端輸入:

```
>>> sudo gedit /etc/profile
```

在profile文件中添加:

```
export CUDA_HOME=/usr/local/cuda-8.0
export PATH=/usr/local/cuda-8.0/bin${PATH:+:${PATH}}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-8.0/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
```

之後source /etc/profile即可

Keras安裝 (Linux OS 命令列)

```
在終端中輸入:

>>> sudo pip install -U --pre pip setuptools wheel
>>> sudo pip install -U --pre numpy scipy matplotlib scikit-learn scikit-image
>>> sudo pip install -U --pre tensorflow-gpu
# >>> sudo pip install -U --pre tensorflow ## CPU版本
>>> sudo pip install -U --pre keras

安裝完畢後,輸入 python ,然後輸入:

>>> import tensorflow
>>> import keras
```

Keras的後臺設置(一)



- 利用內置層的 Keras 模型都可以在所有這些後端中移植:您可以使用一個後端訓練模型,然後將其加載到另一個後端(例如,用於部署)。可用的後端包括:
 - · TensorFlow 後端(來自谷歌)
 - · CNTK後端(來自微軟)
 - · Theano 後端
 - · 亞馬遜目前正在為 Keras 開發 MXNet 後端。
- 因此,您的 Keras 模型可以在 CPU 之外的許多不同硬件平台上進行培訓:
 - NVIDIA GPU
 - · 谷歌TPU ,通過 TensorFlow 後端和谷歌云
 - · 支持 OpenCL 的 GPU,例如來自 AMD 的 GPU,通過 PlaidML Keras 後端

Keras 的後臺設置(二)



- 一種方法是在環境變量中添加:
 - 1 KERAS_BACKEND=tensorflow python -c "from keras import backend"
 - 2 Using TensorFlow backend

另外一種方法: 直接標示在程式碼裡頭

from keras import backend as K

Keras 的環境變量配置檔 (Linux OS)



 the Keras configuration file at: \$HOME/.keras/keras.json

- NOTE for Windows Users: Please replace \$HOME with %USERPROFILE%.
- The default configuration file looks like this:

```
{
"image_data_format": "channels_last",
"epsilon": 1e-07,
"floatx": "float32",
"backend": "tensorflow"
}
```

只需要將 backend 字段改 為:"theano"、"tensorflow"或 者"cntk"就可以了

Keras 的環境變量配置檔 (Linux OS)



```
{
"image_data_format": "channels_last",
"epsilon": 1e-07,
"floatx": "float32",
"backend": "tensorflow"
}
```

image_data_format

 (1)theano是channel是
 channel_first, TensorFlow是
 channel_last。
 (2)2D數據:
 channel_last就是(rows, cols, channels), channel_first就是
 (channels, rows, cols)。

- epsilon:一個浮點數,用來避免某些情況下的除O操作
- floatX:"float16"、"float32"或者"float64",默認的浮點數類型。
- backend: "tensorflow", "theano"

前述流程 / python程式 對照



Win10 安裝 TensorFlow-gpu & Keras

Yang HuFollow May 12, 2018

CUDA、cuDNN 改動的速度相對快,網路資料說法分歧。在此紀錄2018年5月順利安裝過程。

現在 Windows 10 上安裝支援 GPU 的 Tensorflow Backend 已幾乎是無痛安裝,不考慮效能差異下Ubuntu 已無特別優勢。

Windows 10 之下的原生 Ubuntu 無法正確的抓到 GPU。強烈建議若要安裝 Ubuntu 版本請使用獨立 Ubuntu 環境。

安裝流程 作業系統: Windows 10 version 1709, OS Build 16299.431 (如何查版本?) 顯卡型號: Nvdia GTX 1080Ti

0. Python 版本

本文安裝環境全都是在 Anaconda 下的虛擬環境進行。請建立一全新乾淨的環境來完成安裝。

Python 版本是使用 3.5 (或是3.6, 3.7)

conda create -n keras35 python=3.5

conda activate keras35

1.安裝 Nvidia 顯卡驅動

顯卡驅動更新頻率高,不需要追求是最新的版本。

若是 GeForce 10 系列的使用者可以略過此步驟。我自己的顯卡驅動版本是 385.54 (文章發布當下最新版本為397.64)。

2. 下載並安裝 CUDA 9.0

到 CUDA Toolkit downloads 下載Tensorflow支援的版本。

目前 (2018.5.12) Tensorflow 官方支援的版本是 CUDA Toolkit 9.0,未來讀者下載前請還是到TF的安裝文件確認是否有更新的版本出現。

下載頁面最下方除了主檔案外還有兩個補丁 Patch 1 & 2,不需要安裝。

- python 程式 (請參閱今日範例)
 - Day66-Win10 安裝
 TensorFlow-gpu & Keras.ipynb
- Anaconda 安裝 Keras 與相關套件
- 安裝CUDA, cuDNN

前述流程/python程式 對照



導入Keras 與判定版本

import keras

print(keras.__version__)

重要知識點複習



- Keras應用程序是深度學習模型,與預先訓練的權重一起提供。這些模型可用於預測,特徵提取和微調。
- 實例化模型時會自動下載權重。它們存儲在~/.keras/models/。
- 所有這些體系結構都與所有後端兼容(TensorFlow,Theano和CNTK),並且在實例化時,模型將根據Keras配置文件中設置的圖像數據格式構建~/.keras/keras.json。
- 如果已設置image_data_format=channels_last,則將根據TensorFlow數據格式約定 「Height-Width-Depth」構建從此存儲庫加載的任何模型。

複習:常見錯誤處理



常見錯誤:

FutureWarning: Conversion of the second argument of issubdtype from floatto np.floatingis deprecated. In future, it will be treated as np.float64 == np.dtype(float).type.

from ._conv import register_converters as _register_converters

解決方案:pip install h5py==2.8 .0rc1,安裝h5py,用於模型的保存和載入

切換後端Using TensorFlow backend.

但是keras的backend同時支持tensorflow和theano,並且默認是tensorflow。

常見錯誤: TypeError: softmax() got an unexpected keyword argument 'axis'

解決方案:pKeras與tensorflow版本不相符,盡量更新最新版本:pip install keras==2.2



請跳出PDF至官網Sample Code&作業 開始解題

