

CONFIGURATION D'UN VPS

Pré-requis

- Un VPS Linux
- Accès au panneau de gestion de l'hébergeur
- Les droits administrateur sur le VPS

Connexion au VPS en SSH

1. Récupérer l'**adresse IP publique** du VPS depuis l'hébergeur
2. Se connecter depuis un terminal :

```
ssh root@IP_DU_VPS
```

3. Accepter l'empreinte SSH lors de la première connexion

Mise à jour du système

Mettre à jour le VPS :

```
apt update  
apt upgrade -y
```

Modification du port SSH

1. Ouvrir la configuration SSH :

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

2. Remplacer :
Port 22
3. Sauvegarder

⚠ **Ne pas fermer la session actuelle !**

Ouverture du port côté hébergeur

- Autoriser le nouveau port SSH dans le pare-feu de l'hébergeur
- Sinon, toute nouvelle connexion sera bloquée
- Profiter pour configurer le nom de domaine si besoin

Redémarrage du service SSH

systemctl restart ssh

Puis se reconnecter avec le nouveau port :

```
ssh -p X root@IP_DU_VPS
```

Installation et configuration du pare-feu (UFW)

1. Installer UFW :

```
apt install ufw -y
```

2. Autoriser les ports nécessaires :

```
ufw allow X/tcp  
ufw allow 80/tcp  
ufw allow 443/tcp
```

3. Activer le pare-feu :

```
ufw enable  
  
ufw status verbose
```

Installation d'un certificat SSL (Certbot)

1. Installer Certbot :

```
apt install certbot python3-certbot-nginx -y
```

2. Générer le certificat :

```
certbot --nginx
```