zookeeper安装

sudo vi /etc/profile

```
1 用 SecureCRT 或 XShell 等 Linux 客户端工具连接至 CentOS7 服务器;
2 进入到 /usr/local/tools 目录中:
cd /usr/local/
如没有此目录则创建:
mkdir -p tools
3 下载 zookeeper-3.4.8.tar.gz:
wget http://apache.fayea.com/zookeeper/zookeeper-
3.4.8/zookeeper-3.4.8.tar.gz
4 返回到上一级目录并创建 zookeeper 文件夹:
cd ...
mkdir -p zookeeper
5 将 zookeeper-3.4.8 文件从 /usr/local/tools 文件夹中移动到
/usr/local/zookeeper 文件夹中:
mv ./tools/zookeeper-3.4.8 ./zookeeper/
6 进入到 zookeeper/zookeeper-3.4.8/conf 目录中:
cd zookeeper/zookeeper-3.4.8/conf
7 复制 zoo_sample.cfg 文件并将新文件命名为 zoo.cfg:
cp zoo_sample.cfg zoo.cfg
8 修改 zoo.cfg 文件:
vi zoo.cfq
进入到 zoo.cfg 文件中;
修改数据文件夹 dataDir=/tmp/zookeeper 为
dataDir=/usr/local/zookeeper/zookeeper-3.4.8/data
配置日志文件夹 dataLogDir=/usr/local/zookeeper/zookeeper-3.4.8/logs
保存并退出;
9 将 zookeeper 的根目录设置到系统环境变量 PATH 中:
```

```
在打开的 profile 文件末尾追加如下配置:
export ZOOKEEPER_HOME=/usr/local/zookeeper/zookeeper-3.4.8
export PATH=$ZOOKEEPER_HOME/bin:$PATH
export PATH
保存并退出 vi;
刷新 profile 文件使之立即生效:
source /etc/profile
10 执行如下命令启动 zookeeper 服务:
zkServer.sh start
如打印如下信息则表明启动 zookeeper 成功:
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /usr/local/zookeeper/zookeeper-
3.4.8/bin/../conf/zoo.cfg
Starting zookeeper ... STARTED
由于我们将 zookeeper 配置到了系统环境变量 PATH 中,故此可以在任何地方
执行 zookeeper 命令;
如果我们没有做第9步,那么我们需要先进入到 zookeeper 的命令工具文件夹
中:
cd /usr/local/zookeeper/zookeeper-3.4.8/bin
然后在执行启动 zookeeper 服务的操作;
11 查看 zookeeper 当前的状态:
zkServer.sh status
出现如下信息:
Using config: /usr/local/zookeeper/zookeeper-
3.4.8/bin/../conf/zoo.cfg
Mode: standalone
其中 standalone 表示处于单机模式;
12 关闭 zookeeper 服务:
zkServer.sh stop
如打印如下信息,则表明关闭 zookeeper 成功:
```

Using config: /usr/local/zookeeper/zookeeper-

3.4.8/bin/../conf/zoo.cfg

Stopping zookeeper ... STOPPED

13 重启 zookeeper 服务:

zkServer.sh restart

如打印如下信息,则表明重启 zookeeper 服务成功:

ZooKeeper JMX enabled by default

Using config: /usr/local/zookeeper/zookeeper-

3.4.8/bin/../conf/zoo.cfg

ZooKeeper JMX enabled by default

Using config: /usr/local/zookeeper/zookeeper-

3.4.8/bin/../conf/zoo.cfg

Stopping zookeeper ... STOPPED

ZooKeeper JMX enabled by default

Using config: /usr/local/zookeeper/zookeeper-

3.4.8/bin/../conf/zoo.cfg

Starting zookeeper ... STARTED

14 通过客户端程序连接指定 IP 的 zookeeper 服务器,也可以连接任意 IP 的 zookeeper 服务器:

zkCli.sh -server localhost:2181

如何是本机也可以直接使用如下命令:

zkCli.sh

15 查看 zookeeper 的启动状态:

echo ruok | nc localhost 2181

16 查看 zookeeper 的进程:

jps

打印信息中的 QuorumPeerMain 之前的数字表示 zookeeper 的PID;

17 在 /usr/local/zookeeper/zookeeper-3.4.8/data/ 目录下创建 myid 文件, 其内容为服务的编号;

18 zooKeeper 服务之间不存在刻意的主从关系(master/slave 关系),各个节点都是服务器,如果服务器 leader 挂了,会立马从从服务器 follower 中选举一个出来作为新的 leader 服务器。各 zookeeper 服务器之间通过 TCP 协议交流信息。

附一:

zookeeper 下载列表:

http://apache.fayea.com/zookeeper/

可以选择

http://apache.fayea.com/zookeeper/zookeeper-3.4.8/

附二:

zoo.cfg 配置文件:

The number of milliseconds of each tick tickTime=2000

The number of ticks that the initial

synchronization phase can take

initLimit=10

The number of ticks that can pass between

sending a request and getting an acknowledgement

同步阶段一个放松和接受请求之间,不允许超过多少个tick的时间 syncLimit=5

the directory where the snapshot is stored.

do not use /tmp for storage, /tmp here is just

example sakes.

dataDir=/tmp/zookeeper

配置数据目录

dataDir=/usr/local/zookeeper/zookeeper-3.4.8/data

配置日志目录

dataLogDir=/usr/local/zookeeper/zookeeper-3.4.8/logs

the port at which the clients will connect

#客户端访问 zookeeper 的端口号:

```
clientPort=2181
# the maximum number of client connections.
# increase this if you need to handle more clients
#maxClientCnxns=60
#
# Be sure to read the maintenance section of the
# administrator guide before turning on autopurge.
#
#
http://zookeeper.apache.org/doc/current/zookeeperAdmin.html#sc_m
#
# The number of snapshots to retain in dataDir
#autopurge.snapRetainCount=3
# Purge task interval in hours
# Set to "0" to disable auto purge feature
#autopurge.purgeInterval=1
# 2888,3888 are election port
# server.1、2、3 表示 zookeeper 集群中的 1、2、3 号服务器;
# zookeeper 表示当前的 zookeeper 服务器的IP, 由于 zookeeper 以在
hosts 文件中映射了本地的 IP, 故此这里直接写 zookeeper 即可;
# 2888 表示 1、2、3 号 zookeeper 服务器与 zookeeper 集群中的 leader
服务器交流信息的端口;
# 3888 表示当 zookeeper 集群中的 leader 服务器挂掉之后, 用来选举新的
leader 服务器时交流信息的端口;
server.1=192.168.1.100:2888:3888
server.2=192.168.1.101:2888:3888
server.3=192.168.1.102:2888:3888
附三:
zookeeper的配置文件说明:
clientPort # 客户端连接server的端口,即对外服务端口,一般设置为2181。
```

dataDir # 存储快照文件snapshot的目录。默认情况下,事务日志也会存储在这里。建议同时配置参数dataLogDir,事务日志的写性能直接影响zk性能。tickTime # ZK中的一个时间单元。ZK中所有时间都是以这个时间单元为基础,进行整数倍配置的。例如,session的最小超时时间是2*tickTime。dataLogDir # 事务日志输出目录。尽量给事务日志的输出配置单独的磁盘或是挂载点,这将极大的提升ZK性能。

globalOutstandingLimit # 最大请求堆积数。默认是1000。ZK运行的时候,尽管server已经没有空闲来处理更多的客户端请求了,但是还是允许客户端将请求提交到服务器上来,提高吞吐性能。当然,为了防止Server内存溢出,这个请求堆积数还是需要限制下的。 Java system

property:zookeeper.globalOutstandingLimit.

preAllocSize # 预先开辟磁盘空间,用于后续写入事务日志。默认是64M,每个事务日志大小就是64M。如果ZK的快照频率较大的话,建议适当减小这个参数。

snapCount # 每进行snapCount次事务日志输出后,触发一次快照 (snapshot),此时,ZK会生成一个snapshot.*文件,同时创建一个新的事务日志文件log.*。默认是100000.(真正的代码实现中,会进行一定的随机数处理,以避免所有服务器在同一时间进行快照而影响性能)。

traceFile # 用于记录所有请求的log , 一般调试过程中可以使用 , 但是生产环境不建议使用 , 会严重影响性能

maxClientCnxns # 单个客户端与单台服务器之间的连接数的限制,是ip级别的,默认是60,如果设置为0,那么表明不作任何限制。请注意这个限制的使用范围,仅仅是单台客户端机器与单台ZK服务器之间的连接数限制,不是针对指定客户端IP,也不是ZK集群的连接数限制,也不是单台ZK对所有客户端的连接数限制。

clientPortAddress # 对于多网卡的机器 , 可以为每个IP指定不同的监听端口。 默认情况是所有IP都监听 clientPort 指定的端口。

minSessionTimeoutmaxSessionTimeout # Session超时时间限制,如果客户端设置的超时时间不在这个范围,那么会被强制设置为最大或最小时间。默认的Session超时时间是在2 * tickTime ~ 20 * tickTime 这个范围。

fsync.warningthresholdms #事务日志输出时,如果调用fsync方法超过指定的超时时间,那么会在日志中输出警告信息。默认是1000ms。

autopurge.purgeInterval # 3.4.0及之后版本, ZK提供了自动清理事务日志和快照文件的功能,这个参数指定了清理频率,单位是小时,需要配置一个1或更大的整数,默认是0,表不开启自动清理功能

autopurge.snapRetainCount # 这个参数和上面的参数搭配使用,这个参数指定了需要保留的文件数目。默认是保留3个。

electionAlg #在之前的版本中, 这个参数配置是允许我们选择leader选举算法,但是由于在以后的版本中,只会留下一种"TCP-based version of fast leader election"算法,所以这个参数目前看来没有用了。

initLimit # Follower在启动过程中,会从Leader同步所有最新数据,然后确定自己能够对外服务的起始状态。Leader允许F在 initLimit 时间内完成这个工作。通常情况下,我们不用太在意这个参数的设置。如果ZK集群的数据量确实很大了,F在启动的时候,从Leader上同步数据的时间也会相应变长,因此在这种情况下,有必要适当调大这个参数了。

syncLimit # 在运行过程中, Leader负责与ZK集群中所有机器进行通信,例如通过一些心跳检测机制,来检测机器的存活状态。如果L发出心跳包在syncLimit之后,还没有从F那收到响应,那么就认为这个F已经不在线了。注意:不要把这个参数设置得过大,否则可能会掩盖一些问题。

leaderServes # 默认情况下, Leader是会接受客户端连接, 并提供正常的读写服务。但是, 如果你想让Leader专注于集群中机器的协调, 那么可以将这个参数设置为no, 这样一来, 会大大提高写操作的性能。

server.X=A:B:C # 其中X是一个数字,表示这是第几号server. A是该server 所在的IP地址. B配置该server和集群中的leader交换消息所使用的端口. C配置选举leader时所使用的端口. 这里的x是一个数字,与myid文件中的id是一致的。右边可以配置两个端口,第一个端口用于F和L之间的数据同步和其它通信,第二个端口用于Leader选举过程中投票通信。

group.x=nnnnn[:nnnnn]weight.x=nnnnn # 对机器分组和权重设置, cnxTimeout # Leader选举过程中,打开一次连接的超时时间,默认是5s

zookeeper.DigestAuthenticationProvider.superDigest # ZK权限设置相 关

skipACL # 对所有客户端请求都不作ACL检查。如果之前节点上设置有权限限制,一旦服务器上打开这个开头,那么也将失效

forceSync # 这个参数确定了是否需要在事务日志提交的时候调用

FileChannel .force来保证数据完全同步到磁盘

jute.maxbuffer # 每个节点最大数据量 , 是默认是1M。这个限制必须在 server和client端都进行设置才会生效。