

BTA-Cockpit auf einen neuen Rechner bringen

Stand 29.09.2026 · Programm 1.2

Ohne Adminrechte, ohne Installation, ohne IT. Für Arbeitsplatz-, Leser- und Monitor-Rechner gleich.

Das Wichtigste zuerst: Der komplette Ordner **BTA-Cockpit-USB-Stick** (vom Stick oder als BTA-Cockpit-Komplettpaket.zip aus dem Release) enthält alles. Der Weg ist immer derselbe: **Werkzeug öffnen** → „**Einrichten**“ → **Verknüpfung doppelklicken**. Nichts muss eingetippt werden.

Was du brauchst

- Einen Windows-Rechner mit Zugriff auf das Firmenlaufwerk (den Werkstatt-Ordner \\SCHEUDC1\PS6_Gruppe\16_Technik\01_Scheurich\02_Werkstatt\Arbeitsplanung\Werkstatt_Kalender).
- Den Stick-Ordner. Liegt im Ordner 01-Programm noch kein Programm-ZIP, braucht der Rechner einmalig Internet (ca. 110 MB), das Werkzeug holt es selbst.
- **Keine Adminrechte.** Das Programm ist ein Ordner im Benutzerprofil, der kopiert wird. Löschen entfernt alles wieder.

Der Weg mit dem Werkzeug (Normalfall)

- 1 Stick-Ordner öffnen und BTA-Cockpit-Werkzeug.cmd doppelklicken**
Ein schwarzes Fenster blitzt kurz auf, dann öffnet sich das Werkzeug-Fenster mit drei Reitern (Einrichten / Selbsttest / Wartung). Kommt ein Download, vorher entpacken; vom Stick geht es direkt.
- 2 Reiter „Einrichten“: Pfade prüfen, Rechner-Art wählen**
Die vier Pfade sind für die Werkstatt Scheurich fertig ausgefüllt (Update-Ordner, Datendatei werkstatt-kalender-daten.json, Datenordner, Störungs-Datei werkstatt-stoerungen.json). Für Soendgen Keramik die Standort-Vorlage umschalten. Rechner-Art: **Arbeitsplatz** oder **Info-Bildschirm** (Autostart und Vollbild).
- 3 Fehlt das Programm-ZIP: „Programm herunterladen“**
Das Werkzeug holt den neuesten Stand vom Release. Gibt es das Release noch nicht, holt es die zwei Teil-Dateien und setzt sie selbst zusammen. Am Ende steht „Fertig: 110 MB liegen in 01-Programm“.
- 4 Grünen Knopf „Einrichten“ drücken, Zusammenfassung bestätigen**
Das Werkzeug entpackt das Programm ins Benutzerprofil (%LOCALAPPDATA%\Werkstatt-Cockpit, den Vorschlag lassen, **nie vom Stick oder Laufwerk aus starten**), schreibt die Pfade und legt die Desktop-Verknüpfung „Werkstatt-Cockpit“ an.
- 5 Verknüpfung doppelklicken, SmartScreen einmal wegklicken**
Beim allerersten Start meldet Windows „Der Computer wurde geschützt“ (die EXE ist nicht signiert): „**Weitere Informationen**“ → „**Trotzdem ausführen**“. Das kommt nur einmal.
- 6 Kurz prüfen, dann arbeiten**
Werkstatt wählen (Scheurich), oben rechts das Ordner-Symbol anklicken: Die Kennkarte muss die gemeinsame Datei mit Einträgen zeigen. Ab jetzt: Verknüpfung doppelklicken, arbeiten. Neue Fassungen meldet der grüne Balken von selbst.

Leser-Rechner und Monitor: genau gleich einrichten. Hat das Windows-Konto kein Schreibrecht auf den Werkstatt-Ordner, schaltet die App von selbst auf „nur ansehen“. Für den Hallenmonitor die Rechner-Art **Info-Bildschirm** wählen (Autostart, Vollbild); im ⚙ des Verwalters „Monitor zeigt die Übersicht“ anhängen.

Rechner mit alter Programm-Fassung (ZIP vom 31.08. oder 21.09.)

Der Programm-Ordner muss einmal getauscht werden, damit der neue Schreibweg (Anläufe statt Abbruch, keine 0-KB-Reste im Datenordner) wirkt. Daten und gemerkte Pfade liegen im Profil und bleiben.

- 1 Alle Cockpit-Fenster schließen**
- 2 Werkzeug → Reiter „Wartung“ → „Vom Rechner entfernen“**
(nur Lokales, das Laufwerk bleibt unangetastet), danach Reiter „Einrichten“ → „Einrichten“. Oder von Hand: alten Programm-Ordner löschen, neuen entpacken, Verknüpfung prüfen.
- 3 Kontrolle:**
⚙ → Verlauf & Sicherung zeigt die Fassung; der Verwalter sieht unter Benutzer & Rechte in der Tabelle „Programm-Stand“, welche Benutzer aktuell sind.

Der Hand-Weg (falls das Werkzeug nicht gewünscht ist)

- 1 01-Programm\Werkstatt-Cockpit-Programm-win64.zip auf den Rechner kopieren und dort entpacken**
(nicht auf dem Stick, nicht auf dem Laufwerk; zum Beispiel nach C:\Werkstatt\Cockpit-Programm).
- 2 02-Einstellungen\standard-einstellungen.json neben die Werkstatt-Cockpit.exe legen.**
Die Datei ist fertig ausgefüllt; das Programm übernimmt die Pfade beim ersten Start. Erklärung der vier Zeilen: PFADE-ERKLAERT.txt .
- 3 Werkstatt-Cockpit.exe doppelklicken**
, SmartScreen wie oben, Verknüpfung auf den Desktop ziehen (Rechtsklick → Senden an → Desktop).

Wenn etwas klemmt

DAS SIEHST DU	DAS BEDEUTET ES, UND DAS HILFT
Windows: „Der Computer wurde geschützt“	Normal beim allerersten Start (EXE nicht signiert). „Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“.
„Programm-ZIP fehlt noch“	Im Werkzeug „Programm herunterladen“ drücken. Ohne Internet: die drei Adressen aus 04-Download-Links an einem Rechner mit Internet, die ZIP dann in 01-Programm legen.
Rote Leiste „Diese Fassung ist veraltet“	Der Rechner zeigt eine ältere App-Fassung. Grünen Balken klicken; fehlt er, ist der Update-Ordner nicht gesetzt (⚙ → Verlauf & Sicherung → Programm-Updates) oder der Programm-Ordner zu alt (Abschnitt oben).
Kennkarte zeigt die falsche oder eine leere Datei	Ordner-Symbol → „Vorhandene Datei öffnen ...“ und die werkstatt-kalender-daten.json im Werkstatt-Ordner anwählen.

„nur ansehen“, obwohl der Rechner bearbeiten soll	Das Windows-Konto hat kein Schreibrecht auf den Werkstatt-Ordner. Werkzeug → Selbsttest zeigt es rot. Rechte prüfen lassen; die App schaltet von selbst zurück, sobald Schreiben klappt.
„EPERM“ oder 0-KB-Dateien „...schreibe-....json“ im Datenordner	Das Laufwerk hat einen Schreibversuch abgewiesen (Virens Scanner, Rechte). Seit Programm 1.2 versucht es das Programm mehrfach und räumt Reste weg. Alte Programm-Fassung → tauschen (Abschnitt oben). ⚙ → Diagnose zeigt den Schreibtest im echten Ordner.
Start hängt, graues Ordner-Symbol	Läuft die App in einem zweiten Fenster? Schließen. Nach 30 Sekunden läuft die App mit dem örtlichen Stand weiter; ⚙ → Verlauf & Sicherung zeigt rot, in welcher Phase es hing.
Laufwerk kurz nicht erreichbar	Die App speichert örtlich weiter und meldet es. Nichts tun, beim nächsten Speichern gleicht sie ab.

Daran erkennst du, dass alles richtig sitzt:

- Die Kennkarte (Ordner-Symbol) zeigt die gemeinsame Datei mit Einträgen und dem Werkstatt-Ordner.
- Unter ⚙ → Verlauf & Sicherung steht bei „Programm-Updates“ der Werkstatt-Ordner, bei „Verbindung beim Start“ grün.
- Kommt eine neue Fassung ins Laufwerk, erscheint binnen Minuten der grüne Balken.

Fragen und Rückmeldungen an Roberto Ciraci (Werkstatt). Diese Anleitung liegt im Projekt unter [doku/Werkstatt-Cockpit-Programm-Aufsetzen.pdf](#), Quelle [tools/aufsetzen-pdf.html](#).