


Comando	Descripción	Ejemplo
Creación de reglas de cortafuego	si habilitamos el cortafuegos para una máquina tendrá permitido el tráfico hacia el exterior (Output Policy: ACCEPT) y tendrá denegado el tráfico desde el exterior a la máquina (Input policy: DROP).	tendrá conectividad al exterior, pero no tendrá conectividad desde el exterior. Vamos a poner dos ejemplos de reglas
Regla para denegar que la máquina haga ping al exterior ping → protocolo ICMP	Datacenter  po pve  101 (router)  102 (cliente)  100 (debian-base)  10cal-images (pve)  10cal-ivm (pve)  Task History  Monitor  Backup  Replication  Summary  Add  Cloud-Init  Options  Task History  Monitor  Backup  Replication  Snapshots  U Firewall	Add: Rule  Direction: out   Action: DROP   Interface: Protocol:
Regla para permitir el acceso por ssh a la máquina	Add: Rule         S           Direction:         in         Enable:           Action:         ACCEPT         Macro:         V           Interface:         Protocol:         tcp         x           Source:         V         Source port:         Destination:         Dest. port:         22	crear una regla que permita (acción ACCEPT) la entrada (dirección ip) por el puerto de destino 22 del protocolo TCP
Si al activar cortafuegos proxmox bloquea el acceso por el puerto 8006 añadir regla a nivel de centro de datos → Dirección: Entrada Puerto: 8006 Acción: Permitir si no te deja entrar para añadir la regla pve-firewall stop desde proxmox	Edit: Rule  Direction: in	también puedes desactivar el firewall a nivel de centro de datos y activarlo a nivel de nodo
Agregar: Regla         ©           Dirección:         In         Activar:         —           Acción:         ACCEPT         Macro:         V           Interfaz:         nelt0         Protocolo:         tcp         X           Origen:         Puerto origen:         Destino:         80	regla para una red que tiene activado el cortafuegos y no deja entrar al puerto 80 de apache2	
	USUARIOS,GRUPOS,POOLS,PERMISOS	
Linux PAM Standard Authentication	USUARIOS ADMINS DE PROXMOX	
Proxmox VE Authentication Server	USUARIO NORMAL	



## Comando Descripción Ejemplo Un privilegio es el derecho a realizar Administrator: tiene todos los Pool View Datacenter pool 1 101 (router) 102 (cliente) 100 (debian-base) una acción específica. Para simplificar privilegios. Group Permission User Permission API Token Permission ■ Summary ■ Cluster la gestión, las listas de privilegios se ♠ Ceph agrupan en roles, que luego pueden NoAccess: no tiene privilegios (se Options ■ Storage utiliza para prohibir el acceso). utilizarse en la tabla de permisos □ Backup PVEAdmin: puede realizar la mayoría de las tareas, pero no tiene derechos para dar permisos a groups o a usuarios modificar la configuración del sistema. concretos PVEAuditor: sólo tiene acceso de lectura. PVEDatastoreAdmin: crea y asigna el espacio y las plantillas de las copias de seguridad. PVEDatastoreUser: asigna el espacio de copia de seguridad y ve el almacenamiento. PVEPoolAdmin: asigna Pools de Recursos. PVEPoolUser: ver o utilizar Pools de Recursos. PVESysAdmin: permisos de usuario, auditoría, consola del sistema y registros del sistema. PVETemplateUser: ver y clonar plantillas de contenedores. PVEUserAdmin: gestionar usuarios. **PVEVMAdmin: administrar** completamente las máquinas virtuales/contenedores. PVEVMUser: ver, hacer copias de seguridad, configurar el CD-ROM, acceder a la consola, gestionar la energía de las máquinas virtuales/contenedores. Ayuda Agregar V Eliminar Opciones Propaga Usuario/Grupo/Token de API Almacenamiento @Administradores Adrian Administrator Respaldo @Operadores\_Adrian

@Auditores Adrian

**PVEAuditor** 

Replicación

ejemplo de crear grupos con ROLES

