AmiXcom na RTG – zmiany w skrócie

Commity z 20–24.10.2026 (gałąź feat/battle-scroll-640), wydanie 0.86 beta. Pomiary na prawdziwych Amigach: A1200 / Warp1260 i A4000 / Warp4070 (68060, ta sama grafika RTG). Szczegóły w raporcie „AmiXcom-poprawki-RTG.pdf".

Szybkość

Bitwa 640×400

Zmiana	Przed → po	Zysk
Bitwa stoi	26 → 50 kl./s	**+92%**
Ruch kursora	18 → 29 kl./s	**+61%**
Przewijanie mapy (blitter karty, warstwa VRAM)	14 → 37 kl./s 48,9 → 23,5 ms na klatkę	**+164%**
Marsz żołnierza	14–17 → 25–31 kl./s	**+81%**
Zatrzymanie przy trafieniu kuli	~0,65 → ~0,28 s	**57% krócej**
Reakcje wrogów po każdym kroku	25–82 → poniżej 10 ms	**ponad 81% krócej**
Lot pocisku – dorysowanie mapy	45–88 → 24–48 ms	**45% krócej**
Lot pocisku – okna ze strzałami	24 → 30 kl./s	**+25%**
Kompilacja pod 68060 – pole widzenia obcego	60–140 → 0–20 ms	**90% krócej**
Kompilacja pod 68060 – pole widzenia po trafieniu	185–241 → 67–115 ms	**57% krócej**

Geoscape

Zmiana	Przed → po	Zysk
Czas płynie (Geoscape w 320×200)	14 → 49 kl./s	**+250%**
Przerysowanie obróconego globu	150 → 40 ms	**73% krócej**
Cień globu 640×400	170 → 54 ms	**68% krócej**
Cień globu 320×200	40–53 → 15–20 ms	**63% krócej**
Obrót globu strzałką	11 → 15 kl./s	**+36%**
Obrót globu po przybliżeniu	7 → 10 kl./s	**+43%**
Granice państw (przybliżenie)	100 → 12 ms	**88% krócej**
1 DAY – spokojny dzień	2,61 → 0,32 s wariant FPU	**88% krócej**
1 DAY – statek w locie	5,46 → 0,85 s wariant FPU	**84% krócej**
1 DAY – UFO w powietrzu	1,88–4,02 → 0,45–0,79 s wariant FPU	**79% krócej**

Obraz na kartę RTG

Zmiana	Przed → po	Zysk
Porównanie i kopia ekranu (Screen::flip 640×400)	18 → 7–9 ms	**56% krócej**
Cała klatka na kartę 640×400 (MOVE16)	8,2 → 5 ms	**39% krócej**

Zapis i wczytywanie (szybki alokator pamięci)

Zmiana	Przed → po	Zysk
Budowanie autozapisu Geoscape	8,3 → 0,14 s	**98% krócej**
Rozbiór zapisu przy wczytaniu (Terror1)	4,88 → 0,62 s	**87% krócej**
Start gry do wczytania zapisu	47 → 30,5 s	**35% krócej**

Zysk: przy klatkach na sekundę – o ile więcej klatek; przy czasie – o ile procent krócej trwa. Dla zakresów (np. 25–31 kl./s) procent liczony ze środków zakresów.

Bitwa w 640×480 a 640×400 (Amiga 1, build 95, ten sam dzień)

Scena	640×400	640×480	Różnica
Bitwa stoi	50 kl./s	50 kl./s	bez różnicy
Ruch kursora	47 kl./s	46 kl./s	−2%
Ciągłe przewijanie	37 kl./s	34 kl./s	−8%
Przewijanie klawiszami	30–32 kl./s	25–28 kl./s	−14%

640×480 ma o 20% więcej pikseli; klatki na sekundę spadają o 0–14%. Marszu i strzelania w 640×480 nie mierzono.

Poprawione błędy

- Koniec migania panelu walki i okien (Options, Save/Load, menu strzału).
- Okienka komunikatów (panika, „saving game”) nie zostają już na ekranie.
- Usunięte zawieszenia i Guru: zapis do zwolnionego bufora po zmianie rozdzielczości, Ctrl-C, podwójny bufor ekranu.
- Obraz mapy zawsze zgodny z grą: daleki strzał z płynną kamerą, tura obcych, zniszczony teren, strzałka nad żołnierzem (w testach 0 różnic).
- Zrzut ekranu nie zamyka już gry.
- W trybie WARP 640×480 bitwa po wczytaniu zapisu ma właściwą rozdzielczość.
- Szybki alokator oddaje pamięć przy wyjściu (wcześniej ~20 MB Fast RAM na każde uruchomienie).
- Intro się odtwarza (odtwarzacz FLI czytał plik źle na 68k); bez 10 s czarnego ekranu po wczytaniu; dźwięki intro nieucinane.
- Brak okna konsoli na Workbenchu przy starcie z ikony.

Nowe funkcje

- Natywna bitwa 640×400 i 640×480 (pozycje „WARP RTG” w Display Resolution), Geoscape i ekrany informacyjne w 320×200.
- Muzyka i efekty dźwiękowe z wersji Amiga (z dysków gracza) do wyboru obok muzyki z PC.
- Okienko postępu przy zapisie i wczytywaniu (procent, kręcąca się kropka).
- F10 – zgłoszenie błędu (zrzut, opis stanu, zapis gry); Help – zrzut ekranu.
- Ekran bez paska tytułu; przełączenie na Workbench kliknięciem w prawy górny róg (2×2 piksele).
- Numer wersji w menu głównym i w poleceniu Version (0.86: 0 = beta); domyślne opcje = ustawienia RTG, z którymi port był mierzony.
- Intro UFO z oryginalnym dźwiękiem w trakcie wczytywania gry; Esc / klik: obraz tytułowy z „LOADING nn %”.
- Options → Amiga po polsku, z kartą Warp (CARD / FIRMWARE / CPU CLOCK) i opcją POKAZUJ FPS.