

目 錄

第一章 WORKFLOW ERP 安裝前置作業	3
1-1 WORKFLOW ERP 簡介.....	3
1-2 安裝 WORKFLOW ERP 軟體前置作業檢查.....	3
1-3 安裝 WORKFLOW ERP 硬體前置作業檢查.....	6
第二章 WORKFLOW ERP 基本架構說明	7
2-1 WORKFLOW ERP 運作原理.....	7
2-2 WORKFLOW ERP 架構圖例說明	13
第三章 資料庫主機安裝說明.....	18
3-1 SQL SERVER 安裝	19
3-2 WORKFLOW ERP 資料庫主機 安裝.....	27
3-3 WORKFLOW ERP 報表主機 安裝	38
3-4 系統控制管理員	45
3-5 派班中心	54
第四章 WORKFLOW ERP 工作站安裝說明	57
4-1 設定基本環境	58
4-2 安裝應用程式	62
第五章 WORKFLOW ERP 版本更新	66
5-1 版本更新流程.....	66
5-2 利用「ERPSETUP」對 DB SERVER 進行「小版本更新」	78
5-3 DSUPDATE（鼎新程式更新精靈）使用說明.....	90
第六章 ONLINE HELP 安裝說明	96
6-1 安裝及更新 ONLINE HELP 檔.....	96
6-2 安裝 ONLINE HELP WEB 站台	99
6-3 系統控制員的設定	101
6-4 以 DSUPDATE.EXE 更新 ONLINE HELP 檔	101
6-5 其他 ON-LINE HELP 設定說明.....	104
第七章 資料庫備份與回存.....	106
7-1 SQL SERVER 資料庫備份	106
7-2 SQL SERVER 資料庫備份回存.....	125
第八章 PCANYWHERE 安裝與設定	131
8-1 安裝 PCANYWHERE.....	131
8-2 設定 PCANYWHERE 被控端	136
8-3 設定 PCANYWHERE 主控端	141

第九章 常用工具使用說明	147
第十章 常見 Q&A	152

第一章 Workflow ERP 安裝前置作業

1-1 Workflow ERP 簡介

Workflow ERP 是行政院工業局輔導的主導性新產品，並獲得資策會軟體工程實驗室的技術移轉協助，引用最新資訊科技，結合更多前瞻性的設計架構，大幅提昇新技術在企業資源規劃的運用，降低使用者進入的負擔及資訊人員維護的成本。

Workflow ERP 3-Tier 系統架構，在邏輯上是一個多層式的架構，區分為前端使用者界面、中間應用程式伺服器與後端資料庫，使軟體：Client 程式集中儲存及放置、企業邏輯集中於 Middle tier，容易維護，確保一致性、彈性擴充 Middle Tier Server、資料庫修改或重整時，不會影響到 Client 端程式、降低網路傳輸負荷、有效管理系統資源，控制各交易之優先順序、適用於多營業點、多工廠、兩岸三地等分散式企業環境、產品安裝與佈置比較簡單，產品維護更新也比較容易、完全的行動運算環境。

使用者可在不同的工作站上，選擇不同的語言來呈現。系統提供三種語言：繁體中文、簡體中文、英文，以因應企業的需求。此外，使用者也可以自行修改語彙，以契合本身用語的習慣。

1-2 安裝 Workflow ERP 軟體前置作業檢查

當您要安裝 Workflow ERP 前，首要動作，應先檢查您的軟體版本及硬體規格是否合適，所以我們針對軟體及硬體規格做下列建議清單：


※ 如作業系統或其他搭配軟體有更新版或更新程式(SP)，將以測試後公佈為準：

	作業系統	其他
Database Server 資料庫主機	Microsoft Windows 2003 Server 或以後版本	Microsoft SQL Server 2005 或以上版本
Report Server 報表主機	Microsoft Windows 2003 Server 或以後版本	Microsoft SQL Server 2005 或以上版本
Application Server	Microsoft Windows 2003 Server 或以後版本	
工作站	Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows 7	


另外，在進行安裝 Workflow ERP 任一主機前，建議先關閉該主機 DEP 的設定，因為當 ERP 應用程式要使用 TCP/IP 的時候，作業系統容易誤判為惡意程式，而強迫關閉該作業的進行，為了避免程式被作業系統強迫關閉，建議關閉 DEP 的設定。

DEP 關閉方式如下：


1.開啟「控制台」，點選「系統」兩下。



2.於「系統內容」的畫面，選擇「進階」索引標籤，再選擇「設定」。



3. 進入「效能選項」畫面後，選擇「資料執行防止」索引標籤，再點選「只為基本的 Windows 程式和服務開啟 DEP」，接著再按下「確定」，最後並重新開機即可。



1-3 安裝 Workflow ERP 硬體前置作業檢查

SQL Server 資料庫主機端(Database Server/DB Server)

CPU	Intel 伺服器級雙核心處理器，建議四核心以上。
RAM	4GB 以上。建議 32GB
HDD	SCSI 或 SAS 磁碟陣列。建議採用 RAID-10 架構。
DVD-Rom	4X 以上
備份裝置	磁帶機或外接式硬碟
Network Card	100Mbps 以上。建議主機採用 Gigabit 網路卡。
Internet	1Mbps 以上（遙控軟體 PCAnywhere 使用）

Report Server 報表主機端(Report Server)

CPU	Intel 伺服器級雙核心處理器，建議四核心以上。
RAM	4G 以上
HDD	SCSI 或 SAS 磁碟陣列。建議採用 RAID-10 架構。
DVD-Rom	4X 以上（Option）
備份裝置	磁帶機或外接式硬碟
Network Card	100Mbps 以上。建議主機採用 Gigabit 網路卡。
Internet	1Mbps 以上（遙控軟體 PCAnywhere 使用）

Application Server (APP Server)主機端

CPU	Intel 伺服器級雙核心處理器，建議四核心以上。
RAM	4GB
HDD	SCSI 或 SAS 磁碟陣列。建議採用 RAID-10 架構。
DVD-Rom	4X 以上（Option）
Tape Driver	（Option）
Network Card	100Mbps 以上。建議主機採用 Gigabit 網路卡。

PC 工作站端

CPU	Intel 雙核心處理器
RAM	512MB 以上。建議 1GB
HDD	10GB 以上可用空間。
DVD-Rom	4X 以上（Option）

第二章 Workflow ERP 基本架構說明

2-1 Workflow ERP 運作原理

一、何謂三層：

即 Client 端、Application Server 端、及 Database Server 端，分屬三台不同之機器。

二、何謂兩層：


即 Client 端與 Application Server 端屬同一機器，Database Server 為另一機器。

註：所謂的二層、三層僅是架構上的差異，鼎新軟體撰寫方式一律採三層式架構撰寫。


■ 2tier vs 3tier



■ 安裝程式架構



■二／三層架構示意圖



三、AP 的架構

3-tier Is A Logical View

- Physical 1-tier : Client / AppServer / DB
- Physical 2-tier : Client / AppServer DB
- Physical 3(n)-tier : Client AppServer DB

四、三層二層如何互換：

(1) 三層換二層

利用「鼎新環境設定精靈」修改「ERP 環境」。

「ERP 環境」：二層。

「ConductorS 設定」：設定 ERP 資料庫主機、報表主機的相關 IP 參數。

WorkFlow ERP II 環境設定精靈

歡迎進入WorkFlow ERP GP 環境設定精靈

請選擇此台機器扮演角色

☒ ERP 工作站 ☐ ERP 報表主機

☐ ERP AP 主機 ☐ ERP 資料庫主機

ERP 環境

☐ 三層 ☒ 二層

ConductorC 設定

ERP AP 主機 IP: 127.0.0.1 Socket Port: 211

ConductorS 設定

ERP資料庫主機IP: 127.0.0.1

公用資料庫: DSCSYS

報表主機IP\執行個體: 127.0.0.1

報表格式資料庫: DSCRPT

大阪更新程式參數設定: (DsUpdate.exe)

更新來源路徑:

儲存設定 上一頁

(2) 二層換三層：

利用「鼎新環境設定精靈」修改「ERP 環境」。

「ERP 環境」：三層。

「ConductorC 設定」：設定 ERP AP 主機 IP 參數。

IP→AP 的 IP(ex：192.168.1.3)



WorkFlow ERP II 環境設定精靈

歡迎進入WorkFlow ERP GP 環境設定精靈

請選擇此台機器扮演角色

☒ ERP 工作站 ☐ ERP 報表主機

☐ ERP AP 主機 ☐ ERP 資料庫主機

ERP 環境

☒ 三層 ☐ 二層

ConductorC 設定

ERP AP 主機 IP 192.168.1.3 Socket Port 211


大阪更新程式參數設定: (DsUpdate.exe)

更新來源路徑 


儲存設定 上一頁

五、Workflow ERP 目錄架構一覽表

1. Client 端的目錄架構



2. Server 端的目錄架構



2-2 Workflow ERP 架構圖例說明

一、非同步處理（報表與批次作業）架構

- a) 工作站提出需求。
- b) 以三層式的架構，將需求傳送至 DB Server 並儲存於工作佇列中 (DSCSYS.JOBQUEUE)，系統會回應一個工作代號。

二、處理佇列工作


- a) 執行派班中心(Dispatcher)者，為報表批次工作站，必須與 DB Server 在同一區域網路內；可以架設多台的報表批次工作站。
- b) 派班中心定時至工作佇列(JobQueue)中尋找待處理的工作。
- c) 如果有待處理的工作，則呼叫本機中的作業元件來執行工作；工作進行中，該派班中心不會再找其他工作，直到工作完成為止。
- d) 報表結果存於報表資料庫主機的資料檔案（預設值為 DSCRPT）。
- e) 如果有指定產生 Html 報表，則依據 ConductorS.ini 的設定，將 Html 檔產生在指定目錄位置下。
- f) 批次或確認作業如果有指定產生 log 檔，則依據 ConductorS.INI 的設定，將 Log 檔(Html 格式)產生在指定目錄位置下。

三、查閱/列印報表

- a) 工作站以三層式架構向 Server 端取得報表結果。
- b) 報表分頁傳送至 Client 端，以供查閱或列印。


四、區域網路

1). 2-Tier




2). 3-Tier


a) 單一 Server



b) 多部 Server



五、廣域網路




六、外點連回 DB Server 的方式

1. VPN (Virtual Private Network, 虛擬私有網路)

指在公眾網路架構上所建立的企業網路，且此企業網路擁有與私有網路相同的安全、管理及效能等條件。VPN 乃是原有專線式企業私有廣域網路的替代方案，VPN 並不是改變原有廣域網路的一些特性，諸如多重協定的支援、高可靠性及高擴充度，而是使用更為符合成本效益的方式來達成這些特性。

相較於傳統的專線式網路連結，VPN 的架構至少提供了下列的幾項優點：

- ▶ 成本較低：VPN 的架設在設備的使用量及廣域網路的頻寬使用上均較專線式的架構節省。
- ▶ 網路架構彈性較大：VPN 較專線式的架構來的有彈性，當有必要將網路擴充或是變更網路架構時，VPN 可以輕易的達成；相對的，傳統的專線式架構便需大費周章了。
- ▶ 管理方便：較少的網路設備及實體線路，使網路的管理較為輕鬆；不論分公司或是遠端存取用戶再多，均只需透過 Internet 的路徑進入企業網路。



2. Terminal Service

透過終端模擬將 Windows 經驗應用在各種桌上型電腦硬體上主機端執行程式，使用 RDP 通訊協定，在工作站顯示結果畫面並回應使用者操作動作。


相較於傳統的專線式網路連結，Terminal 的架構至少提供了下列的幾項優點：

- ▶ 工作站不需要維護 Workflow ERP 的程式。
- ▶ 可以 Remote 看到工作站上的操作且可線上維護。


其缺點是：

- ▶ 購買微軟 Terminal 授權。
- ▶ 遠端列印頻寬大。
- ▶ 產出檔案取得不易。

Terminal Server架構示意圖一



Terminal Server架構示意圖二



第三章 資料庫主機安裝說明

3-1 SQL Server 安裝

一、放入 Workflow ERP 安裝片，程式會 Autorun 出現安裝畫面，如下圖所示：


(PS：如未出現安裝畫面，請執行光碟片根目錄下之「ERPSetup.exe」。)

二、點選「安裝 MS SQL Server 2012 Standard 資料庫」，如下圖：





(PS：為防止 SQL Server 安裝失敗，安裝前請先執行以下步驟先進行安裝 NET Framework 3.5.1 。)

步驟一.在「伺服器管理員」的功能選項用滑鼠按下右鍵，點選”新增功能”選項.




步驟二.在「選取功能」畫面中,點選 NET Framework 3.5.1 功能選項,滑鼠左鍵快點 2 下,然後勾選” NET Framework 3.5.1”選項.點選[下一步]...點選[安裝],最後安裝完成後點選[關閉]。








完成前置安裝後，即可進到 SQL Server 安裝頁面。請點選**安裝 SQL Server 2012 Standard**。



點選同意軟體授權條款



三、接下來出現資料庫所要安裝的磁碟機代號，建議將第二選項「Microsoft SQL Server 2012 資料檔案安裝路徑」另外指定其他磁碟槽（ex：D 槽），以方便管理檔案。
 按下 **「下一頁」** 後，出現「選擇安裝至其他的執行個體」建議預設，與「sa 密碼」可再變更為較為安全的密碼（預設為 dsc），如下圖，然後按下 **「下一頁」**，**「安裝」**。安裝步驟最後會提示應該需要的前置程式，請確定 OS 環境都有符合，按下 **「Yes」** 即可進行安裝。

Microsoft SQL Server 2012 安裝路徑

Microsoft SQL Server 2012 安裝路徑
☒ 預設路徑
 %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\

Microsoft SQL Server 2012 資料檔案安裝路徑
☒ 預設路徑
 %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\

☐ 含 ERP II 所需功能

上一頁 下一頁 離開


Microsoft SQL Server 2012 安裝程式

☐ 安裝其他執行個體
 預設


sa 密碼 協助

為了執行個體的安全，請使用符合增強式密碼要求的密碼

上一頁 下一頁 離開



四、SQL Server 開始安裝，如下圖，完成後會出現「安裝結束(Result)」畫面視窗。










3-2 Workflow ERP 資料庫主機 安裝

在安裝 SQL Server 後，必須再安裝鼎新之 ERP 標準資料庫，此時放入 Workflow ERP 安裝光碟片，點選「安裝 WorkFlow ERP GP 系統」，按下 **新安裝**，選擇「ERP 資料庫主機」，按下 **安裝** 開始進行安裝。

（此流程包含：基本環境、應用程式、標準資料庫、系統控制員、環境設定精靈）







- a) 再來安裝「應用程式」：
如下圖，



- b) 接著是安裝 ERP 的「標準資料庫」。

安裝程式會自動預設三個語系的公司資料庫，此三個資料庫為未啟用公司，用以開新公司之用，請先「測試連線」後，再按下 **OK** 進行安裝。

安裝 ERP 標準資料庫

選擇資料庫執行個體
MSSQLSERVER

選擇預設公司與測試公司資料庫語言別
繁體中文

資料庫安裝目錄
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Data

安裝多公司資料庫

安裝	公司代號	公司名稱	資料庫名稱	語言別	已存在
☒	DSC_CHT	中文標準DB	DSC_CHT	繁體中文	N
☒	DSC_ENG	ENG_STD_DB	DSC_ENG	英文	N
☒	DSC_VIET	VIET_STD_DB	DSC_VIET	越南文	N

注意: Workflow ERP GP 3.1版不支援Microsoft SQL Server 2000(含)以下版本
注意: 已存在資料庫會略過處理

測試連線 開始 略過

UnZIP DataBase

ENG\DSCLeader.zip

25%

Restore Database

CREATE DATABASE DSCSYS

0%

- c) 系統控制員安裝。(詳細操作參考【系統控制管理員】45 頁)
此為資料庫主機所需要安裝的軟體。關於安裝序號，請洽鼎新。



註 1：


「指定序號檔目錄」是依系統控制員的所在目錄預設，而安裝程式會判斷主機屬於幾位元版本的 windows，將系統控制員及將 VAM 整合使用相關 WorkflowERP_ProdMonitorSvc.exe COPY 至對應的資料夾下 (如：32 位元為 system32，64 位元為 syswow64)


註 2：

若該主機為一虛擬機器，輸入安裝所需資料的畫面顯示如下圖，須先指定授權主機的 IP 位址及執行連接測試。



接著請於輸入安裝資訊畫面中輸入「安裝序號」後，並按下「檢查」。





按 OK 後，會出現下面錯誤訊息。



請再按下 OK 後，輸入資料庫帳號密碼資料。



如果 SQL Server 有裝在 Instance 下，請輸入 Instance Name，接著請輸入「公用資料庫」（請依公用資料庫名稱輸入，如：DSCSYS）、「使用者名稱」請輸入 SQL Server 設定的帳號（**確認該帳號的伺服器角色必須含有 dbcreator，且該帳號必須是所有 WFERP 相關資料庫的 db_owner**），並輸入「使用者新密碼」之後再輸入「再次確認密碼」以確定密碼的正確性，若 SQL Server 設定的帳號有設密碼，此處的密碼一定要設定成一模一樣，然後按下 **確定** 鈕，若與在 SQL Server 設定的密碼同，就不會出現錯誤訊息。

※ 注意事項：

「系統控制員」必須與 SQL Server 安裝在同一部主機上（Database Server），該支程式不須安裝在 Client 端。

d) 環境設定精靈，按下「修改設定」設定連線參數。



e) 設定「環境設定精靈」-- ERP 資料庫主機

請選擇此台機器扮演的角色：這裡請設定「ERP 資料庫主機」。

ERP 環境：設定為「二層」。

ConductorC 設定：為「127.0.0.1」

(表示二層。由於目前是設定資料庫主機，設定為二層)。

ConductorS 設定：請依照正確的主機 IP 進行設定。

ERP 資料庫主機 IP：127.0.0.1 < ---ERP 主機 IP，請適切更正之
127.0.0.1 表示本身的 IP。

公用資料庫：DSCSYS < ---系統預設的公用資料庫
預設為 DSCSYS。

報表主機 IP\執行個體：192.168.1.2 < ---報表主機的 IP
請依照報表主機 IP 登打

本例報表主機為 192.168.1.2

報表格式資料庫：DSCRPT < ---報表主機報表格式的資料庫名稱
預設為 DSCRPT。

小版自動更新程式參數設定 < ---可先不設定

大版更新程式參數設定 < ---可先不設定

Workflow ERP II 環境設定精靈

鼎新電腦
Data Systems

歡迎進入Workflow ERP GP 環境設定精靈

請選擇此台機器扮演角色

☐ ERP 工作站 ☐ ERP 報表主機

☐ ERP AP 主機 ☒ ERP 資料庫主機

ERP 環境

☐ 三層

☒ 二層

ConductorC 設定

ERP AP 主機 IP Socket Port

ConductorS 設定

ERP資料庫主機IP

公用資料庫

報表主機IP\執行個體

報表格式資料庫

大阪更新程式參數設定: (DsUpdate.exe)

更新來源路徑 

儲存設定 上一頁


二、設定完成，請按下儲存設定來儲存所設定的參數。

並請重新於上頁「環境設定精靈」中按下資料庫主機連線測試來測試是否成功，設定完成後，在按下離開。

The screenshot shows the 'Workflow ERP GP 環境設定精靈' (Environment Setting Wizard) window. The title bar indicates the version is 'Ver. 2010-06-14'. The window contains several sections for configuration:


- ERP 環境參數設定** (ERP Environment Parameter Setting):
 - 註冊檔註冊資訊** (Registry Registration Information):
 - ERP 安裝路徑: C:\Conductor
 - ERP 安裝版本: 4.0.1.0-1020601
 - ConductorC 設定:**
 - ERP AP 主機 IP= 127.0.0.1
 - Socket Port= 211
 - ERP 版本= 4.0.1.0
- 大版更新程式參數設定: (DsUpdate.exe)**
 - 更新來源路徑:
 - 本機尚未設定，如須設定，請按"修改設定"功能
- ConductorS 設定:**
 - ERP資料庫主機IP= 127.0.0.1
 - 公用資料庫= DSCSYS
 - 報表主機IP\執行個體= 192.168.1.2
 - 報表格式資料庫= DSCRIPT
 - ERP 版本= 4.0.1.0


At the bottom, the network address is displayed as '網路位址: 10.40.30.95' and the computer name as '電腦名稱: WIN2008R2TRAIN'. The bottom bar contains four buttons: '修改設定' (Modify Settings), '報表主機連線測試' (Report Server Connection Test), '資料庫主機連線測試' (Database Server Connection Test), and '離開' (Exit).



3-3 Workflow ERP 報表主機 安裝

- 一、於 Workflow ERP 安裝光碟片主選項中，點選「安裝 WorkFlow ERP GP 系統」，按下 **新安裝**，選擇 **ERP 報表主機**，按下 **安裝** 開始進行安裝。










二、在安裝 SQL Server 後，接著是安裝 ERP 的「報表格式資料庫」。

選擇安裝的執行個體，此時輸入 SQL Server 所安裝之執行個體，並確認報表格式資料庫安裝目錄後，按下 **OK** 。



三、ERP 報表資料庫開始安裝於 SQL Server，如下圖，完成後會出現視窗完成畫面，按下 **離開** 即可。





四、設定「環境設定精靈」-- ERP 報表主機

請選擇此台機器扮演的角色：這裡請設定「ERP 報表主機」。

ERP 環境：設定為「二層」。

ConductorC 設定：為「127.0.0.1」(表示二層。由於目前是設定報表主機，設定為二層)。

ConductorS 設定：請依照正確的主機 IP 進行設定

ERP 資料庫主機 IP：192.168.1.1 < ---ERP 主機 IP，請適切更正之，
請依照資料庫主機 IP 登打，
本例資料庫主機為 192.168.1.1。

公用資料庫：DSCSYS < ---系統預設的公用資料庫
預設為 DSCSYS。

報表主機 IP\執行個體：192.168.1.1\REPORT < ---報表主機的 IP

報表格式資料庫：DSCRPT < ---報表主機報表格式的資料庫名稱
預設為 DSCRPT。

小版自動更新程式參數設定 < ---可先不設定

四、設定完成，請按下儲存設定來儲存所設定的參數。

並請重新於上頁「環境設定精靈」中按下報表主機連線測試來測試是否成功，設定完成後，在按下離開。



Workflow ERP GP 環境設定精靈 Ver.2010-06-14

Workflow ERP GP 環境設定精靈

ERP 環境參數設定

註冊檔註冊資訊
 ERP 安裝路徑: C:\Conductor
 ERP 安裝版本: 4.0.1.0-1020601

ConductorC 設定:
 ERP AP 主機 IP= 127.0.0.1
 Socket Port= 211
 ERP 版本= 4.0.1.0

大阪更新程式參數設定: (DsUpdate.exe)
 更新來源路徑:
 本機尚未設定，如須設定，請按"修改設定"功能

ConductorS 設定:
 ERP資料庫主機IP= 192.168.1.1
 公用資料庫= DSCSYS
 報表主機IP\執行個體= 192.168.1.1\REPORT
 報表格式資料庫= DSCRIPT
 ERP 版本= 4.0.1.0


網路位址: 10.40.30.95 電腦名稱: WIN2008R2TRAIN

修改設定 報表主機連線測試 資料庫主機連線測試 離開


3-4 系統控制管理員

一、系統控制員的內容

<基本設定>頁



(圖一)



(圖二)

▶ 啟動自動控制功能

如上圖(圖一)所示。

「前端閒置超過 10 分鐘，自動登出 ERP」：


代表的意思是，系統控制員會每 10 分鐘檢查<連線資訊>頁之「線上使用者」上連線上來的使用 WFERP 使用者。如圖二，如果閒置超過 10 分鐘，倒數 15 秒後，系統控制員會把該使用者登出並關閉 ERP。

若不須要受到此限制閒置時間的電腦，可利用  設定不受閒置時間控管的電腦的按鈕設定。

「超過 15 分鐘未回應，刪除該使用者」：
表示當發現有使用者已經沒有正常連線時，系統控制員會在 15 分鐘後把該使用者刪除，避免佔住授權。
注意：「超過時間未回應刪除該使用者」所設定的分鐘數須大於「前端閒置超過時間自動登出 ERP」的分鐘數。


至於系統控制員如何判斷線上使用者是否正常呢？最主要要參考三個地方：

1. 上線時間：就是使用者登入 WFERP 的時間，此時間在登入後就不會改變了，除非離開 WFERP 再重新進來。
2. 最後回應時間：Client 端使用者在登入後，定時會向系統控制員回報的時間，此時間會依據 Client 端回報而一直更新，參考 ConductorC.ini 的 CheckInTimer 設為多少。(如圖三)
3. ConductorC.ini→跟系統控制員報到之時間間隔(CheckInTimer=120)，單位是秒，以此例就是每 120 秒會向系統控制員回報。建議不要設為 0，設為 0 是不會向系統控制員回報的。(注意：CheckInTimer 的秒數請不要大於「超過時間未回應刪除該使用者」)



(圖三)

至於「顯示使用者活動狀態」指的即是右下角框框顯示的資料。




► 修改登入資料庫帳號密碼

如果 SQL Server 有裝在 Instance 下，請輸入 Instance Name，接著請輸入「公用資料庫」（請依公用資料庫名稱輸入，如：DSCSYS）、，「使用者名稱」請輸入 SQL Server 設定的帳號（**確認該帳號的伺服器角色必須含有 dbcreator，且該帳號必須是所有 WFERP 相關資料庫的 db_owner**），並輸入「使用者新密碼」之後再輸入「再次確認密碼」以確定密碼的正確性，若 SQL Server 設定的帳號有設密碼，此處的密碼一定要設定成一模一樣，然後按下 **確定** 鈕，若與在 SQL Server 設定的密碼同，就不會出現錯誤訊息。



<連線資訊>頁：共有三個子頁籤



- 已使用授權人數：若向鼎新購買之授權人數為「10 人版」，則超過 10 人連上線，例如第 11 個使用者連上線，則該使用者就會看到「已超使用人數的訊息」，同時也無法使用 WorkflowERP。

子頁<線上使用者>

- 記錄連線上 WorkflowERP 的使用者資料。




子頁<線上派班中心>

- ▶ 記錄目前開啟中派班中心的資料。



子頁<拒絕往來戶>

- ▶ 可在子頁<線上使用者>中，點選某使用者，再按一下右上的 **拒絕往來戶** 鈕，則此使用者不得連上線使用 WorkflowERP。



<按鈕簡介>



- ▶ 重新整理：按此按鈕可將目前之線上使用者資料重新整理。
- ▶ 刪除使用者：可先在子頁<線上使用者>選擇一使用者，然後按此按鈕，將該使用者強迫離線。
- ▶ 拒絕往來戶：可在子頁<線上使用者>中，點選某使用者，再按此按鈕，則此使用者不得連上線使用 WorkflowERP。
- ▶ 傳送訊息：可先在子頁<線上使用者>選擇使用者（可多選），然後按此按鈕，系統會顯示下圖視窗，於此視窗輸入要與使用者溝通的文字，按下 **確定** 後則訊息就會傳達給選取的使用者。



<授權資料>頁



- 記錄可使用的版本人數、可使用的系統及目前版號。
- 版本更新時，可於「新版號」欄位輸入版更後的版號，再按下 **變更版號** 鈕，則可作為後續 Client 使用者端版更其本機的依據。

<按鈕簡介>



- 重新授權：❗不可隨意按此按鈕，若按此按鈕表示須向鼎新電腦重新申請授權及密碼。
- 儲存序號：可將安裝系統控制員時由系統顯示的「系統代號」、「安裝代號」及「安裝序號」儲存成「*.log」檔。

<關於資訊>頁：可記錄客服代號、連絡方式等相關資訊。

系統控制管理員 (4.0.1.3)

基本設定 | 連線資訊 | 授權資料 | 關於資訊 | 系統公告 | Online Help設定

關於客戶 | 連絡方式 | 關於其他

項目	內容
Cti	

系統控制管理員 (4.0.1.3)

基本設定 | 連線資訊 | 授權資料 | 關於資訊 | 系統公告 | Online Help設定

關於客戶 | 連絡方式 | 關於其他

服務處	電話	傳真	備註
Data Systems Consulting Co., Ltd.	886-2-89111688	886-2-89110666	


系統控制管理員 (4.0.1.3)

基本設定 | 連線資訊 | 授權資料 | 關於資訊 | 系統公告 | Online Help設定


關於客戶 | 連絡方式 | 關於其他


項目	內容
DSC Web	http://www.dsc.com.tw

<系統公告>頁：可連結網址或公告相關訊息。



<Online Help 設定>頁：（此頁面在 DBVERSION 為 GPDB310060 以上才看得到）
設定公司所提供之 Online Help 的讀取路徑，讓使用者上線時即可套用選擇。



- 按  後會從公用資料庫的資料表(DSCTC)取得公司目前可提供的 Online Help 讀取路徑。
- 若按下「取得」後查無符合資料，則可按  以新增一筆要提供給使用者選擇讀取 Online Help 的方式。並可以同時設定多筆不同的讀取路徑提供給使用者選擇。

系統控制管理員 (4.0.1.3)

基本設定 | 連線資訊 | 授權資料 | 關於資訊 | 系統公告 | Online Help設定

取得 目前提供 Online Help 連結方式

來源類別	Help 站台網芳目錄	套用全公司

新增設定 修改設定 刪除

請輸入 Online Help 設定

☒ IIS Web Help 站台
 ☐ 網芳

路徑:

☒ 套用全公司

儲存

- ▶ 套用全公司：打勾後，使用者於上線後第一次讀取 Online Help 檔時，系統會檢查本機設定，如果沒有設定讀取 Online Help 檔的方式，就會將套用全公司的設定讀取方式套用到個人 ERP 的設定。
- ▶ 設定完後，按「儲存」即可。（此設定存在 ERP Online Help 說明檔參數設定檔 (DSCSYS.DSCTC) 裡）

系統控制管理員 (4.0.1.3)

基本設定 | 連線資訊 | 授權資料 | 關於資訊 | 系統公告 | Online Help設定


取得 目前提供 Online Help 連結方式

來源類別	Help 站台網芳目錄	套用全公司
1. Web Service	http://10.40.40.133/WFERPHELP	Y
1. Web Service	http://10.40.40.134/WFERPHELP	N
2. 網芳	\\10.40.40.112\GFCConductor31c_hlp	N

新增設定 修改設定 刪除

3-5 派班中心

一、在安裝完 Workflow ERP 程式後（必須安裝 APP Server 程式），就可以啟動派班中心（Dispatcher），其程式在「\Conductor\S_dsbin」下，如下圖所示：




二、使用者可以在桌面上設定 Dispatcher 的捷徑，以方便啟動；在啟動派班中心之前，請先檢查該台機器是否有安裝「預設印表機」是否正確？

步驟如下：

請點選「開始」→「設定」→「印表機」，檢查是否有安裝印表機，並將其設為預設印表機。



三、派班中心可以依照需求選擇處理類型，另外「定時處理」請一定要打勾，這樣派班中心才會定時處理使用者產生的需求。



- 1) 處理類型分為「報表」、「文字檔報表」、「批次」、「確認」、「PDAQueue」五種類型，若僅勾選「報表」時，則派班中心僅處理報表資料，而其它類型的作業並不會被處理。
- 2) 作業的類型可由「管理維護系統」→「程式代號建立作業」查詢。

四、派班中心可以設定「只處理」或「不處理」特定作業。

- 1) 如不想讓派班中心處理某支特定作業時，請點選「不處理」，然後在下方空白處滑鼠右鍵選擇「Add New Work」，輸入作業代號即可（此例為 EIBB01）；如果要取消，請選擇「Delete a Work」或「Delete All Work」。



2) 如想讓此工作站的派班中心只處理某支特定作業時，請點選「只處理」，其餘方式與選擇「不處理」時相同（此例為只處理「AMSB01」）。


3) 一般來說，並不建議將「派班中心」開啟在主機上(不論是「Application Server」或「Database Server」都不建議開啟派班中心)，應另外獨立一台或多台電腦來處理派班資料。

五、派班中心為一個執行「非同步處理」與「分散式處理」的機構，其處理的工作相當繁重，故建議能將其工作獨立於一台所謂的「Dispatcher Server」。每次作程式版本更新時，必須特別留意此派班中心主機的程式版本一定要被正確更新。

六、若有搭配「EasyFlow」作電子表單線上簽核時，必須開啟「電子表單派班中心」。

第四章 Workflow ERP 工作站安裝說明


- 一、放入 Workflow ERP 程式片，程式會 Autorun 出現安裝畫面，如下圖所示：
(PS：如未出現安裝畫面，請執行光碟片根目錄下之「ERPSetup.exe」。)




- 二、如果光碟機是由網路分享的，請先將分享的光碟機連線成網路磁碟機。
三、若要同時安裝多台工作站，建議將程式片內容先複製至硬碟，再分享目錄給其他工作站連成網路磁碟機來安裝。

4-1 設定基本環境

一、點選「安裝 Workflow ERP GP 系統」後，出現畫面如下：




二、點選「新安裝」，逐步安裝步驟，此為工作站，請選擇為「ERP 二層工作站」、或是「ERP 三層工作站」，一般建議選擇「ERP 二層工作站」即可。
(本例將以二層工作站示範)



至本步驟時，可保留預設的選項，執行「安裝」的按鈕。

（此流程包含：基本環境、安裝應用程式、WorkFlow ERP GP 環境設定精靈）



三、安裝前，可先修改 Workflow ERP 系統的「安裝磁碟」及「目錄」，修改後執行「安裝」的按鈕。






4-2 安裝應用程式

一、點選「新安裝」步驟後，將出現如下之安裝畫面。

建議點選「初次或重新安裝選項」，並按下全部選取，再確定。



二、安裝後，將出現「目前版號為 xx.xx.xx.xx-版號日期，請記得系統控制員版號也要同步!!」此處按下「OK」即可。



三、接者出現環境設定精靈，按下 修改設定 設定連線參數。



四、這裡請設定「ERP 工作站」「二層」，及連線主機「ConductorS 設定」參數後，即可按下 **儲存設定** 完成參數設定的工作。

將「ConductorS 設定」改為正確的資料庫主機、與報表主機的 IP 位址。

(本例為 ERP 資料庫主機 IP: 192.168.1.1

公用資料庫為: DSCSYS

報表主機 IP\執行個體: 192.168.1.1\REPORT

報表格式資料庫: DSCRPT)



五、設定完成，請按下「儲存設定」來儲存所設定的參數。

並請重新於上頁「環境設定精靈」中按下「資料庫主機連線測試」、
「資料庫主機連線測試」來測試是否成功，設定完成後，在按下「離開」。



六、最後系統出現環境安裝完成的結果，按下**離開**，ERP 工作站安裝完畢。



第五章 Workflow ERP 版本更新

5-1 版本更新流程

一、常用名詞說明

1) 版號：

- a) 用以記錄目前 Workflow ERP 的版本號碼，據以作為是否更新程式之參考；Workflow ERP 的版號編碼範例為 X.X.X.X，共四碼（數字間以小數點為分隔），例如：4.0.0.0。
- b) 第一個記錄版號的檔案為「WFERPVERSION」，存放在「Conductor」根目錄下。
- c) 第二個記錄版號的檔案為「ConductorC.INI」，也存放在「Conductor」根目錄下，其版號記錄在檔案內容最後一列（[ProductVersion]）。
- d) 第三個記錄版號的檔案也叫「WFERPVERSION」，放在「\Conductor\Patch」。
- e) 另外，在安裝目錄下的 c_dsbin、c_pkg、s_dsbin、s_pkg...等目錄中的程式檔本身也會存有版號（可用滑鼠點選該程式，並按右鍵選擇「內容」來查看）。
- f) DB Server 的版號是以系統控制員(SystemControl)所記錄的版號為基準。

2) 大版本更新：

如果版本更新時必須作資料庫結構轉檔，如有新增欄位、欄位型態改變、大幅度修改的新增功能，就稱為大版本更新。
若有需要大版更新，請洽鼎新電腦。

3) 小版本更新：

如果更新光碟所提供的版號與 DB Server 所安裝的版號的前三碼相同，僅第四碼不同時（例如：DB Server 為 4.0.0.0，而更新光碟為 4.0.0.1），則只需作小版本更新即可，通常為程式的小幅度修改更正或增加一些不影響資料庫架構的小功能。


二、版本更新流程說明

- 1) 進行版本更新前，必須先確認要進行「大版本更新」或者是「小版本更新」？
- 2) 若要進行「大版本更新」，再確認是否必須先進行「資料庫結構更新」？
- 3) 若必須進行「資料庫結構更新」，請先進行「資料庫備份」。
- 4) 若要進行「資料庫備份」，建議請所有使用者都離線，並關閉 SQL Server 再重新啟動，並關閉「系統控制員(SystemControl)」，避免其他使用者再連線使用 Workflow ERP，造成資料庫發生異常。
- 5) 版本更新時，請先更新「DB Server」，待「DB Server」更新完成後，再逐一更新各「工作站」。
- 6) 「DB Server」更新完成後，可將 Workflow ERP 的安裝目錄(例：C:\Conductor)分享出來，作為「工作站」版本更新的來源。
- 7) 於「工作站」進行版本更新時，請先將「DB Server」分享出來的目錄，設定成「連線網路磁碟機」，並以此「連線網路磁碟機」為來源，進行版本更新。

- 8) 在「工作站」進行版本更新時，若所有的工作站的來源都指向「DB Server」，請勿於同一時間進行更新，否則所耗費的更新的時間將會相當長。
- 9) 建議使用者，無論「DB Server」或「工作站」在進行版本更新前，最好都先重新開機，避免部份「程式元件」殘留在記憶體中，而造成更新不完全。
- 10) 當「工作站」與「來源磁碟機」(或「來源分享目錄」)並不在同一個區域網路內時，強烈建議不要以此方式進行更新，請使用者利用「光碟更新」來更新「工作站」。

三、 補充說明

(1) 更新架構圖



(2) 使用說明：

▶ 大版本更新：

- A. 大版本更新 (即版號前三碼不同) 時，更新主機必須使用光碟片更新，請洽鼎新電腦。
- B. 主機更新完大版本更新時系統控制員即會自動修改系統版號為光碟片之大版本的版號。例如：原版號為 4.0.0.0，更新光碟的版號為 4.0.1.0，則更新完成後查看系統控制員的系統版號即會為 4.0.1.0。
- C. 其餘 Client 端使用者啟動主程式後，系統會自動比對本機與系統控制員的版號是否一致，若本機工作站的版號較小且為大版本的的不同，則系統會出現大版本更新的訊息，並且自動啟動「DsUpdate.exe」，依照 DsUpdate.exe 的設定執行更新。

D. 更新時若是二層架構：

- ✓ 先依上述步驟將 Database 主機上的 ERP 程式更新完畢。(要將其 Conductor 的目錄分享)
- ✓ 接著只要 DsUpdate 的程式有設定好(將 Database 主機所分享的 Conductor 目錄應成網路磁碟), client 端程式只要點選 WFERP 的圖示, 就會自動更新。

E. 更新時若是三層架構：

- ✓ 先依上述步驟將 Database 主機上的 ERP 程式更新完畢。(要將其 Conductor 的目錄分享)
- ✓ 接著, 再更新 APPServer 的 ERP 程式, 步驟也只要 DsUpdate 的程式有設定好(將 Database 主機所分享的 Conductor 目錄對應成網路磁碟), 只要點選 WFERP 的圖示, 就會自動更新。
- ✓ 再來更新 client 端的程式, 亦只要 DsUpdate 的程式有設定好(將 Database 主機所分享的 Conductor 目錄對應成網路磁碟), 只要點選 WFERP 的圖示, 就會自動更新。

注意：建議在大版更新的時候時所有的 APPServer 及 client 端, 均將 Database 主機所分享的 Conductor 目錄對應成網路磁碟, 做更新較不容易將來程式版本不一的問題發生。

F. 二層架構有架更新主機：

- ✓ 先依上述步驟將 Database 主機上的 ERP 程式更新完畢。(要將其 Conductor 的目錄分享)
- ✓ 接著, 再更新有架更新主機的 ERP 程式, 步驟也只要 DsUpdate 的程式有設定好(將 Database 主機所分享的 Conductor 目錄對應成網路磁碟), 只要點選 WFERP 的圖示, 就會自動更新。
- ✓ 再更新 client 端的程式, 亦只要 DsUpdate 的程式有設定好(將更新主機所分享的 Conductor 目錄對應成網路磁碟), 只要點選 WFERP 的圖示, 就會自動更新。

注意：所謂的更新主機即是一台有安裝 ERP 的工作站, 其有 APP+Client 的程式, 專門用來當 File Server, 提供給工作站用來更新程式的。而在此種的架構下, 所有的 client 之 DsUpdate 設定的網路磁碟均要指向更新主機所分享的 Conductor 的目錄, 且要依上述的步驟來更新。

G. 三層架構有架更新主機：

- ✓ 依上述步驟將 Database 主機上的 ERP 程式更新完畢。(要將其 Conductor 的目錄分享)
- ✓ 接著再更新有架更新主機的 ERP 程式，步驟也只要 DsUpdate 的程式有設定好（將 Database 主機所分享的 Conductor 目錄對應成網路磁碟），只要點選 WFERP 的圖示，就會自動更新。
- ✓ 再更新 APPServer 端的程式，亦只要 DsUpdate 的程式有設定好（將更新主機所分享的 Conductor 目錄對應成網路磁碟），只要點選 WFERP 的圖示，就會自動更新。
- ✓ 最後再更新 client 端的程式，亦只要 DsUpdate 的程式有設定好（將更新主機所分享的 conductor 目錄對應成網路磁碟），只要點選 WFERP 的圖示，就會自動更新。

注意：所有的 APPServer 及 client 端之 DsUpdate 設定的網路磁碟均要指向更新主機所分享的 Conductor 的目錄，且要依上述的步驟來更新。


H. 大版本更新時，會將 Conductor 根目錄下的「ConductorC.ini」、「ConductorS.ini」、「WFERPVERSION」及「Conductor\Patch」下的「WFERPVERSION」有關版號的註記將一併更新（如：）「ConductorC.ini」之「ProductVersion」會被更新成新的版號）。

▶ 小版本更新：

A. 大版本與大版本更新期間，修正程式（DEBUG 程式）的更新，屬於小版本更新。

B. AUSAdmin 自動更新服務安裝：

1. 找一台電腦當作主要更新來源主機，並且把安裝光碟
 \GP4000_DVD\LeaderSetup\Tools\AutoUpdate\AUSAdmin.exe 複製到這台電腦的 Conductor 目錄下。請確認這台電腦可以正常執行 ERP。
2. 安裝 FTP Server 軟體，建議使用 FileZilla Server：
<http://filezilla-project.org/download.php?type=server>
3. 執行 AUSAdmin.exe
4. 第一次執行，會詢問是否安裝。這個動作會在 DSCSYS 資料庫建立四個資料表：AUSND、AUSNE、AUSNF、AUSNG



5. 驗證是否有管理者權限



登入

請輸入ERP管理者帳號


帳號 DS

密碼

公司別 DEMO

確定 取消

6. 安裝後，預設是停用自動更新。請依照說明啟用。



Ausadmin

自動更新安裝已完成。
自動更新預設為停用！如果要啟用自動更新，請點選[組態設定]，將[啟用自動更新]設定為啟用。
預設更新來源檔案路徑為C:\AUSPatch。

OK

7. 之後會看到管理程式畫面，預設初始狀態是尚未同步。並且會在 C:\ 建立一個 AUSPatch 的目錄。這個目錄是用來存放要更新的檔案。



WFERP/SMERP自動更新管理員 v1.2

目前系統控制員版號： 4.0.1.0

預計更新版號： 4.0.1.0

變更版號

開始同步

排程同步

取消排程

2014/ 1/13

下午 09:00:00

重取版號

組態設定

設定更新主機


設定用戶端

離開

主機清單 同步錯誤紀錄

電腦名稱	IP 位址	目前版號	狀態	Patch區路徑	預計更新版號	更新壓縮檔產生方式
WIN2003R2-TRAIN	10.40.45.189		尚未同步	C:\AUSPatch		比對產生

8. 請開啟 FileZilla 管理程式，並建立一個帳號：AUS、密碼：AUS 的使用者。將目錄指定到 C:\AUSPatch，並且給予紅色框處全部的權限。



9. 回到 AUSAdmin，點選設定更新主機，並按下測試 FTP。如果要使用別的 FTP 帳號，可以在這裡修改。



10. 確定 FTP 運作正常後。即可將要更新的檔案複製到 C:\AUSPatch 的相對應目錄下。例如 C_PKG 或 S_PKG。




11. 放好要更新的檔案後，1. 點選變更版號，2. 開始同步。如果只有單一更新來源主機，則僅會把檔案壓縮到\AUSPATCH\ZIP\目錄下。如果

有多部更新來源主機，則會把壓縮好的檔案，透過 FTP 同步到每部更新來源主機。




12. 同步完成後，C:\AUSPatch\ZIP\目錄下會產生壓縮檔




13. 到工作站，確定 ConductorC.ini 與 ConductorS.ini 的 Version 版號，小於系統控制員的版號。例如 4.0.1.0 小於 4.0.1.1。
14. 啟動 ERP，此時會出現前端的小版本號碼不同！是否要更新？按下 Yes 後即開始更新檔案。




二層工作站、AP 主機、派班主機、DB 主機會出現：



15. 更新畫面。下載的壓縮檔案會先複製到\Conductor\Path 目錄下。然後再解壓縮到\Conductor 相對應目錄。而 Patch 目錄預設每次更新時會先清空。




16. 更新完成後，會出現以下畫面。倒數 1800 秒後關閉，也可按下啟動 ERP 或離開。




C. 增加一部更新來源主機

1. 開啟 AUSAdmin 後點選設定更新主機



2. 輸入以下資訊後按存檔。
 - a) 主要更新來源主機：是/否。只能有一部主要更新來源主機。AUSAdmin 一定要執行在此台電腦。
 - b) MAC 網路位址：輸入更新來源主機的 MAC 網路位址。此欄位僅為作唯一識別使用。
 - c) 電腦名稱：更新來源主機的電腦名稱。
 - d) PATCH 檔案目錄：更新來源主機的更新檔案存放路徑。
 - e) 內部 IP 位址：更新來源主機的 IP 位址
 - f) 外部 IP 位址：如果更新來源主機位於分公司，則輸入其 Internet 對外的 IP 位址。
 - g) 主機同步用 IP 位址：內部 IP/外部 IP。這個選項係指 AUSAdmin 要使用哪個 IP 進行同步。如果更新來源主機是區網內，則選擇內部 IP。如果更新來源主機在分公司，則使用外部 IP。當然如果總公司與分公司之間有 VPN，也可以使用內部 IP。
 - h) FTP Port：更新來源主機 FTP 服務的通訊埠，預設為 21。
 - i) FTP 帳號：主機檔案同步與工作站更新檔案用的帳號。
 - j) FTP 密碼：主機檔案同步與工作站更新檔案用的密碼。

3. 測試 FTP 連線：




如果 FTP 連線測試失敗，會出線以下訊息：



測試成功訊息：




D. 設定用戶端：



透過此功能可以了解用戶端更新狀況。也可以設定用戶端指定連線的 PATCH 主機。



E. 排程同步，可以指定開始同步的時間。利用夜間進行檔案同步與系統控制員版號更新。



F. 開始同步按鈕灰掉：




- i. 初始化安裝時會記錄本機的 IP 位址。如果之後主機的 IP 位址有變更，則 AUSAdmin 自動更新管理員會無法同步，並出現上圖的訊息。
- ii. 在非主要更新來源主機執行 AUSAdmin 自動更新同步管理員時。

5-2 利用「ERPSetup」對 DB Server 進行「小版本更新」


注意:版更時 user 都要離線，且主機的 socket 要關閉，等版更完成，重新開機後，再開啟。


- 一、放入 Workflow ERP 程式片，程式會 Autorun 出現安裝畫面，如下圖所示：
(PS：如未出現安裝畫面，請執行光碟片根目錄下之「ERPSetup.exe」。)



- 二、點選「安裝 Workflow ERP 系統」後，將出現如下畫面：

點選「版本更新」下的「小版本更新」後，出現「資料庫主機-資料庫更新」、「工作站\AP\資料庫主機-應用程式更新」選項，這兩個選項下的其他選項亦全部勾選，按下 **安裝** 的按鈕開始更新。(註：資料庫更新動作，建議請聯絡鼎新進行)。







後續系統會出現，環境設定精靈，按下[報表主機連線測試] 與 [資料庫主機連線測試]，需測試連線成功。




- 四、分別出現 Database login，請輸入 SQL sa 的帳號及密碼，如正確就會顯示連線成功。
兩者皆正確後，再進行下一步驟。




- a) 系統開始執行程式更新，待系統更新完後會出現目前版號 x.x.x.x-日期，代表更新程式段完成。



五、執行「小版本之雜項更新」的項目更新的程序(系統自動彈出，各版本逐一執行)，點選「開始更新」。




a) 按下「執行」。



b) 按下「OK」。




c) 所有版本更新動作結束後按視窗右上角叉叉的關閉鈕，系統會自動在執行下一個資料修補。




d) 版本更新將逐一更新，故執行畫面將會出現多次，請逐一更新。

六、憑證格式修補 ,依步驟 一 二 三 執行。


a)執行



b) 更新完畢後，會出現憑証修正的記錄檔路徑說明，按下 「OK」 即可。




七、皆更新完畢後會出現，「執行完畢」視窗，且會帶回原「小版本之雜項更新」畫面，
☐已執行 將會被勾選起來，接著按下 即可。




註：版更更新完成後，請於系統控制員之「授權資料」頁手動變更版更後的版號。（請參考前述系統控制員—「授權資料」頁之說明）

三、以上僅對程式更新完成，接著要更新公用資料庫，請執行本機 conductor\UpdateDSCSYS，來源路徑請選 PATCH 的根目錄，因為 ADMMI 及 ADMMJ 是在根目錄下，同樣的報表格式也是這樣更新，這樣就將主機更新都完成了，CLIENT 端更新的部份於後續再繼續進行。



CLIENT 端更新

- 一、將主機版更好的 Conductor 的目錄分享並設為「連線網路磁碟機」。
- 二、執行 client 的「鼎新程式更新精靈」。



a) 按進階



- b) 選擇網路磁碟機點選 **全部下載**。



- c) 按下「Yes」。開始執行 Client 端的版本更新。



5-3 DsUpdate（鼎新程式更新精靈）使用說明

功能：本工具可提供使用者由「光碟機」、「硬碟」，或藉由「區域網路」由「主機的分
享目錄」，或藉由「Internet」由「FTP 主機」等多種方式來作版本更新。通常會
設定主機或某些機器作為來源，在 Client 端開啓此更新精靈，將來源主機或機器
的程式，更新至本機。

一、由「開始」→「程式集」→「Workflow ERP GP 系統」→啟動「鼎新程式更新小精
靈」，然後選擇 **進階**。



二、選擇 **進階** 後，將出現如下圖之畫面：



三、先設定「選擇來源路徑」：

- a) 如果來源路徑不存在或是來源路徑中沒有「C_Dsbin」及「S_Dsbin」的目錄，將出現如下圖之畫面：



- b) 來源路徑可以是本機的「光碟機」或「硬碟」。
c) 若要由「主機的分享目錄」來作版本更新，則須先將「分享名稱」連線成網路磁碟機才行。

四、更新的模式可分為「大量更新程式」、「小量更新幾支程式」、「更新輔助說明檔」。

a) 大量更新程式

1) 選擇更新對象

若點選「選擇部份檔案」，則可以個別勾選「更新環境設定檔」、「更新公用元件」、「更新 Package 程式」、「更新個案程式」、「更新系統輔助檔」、「更新 System 檔」；若點選「選擇全部檔案」則表示上列所有檔案區都要更新，若擔心更新不完全，建議點選「選擇全部檔案」。

2) 公用元件重新註冊

於「公用元件」更新後，重新註冊「公用元件」，建議勾選。

3) 選擇更新方式

► 一定更新檔案

將來源路徑中的檔案完全複製並覆蓋至本機，如果擔心會更新不完全，建議使用點選本項，但相對地，點選此方式會耗費較多的更新時間。

► 不要覆蓋檔案

會比對來源路徑及本機的檔案，若原來檔案不存在於本機，才會被新增，已存在於本機則不會被更新，相對地，點選此方式所耗費的更新時間最短，但如果原已存在於本機的檔案已有新版本，則會有遺漏；一般而言，不建議採用此選項。

► 以較新的日期檔案更新檔案


會比對來源路徑及本機的檔案，若來源路徑中的檔案日期比本機中的檔案日期來得新或不存在本機中，就會將檔案複製並覆蓋至本機，所以耗費的更新時間比「一定更新檔案」節省不少，一般而言，建議使用者採用此選項。

4) 左方畫面點選完成後，請按下右方的 **下載程式** 即可。

若點選 **全部下載**，則會忽略左方所有選項，效果將如同「選擇所有檔案」並「一定更新檔案」，且更新前會檢查工作列右下角的「Borland Socket Server」是否被開啟，若被開啟，則會出現如下圖之訊息，使用者如果要繼續更新，必須將「Borland Socket Server」關閉。




5) 更新完成後將回報更新的結果，如下圖。



b) 小量更新幾支程式

1) 「選擇來源路徑」指向欲更新程式的來源磁碟機（或連線網路磁碟機）。



2) 點選來源磁碟機的目錄。

3) 挑選欲更新的檔案（可利用 **Ctrl** 或 **Shift** 來配合選擇檔案）。

4) 點選右方的 **下載程式** 開始更新。

5) 更新完成後將回報更新的結果，如下圖。



c) 更新輔助說明檔

1) 「選擇來源路徑」指向欲更新 Help 檔的來源磁碟機（或連線網路磁碟機）。



2) 系統會先判斷本機 ERP 安裝目錄下 ConductorC.ini 的設定，如果 HelpType=3 時（即 Help 讀取來源為本機目錄），才能執行 Help 的「下載更新」。

3) 勾選欲更新安裝的 Help 語言檔。




4) 點選 即開始更新。

第六章 Online Help 安裝說明

6-1 安裝及更新 Online Help 檔

- 一、放入 Workflow ERP 程式片，程式會 Autorun 出現安裝畫面，如下圖所示：
(PS：如未出現安裝畫面，請執行光碟片根目錄下之「LeaderSetup.exe」。)




- 二、點選「安裝/更新 Online Help」後，以提供 Online Help 初次上線安裝或是進行 Help 檔的小版更新。



- a) 選擇 Help 檔案目的路徑。
- b) 若為初次上線安裝，請選擇「初次安裝」。
若是先前已有安裝過 GP31 以上版本的 Help 檔，則請選擇「版更」。
- c) 選擇欲安裝的 Help 語言檔。
- d) 按下「確定」開始進行安裝。




e) 顯示 Online Help 的安裝進度，完成後顯示「更新完成」的訊息。




6-2 安裝 Online Help Web 站台

一、GP3.1.6.0 以後的版本 Online Help 的讀取架構有三種讀取架構可供選擇：有 WEB IIS、網芳、本機。

若使用者選擇 WEB IIS，則可透過安裝片「安裝 Online Help Web 站台」，且 Help Web 站台可架 N 台，提供各地不同使用者選擇不同站台讀取 Help 檔案。




a) 請確認畫面上所顯示之網頁伺服器的各項功能已安裝並啟動 IIS，接著按下「OK」。



b) 確認 IIS 是否已安裝及啟動。

- 虛擬目錄別名：Help 站台預設站台名稱為「WFERPHELP」。
- 虛擬目錄路徑：選擇站台所讀取的 Help 安裝目錄，此目錄必須存在。
- 選擇「安裝」，即可把 Help Web 站台架設起來。
- 架設完成後，可按「測試」以確認站台是否架設成功。



6-3 系統控制員的設定

Online Help 安裝或版更完成後，請啟動系統控制員，並在<Online Help 設定>頁籤設定公司所提供之 Online Help 的讀取路徑，讓使用者上線時即可套用選擇。

相關設定方式請參考第三章 資料庫主機安裝說明之〈3-4 系統控制管理員〉的說明。

6-4 以 DSUpdate.exe 更新 Online Help 檔

透過鼎新程式更新精靈 (DSUpdate.exe) 可由「光碟機」、「硬碟」，或藉由「區域網路」由「主機的分享目錄」，或藉由「Internet」由「FTP 主機」等多種方式來作 Online Help 版本更新。通常會設定主機或某些機器作為來源，在 Client 端開啓此更新精靈，將來源主機或機器的程式，更新至本機。

- 一、當選擇大量更新所有檔案，或選擇部份檔案且有勾選「更新 C_Hlp」時，只會更新 \Conductor\C_Hlp\下的 HDOCRReader.exe 程式，並不再更新 Help 的其他相關檔案。



二、選擇「更新輔助說明檔」頁籤，以更新 Help 的相關檔案。

a) 更新輔助說明檔

1) 「選擇來源路徑」指向欲更新 Help 檔的來源磁碟機（或連線網路磁碟機）。



2) 系統會先判斷本機 ERP 安裝目錄下 ConductorC.ini 的設定，如果 HelpType=3 時（即 Help 讀取來源為本機目錄），才能執行 Help 的「下載更新」。

3) 勾選欲更新安裝的 Help 語言檔。




4) 點選 **下載更新** 即開始更新。


6-5 其他 On-line Help 設定說明

a) ConductorC.in (有套用全公司的 Help 讀取方式)

版更至 GP 3.1.6.0 之後的版本，當使用者第一次使用 Workflow ERP Online Help 檔時，系統會先取得系統控制員中 Online Help 連結方式為「套用全公司」的設定（如圖一），並將取得的設定寫回 ConductorC.ini（如圖二）。




(圖一)




(圖二)

b) ConductorC.ini（沒有套用全公司的 Help 讀取方式）

版更至 GP 3.1.6.0 之後的版本，當使用者第一次使用 Workflow ERP Online Help 檔時，若系統控制員中沒有「套用全公司」的 Online Help 連結方式設定，且 ConductorC.ini 也未設定讀取方式，則會彈出如下圖三的訊息，按了「Yes」即會出現 Leaderworkcenter（Leader 作業元件中心）的 help 設定畫面（如圖四）



(圖三)



(圖四)

► Leaderworkcenter：

- 1.目前提供 Online Help 連結方式：為取得公用資料庫中 DSCTC 的設定。
- 2.本機 Online Help 設定：指的是本機目前的設定方式。使用者可以從「1.」勾選適合的連結方式，再按「套用至本機」；或者自行於此處新增一連結方式，再按「儲存設定」即可。此設定儲存後，會將設定內容存在 ConductorC.ini。

第七章 資料庫備份與回存

7-1 SQL Server 資料庫備份

- ◎ SQL Server 可支援備份在「本機」的「硬碟」或「磁帶機」。
- ◎ SQL Server 可支援「手動備份」或「定時自動備份」。
- ◎ SQL Server 主機如果有安裝磁帶機，請先建立備份裝置。
- ◎ 本章的備份操作說明，利用 SQL Server 的「SQL Server Management Studio」來說明「手動備份」與「定時自動備份」。

一、 建立「備份裝置」


由「開始」→「程式集」→「Microsoft SQL Server 2012」→**連接**
啟動「SQL Server Management Studio」。

（驗證：利用「Windows 驗證」即可）




二、「手動備份」資料庫


- A) 進入資料庫管理畫面。點選至要備份的資料庫（此例為「Leader」），按滑鼠右鍵，點選「工作 \ 備份」。




- B) 設定備份參數參數。按一下 則開始備份。



C) 只要出現「資料庫 'XXX' 的備份已經順利完成」的訊息，則表示備份成功。




- D) 開啟「檔案總管」，找到剛才的備份路徑「C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQL2012\MSSQL\Backup」，檢查資料庫是否備份成功。




三、「定時備份」資料庫


A) 進入資料庫管理畫面。請先注意支援備份的代理程式是否有啟動，如下圖畫面項目中的最後一項，需要已「啟動」執行中。




- B) 選擇項目「管理」→「維護計畫」→按右鍵，點選「新增維護計畫」，來新增一個新的維護計畫。




- C) 接著請認列計畫的「名稱」後，按下下方的 鈕，來設定備份排程的「名稱」。




D) 接著帶回主選項畫面時，可按下「管理連接」中的「加入新連接」來設定備份到其他台備份電腦。




E) 接下來，點選 [...] 鈕。




F) 接下來，勾選伺服器 ☐，即是選取其他伺服器，當成另一個備份的目的地，也就利用此方法來做異地備份。



G) (以本例而言，我們要將備份到原本的伺服器本機上)
在維護計畫的畫面中，將 **備份資料庫工作** 點選，拖拉至 **MaintenacePlan[設計]*** 的頁籤中。



H) 在工作對話框中，按右鍵，選擇 **編輯** 按鈕。



D) 出現「資料備份工作」畫面上，在「資料庫」右邊的下拉式選項，勾選所需要備份的資料庫，再按下 **確定** 按鈕。

備份資料庫工作

連接(C): 本機伺服器連接 **新增(N)...**

備份類型(K): 完整

資料庫(D): <選取一個或多個>

備份元件

☒ 資料庫(B)

☐ 檔案與檔案群組(G):

☐ 只複製備份(P)

☐ 針對可用性資料庫，忽略

☐ 備份組逾期時間(B):

☒ 於指定天數之後(B)

☐ 於(N)

備份至: ☒ 磁碟(I) ☐ 磁帶

☐ 跨越一或多個檔案的備份

如果備份檔案存在(X):

☒ 為每個資料庫建立一個備份

☐ 為每個資料庫建立一個子目錄(O)

資料夾(L): C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup ...

備份副檔名(O): bak

☐ 驗證備份完整性(Y)

設定備份壓縮(M): 使用預設伺服器設定

確定(O) **取消(C)** **檢視 T-SQL(V)** **說明(H)**

在資料庫列表中選取的項目：

- ☒ DEMO
- ☒ DSCRPT
- ☒ DSCSYS
- ☐ DSC_CHT

其他選項：

- ☐ 所有資料庫(D)
- ☐ 系統資料庫(S)
- ☐ 所有使用者資料庫 (不包括 master、model、msdb、tempdb)(U)
- ☒ 下列資料庫(T):
- ☐ 忽略狀態不是在線上的資料庫(I)

- J) 「資料庫」就會呈現「特定資料庫」，
 選擇 **為每一個資料庫建立一個備份檔案**，
 並選 **為每個資料庫建立一個子目錄**，
 按下「資料夾」的右方「...」選鈕，選定儲存的資料夾，
 最後在勾選「驗證備份完整性」，來驗證。

備份資料庫工作

連接(C): 本機伺服器連接 新增(N)...

備份類型(K): 完整

資料庫(D): 特定資料庫

備份元件

☒ 資料庫(B)

☐ 檔案與檔案群組(G):

☐ 只複製備份(P)

☐ 針對可用性資料庫，忽略備份的複本優先權和主要設定上的備份(G)

☐ 備份組逾期時間(B):

☒ 於指定天數之後(F) 14 天

☐ 於(N) 2012/ 9/21

備份至: ☒ 磁碟(I) ☐ 磁帶(P)

☐ 跨越一或多個檔案的備份資料庫(S):

加入(A)...

移除(V)

內容(T)

如果備份檔案存在(X): 附加

☒ 為每個資料庫建立一個備份檔案(R)

☒ 為每個資料庫建立一個子目錄(U)

資料夾(L): C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup


備份副檔名(O): bak

☒ 驗證備份完整性(V)


設定備份壓縮(M): 使用預設伺服器設定

確定(O) 取消(C) 檢視 T-SQL(V) 說明(H)


K) 接者在維護計畫的畫面中，將「維護清除工作」點選，拖拉至 MaintenancePlan[設計]* 的頁籤中。



L) 在「維護清除工作」的工作對話框中，按右鍵，選擇「編輯」按鈕。



- M) 在「維護清除工作」中，選擇「依據副檔名搜尋資料夾及刪除檔案」來確認「資料夾」的名稱，並於「刪除早於下列時限的檔案」將要保留多少天數設定於此欄位中，由「備份維護計劃」所產生的備份檔案名稱，將依備份的日期及時間命名，也就是每次備份都不會重覆，如果沒有定時清除，不久即會佔滿所有的磁碟空間，所以需設定本選項。最後按下 **確定** 鈕，讓系統帶回原維護計畫的畫面。



維護清除工作

連接(C): 本機伺服器連接 新增(N)...

刪除下列類型的檔案:

- ☒ 備份檔案(K)
- ☐ 維護計畫文字報表(X)

檔案位置:

- ☐ 刪除特定檔案(S)
- ☒ 依據副檔名搜尋資料夾及刪除檔案(O)

檔案名稱(L):

資料夾(I): C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.M...

副檔名(I): bak

☐ 包含第一層的子資料夾(F)


檔案存在時間:

☒ 在工作執行階段依據檔案存在時間刪除檔案(I)

刪除早於下列時限的檔案(G): 30 天

確定(O) 取消(C) 檢視 T-SQL(V) 說明(H)

N) 再來按下「子計劃排程」鈕，設定定時備份的時間。



- O) 設定「發生於」何日期，並「執行一次於」何時間。設定完畢按下 **確認** 後回維護計畫的畫面。

新增作業排程

名稱(N): MaintenancePlan.子計畫_排程 排程中的作業(O)

排程類型(S): 重複執行 ☒ 已啟用(B)

僅執行一次

日期(D): 2012/ 9/ 7 時間(T): 下午 06:08:26

頻率

發生於(C): 每日

重複頻率(C): 1 天

每日頻率

☒ 執行一次於(A): 下午 12:00:00

☐ 重複執行於每(Y): 1 小時

開始時間(I): 上午 12:00:00

結束時間(G): 下午 11:59:59

持續時間

開始日期(D): 2012/ 9/ 7 ☐ 結束日期(E): 2012/ 9/ 7


☒ 沒有結束日期(O):

摘要


描述(P): 每天於 下午 12:00:00 發生。排程會從 2012/9/7 開始使用。

確定 **取消** **說明**

P) 當排程設定完畢後，別忘了將此 MaintenancePlan[設計]* 的頁籤中上的
存檔 鈕按下存檔，完成設定排程的備份工作。



Q) 設定完成後，可由「SQL Server Management Studio」中的「維護計畫」項下看到所設定的「備份維護計劃」。




四、 備份注意事項：

- A) 備份的目的，就是要降低因資料庫意外毀損所造成的損失，而 SQL Server 可支援備份在「本機」的「硬碟」或「其他 Server 主機」的「硬碟」備份。
所以建議使用者在備份後，可要定期將「資料庫備份檔」複製至另乙部主機或工作站，以分散風險。
- B) 如果 SQL Server 主機所安裝的實體硬碟不只乙個，建議使用者在備份時，不要將「資料庫備份檔」與「原來的資料庫」放在同乙個實體硬碟上，以分散風險。
- C) 若利用 SQL Server 的「定時備份」功能，則必須啟動「SQL Server Agent 服務」，系統才會自動定時備份；啟動的方法即是，在「SQL Server Management Studio」的「物件總管」內最後一個項目  SQL Server Agent，以滑鼠右鍵，選至「啟動」即可。


7-2 SQL Server 資料庫備份回存

一、由「磁碟」將「資料庫備份檔」回存成 SQL Server 2012 的「資料庫」


A) 開啟 SQL Server 的「SQL Server Management Studio」，如下圖（使用者可看圖例右方的資料庫清單中，並不存在資料庫「Leader」）。



B) 請點選在 SQL Server 主機名稱下的「資料庫」，並按滑鼠右鍵，選擇「還原資料庫」，如下圖所示。




C) 於「來源」點選「裝置」，接著請按 。




D) 出現下圖後，再按 ，輸入「備份檔案的名稱」。



- E) 出現下圖「尋找備份檔案」點選存放的「磁碟代號」、「路徑」、及「檔案名稱」。
並注意「檔案類型」先行選擇「所有檔案(*)」。(本例為「Leader」)，然後按 **確定**。




- F) 接著再按 **確定**，回到前一畫面後，再按 **確定**，回到原「還原資料庫」的畫面後，確認還原的目的地資料庫是否正確，並於「要還原的備份組」的「還原」選項上勾選，最後再按下 **確定** 來開始進行資料庫回存。



- G) 當出現以下訊息，則已成功將「資料庫備份檔」回存成 SQL Server 的「資料庫」。




H) 由下面圖例可看出資料庫「Leader」已成功回存。




第八章 pcAnywhere 安裝與設定

8-1 安裝 pcAnywhere

一、放入 pcAnywhere 安裝片，程式會 Autorun 出現安裝畫面，如下圖所示：




二、出現 pcAnywhere 的安裝畫面，請點選 安裝「Symantec pcAnywhere(I)」，選擇中文(繁體)再按 ，繼續進行安裝。




三、按 **下一步** ，繼續進行安裝。



四、按 **下一步** 同意授權條款，繼續進行安裝。



五、 輸入客戶資訊，按 **下一步** 繼續安裝



Symantec pcAnywhere - InstallShield Wizard

客戶資訊
請輸入您的資訊。


使用者名稱(U) :

組織(O) :

InstallShield

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

六、 選擇安裝路徑，然後按 **下一步** 繼續安裝



Symantec pcAnywhere - InstallShield Wizard

目的資料夾
按「下一步」到此資料夾，或按下「變更」安裝到不同的資料夾。

 精靈將安裝 Symantec pcAnywhere 檔案到以下的資料夾。按下「變更」安裝到不同的資料夾。

目的資料夾
C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere


變更(C)...

磁碟	磁碟空間	可用空間	需要空間	剩餘空間
C:	63 GB	54 GB	134 MB	54 GB

InstallShield

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消


七、按 **下一步**，繼續進行安裝。



八、按 **下一步**，繼續開始安裝。



九、安裝過程



十、安裝完成




8-2 設定 pcAnywhere 被控端



一、點選桌面上的捷徑（如下圖）來啟動「pcAnywhere」。




二、點選「pcAnywhere 管理員」內的「被控端」圖示，並在「動作」視窗內點選「新增」進入被控端設定精靈。




三、接著 **下一步**，逐一設定基本選項，再按下 **完成** 設定一個新被控端。




四、接著於新增的「新被控端」按右鍵選「內容」，來設定使用者的「帳號」及「密碼」，以提供遠端使用者連線。




五、接著點選「呼叫者」頁面，**新增** 來設定使用者的「帳號」及「密碼」，以提供遠端使用者連線。




六、可於此畫面設定遠端使用者的「帳號」及「密碼」，設定完成後請按下 **確定**，即完成被控端的設定。




七、爾後若要修改被控端的設定值時，請點選被控端的識別名稱（本例為「新被控端」），按滑鼠右鍵再點選「內容」。



八、接著，可看到先前設定被控端之畫面，由此進行修改即可。



九、接下來，啟動 pcAnywhere 被控端，進行遠端連線測試；點選被控端識別名稱（本例為「新被控端」），系統將出現於工作列右下角的小電腦圖示，如下之畫面，即表示等待連線。



十、點選工作列上的小圖示後，出現如下圖畫面，可看到此被控端的 IP 位址（IP address），請將此位址提供給遠端的連線使用者（如鼎新的服務人員）。您也會發現 pcAnywhere 的圖示會縮小至螢幕的右下角。




8-3 設定 pcAnywhere 主控端



一、點選桌面上的捷徑（如下圖）來啟動「pcAnywhere」。




二、點選「pcAnywhere 管理員」內的「主控端」圖示，並在「動作」視窗內點選「新增」進入主控端設定精靈。




三、於「被控端電腦名稱或 IP 位址」輸入準備要連線的 IP 位址(本例為「192.168.1.66」)，接著 **下一步**，再按下 **完成** 即完成主控端的設定。




四、設定完成後會回到主控端設定的主畫面，輸入可供識別的被控端名稱（本例為「台北總公司」），輸入後即完成主控端的設定。




五、接下來，以滑鼠左鍵點選被控端識別名稱（本例為「台北總公司」）兩下，測試遠端連線功能（必須請被控端先啟動 pcAnywhere 被控功能）；將出現以下之畫面。




六、接著，系統將出現登入畫面，請使用者輸入正確的「帳號」及「密碼」後，按「確定」來登入（若在「步驟三」設定被控端 IP 時，將「一旦連接即自動登入至被控端」的選項打勾，同時設定好「使用者名稱、密碼」，就不會看到此畫面）。




七、如果成功登入，將出現被控端的畫面，使用者即可開始進行遠端遙控的作業。




八、作業完成後，使用者可按下視窗右上角的圖示「X」，系統將出現如下之畫面，詢問使用者是否要「結束主控端階段作業」，按下 **是(Y)** 即中止連線作業。



九、如果被控端的 IP address 有變更，相對地，主控端的設定也必須同步修改，請點選被控端識別名稱，並按滑鼠右鍵選擇「內容」。



十、出現以下畫面後，請點選「設定值」頁面進行修改。



十一、 可將被控端的 IP address 修改成正確的 IP 位址。

主控端 內容：台北總公司

連接資訊 | 設定值 | 自動化作業 | 安全性選項 | 備註 | 保護項目

☒ 要控制的網路被控端 PC 或 IP 位址(N) : 192.168.1.88

☐ 使用目錄服務(S) : [] 過濾器(F)...

要控制的被控端 PC 電話號碼

☒ 使用撥號內容與電話號碼(U) : [] 撥號內容(U)...

區碼(E) : [] 電話號碼(O) : [] 國碼(C) : 中華民國 (886)

☐ 使用手動輸入的國際冠碼、區碼與電話號碼(M) : []

登入資訊

☐ 一旦連接即自動登入至被控端(T)

登入名稱(U) : []

密碼(P) : []

網域(D) : []

連接選項

嘗試連接次數(R) : 0 重試之間的秒數(B) : 0

確定 取消 套用(A) 說明


第九章 常用工具使用說明

目的：安裝完 WorkflowERP 後，利用「環境設定精靈」協助我們設定 ERP 的连接參數、二層、三層或是為資料庫主機、報表主機等各項設定。

步驟一：開啟方式。手動開啟（以下介紹），或是由安裝系統後，最後一個步驟由系統自行展開。

手動開啟

開始→程式集→WorkFlowERP II 系統→鼎新環境設定工具



步驟二：開啟環境設定精靈，按下 修改設定 鈕，來進行修改。

Workflow ERP GP 環境設定精靈 Ver:2010-06-14
✕



Workflow ERP GP 環境設定精靈

ERP 環境參數設定

註冊檔註冊資訊

ERP 安裝路徑: C:\Conductor

ERP 安裝版本: 4.0.1.0-1020601

ConductorC 設定:

ERP AP 主機 IP= 127.0.0.1

Socket Port= 211

ERP 版本= 4.0.1.0

大阪更新程式參數設定: (DsUpdate.exe)

更新來源路徑: 0:

ConductorS 設定:

ERP資料庫主機IP= 127.0.0.1

公用資料庫= DSCSYS

報表主機IP\執行個體= 127.0.0.1

報表格式資料庫= DSCRIPT

ERP 版本= 4.0.1.0

網路位址: 10.40.45.189 電腦名稱: WIN2003R2-TRAIN

修改設定
報表主機連線測試
資料庫主機連線測試
離開

步驟三：環境設定精靈

請選擇此台機器扮演的角色：

按下「修改設定」設定連線參數。

a) 基本觀念：

- 利用「鼎新環境設定精靈」將電腦設定為「ERP 工作站」、「ERP AP 主機」、「ERP 報表主機」、「ERP 資料庫主機」。
- 只有「ERP 工作站」可以選擇「ERP 環境」為二層或是三層，其他皆只有二層的架構。
- 當為二層架構時，即是設定「ConductorS 設定」的參數，正確的設定好「資料庫主機」、「報表主機」IP 與「資料庫」對應的名稱，即可連線。
- 當為三層架構時（三層連線的 ERP 工作站），只需要設定連線的 AP Server IP 即可正常連線。

c) ERP 環境：設定為「二層」。

ConductorC 設定：為「127.0.0.1」(表示二層。由於目前是二層的說明，三層設定請參考 PXX 頁)。

ConductorS 設定：請依照正確的主機 IP 進行設定(ex：ERP 資料主機為 192.168.1.1)

ERP 資料庫主機 IP：192.168.1.1 < --- 假設 ERP 主機 IP，請適切更正之。

公用資料庫：DSCSYS < --- 系統預設的公用資料庫

報表主機 IP\執行個體：192.168.1.1\REPORT < --- 報表主機的 IP

報表格式資料庫：DSCRPT < --- 報表主機報表格式的資料庫名稱

大版更新程式參數設定 < --- 可先不設定

d) ERP 環境：設定為「三層」。

ConductorC 設定：為「連線 AP 的 IP」。

大版更新程式參數設定

< ---可先不設定

WorkFlow ERP II 環境設定精靈

歡迎進入WorkFlow ERP GP 環境設定精靈

請選擇此台機器扮演角色

☒ ERP 工作站 ☐ ERP 報表主機

☐ ERP AP 主機 ☐ ERP 資料庫主機

ERP 環境

☒ 三層

☐ 二層

ConductorC 設定

ERP AP 主機 IP Socket Port

大版更新程式參數設定: (DsUpdate.exe)

更新來源路徑

儲存設定 上一頁

第十章 常見 Q&A

問題一：

報表產生後在佇列工作管理員中找不到該報表資料，原因為何？

解決方式：


進入基本資料管理系統，執行公司別資料建立作業，檢查公司代號(CMSML 之 ML001)與管理維護系統之多公司資料建立作業之公司代號及資料庫代號(DSCMB 之 MB001)是否相同。

問題二：

工作佇列管理員中之報表處理狀態均出現「等待中」，派班中心未處理報表時，原因為何？

解決方式：

1. 檢查該派班中心之處理類型是否有設定「只處理」或「不處理」之作業。
2. 「定時處理」是否有勾選。



問題三：

印表機列印時只動一下就不列印了，要如何處理？

解決方式：

可試著該印表機刪除，重新安裝印表機，安裝時印表機之驅動程式最好安裝原廠所提供的。一般最常見是驅動程式安裝不正確所致。

若是在列印一般報表均正常，但列印憑證即發生該狀況，則有可能是印表機設定之紙張大小與該憑證中所定義之紙張大小不一致所造成的。

問題四：

外點執行系統時速度異常慢（有些電腦會，而有些不會時）應檢查那些項目？

解決方式：

1. 電腦網路上的芳鄰按右鍵→選內容→選 TCP/IP 選內容→檢查是否有啟動 DNS，若有請選擇關閉 DNS。
2. 檢查該台電腦是有安裝太多軟體，資源是否被佔住了。

問題五：

走二層或三層的架構，有何區別？


二層與三層最大之差別，是走二層的機器，其後端程式(S_pkg、S_dsbin、S_modi...等目錄的程式)必須放在本機端，而且讀取資料庫主機位址是依本機之 ADO 設定；若是走三層的機器，本機只需要有前端程式即可（C_pkg、C_dsbin、C_modi...等目錄的程式），後端之程式是放在該台機器指定的 App Server，另讀取資料庫主機位址是依「環境設定精靈」所指之 IP 設定。

問題六：

SQL SERVER 針對 Workflow ERP 之最小安裝需求為何？

解決方式：

若利用 Workflow ERP 安裝片進行 MS SQL Server 安裝，即為最小安裝需求；但若自行以 SQL SERVER 安裝片進行安裝，則只要 SQL Server Database 和管理工具（如下圖）。



問題七：

CLIENT 端所需安裝程式有哪些？

解決方式：

目前 Windows 作業系統應該都預設有安裝 ADO。如果是 Windows XP 之前的作業系統，則可透過 Windows Updates 進行更新。

問題八：

防火牆上應該要開通哪些所需的通訊協定？

解決方式：

WFERP CLIENT → AP Server：TCP:211,212,213

WFERP AP Server → Database Server：TCP:1433、UDP:1434

虛擬化 Guard Manager：TCP:6666、UDP:6666

問題九：


如果 ERP 主機有修改電腦名稱、IP、SQL SERVER sa 密碼，ERP 哪些設定也需要修改呢？若有 ERP II 的整合，又需要修改什麼？

解決方式：

1. 如果修改資料庫帳號密碼，則請開啟系統控制員進行設定（如下圖）。



2. 如果 ERP II 相關主機更改位址，則需調整整合環境設定，請至 ERP 之「管理維護系統 \ 專案整合管理 \ 專案整合設定作業」修改。



問題十：

當作業系統重新安裝，再進行新安裝 Workflow ERP 時，需要重新做授權序號查詢，取得授權序號後，還需儲存系統控制員序號嗎？

解決方式：

避免主機在其他狀況下會有異常，導致系統控制員設定資料被清除，建議還是儲存安裝序號。

問題十一：

請問若需要新增一個測試區，該如何建立？

解決方式：

可以執行「管理維護系統 \ 批次作業 \ 新公司資料複製作業」，此作業執行完成後，即可產生一新的測試公司。（「新公司資料複製作業」相關欄位的設定及說明，請參考管理維護系統(ADM)教材）

補充：『來源』若為「新公司」如同新增一公司資料庫（資料庫是空的），而「已存在公司」即複製有資料的公司以為測試之用。

新公司資料複製作業(ADMB08)[鼎新公司(SD)]

基本選項 系統選項

資料庫複製作業期間，資料庫主機處於忙碌狀態。因此建議您使用系統選項排程功能執行。

來源 已存在公司

來源公司代號 GPSD25_CHT

新公司資料

公司代號 GPPR_CHT

公司名稱 測試區

資料庫名稱 GPPR_CHT

確認

取消

週期性

自訂

問題十二：

安裝時若要關閉系統控制員及 socket，請問如何關閉？

解決方式：

請於電腦桌面右下角（如下圖）找到以下兩個圖示「（系統控制員）」及「（socket）」。

將滑鼠游標指向這兩個圖示，以滑鼠右鍵點選後即可選擇關閉，如：

（系統控制員）：請選擇「關閉系統控制員」。

（socket）：請選擇「Close」。

