

강단노트 사용 설명서

설교 원고를 읽고, 표시하고, 강단으로.

강단노트는 설교를 준비하는 책상에서, 그리고 말씀을 전하는 강단에서 함께하는 아이패드 원고 리더예요. 이 설명서도 원고처럼 열려 있으니, 읽으면서 애플펜슬로 마음껏 써 보세요. 틀려도 괜찮아요 — 지우개와 되돌리기가 있으니까요.

처음 5분, 이렇게 따라 해 보세요

- 1 서재 오른쪽 위 **원고 불러오기**를 누르고 설교 원고 PDF를 골라요.
- 2 원고가 열리면 애플펜슬로 밑줄 · 형광펜 · 동그라미를 그어 표시해요.
- 3 오른쪽 위 **강단**을 누르면 설교할 때 쓰는 화면이 돼요.
- 4 위쪽 **타이머 설정 버튼(25분)**에서 설교 시간을 정하고, 시간을 탭해 시작해요.
- 5 화면 오른쪽을 탭하며 한 화면씩 넘겨 설교해요. 왼쪽을 탭하면 이전 화면이에요.

차례

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1 원고 불러오기 | 7 강단에서 설교하기 |
| 2 원고 화면 한눈에 보기 | 8 설교 타이머 · 스톱워치 자세히 |
| 3 애플펜슬로 준비하기 | 9 자동 스크롤 새 기능 |
| 4 필기 옮기기 · 크기 · 회전 | 10 원고 정리와 백업 |
| 5 쪽 미리보기 자세히 | 11 자주 묻는 질문 |
| 6 읽기 편하게 — 확대 · 화면 색 | 12 연습해 보기 |

원고는 이 아이패드 안에만 — 강단노트에는 회원 가입도, 로그인도 없어요. 원고와 필기는 이 기기 안에만 저장되고 어떤 서버로도 보내지 않아요. 인터넷이 없는 예배당에서도 그대로 동작해요.

1 원고 불러오기

강단노트는 **PDF 원고**를 열어요. PDF에는 원고를 쓸 때 고른 글꼴이 그대로 담겨서, 어느 기기에서 열어도 쓰신 모양 그대로 보여요.



서재 — 불러온 원고가 카드로 모여 있어요

- 1 정렬 — 최근 연 순 · 설교 날짜 순.
- 2 원고 선택 — 여러 원고를 골라 한 번에 지워요 (10장).
- 3 원고 불러오기 — 파일 앱에서 PDF를 골라요. 여러 개도 한 번에.
- 4 설정 — 설명서 · 백업 · 문의.
- 5 더 보기 — 제목 바꾸기 · 지우기.
- 6 필기 N쪽 — 필기가 있는 쪽 수예요.

원고를 넣는 세 가지 방법


- 1 서재에서 — 원고 불러오기 → 파일 앱이 열리면 iCloud Drive · 구글 드라이브 · 나의 iPad에서 PDF를 골라요. 다음에 누르면 **마지막으로 보던 폴더**에서 열려요(나의 iPad · iCloud Drive). 구글 드라이브 폴더는 **즐거찾기**에 넣어 두면 한 번에 가요(11장).
- 2 다른 앱에서 보내기 — 파일 앱 · 메일 · 카카오톡에서 PDF를 열고 **공유** → **강단노트**를 누르면 바로 들어와요.
- 3 구글 드라이브 앱에서 — 원고 옆 점 세 개(더 보기) → **다음에서 열기**(또는 사본 보내기) → 강단노트.

파일 이름 붙이는 요령 — '260921 주일예배 설교 - 제목'처럼 지으면 날짜 · 예배 · 제목이 알아서 나뉘어 정리돼요. 날짜 순 정렬과 '지난 설교' 고르기도 이 날짜를 써요.


원고를 PDF로 만드는 법 — 한글: 파일 → PDF로 저장하기 · 워드: 다른 이름으로 저장 → PDF · Pages: 내보내기 → PDF · 구글 문서: 다운로드 → PDF 문서

2 원고 화면 한눈에 보기

원고를 열면 **준비** 화면이에요. 위쪽에는 한 줄 막대, 아래쪽에는 필기 도구 막대가 있어요.



- 1 **서재로** — 원고 목록으로 돌아가요. 필기는 쓰는 즉시 저장돼 있어요.
- 2 **쪽 미리보기** — 왼쪽에 쪽 목록을 열고 닫아요(5장에서 자세히).
- 3 **제목과 쪽** — 지금 보는 쪽이 표시돼요.
- 4 **준비 · 강단** — 두 화면을 오가요. 어느 화면에서든 늘 같은 자리에 있어요.
- 5 **메뉴** — 화면 색 · 확대 · 여백 · 내보내기(6장).



준비 화면 — 밑줄 · 형광펜 · 동그라미 · 심 표시

펜슬은 쓰고, 손가락은 넘겨요

준비 화면에서 **애플펜슬**은 글씨를 쓰고, **손가락**은 원고를 위아래로 넘겨요. 그래서 쓰는 동안 손바닥이 화면에 닿아도 괜찮아요.


필기는 원고에 딱 붙어 있어요. 확대하거나 아이패드를 가로로 돌려도 제자리에 그대로 있어요.

저장은 따로 안 해도 돼요

한 획을 그을 때마다 이 아이패드에 바로 저장돼요. 앱을 닫았다 열어도 그대로예요.


3 애플펜슬로 준비하기

아래쪽 도구 막대에서 도구를 고르고 펜슬로 써요.



- ① **선택(올가미)** — 필기를 골라 옮겨요(4장).
- ② **펜** — 누르는 힘에 따라 굵기가 살짝 달라져요.
- ③ **형광펜** — 아래 글씨를 가리지 않아요.
- ④ **지우개** — 부분 · 획 전체 두 가지.
- ⑤ **색** — 고른 도구의 색이에요.
- ⑥ **굵기** — 숫자는 pt(포인트).
- ⑦ **되돌리기** — 방금 한 일을 취소해요.
- ⑧ **다시하기** — 취소한 것을 되살려요.
- ⑨ **손가락 쓰기** — 펜슬이 없을 때.


굵기 바꾸기



굵기 버튼을 누르면 작은 창이 열려요.

- ① 지금 화면에서의 실제 크기 미리보기
- ② 슬라이더를 밀어 굵기를 정해요
- ③ -/+ 로 조금씩, 숫자는 pt

지우개 두 가지




지우개를 고르면 막대에 '부분 · 획 전체'가 나와요

- **부분** — 연필 지우개처럼 지나간 자리만 지워요. 밑줄의 가운데만 지울 때 좋아요.
- **획 전체** — 닿은 획을 한 번에 통째로 지워요.

알아 두면 좋아요 — 형광펜을 대충 곧게 그으면 반듯한 줄로 정리돼요. 조금 흔들리거나, 끝에서 살짝 빠지거나, 조금 기울어도(8° 안쪽이면 수평으로) 괜찮아요. 동그라미 · 왕복 칠하기 · 크게 흰 선은 그은 그대로 남아요. 펜슬이 없다면 **손가락 쓰기**를 켜세요. 이때 원고 넘기기는 두 손가락으로 해요.

4 필기 옮기기 · 크기 · 회전

잘못된 자리에 쓴 필기, 너무 크거나 작게 쓴 필기도 다시 쓸 필요 없어요. 골라서 옮기고, 키우고, 돌리면 돼요.



- 1 **선택 막대** — 고른 획 수 · 지우기 · 선택 해제(X)
- 2 **크기 손잡이**(오른쪽 아래) — 끌면 커지고 작아져요. 선 굵기도 함께 바뀌어요.
- 3 **회전 손잡이**(왼쪽 아래 ↻) — 돌리면 가운데를 축으로 돌아가요.


따라 해 보기

- 1 도구 막대 맨 왼쪽 **선택(올가미)**을 눌러요.
- 2 옮기고 싶은 필기를 펜슬로 **빙 돌려싸요**. 한 획만 고를 때는 그 획을 **톡** 누르면 돼요.
- 3 **옮기기** — 점선 상자 안을 펜슬이나 손가락으로 끌어요.
- 4 **크기** — 오른쪽 아래 동그란 손잡이를 바깥으로 끌면 커지고, 안으로 끌면 작아져요.
- 5 **회전** — 왼쪽 아래 **C** 손잡이를 잡고 돌려요. 돌리는 동안 각도가 보이고, $0^\circ \cdot 90^\circ \cdot 180^\circ$ 에서 살짝 달라붙어 반듯하게 맞추기 쉬워요.
- 6 다 됐으면 빈 곳을 펜슬로 톡 누르거나 막대의 X를 눌러 선택을 풀어요.

잘못 옮겼다면 — 도구 막대의 **되돌리기**를 누르면 옮기기 · 크기 · 회전 전으로 한 번에 돌아가요.

5 쪽 미리보기

원고가 여러 쪽일 때, 왼쪽에 **쪽 목록**을 펼쳐 두면 전체를 한눈에 보고 원하는 쪽으로 바로 갈 수 있어요. 필기도 작게 함께 보여서 “동그라미 친 그 대목이 몇 쪽이었더라?” 할 때 편해요.



쪽 미리보기를 연 모습 — 원고는 오른쪽으로 비껴서 그대로 읽을 수 있어요

- ❶ **목록 버튼** — 누르면 열리고, 한 번 더 누르면 닫혀요. 열려 있을 때는 버튼 색이 진해져요.
- ❷ **지금 보는 쪽** — 테두리로 표시돼요. 원고를 넘기면 따라 움직여요.
- ❸ **다른 쪽** — 누르면 그 쪽으로 바로 가요. 아래 숫자가 쪽 번호예요.

여는 방법 세 가지

- ❶ **준비 화면** — 위쪽 막대 왼쪽의 **목록 버튼**(서재로 버튼 바로 옆)을 눌러요.
- ❷ **강단 화면** — 위쪽 왼쪽의 **쪽 번호**(예: 1 / 2)를 눌러요. 설교 중에 광고나 찬양 뒤 원하는 쪽으로 바로 돌아갈 때 좋아요.
- ❸ **어느 화면이든** — 메뉴(⋮) → **쪽 미리보기** 스위치를 켜요.

닫는 방법

연 버튼을 한 번 더 누르면 닫혀요. 목록이 닫히면 원고가 다시 화면 가득 넓어져요.

한 번 열어 두면 기억해요 — 쪽 미리보기를 켜 두면 다음에 원고를 열 때도 열려 있어요. 글씨를 크게 보고 싶을 때는 닫아 두세요.

6 읽기 편하게 — 확대 · 화면 색



오른쪽 위 메뉴(...)

- 1 **화면 색** — 밝게 · 종이 · 어둡게. 준비와 강단에 따로 기억돼요.
- 2 **확대 · 축소** — -/+ 와 '맞춤'(쪽 폭에 맞게 = 100%).
- 3 **여백 줄여 크게 보기** — 원고 바깥 여백을 잘라 글씨가 약 1.3배 커져요.
- 4 **쪽 미리보기** — 5장을 보세요.
- 5 **강단에서도 펜슬로 필기** — 7장을 보세요.
- 6 **필기 포함 PDF 내보내기** — 필기가 들어간 PDF를 파일 앱 · 메일 · 드라이브로 보내요.


손가락으로 확대 · 축소

- 1 두 손가락을 화면에 대고 **벌리면** 커지고, **오므리면** 작아져요(60~250%).
- 2 100%보다 크게 보면 원고를 옆으로도 움직일 수 있어요.
- 3 원래대로 돌아오려면 메뉴 → 확대 · 축소의 **맞춤**을 눌러요.


더 크게 보고 싶다면 — 아이패드를 **가로로** 돌려 보세요. 원고가 화면 폭에 맞춰지니 글씨가 훨씬 커져요. 강단에서 거리가 멀다면 가로 화면 + 여백 줄이기를 함께 쓰면 좋아요.

7 강단에서 설교하기

오른쪽 위 **강단**을 누르면 설교할 때 쓰는 화면이 돼요. 위쪽 막대가 강단용으로 바뀌어요.



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 서재로 — 타이머는 계속 흘러요 | 6 자동 스크롤 — 원고가 천천히 흘러요 |
| 2 쪽 번호 — 누르면 쪽 미리보기 | 7 화면 색 — 밝게 · 종이 · 어둡게 |
| 3 지금 시각 | 8 화면 꺼짐 방지 — 초록이면 켜짐 |
| 4 타이머 — 탭하면 시작 · 멈춤 | 9 준비 · 강단 |
| 5 타이머 설정 — 시간 · 방식(8장) | 10 메뉴 — 화면 · 확대 · 내보내기 |



탭하는 자리 — 왼쪽 30%는 이전, 나머지는 다음

넘기기

- 화면 **오른쪽**을 탭하면 다음 화면, **왼쪽**을 탭하면 이전 화면이에요.
- 펜슬로 탭해도 넘어가요.
- 블루투스 **페이지 넘김 페달**도 쓸 수 있어요.

이어 읽을 자리

앞 화면의 마지막 몇 줄을 남겨 두고, 이어 읽을 자리에 **금색 줄**이 잠깐 나타나요.

강단에서는 필기가 꺼져 있어요

강단에서는 펜슬로 탭해도 넘기기만 돼요. 쓰려면 메뉴의 **강단에서도 펜슬로 필기**를 켜세요.

자동 스크롤

위쪽 **자동** 버튼(6)을 누르면 원고가 천천히 흘러요. 쓰는 법은 **9장**에서 자세히 알려 드려요.

서재로 돌아가기

왼쪽 위 < 버튼을 누르면 바로 서재로 가요. 타이머는 멈추지 않고, 원고를 다시 열면 보던 자리에서 이어져요.

8 설교 타이머 · 스톱워치

강단 화면 위쪽에서 설교 시간을 재요. 두 가지 방식 가운데 편한 쪽을 고르세요.

- **타이머** — 정한 시간(예: 25분)에서 **거꾸로** 세요. “몇 분 남았지?”가 한눈에 보여요.
- **스톱워치** — 00:00부터 **흘러간 시간**을 세요. “몇 분 했지?”가 한눈에 보여요.



타이머 설정 창 — 타이머 설정 버튼(25분)을 누르면 열려요

- 1 방식 — 타이머(거꾸로) · 스톱워치(흘러감)
- 2 시간 정하기 — -5 · -1 · +1 · +5 분 (1~180분)
- 3 자주 쓰는 시간 — 한 번에 고르기
- 4 리셋 — 처음으로 되돌려요
- 5 시작 · 멈춤

따라 해 보기

- 1 강단 화면 위쪽 **타이머 설정 버튼**(시계 모양, 25분)을 눌러요.
- 2 맨 위에서 **타이머**나 **스톱워치**를 골라요.
- 3 설교 시간을 정해요. 칩(10분 ~ 60분)을 누르거나 -/+ 로 1분씩 맞춰요.
- 4 설교를 시작할 때 **시작**을 누르거나, 위쪽 **시간 숫자**를 탭해요.

설교 중에는 이렇게

- **멈추기 · 이어서** — 위쪽 시간 숫자를 탭할 때마다 멈추고, 다시 탭하면 이어서 세요. 광고나 특송 시간을 빼고 싶을 때 좋아요.
- **리셋** — 타이머 설정 창의 **리셋**을 누르면 처음으로 돌아가요(타이머는 정한 시간, 스톱워치는 00:00).
- **나갔다 와도 계속** — 준비 화면이나 서재로 잠깐 나가도, 앱을 닫았다 열어도 시간은 계속 흘러요.
- **지금 시각** — 타이머 바로 왼쪽에 지금 시각(예: 오전 10:52)이 보여요.
- **진행 줄** — 위쪽 막대 아래 가는 줄이 흐른 시간만큼 차올라요.

색으로 알려 줘요 — 타이머

● **25:00** 시작

● 대기

검은색. 정한 시간(25:00)과 '시작'이 보여요. 아직 세지 않는 상태예요.

● **17:49** 남은

● 진행

버건디색. 점이 켜지고 남은 시간이 줄어요.

● **03:21** 남은

● 막바지

주황색. 정한 시간의 80%가 지났어요(25분이면 20분부터). 마무리할 때예요.

● **+01:05** 넘음

● 넘음

빨간색. 정한 시간을 넘긴 만큼 **+분:초**로 보여 줘요.

● **15:30** 멈춤

● 멈춤

회색. 시간을 다시 탭하면 이어서 세요.

스톱워치로 쓸 때



스톱워치를 고른 설정 창

스톱워치에서 정한 시간은 **알려 줄 시간**이 돼요. 숫자는 0부터 올라가고, 색은 타이머와 똑같이 바뀌어요.

● **00:00** 시작

대기 — 00:00 · 시작

● **12:39** 지남

진행 — 흘러간 시간 · 지남


● **26:04** 넘음

정한 시간을 넘으면 빨간색 · 넘음

설교 전에 한 번 — 예배 전에 강단 화면을 열어 타이머가 '대기'(검은색)인지 확인하세요. 지난주에 쓰던 시간이 남아 있다면 **리셋**을 눌러 두면 돼요.

9 자동 스크롤

강단 화면에서 원고가 정한 빠르기로 천천히 올라가요. 넘기는 데 마음 쓰지 않고 말쑼에 집중할 수 있고, 설교 전에 원고를 훑어볼 때도 좋아요.




위쪽 '자동' 버튼을 누르면 막대 바로 아래에 조절판이 열려요

- 1 **자동** — 켜고 조절판 열기. 흐르는 중이면 초록 점
- 2 **멈춤 · 흐름**
- 3 **속도** — -/+ 로 1~20단계(9가 보통 설교 빠르기)
- 4 **시간에 맞추기** — 남은 설교 시간에 딱 끝나게
- 5 **끄기** — 탭은 원래 넘기기로

따라 해 보기

- 1 원고를 열고 오른쪽 위 **강단**을 눌러요.
- 2 위쪽 **자동**을 누르면 원고가 흘러요. 조절판은 5초 뒤 닫히고 원고는 계속 흘러요.
- 3 빠르기는 **자동**을 다시 눌러 -/+ 로 맞춰요(한 단계에 약 17%). 정한 속도는 다음에도 그대로예요.
- 4 **시간에 맞추기**를 누르면 타이머의 남은 시간 안에 원고가 끝나도록 속도를 정해 줘요.



흐르는 동안 탭하는 자리

흐르는 동안

- **가운데**를 톡 치면 멈추고, 다시 치면 이어서 흘러요. 예화나 즉흥으로 이야기할 때 좋아요.
- **왼쪽** 끝은 조금 뒤로, **오른쪽** 끝은 조금 앞으로(화면의 1/5쯤) 가요.
- 손가락으로 끌어도 돼요. 손을 떼면 그 자리부터 다시 흘러요.
- **페달**은 한 화면씩 넘기고, 넘긴 자리부터 계속 흘러요.
- 멈춰도 타이머는 계속 흘러요.

알아 두면 좋아요 — 흐르는 동안 화면은 꺼지지 않고, 원고 끝에서 저절로 멈춰요. 처음엔 속도 9로 시작해 내 빠르기에 맞게 한두 단계 조절해 보세요.

10 원고 정리와 백업

여러 원고 한 번에 지우기



원고 선택 — '지난 설교'를 누른 모습

- 1 서재에서 **원고 선택**을 눌러요. 카드를 길게 눌러도 돼요.
- 2 지울 원고를 탭해 골라요. 다시 탭하면 풀려요.
- 3 아래 막대에서 **지우기**를 누르고 한 번 더 확인해요.
- 1 고른 원고 — 체크 표시
- 2 **지난 설교 N편** — 파일 이름 날짜가 오늘보다 앞선 원고를 한 번에 골라요
- 3 **모두** — 전부 고르기 · 풀기
- 4 **지우기**
- 5 **완료** — 선택 끝내기

백업하기 · 되살리기



서재 오른쪽 위 설정(톱니바퀴)

- 1 **사용 설명서 보기** — 이 설명서를 지웠어도 여기서 다시 열 수 있어요.
- 2 **백업 만들기** — 모든 원고와 필기를 파일 하나로 묶어요. 공유 시트에서 '파일에 저장' → iCloud Drive나 구글 드라이브에 보관하세요.
- 3 **백업에서 복원** — 백업 파일을 고르면 원고와 필기가 돌아와요. 이미 있는 원고는 필기가 더 최근인 쪽을 남겨요.
- 4 **문의하기** — 불편한 점이나 바라는 기능을 메일로 보내 주세요.

꼭 백업해 두세요 — 원고와 필기는 이 아이패드 안에만 있어요. 아이패드를 바꾸거나 앱을 지우기 전, 그리고 한 달에 한 번쯤 백업 파일을 만들어 두면 안심이에요.

11 자주 묻는 질문

Q 구글 드라이브를 누르면 계속 '로드 중'이에요

iPadOS를 업데이트한 직후 구글 드라이브와 파일 앱의 연결이 멈추는 일이 있어요. **파일 앱에서도 똑같이 멈춘다면** 강단노트가 아니라 구글 드라이브 쪽 문제예요. 이렇게 해 보세요.

- **구글 드라이브 앱**을 열고 원고 옆 점 세 개(더 보기) → **다음에서 열기**(또는 사본 보내기) → **강단노트**를 고르면 바로 들어와요.
- 구글 드라이브 앱과 iPadOS를 최신으로 업데이트하고, 아이패드를 한 번 껐다 켜 보세요. 대개 여기서 풀려요.
- **셀룰러(데이터)에서만** 멈춘다면 — 구글 드라이브 앱 > 설정 > 데이터 사용량에서 'Wi-Fi를 통해서만 파일 전송'을 끄고, 아이패드 설정 > 셀룰러에서 Google Drive를 켜세요.

Q 불러오기를 누르면 구글 드라이브 폴더가 아닌 곳이 열려요

아이패드는 구글 드라이브 폴더를 기억해 다시 열어 주지 않아요(나의 iPad · iCloud Drive는 기억해요). 파일 앱에서 원고 폴더를 길게 눌러 (다음에 추가 →) **즐거찾기**에 넣으면, 불러오기 창 왼쪽 '즐거찾기'에서 한 번에 갈 수 있어요.

Q 펜슬로 써지지 않아요

- 강단 화면인지 확인하세요. 강단에서는 필기가 꺼져 있어요 → 오른쪽 위 **준비**를 누르세요.
- 도구가 **선택(올가미)**로 되어 있으면 둘러싸기만 돼요 → 펜이나 형광펜을 고르세요.

Q 강단에서 화면이 꺼져요

강단 화면 위쪽 자물쇠가 초록색인지 확인하세요. 화면 꺼짐 방지는 강단 화면에서만 켜지고, 타이머를 멈춘 뒤 15분(시작 전이면 90분) 동안 손대지 않으면 배터리를 아끼려고 풀려요(화면을 톡 치거나 페달을 누르면 다시 켜져요). 그래도 꺼진다면 아이패드 설정 > 디스플레이 및 밝기 > 자동 잠금을 확인해 주세요.

Q 원고를 잘못 지웠어요

백업 파일이 있다면 설정 > **백업에서 복원**으로 되살릴 수 있어요. 원고 PDF는 다시 불러올 수 있지만, 필기는 백업에만 남아 있어요.

Q 새 아이패드로 옮기고 싶어요

쓰던 아이패드에서 **백업 만들기** → iCloud Drive에 저장 → 새 아이패드에 강단노트를 설치하고 **백업에서 복원**을 누르면 원고와 필기가 그대로 옮겨져요.

Q 한글(hwp) · 워드 파일을 안 되나요?

지금은 PDF만 열 수 있어요. 한글이나 워드에서 PDF로 저장해 불러오세요(1장). 글꼴과 모양이 그대로 보여 설교 원고에는 오히려 좋아요.

12 연습해 보기

① 애플펜슬로 이 문장 아래에 밑줄을 그어 보세요. 펜슬로는 글씨가 써지고, 손가락으로는 화면이 넘어가요.

② 아래 문장에 형광펜을 대충 곧게 그어 보세요. 반듯한 줄로 정리돼요.

주님은 나의 목자이시기에, 오늘 우리가 걷는 길도 이미 알고 계십니다.

③ 위에 그은 밑줄의 가운데만 부분 지우개로 지워 보세요.

④ 선택 도구로 형광펜을 돌려싸 고른 뒤, 끌어서 옮기고, 오른쪽 아래 손잡이로 키우고, C 손잡이로 돌려 보세요.

⑤ 위쪽 목록 버튼으로 쪽 미리보기를 열고, 1쪽을 눌러 처음으로 돌아가 보세요.

⑥ 두 손가락으로 벌려 크게 보고, 메뉴의 '맞춤'으로 돌아와 보세요.

⑦ 오른쪽 위 '강단'을 누르고 화면 오른쪽을 탭해 넘겨 보세요. 타이머 설정에서 5분을 고르고 시간을 탭하면 버건디색으로 돌아가요. 스톱워치로도 바꿔 보세요.

좋은 설교는 책상에서 한 번, 강단에서 또 한 번 완성돼요. 책상에서는 원고를 고치고 표시하며 준비하고, 강단에서는 그 표시를 따라 말씀을 전해요.

문의 lovewords10@gmail.com · © 2026 Yeol Studio

준비하는 책상에서도, 말씀을 전하는 강단에서도 늘 곁에 있겠습니다.