



# 머신러닝, 딥러닝 Pytorch & Keras Installation Guide

**PIAI Research Department** 

- 1. <a href="https://www.anaconda.com/products/individual">https://www.anaconda.com/products/individual</a> 접속
- 2. Anaconda Individual Edition 다운로드



Products

Pricin

Solutions

Resource

Ble

Company >

Get Started



Individual Edition

# Your data science toolkit

With over 25 million users worldwide, the open-source Individual Edition (Distribution) is the easiest way to perform Python/R data science and machine learning on a single machine. Developed for solo practitioners, it is the toolkit that equips you to work with thousands of open-source packages and libraries.






**PIAI Research Department** 

- 1. 터미널에서 Anaconda 설치파일이 다운로드 된 디렉토리로 이동 cf.) cd command
- 2. sh 명령어로 Anaconda 설치파일 실행

설치 완료 시 터미널 좌측 에 (base) 표시가 나타남





**PIAI Research Department** 

- 1. 아나콘다 설치 후 업데이트(필수!)
- conda update -n base conda
- conda update --all
- python -m pip install --upgrade pip
- conda --version

(2023.03.30 기준 23.3.0)





**PIAI Research Department** 

- conda deactivate

1. 가상환경 생성 - 사용할 파이썬 버전 = 3.8
- conda create -n <your environment> python = 3.8 (base) pirl@pirl-PowerEdge-R740:~\$ conda create -n mldl python=3.8
2. 가상환경 활성화 - 실습 시 반드시 생성한 가상환경을 활성화 한 상태로 진행할 것
- conda activate <your environment> (base) pirl@pirl-PowerEdge-R740:~\$ conda activate mldl pirl@pirl-PowerEdge-R740:~\$ □
3. 파이썬 버전 확인
- python --version (mldl) pirl@pirl-PowerEdge-R740:~\$ python --version Python 3.8.13

(mldl) pirl@pirl-PowerEdge-R740:~\$ conda deactivate

(base) pirl@pirl-PowerEdge-R740:~\$



**PIAI Research Department** 


- 5. 주피터 노트북 설치 <u>새로운 가상환경에 주피터 노트북을 설치해 줘야 함</u>
  - conda install jupyter notebook

(mldl) pirl@pirl-PowerEdge-R740:~\$ conda install jupyter notebook

- 6. 새로 생성한 가상환경을 주피터 노트북 커널로 등록
  - pip install ipykernel
  - python -m ipykernel install --user --name 가상환경이름

(mldl) pirl@pirl-PowerEdge-R740:~\$ python -m ipykernel install --user --name mldl Installed kernelspec mldl in /home/pirl/.local/share/jupyter/kernels/mldl


※ 새 .ipynb 파일 생성 시 커널 설정 방법





**PIAI Research Department** 

- ※ .ipynb 파일 안에서 커널 변경하는 방법
  - → <u>꼭 새로 생성한 가상환경을 커널로 선택해 작동시켜야 함</u>




### Check/Install NVIDIA GPU DRIVER



**PIAI Research Department** 





- 1. nvidia-smi 명령어 실행 시 그림과 같이 출력되나 드라 이버 버전이 470 이상이 아닌 경우
- 2. nvidia-smi 명령어 실행 시 그림과 같이 출력되지 않고 해당 명령어가 없다고 뜨는 경우



※ 드라이버 설치 후 재부팅을 하지 않으면 환경에 문제가 생깁니다.

※ 드라이버 버전은 반드시 470 이상이어야 합니다.

# Install CUDA/cuDNN/Tensorflow/Pytorch



**PIAI Research Department** 

- 1. CUDA / CuDNN 설치
  - conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.3 cudnn=8.1
- 2. tensorflow-gpu 설치 <u>2.6.0 V /반드시 GPU 버전으로 설치할 것</u>
  - pip install tensorflow-gpu==2.6.0

#### **GPU**

버전	Python 버전	컴파일러	빌드 도구	cuDNN	CUDA
tensorflow-2.7.0	3.7~3.9	GCC 7.3.1	Bazel 3.7.2	8.1	11.2
tensorflow-2.6.0	3.6~3.9	GCC 7.3.1	Bazel 3.7.2	8.1	11.2
tensorflow-2.5.0	3.6~3.9	GCC 7.3.1	Bazel 3.7.2	8.1	11.2
tensorflow-2.4.0	3.6-3.8	GCC 7.3.1	Bazel 3.1.0	8.0	11.0
tensorflow-2.3.0	3.5-3.8	GCC 7.3.1	Bazel 3.1.0	7.6	10.1
tensorflow-2.2.0	3.5-3.8	GCC 7.3.1	Bazel 2.0.0	7.6	10.1
tensorflow-2.1.0	2.7, 3.5-3.7	GCC 7.3.1	Bazel 0.27.1	7.6	10.1
tensorflow-2.0.0	2.7, 3.3-3.7	GCC 7.3.1	Bazel 0.26.1	7.4	10.0

# Install CUDA/cuDNN/Tensorflow/Pytorch



PIAI Research Department

tensorflow에서 GPU 인식이 되는지 확인 터미널에서 파이썬 실행 후 또는 주피터노트북에서 아래의 코드를 실행할 것

- from tensorflow.python.client import device\_lib
- device\_lib.list\_local\_devices()
- → physical\_device\_desc에 내 PC의 <u>GPU명</u>이 출력되면 인식 이 되는 것
  - A,B반:RTX 2080 SUPER GPU 인식
  - C반: RTX A6000 GPU 인식

#### - 명령어 실행

```
(cv_edu) pirl@pirl-PowerEdge-R740:~$ python
Python 3.8.13 (default, Mar 28 2022, 11:38:47)
[GCC 7.5.0] :: Anaconda, Inc. on linux
Type "help". "copyright". "credits" or "license" for more information.
>>> from tensorflow.python.client import device_lib
2022-06-17 17:06:01.751902: I tensorflow/stream_executor/platform/default
ader.cc:49] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
>>> device_lib.list_local_devices()
```

```
[name: "/device:CPU:0"
device_type: "CPU"
                                       이것만 표출될 시 GPU 인식이 안되는 것
memory_limit: 268435456
                                                이므로 재설치할 것
locality -
lincarnation: 642779970670111537
  name: "/device:GPU:0"
device_type: "GPU"
memory limit: 15478334464
locality {
  bus_id: 1
  links -
incarnation: 4777911059069591752
physical_device_desc:▶"device: 0, name: Tesla V100-PCIE-16GB
                                                             pci bus id: 0000:3
b:00.0, compute capability: 7.0
```

- 만약 GPU 명이 출력되지 않을 시 가상환경을 삭제하고 처음 부터 만든 후 다시 설치를 진행
- ※ 가상환경을 지우는 명령어:
- jupyter kernelspec uninstall 가상환경이름
- conda remove -n 가상환경이름 -all
- → 이후 처음부터 가상환경을 만들어 진행할 것

# Install CUDA/cuDNN/Tensorflow/Pytorch



PIAI Research Department

- 1. Pytorch 설치 1.10.1V
  - conda install pytorch==1.10.1 torchvision==0.11.2 torchaudio==0.10.1 -c pytorch

```
(mldl) pirl@pirl-PowerEdge-R740:~$ conda install pytorch==1.10.1 torchvision==0.11.2 torchaudio==0.10.1 -c pytorch
```

- 2. GPU Available Check & GPU Device Name 확인 python 실행 후 또는 주피터 노트북에서 아래 코드 실행
  - import torch
  - torch.cuda.is\_available() → True 출력 시 정상 설치 완료
  - torch.cuda.get\_device\_name(0) → GPU 명 출력 시 확인

```
- A,B반 :RTX 2080 SUPER GPU 인식
```

- C반: RTX A6000 GPU 인식

```
(mldl) pirl@pirl-PowerEdge-R740:~$ python
Python 3.8.13 (default, Mar 28 2022, 11:38:47)
[GCC 7.5.0] :: Anaconda, Inc. on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch
>>> torch.cuda.is_available()
True
>>> torch.cuda.get_device_name(0)
'Tesla V100-PCIE-16GB'
```

- 만약 False 또는 GPU 명이 출력되지 않을 시 가상환경을 삭제하고 처음 부터 만든 후 다시 설치를 진행

# **Install Required Packages**



**PIAI Research Department** 

- 미리 설치해 두어야 할 패키지 목록
- conda install -c conda-forge graphviz
- conda install matplotlib scipy tqdm
- pip install pydot seaborn sklearn scikit-image torchsummary opencv-python split-folders
- conda install scikit-learn

# **Start Jupyter Notebook**

**PIAI Research Department** 

- 주피터 노트북을 켤 때 유의사항
- 1. 반드시 터미널에서 'conda activate 가상환경이름'으로 가상환경을 구동시킨 후에
- 2. 'jupyter notebook'을 입력하여 주피터 노트북을 켜주도록 합니다.

(mldl) C:\Users\nyan>jupyter notebook

3. 그렇게 하지 않고 (base) 환경에서 주피터 노트북을 켜게 되면 가상환경이 꼬이면서 코드 실행시에러가 발생합니다.







# 감사합니다.

설치 오류 및 문의 사항

A반: 여동훈 연구원(tgc01098@postech.ac.kr)

B반: 권현섭 연구원(kert06@postech.ac.kr)

C반: 이창엽 연구원(Icy8417@postech.ac.kr)