# OpenVSwitch

## **HactpauBaem OpenVSwitch**

#### Установка в Astra Linux

apt install debian-archive-keyring # для возможности подключения старых debian репозиториев echo "deb https://mirror.yandex.ru/debian stretch main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list # добавляем debian 9 репозиторий

apt update # обновляем список пакетов

apt install -y openvswitch-switch # Устанавливаем openvswitch

systemct enable openvswitch-switch # добавлявем в автозагрузку ovs

#### Работаем с OpenVSwitch

Так как коммутация отдается openvswitch - на гипервизоре создаем отдельную порт-группу под каждый адаптер свитча (портгруппы = провода)

### Работаем с интерфейсами

ovs-vsctl add-br BR1 # добавляем в ovs новый бридж BR1 ovs-vsctl add-port BR1 eth1 # добавлявем в бридж интерфейс eth1. остальные добавляются по аналогии ovs-vsctl set port BR1 eth1 tag = 10 # добавляем на интерфейс тегирование (порт во vlan) ovs-vsctl set port BR1 eth1 trunks=10,20,30 # делаем порт транковым, разрешенные вланы через запятую

#### Настройка STP/RSTP

Для включения stp/rstp необходимо выполнить одну из следующих команд:

ovs-vsctl set bridge BR1 stp\_enable=true # включаем stp ovs-vsctl set bridge BR1 rstp\_enable=true # включаем rstp

Отключается заменой true на false.

B Astra Linux OpenVSwitch слишком старый, поэтому команды ovs-appctl stp/show или ovs-appctl rstp/show нет.

Настройка LACP/Статическое аггрегирование

ovs-appctl bond/show -- проверяем, что всё работает

Транки настраиваются как на портах, т.е. ovs-vsctl set port BR1 bond0 trunks=10,20,30

#### Роутер на палочке

На RTR сначала делаем systemctl mask NetworkManager и перезагружаемся

Потом идем в /etc/network/interfaces

Пример конфига ниже:

auto eth0

iface eth0 inet manual

# VLAN 10

auto eth0.10

iface eth0.10 inet static

□address 10.10.10.1/24

auto eth1

iface eth1 inet manual

# VLAN 20

auto eth1.20

iface eth1.20 inet static

□address 10.10.20.1/24

После этого делаем systemctl restart networking.

#### Команды для удаления конфигурации

ovs-vsctl del-port eth1 # удалить порт ovs-vsctl del-port bond0 # удалить бонд ovs-vsctl del-br BR # удалить бридж

Revision #3

Created 25 October 2022 07:41:01 by Иван Митькин Updated 28 October 2022 08:58:20 by Иван Митькин