

merhaba

firewall cihazımda IPv4 policy yani firewall kuralı yazmak istediğimde aşağıda görüldüğü üzere "inception mode" seçeneği çıkmıyor.



Firewall menülerden "system" altından "feature Visibility" seçeneğine tıklıyorum. Karşıma gelen seçeneklerde görüldüğü üzere inspection mode için gerekli olan "Zero Trust Network Access" ZTNA disable ve pasif konumda.



Firewall cihazımın CLI konsolunu açıyorum ve aşağıdaki komutları sırasıyla giriyorum.

Config system global

Set Proxy-and-explicit-proxy enable

End

Config system settings

Set gui-proxy-inspection enable

End

```
MERKEZ-40F # config system global

MERKEZ-40F (global) # set proxy-and-explicit-proxy enable

MERKEZ-40F (global) # end

MERKEZ-40F # config system settings


MERKEZ-40F (settings) # set gui pro
ambiguous command before 'gui'

MERKEZ-40F (settings) # set gui-proxy-inspection enable

MERKEZ-40F (settings) # end

MERKEZ-40F #
```

Sonrasında tekrar firewall menümdem setting altında feature Visibility sekmesine tıklıyorum ve bu sefer ZTNA zero trust network Access seçeneğinin aktif olduğunu görüyorum. Butonu on konumuna getirip apply diyorum.



Son olarak Tekrar firewall kuralı yazmak istediğimde Inspection mode seçeneği karşıma gelmiş oluyor.

