UBUNTU SERVER 26.04 LTS

Guía paso a paso

Versión	1.1
Audiencia	Soporte Técnico Empresarial
Última actualización	19 de junio de 2026
Codename	Resolute Raccoon

Cambios en la versión 1.1: *corrección de referencias de versión (22.04 → 26.04 LTS), actualización de fechas de soporte y requisitos mínimos del sistema, eliminación de contenido duplicado en la sección 5, y reconstrucción de la sección 6.4 (Firewall UFW), que contenía contenido de zona horaria por error.*

TABLA DE CONTENIDOS

- 1. Introducción y Objetivos 3
- 2. Requisitos del Sistema 4
- 3. Descarga de Ubuntu Server 26.04 LTS 5
- 4. Preparación del Medio de Instalación 6
- 5. Proceso de Instalación Paso a Paso 7
- 6. Configuración Post-Instalación 13
- 7. Verificación del Sistema 15
- 8. Resolución de Problemas Comunes 16

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este manual proporciona una guía completa y detallada para la instalación de Ubuntu Server 26.04 LTS (Resolute Raccoon) en un entorno empresarial. Está orientado al personal de soporte técnico responsable del despliegue y mantenimiento de servidores.

1.1 Objetivos del Manual

- Guiar al técnico en cada paso del proceso de instalación con instrucciones claras.
- Establecer una configuración base segura y funcional para entornos empresariales.
- Documentar las mejores prácticas de instalación y post-configuración.
- Proporcionar referencia rápida para resolución de problemas comunes.

1.2 ¿Qué es Ubuntu Server 26.04 LTS?

Ubuntu Server 26.04 LTS (Long Term Support), con nombre en código Resolute Raccoon, es una distribución Linux de Canonical diseñada específicamente para servidores. Ofrece soporte garantizado hasta abril de 2031 (estándar) y hasta 2036 con Ubuntu Pro (Expanded Security Maintenance), siendo la elección ideal para infraestructuras empresariales que requieren estabilidad y seguridad a largo plazo.

IMPORTANTE
Ubuntu Server 26.04 LTS es la versión recomendada para despliegues empresariales nuevos por su ciclo de soporte extendido de 5 años (10 años con Ubuntu Pro).

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

2.1 Requisitos Mínimos

Procesador	CPU de 64 bits (x86_64/AMD64) a 1 GHz o superior
RAM	1.5 GB (recomendado 2 GB o más para la instalación)
Almacenamiento	4 GB de espacio libre en disco
Red	Adaptador de red Ethernet
Medio de arranque	Puerto USB o unidad óptica DVD

2.2 Requisitos Recomendados para Producción

Procesador	CPU de 64 bits multi-core a 2 GHz o superior
RAM	4 GB o más (según servicios a ejecutar)
Almacenamiento (SO)	20 GB mínimo en disco SSD
Almacenamiento (Datos)	Disco adicional según necesidades del negocio
Red	Adaptador Gigabit Ethernet (1 Gbps)
Fuente de alimentación	UPS recomendada para entornos críticos

2.3 Información Necesaria Antes de Instalar

Tenga preparada la siguiente información antes de iniciar la instalación:

- Nombre de host (hostname) del servidor (ej: srv-produccion-01).
- Dirección IP fija, máscara de subred, gateway y DNS del servidor.
- Nombre de usuario administrador y contraseña segura.
- Zona horaria y configuración regional de la empresa.
- Distribución de disco requerida (particionamiento).

3. DESCARGA DE UBUNTU SERVER 26.04 LTS

3.1 Obtener la Imagen ISO Oficial

Siempre descargue la imagen ISO desde el sitio oficial de Canonical para garantizar la autenticidad e integridad del archivo.

- Abrir un navegador web y acceder a la página oficial de Ubuntu.
- Ingresar a la siguiente URL: https://ubuntu.com/download/server
- Seleccionar "Ubuntu Server 26.04.x LTS" (donde x es la última revisión disponible).
- Hacer clic en el botón "Download Ubuntu Server 26.04 LTS".
- Aguardar la descarga del archivo ISO.

> **NOTA**
> El nombre del archivo será similar a: ubuntu-26.04.x-live-server-amd64.iso. Verifique que sea la versión amd64 (64 bits).

3.2 Verificar la Integridad de la Descarga

Es fundamental verificar el hash SHA256 del archivo descargado para garantizar que no esté corrupto ni modificado.

En Windows (PowerShell):

- Ejecutar en PowerShell como Administrador:

```
Get-FileHash C:\Descargas\ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso -Algorithm SHA256
```

- Comparar el resultado con el hash oficial publicado en ubuntu.com.

En Linux/macOS (Terminal):

- Verificar hash SHA256:

```
sha256sum ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso
```

- Resultado esperado (ejemplo orientativo — verificar siempre el valor real publicado en ubuntu.com):

```
10f19c5b2b8d6db711582e0e27f5116296c34fe4b313ba45f9b201a5007056cb
```

4. PREPARACIÓN DEL MEDIO DE INSTALACIÓN

4.1 Crear USB Booteable

Para crear el medio de instalación USB, se recomienda utilizar Balena Etcher o Rufus por su facilidad de uso y confiabilidad.

Opción A: Balena Etcher (Recomendado — Windows/Linux/macOS)

- Descargar Balena Etcher desde: https://www.balena.io/etcher/
- Instalar y ejecutar Balena Etcher como administrador.
- Hacer clic en "Flash from file" y seleccionar el archivo ISO descargado.
- En "Select target", elegir la unidad USB (mínimo 4 GB).
- Hacer clic en "Flash!" y esperar a que el proceso complete (5-10 minutos).
- Etcher verificará automáticamente el resultado. Hacer clic en "Flash Complete" cuando finalice.

Opción B: Rufus (Solo Windows)

- Descargar Rufus desde: https://rufus.ie/
- Ejecutar Rufus (no requiere instalación).
- En "Device", seleccionar la unidad USB.
- En "Boot selection", hacer clic en "SELECT" y elegir la ISO de Ubuntu.
- Esquema de partición: GPT. Sistema de destino: UEFI (sin CSM).
- Hacer clic en "START" y confirmar la operación.

ADVERTENCIA
La creación del USB booteable BORRARÁ todos los datos existentes en la unidad USB seleccionada. Asegúrese de respaldar cualquier información importante antes de continuar.

5. PROCESO DE INSTALACIÓN PASO A PASO

5.1 Configuración del BIOS/UEFI

- Insertar el USB booteable en el servidor a configurar.
- Encender o reiniciar el servidor.
- Durante el arranque, presionar la tecla correspondiente para acceder al BIOS/UEFI (varía según fabricante):

Dell	F2 o F12
HP	F9, F10 o ESC
Lenovo	F1 o F2
ASUS	DEL o F2
Supermicro	DEL

- En la sección de Boot Order, configurar el USB como primer dispositivo de arranque.
- Guardar cambios y salir (generalmente F10 o "Save & Exit").

5.2 Inicio del Instalador

El servidor arrancará desde el USB y mostrará la pantalla inicial del instalador de Ubuntu.

- Al iniciar, aparecerá el menú GRUB del instalador. Seleccionar "Try or Install Ubuntu Server" y presionar Enter.
- Esperar mientras el sistema carga los archivos de instalación (1-2 minutos).

5.3 Selección de Idioma

- Aparecerá la pantalla de selección de idioma del instalador.
- Usar las teclas de flecha para seleccionar el idioma deseado (Español o English según política de la empresa).
- Presionar Enter para confirmar.

RECOMENDACIÓN
Para entornos empresariales se recomienda mantener el instalador en English para facilitar la búsqueda de documentación técnica en internet.

5.4 Configuración de Teclado

- Seleccionar la distribución de teclado. Para Latinoamérica: Spanish (Latin American) o Spanish.
- Verificar la distribución haciendo la prueba de escritura en el campo provisto.
- Seleccionar "Done" y presionar Enter.

5.5 Tipo de Instalación

- Seleccionar el tipo de instalación: "Ubuntu Server" (opción estándar recomendada).
- La opción "Ubuntu Server (minimized)" es para contenedores y entornos cloud; NO usar para servidores físicos de propósito general.
- Seleccionar "Done" y presionar Enter.

5.6 Configuración de Red

Esta es una de las etapas más críticas. El instalador detectará automáticamente las interfaces de red disponibles.

Configuración con IP Estática (Recomendado para servidores):

- Seleccionar la interfaz de red (ej: ens3, eth0, enp0s3).
- Seleccionar "Edit IPv4".
- Cambiar "Automatic (DHCP)" a "Manual".
- Completar los datos de red:

Subnet	192.168.1.0/24 (ejemplo - usar su subred real)
Address	192.168.1.100 (IP estática deseada para el servidor)
Gateway	192.168.1.1 (puerta de enlace predeterminada)
Name servers	8.8.8.8, 8.8.4.4 (o DNS corporativo)
Search domains	empresa.local (dominio de búsqueda)

- Seleccionar "Save" y confirmar con "Done".

5.7 Configuración de Proxy

Si la empresa utiliza proxy para acceso a internet, ingresarlo en este paso con el formato:

```
http://usuario:contraseña@proxy.empresa.com:3128
```

Si no hay proxy, dejar en blanco y seleccionar "Done".

5.8 Mirror de Ubuntu

El instalador configura automáticamente el mirror de descarga de paquetes. Seleccionar "Done" para aceptar el mirror detectado, o cambiarlo por el mirror corporativo si existe.

5.9 Configuración de Almacenamiento

Opción A — Disco Completo (Instalación Sencilla):

- Seleccionar "Use an entire disk".
- Elegir el disco donde instalar Ubuntu Server.
- Desmarcar "Set up this disk as an LVM group" si no se requiere LVM.
- Seleccionar "Done".

Opción B — Particionamiento Manual (Recomendado para producción):

Para servidores de producción se recomienda el siguiente esquema de particiones:

Partición	Tamaño recomendado y punto de montaje
/boot/efi	512 MB - Partición EFI (UEFI)
/boot	1 GB - Archivos de arranque
/	20 GB - Sistema operativo
/var	20 GB - Logs y datos variables
/home	5 GB - Directorios de usuario
swap	RAM x 1.5 (máx 8 GB)
/datos	Espacio restante - Datos de aplicaciones

- Seleccionar "Custom storage layout".
- Crear las particiones según el esquema definido.
- Seleccionar "Done" y confirmar la escritura de cambios en disco.

Opción C — Cifrado de Disco (novedad en 26.04 LTS):

El instalador de Ubuntu Server 26.04 LTS incorpora de forma nativa el cifrado de disco completo, disponible directamente en el paso de almacenamiento:

- Sin cifrado: usa ext4 estándar, sin protección adicional ante robo físico del disco.
- Cifrado con frase de contraseña (LUKS): solicita una passphrase en cada arranque del servidor.
- Cifrado respaldado por hardware (TPM 2.0): vincula la clave al chip TPM del equipo; el sistema arranca de forma transparente mientras el hardware no se altere, y rechaza el arranque si el disco se traslada a otra máquina.

RECOMENDACIÓN
Para servidores físicos en racks empresariales con TPM 2.0 disponible, se recomienda habilitar el cifrado respaldado por hardware: protege los datos ante robo físico del equipo sin requerir intervención manual en cada reinicio.

ADVERTENCIA
Al confirmar el particionamiento (con o sin cifrado), TODOS los datos existentes en el disco seleccionado serán ELIMINADOS permanentemente. Verificar el disco correcto antes de continuar.

5.10 Confirmación del Particionado

- Aparecerá un resumen del esquema de particiones seleccionado.
- Revisar cuidadosamente que los discos y tamaños sean correctos.
- Seleccionar "Continue" para confirmar y proceder.

5.11 Configuración del Perfil de Usuario

Completar los campos del perfil del servidor:

Your name	Nombre completo del administrador (ej: Administrador Sistema)
Your server's name	Hostname del servidor (ej: srv-produccion-01)
Pick a username	Usuario de administración en minúsculas (ej: sysadmin)
Choose a password	Contraseña segura (mínimo 12 caracteres, mayúsculas, números y símbolos)
Confirm password	Repetir la contraseña para confirmar

- Seleccionar "Done" para continuar.

SEGURIDAD
La contraseña debe cumplir la política de seguridad empresarial: mínimo 12 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Documentar y guardar en el gestor de contraseñas corporativo.

5.12 Configuración de Ubuntu Pro

Ubuntu Pro ofrece soporte extendido (ESM) hasta 2036 y parches de seguridad adicionales para los repositorios Main y Universe. En esta pantalla:

- Entornos empresariales con contrato Canonical: seleccionar "Add a token" e ingresar el token de subscripción.
- Sin subscripción Pro: seleccionar "Continue" para omitir (Ubuntu Pro puede activarse luego con "sudo pro attach").
- Seleccionar "Done" para continuar.

5.13 Instalación de OpenSSH Server

El acceso SSH es fundamental para la administración remota del servidor en entornos empresariales.

- En la pantalla "SSH Setup", seleccionar "Install OpenSSH server" marcando la casilla con Espacio.
- Seleccionar "Done".

RECOMENDACIÓN
Siempre instalar OpenSSH Server. Es la forma estándar y segura de administrar servidores Linux de manera remota desde cualquier estación de trabajo.

5.14 Selección de Software Adicional (Snaps)

El instalador ofrece algunos paquetes de software adicionales. Para una instalación base limpia:

- NO seleccionar ningún snap adicional en esta etapa.

- Los servicios y aplicaciones se instalarán posteriormente según los requerimientos específicos.
- Seleccionar "Done" sin marcar ninguna opción adicional.

5.15 Proceso de Instalación

El instalador procederá a copiar todos los archivos al disco. Este proceso puede tomar entre 10 y 30 minutos dependiendo de la velocidad del hardware.

- Esperar a que la barra de progreso complete al 100%.
- El instalador mostrará "Installation complete!" cuando finalice.
- Seleccionar "Reboot Now" para reiniciar el servidor.
- Cuando se solicite, retirar el USB de instalación y presionar Enter.
- El servidor se reiniciará e iniciará por primera vez desde el disco instalado.

6. CONFIGURACIÓN POST-INSTALACIÓN

Una vez instalado el sistema, es necesario realizar configuraciones adicionales para preparar el servidor para uso empresarial.

6.1 Primer Inicio de Sesión

- Al iniciar, el servidor mostrará la terminal de login. Ingresar el usuario y contraseña configurados.
- Verificar la conectividad de red:
- Verificar la configuración de red:

```
ip addr show
```

- Probar conectividad con el gateway:

```
ping -c 4 192.168.1.1
```

- Probar conectividad con internet:

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

6.2 Actualización del Sistema

El primer paso después de instalar es actualizar todos los paquetes del sistema:

- Actualizar la lista de repositorios:

```
sudo apt update
```

- Aplicar todas las actualizaciones disponibles:

```
sudo apt upgrade -y
```

- Actualizar el kernel si hay versiones nuevas:

```
sudo apt dist-upgrade -y
```

- Eliminar paquetes huérfanos:

```
sudo apt autoremove -y
```

- Reiniciar si se actualizó el kernel:

```
sudo reboot
```

6.3 Configuración del Hostname

- Verificar el hostname actual:

```
hostnamectl
```

- Cambiar el hostname si es necesario:

```
sudo hostnamectl set-hostname srv-produccion-01
```

- Editar /etc/hosts para resolución local:

```
sudo nano /etc/hosts
```

- Agregar o modificar la línea:

```
192.168.1.100 srv-produccion-01.empresa.local srv-produccion-01
```

6.4 Configuración del Firewall (UFW)

Ubuntu Server incluye UFW (Uncomplicated Firewall) preinstalado pero inactivo. Se recomienda habilitarlo y permitir únicamente los servicios necesarios.

- Permitir el acceso SSH antes de activar el firewall (evita bloquear la sesión actual):

```
sudo ufw allow OpenSSH
```

- Habilitar el firewall:

```
sudo ufw enable
```

- Verificar el estado y las reglas activas:

```
sudo ufw status verbose
```

- Permitir un puerto adicional si el servidor lo requiere (ejemplo: HTTP):

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

ADVERTENCIA
Habilitar UFW sin antes permitir el puerto SSH (22) puede dejar al servidor inaccesible de forma remota. Siempre ejecutar "sudo ufw allow OpenSSH" antes de "sudo ufw enable".

6.5 Configuración de Zona Horaria

- Listar zonas horarias disponibles:

```
timedatectl list-timezones | grep America
```

- Configurar zona horaria (ejemplo: Argentina):

```
sudo timedatectl set-timezone America/Argentina/Buenos_Aires
```

- Verificar configuración:

```
timedatectl
```

6.6 Configuración de Actualizaciones Automáticas

- Instalar paquete de actualizaciones desatendidas:

```
sudo apt install unattended-upgrades -y
```

- Configurar actualizaciones automáticas de seguridad:

```
sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades
```

- Seleccionar 'Yes' para habilitar.

7. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA

Después de la instalación y configuración inicial, realizar las siguientes verificaciones para confirmar que el sistema está funcionando correctamente.

7.1 Checklist de Verificación

Verificación	Comando / acción
Sistema operativo	lsb_release -a
Versión del kernel	uname -r
Uso de disco	df -h
Uso de memoria RAM	free -h
Estado de red	ip addr show && ip route
Resolución DNS	nslookup google.com
Servicio SSH activo	sudo systemctl status ssh
Firewall activo	sudo ufw status
Estado de soporte LTS	sudo ubuntu-security-status
Usuarios del sistema	cat /etc/passwd | grep -v nologin
Logs del sistema	sudo journalctl -n 50 --no-pager

Script de verificación rápida del sistema:

```
echo ' = INFORMACIÓN DEL SISTEMA = '
lsb_release -a
echo ''
echo ' = KERNEL = '
uname -r
echo ''
echo ' = USO DE DISCO = '
df -h
echo ''
echo ' = MEMORIA RAM = '
free -h
echo ''
echo ' = RED = '
ip addr show
```

8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

8.1 El servidor no arranca desde el USB

- Verificar que Secure Boot esté deshabilitado en el BIOS/UEFI.
- Confirmar que el modo de arranque sea UEFI (no Legacy/CSM).
- Recrear el USB booteable con Balena Etcher verificando que completó sin errores.
- Probar con otro puerto USB (preferiblemente USB 2.0).

8.2 No se detecta la interfaz de red

- Listar todas las interfaces de red:

```
ip link show
```

- Verificar si el hardware es reconocido:

```
lspci | grep -i ethernet
```

- Cargar el módulo del driver manualmente si es necesario:

```
sudo modprobe <nombre_del_driver>
```

8.3 Error al conectar por SSH después de la instalación

- Verificar que el servicio SSH esté activo:

```
sudo systemctl status ssh
```

- Confirmar que el firewall permite el puerto 22:

```
sudo ufw status
```

- Verificar la IP del servidor:

```
ip addr show
```

- En caso de reinstalación, limpiar el known_hosts en el cliente:

```
ssh-keygen -R <IP_servidor>
```

8.4 El sistema no tiene acceso a internet

- Verificar gateway configurado:

```
ip route show
```

- Verificar resolución DNS:

```
cat /etc/resolv.conf
```

- Probar conectividad directa por IP (sin DNS):

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

- Si ping por IP funciona pero DNS no, editar resolv.conf:

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

- Agregar:

```
nameserver 8.8.8.8
```

8.5 Espacio en disco insuficiente

- Verificar uso de disco por directorio:

```
du -sh /* 2>/dev/null | sort -rh | head -20
```

- Limpiar caché de apt:

```
sudo apt clean
sudo apt autoclean
```

- Eliminar kernels antiguos:

```
sudo apt autoremove --purge
```

- Ver logs grandes:

```
sudo du -sh /var/log/* | sort -rh | head -10
```

FIN DEL MANUAL — UBUNTU SERVER 26.04 LTS