합주연습기

사용설명서 · 처음부터 따라 하기

국악 악보 PDF(또는 MusicXML)를 올리면, 가야금·대금·해금 같은 선율과 장구·꽹과리·북 같은 장단을 직접 녹음한 국악기 소리로 함께 연주해 주는 연습 도구입니다. 내 가락을 장단에 맞춰 들어 보거나, 내 줄만 빼고 반주로 틀어 놓고 연습할 수 있습니다. 이 설명서는 실제 화면과 예시 악보로 한 단계씩 따라 할 수 있게 썼습니다.

웹 주소: commst.github.io/scoreplay

2026년 11월 판

차례

1 시작하기 전에

할 수 있는 일 · 준비물 · 여는 방법

2 화면 둘러보기

위 막대 · 왼쪽 네 칸 · 가운데 · 연주 막대

3 따라 하기 ① 총보로 내 파트 연습하기

올리기 → 악기 고르기 → 빠르기 확인 → 재생 → 내 파트 빼고 듣기

4 따라 하기 ② 어려운 대목만 반복하기

연습 번호 · 구간 반복 · 반복할 때마다 빠르게

5 따라 하기 ③ 빠르기를 못 읽었을 때

노란 칸 채우기 · rit.·accel. 넣기

6 따라 하기 ④ 파트보로 장단 연습하기

7 따라 하기 ⑤ 음원으로 저장해 휴대폰에서 듣기

8 악보로 보기와 음 고치기

9 칸별 기능 자세히

악기 · 빠르기 · 연주 · 저장

10 휴대폰·태블릿에서 쓰기

11 설정 저장과 다른 기기로 옮기기

12 문제가 생겼을 때

13 단축키와 알아 둘 점

1. 시작하기 전에

할 수 있는 일

- **총보 하나**를 올리면 악기 줄을 하나하나 읽어, 고른 줄만 함께 연주합니다.
- **파트보 여러 개**(예: 장구·대금·가야금 파트보)를 한꺼번에 올려 합쳐 들을 수 있습니다.
- 선율 악기는 음높이까지, 타악기는 리듬을 읽어 직접 녹음한 국악기 소리로 냅니다.
- 연주하는 동안 악보 위에 지금 마디(노란 칸)와 지금 위치(빨간 선)가 따라 움직입니다.
- 어려운 대목만 반복하거나, 반복할 때마다 조금씩 빨라지게 하거나, MP3·WAV로 저장해 휴대폰에서 들을 수 있습니다.


준비물: 어떤 악보 파일이 되나요

악보 파일	읽기
Finale(2004 이후)에서 PDF로 저장·인쇄한 악보	됩니다. 가장 많이 시험했습니다.
Sibelius, Encore, MuseScore 2에서 만든 PDF	됩니다.
MuseScore 3·4, Dorico에서 만든 PDF	읽도록 만들었습니다. 안 되면 PDF를 알려 주세요.
MusicXML(.musicxml, .xml, .mxl)	됩니다. 음표를 정확히 담고 있어 PDF보다 정확합니다. 다만 쪽 그림이 없어 '악보로 보기'는 안 됩니다.
종이 악보를 스캔하거나 사진으로 찍은 PDF, jpg·png 그림	**안 됩니다.** 음표가 그림이라 읽을 수 없습니다.
정간보	안 됩니다.

확인하는 법 PDF를 크게 확대했을 때 음표 가장자리가 계속 선명하면 악보 프로그램으로 만든 PDF(읽을 수 있음)입니다. 확대할수록 흐려지거나 계단처럼 깨지면 스캔한 그림 PDF입니다.

여는 방법

1. Chrome, Safari, Edge 같은 브라우저에서 **commst.github.io/scoreplay** 주소를 엽니다. 컴퓨터·태블릿·휴대폰 모두 됩니다.
2. 처음 한 번은 인터넷이 필요합니다(악보 읽는 도구와 악기 소리를 받아 옴). 악보 파일은 인터넷으로 보내지 않고 **내 기기 안에서만** 처리합니다.
3. 카카오톡·네이버 앱 안에서 링크를 열면 위쪽에 안내가 뜹니다. **브라우저에서 실행**을 눌러 Safari나 Chrome으로 여세요. 앱 안의 브라우저에서는 파일 올리기·저장이 잘 안 될 수 있습니다.




처음 연 화면(첫 화면). 아래에 총보·파트보 올리기 상자가 있습니다.

악보 없이 먼저 들어 보기 첫 화면 맨 아래 **예시 장단으로 먼저 들어 보기**를 누르면 8마디 장구 장단으로 화면을 미리 써 볼 수 있습니다.

2. 화면 둘러보기

악보를 올리면 아래처럼 바뀝니다. 컴퓨터 화면 기준이며, 휴대폰은 10장에서 설명합니다.



악보를 올린 뒤의 화면(예시: 연변목가 총보 15줄 158마디)

자리	하는 일
위 막대	곡 이름과 줄 수·마디 수, 설정 저장 상태. **악보 파일**(올린 악보 보기·바꾸기), **사용법**, **업데이트 이력**. 곡 이름을 눌러도 악보 파일 창이 열립니다.
왼쪽 네 칸	**악기** 줄마다 켜기·끄기, 소리, 음량 **빠르기** 빠르기 표, rit.·accel., 연습 속도 **연주** 카운트인·메트로놈 같은 재생 옵션, 소리 다듬기, 연주 순서 **저장** 음원(MP3·WAV), MIDI·MusicXML, 이 악보의 설정
가운데	**악보로 보기**: 올린 악보 PDF를 그대로 보여 주고 연주 위치를 따라갑니다. **마디맵으로 보기**: 마디마다 리듬을 점으로 보여 줍니다.
아래 연주 막대	늘 보입니다. 연습 번호 단추, ■ 정지(처음으로), ▶ 재생·일시정지, 지금 마디와 시간, 진행 막대, 마디 ○부터 ○까지, **⟲ 구간 반복**, 속도 −·+, **음원 저장**.



아래 연주 막대. 왼쪽 위 A~N은 악보의 연습 번호이고, 작은 숫자는 그 번호가 시작하는 마디입니다.

처음 쓸 때 기억할 세 가지

- 무엇을 들을지는 **악기** , 얼마나 빨리 들을지는 **빠르기** 에서 정합니다.
- 재생·정지·구간·속도는 언제나 아래 연주 막대에 있습니다.
- 바꾼 설정은 이 악보에 묶여 자동으로 저장됩니다. 같은 악보를 다시 열면 그대로 돌아옵니다.

3. 따라 하기 ① 총보로 내 파트 연습하기

> **이번 예시** 연변목가 총보(15줄)를 올려, 내 악기인 **대금**을 장고·가야금과 함께 들어 보고, 이어서 대금만 빼고 반주로 틀어 놓고 불어 봅니다.

3-1. 총보 올리기

1. 첫 화면의 **총보 업로드** 상자에서 **총보 추가**를 누르고 총보 PDF를 고릅니다. 또는 파일을 상자 위로 끌어다 놓습니다.
2. "악보를 읽는 중…"이 나오고, 몇 초 뒤(쪽이 많으면 10초쯤) 화면이 바뀝니다. 위 막대에 **연변목가 15줄 · 158마디**처럼 나오면 다 읽은 것입니다.
3. 올린 파일은 위 막대의 **악보 파일**에서 다시 볼 수 있습니다.




악보 파일 창. 총보, 총보에 더한 악보(악보 추가), 파트보를 보고 ×로 뺄 수 있습니다.

> **주의** 총보를 올리면 파트보 목록이 비워지고, 파트보를 올리면 총보가 비워집니다. 둘을 함께 쓰려면 3-5의 '악보 추가'를 쓰세요.

3-2. 들을 악기 고르기


왼쪽 **악기** 칸에 악보의 줄이 위에서부터 차례로 나옵니다. 처음에는 이름을 보고 짐작해 장고 같은 타악 줄과 첫 선율 줄 하나만 켜 둡니다.

1. **대금** 줄 오른쪽의 스위치를 눌러 켭니다. 스위치가 파랗게 되면 켜진 것입니다.
2. 같은 방법으로 **가야금**(윗줄·아랫줄 두 줄이면 둘 다)과 **장고**를 켭니다.
3. 켠 줄에는 소리 이름과 음량 막대가 바로 보입니다. 장고를 조금 작게 하고 싶으면 장고의 음량 막대를 왼쪽으로 끕니다.




악기 칸. 줄마다 [번호 · 갈래 · 이름 · ▶ · S · M · 켜기 스위치], 켠 줄은 소리와 음량이 한 줄로 보입니다.

줄 이름을 누르면 그 줄이 펼쳐져 자세한 설정이 나옵니다.



선율 줄을 펼친 모습: 역할, 첫 단 그림, 악기 소리, 농현, 좌우 위치, 옥타브, 음량



타악 줄을 펼친 모습: 윗성부·아랫성부 소리, 함께 바꾸기, 음량

이름이 이상하게 읽혔다면 펼친 줄의 **첫 단 그림**을 보고 어떤 악기인지 확인하세요. 이름은 악보에서 읽은 그대로라 잘리거나 깨질 수 있습니다. 소리는 '악기 소리'에서 직접 바꾸면 됩니다.

3-3. 빠르기 확인하기

빠르기 칸을 열면 악보에서 읽은 빠르기 표가 있습니다. 연변목가는 1마디 ♩.=52처럼 구간마다 빠르기가 채워져 있습니다. 노란 칸이 있으면 5장을 보세요.



빠르기 칸: 시작 마디, 끝, 기준 음표, BPM, 악보에 적힌 표기

3-4. 재생하기

1. 아래 연주 막대의 노란 ▶를 누릅니다(또는 키보드 `스페이스바`).
2. 처음 한 번은 "소리를 만드는 중… 60%"처럼 진행률이 나오고, 이어서 카운트인(박 세기 한 마디) 뒤에 연주가 시작됩니다.
3. 다시 누르면 일시정지, 한 번 더 누르면 이어서 연주합니다. ■는 정지하고 처음으로 돌아갑니다.
4. 가운데 마디맵이나 악보에서 마디를 누르면 그 마디부터 재생합니다. 진행 막대를 눌러도 그 위치로 갑니다.

3-5. 내 파트만 빼고 반주로 듣기

예시 대금을 직접 불면서 연습하고 싶다 → 대금 줄의 `M`(음소거)을 누릅니다. 대금만 잠깐 소리가 꺼지고 가야금·장고는 그대로 납니다. 다시 누르면 대금이 돌아옵니다.

예시 이 대목에서 대금이 어떻게 가는지 대금만 들어 보고 싶다 → 대금 줄의 `S`(솔로)를 누릅니다. 대금만 들립니다. 여러 줄을 솔로로 하면 그 줄들만 들립니다.



솔로를 켜면 위에 노란 안내와 [모두 해제] 단추가 나옵니다.


솔로·음소거는 잠깐 쓰는 설정이라 저장되지 않습니다. 완전히 끄려면 켜기 스위치를 끄세요.

총보에 없는 악기 더하기 위 막대 `악보 파일` → **악보 추가**로 피아노 악보처럼 총보에 없는 악기를 더할 수 있습니다. 총보의 어떤 악기를 파트보로 바꾸고 싶으면 그 줄을 끄고 그 악기의 파트보를 '악보 추가'로 올리면 됩니다.

4. 따라 하기 ② 어려운 대목만 반복하기

이번 예시 연변목가의 연습 번호 **D**(33~42마디)가 어렵다. 70% 빠르기로 시작해 한 바퀴 돌 때마다 5%씩 빨라져 원래 빠르기까지 올라가게 반복한다.

1. 연주 막대 왼쪽 위 연습 번호 줄 끝의 상자에서 **누르면 다음 번호 전까지 구간으로**를 고릅니다.
2. **D 33** 을 누릅니다. 구간이 33부터 42까지로 바뀌고 바로 재생됩니다.
3. 연주 막대의 **⟲ 구간 반복** 을 눌러 켭니다(노랗게 바뀜). 42마디까지 가면 33마디로 돌아가 계속 반복합니다.
4. **연주** 칸에서 **반복할 때마다 빠르게**를 켭니다. '처음 70% · 한 번에 +5%'가 기본입니다.
5. 재생하면 연주 막대에 **1번째 · 70%**처럼 몇 번째 반복인지, 지금 몇 %인지 나옵니다. 100%에 닿으면 그 빠르기로 계속 반복합니다.




D 구간(33~42마디)을 반복하며 70%에서 시작한 모습

다른 방법 연습 번호가 없는 악보는 연주 막대의 **마디 ◯부터 ◯까지**에 직접 숫자를 넣으세요. 예: 어려운 25~32마디만 → 25부터 32까지. **전곡** 을 누르면 처음부터 끝까지로 돌아갑니다.

전체를 천천히 연주 막대의 속도 **−**를 누르면 5%씩 느려집니다. 예: 100% → 70%로 세 번 이상 누르기. 음높이는 그대로이고, ♩=145인 곳은 70%에서 약 ♩=102로 연주됩니다.

5. 따라 하기 ③ 빠르기를 못 읽었을 때

이번 예시 Flower of K 총보는 빠르기 표시를 읽지 못해 빠르기 표가 노란 칸으로 남았다. ▶를 누르면 "템포를 입력해 주세요"가 나온다.



빠르기를 못 읽은 악보에서 ▶를 누르면 빠르기 칸이 열리고 노란 BPM 칸으로 데려갑니다.

1. 악보를 보고 빠르기를 확인합니다. 예: 악보에 ♩.=60이라고 적혀 있다.
2. **기준** 상자에서 악보의 음표와 같은 것을 고릅니다. ♩.이면 ♩. **점4분**, ♩이면 ♩ **4분**. 12/8·6/8 장단(굿거리·자진모리 등)은 보통 점4분입니다.
3. **BPM** 칸에 60을 넣습니다. 노란색이 사라지면 재생할 수 있습니다.
4. 곡 중간에 빠르기가 바뀌면 **구간 추가**를 누르고, 바뀌는 **시작 마디**와 BPM을 넣습니다. 예: 33마디부터 ♩=84 → 시작 마디 33, 기준 ♩ 4분, BPM 84. 1~32마디는 앞 구간 빠르기, 33마디부터는 새 빠르기로 연주합니다.

점점 느리게·빠르게 넣기 (rit.·accel.)

악보의 rit.·accel.은 자동으로 읽어 표에 넣습니다. 못 읽었거나 직접 넣고 싶으면 **rit. 추가**를 누릅니다.

원하는 것	시작 마디	종류	길이(마디 수)	끝 %
32마디로 끝나는 곡을 마지막 4마디에서 조금 느려지며 끝내기	29	rit.	4	85
마지막 두 마디에서만 확 느려지기	31	rit.	2	65
17~24마디 동안 점점 빨라지기	17	accel.	8	120
25마디부터 원래 빠르기로 돌아오기	25	a tempo	–	–


끝 %를 비워 두면 공통 값(rit. 80%, accel. 120%)을 씁니다. 한 마디에 바뀌는 정도 ≈ (100과 끝 %의 차이) ÷ 길이. 예: 끝 % 80, 길이 4 → 한 마디에 5%씩.

♩ = ♪ 처럼 음표끼리 같다는 표시 앞 구간에서 자동으로 계산합니다. 들어 보니 2배 빠르거나 느리면 그 구간 '끝' 칸의 **왼쪽이 새 박** / **오른쪽이 새 박** 단추를 눌러 방향을 바꾸세요.

6. 따라 하기 ④ 파트보로 장단 연습하기

이번 예시 총보는 없고 연변목가의 파트보 PDF 세 개(악기마다 한 파일)가 있다. 셋을 합쳐 들어 본다. 장구 파트보 하나만 올려도 장단 연습이 됩니다.

1. 첫 화면의 **파트보 업로드**에서 **파트보 추가**를 누르고, 파일 선택 창에서 세 파일을 함께 고릅니다(Ctrl 또는 ⌘를 누른 채 여러 개 선택). 나중에 하나씩 더 올려도 됩니다.
2. 파트보는 올린 파일을 모두 켭니다(선율 파트는 선율, 타악 파트는 타악).
3. 마디 번호·박자·도돌이표는 마디를 가장 많이 읽은 파트를 기준으로 맞춥니다.
4. ▶로 재생합니다. 빼고 싶은 파트는 악보 파일 창에서 ×를 누르거나 악기 칸에서 끕니다.



파트보 세 개를 합친 모습

타악 소리 고르기 타악 줄은 위쪽 음표(윗성부)와 아래쪽 음표(아랫성부)를 따로 소리를 고릅니다. 한쪽을 고르면 다른 쪽도 짝 소리로 바뀝니다. 예: 윗성부를 장구 따로 → 아랫성부는 장구 궁, 꽹과리 → 꽹과리. 따로 고르려면 펼친 줄에서 **윗성부·아랫성부 함께 바꾸기**를 끄세요.

줄 이름	처음 정해지는 소리
장구·장고	윗성부 따, 아랫성부 궁
북·모듬북	윗성부 북(높고 짧게), 아랫성부 북(낮고 길게)
꽹과리(쇠)	둘 다 꽹과리, 윗성부의 X 머리 음표는 막음 소리
징·공·탐탐 / 바라·제금 / 대고	징 / 바라 / 베이스드럼
심벌, 하이햇, 스네어, 봉고, 탬버린, 트라이앵글, 카바사, 윈드차임, 팀파니	그 악기 소리(팀파니는 음표 높이대로)

7. 따라 하기 ⑤ 음원으로 저장해 휴대폰에서 듣기

이번 예시 연변목가 25~56마디를 80% 빠르기로, 대금은 빼고 반주만 MP3로 저장해 휴대폰에서 들으며 연습한다.

1. **악기** 에서 대금을 끄고, 반주로 들을 줄(가야금·장고 등)을 켭니다. 저장 파일에는 켜 둔 줄만 들어갑니다.
2. 연주 막대의 **음원 저장** 을 누르거나 **저장** 칸을 엽니다.
3. **음원 저장**의 마디를 25부터 56까지로, 속도를 80%로 정합니다. 처음에는 재생 설정을 그대로 따라가고, 여기서 바꾸면 그때부터 따로 정해집니다(**재생 설정 가져오기** 로 다시 맞춤).
4. 카운트인을 켜 두면 시작 전 한 마디 박을 셉니다. 따라 들어갈 때 편합니다.
5. 형식은 **MP3**(작은 용량, 기본)나 **WAV**(무압축)를 고르고 **MP3 저장** 을 누릅니다. 파일 이름에 마디 범위·속도가 붙습니다. 예: 연변목가_25-56마디_80%_카운트인.mp3



저장 칸의 음원 저장

알아 두기 MP3 변환기는 처음 한 번 인터넷에서 받아 옵니다. WAV는 zip으로 묶여 저장되니 압축을 풀어 쓰세요. 휴대폰·태블릿은 5분, 컴퓨터는 10분이 넘는 소리를 메모리 때문에 한 줄(모노)로 만듭니다.

다른 프로그램으로 내보내기


- **MIDI 저장** : 켠 줄을 연주 순서대로 펼쳐 줄마다 한 트랙으로. 전자 악기나 다른 프로그램에서 엽니다.

- **MusicXML 저장**: 켠 줄을 악보 파일로. 뮤즈스코어·도리코·시벨리우스·피날레에서 열어 고칠 수 있습니다 (조표는 넣지 않으니 열어서 정해 주세요).

8. 악보로 보기와 음 고치기


악보로 보기

가운데 위의 **악보로 보기**를 누르면 올린 PDF가 그대로 보입니다. 연주하는 동안 지금 마디는 **노란 칸**, 지금 위치는 **빨간 선**으로 음표를 따라 움직이고, 다음 단·다음 쪽으로 넘어가면 악보가 따라 내려갑니다.



연습 번호 D부터 재생 중. 35마디에 노란 칸과 빨간 선.

- **연주 위치 따라가기**를 끄면 악보를 직접 넘겨 볼 수 있습니다.
- 악보를 누르면 그 마디부터 재생합니다.
- **크기** −·+로 100~300%까지 키웁니다. 휴대폰에서 총보가 작으면 키우세요.
- **화면 가득 보기**: 화면 전체에 악보만. 위쪽 단추로 재생·일시정지, ×나 Esc로 돌아옵니다.
- **보기** 상자에서 '총보 전체' 대신 '대금만'처럼 켠 줄을 고르면 그 악기 오선만 잘라 이어 보여 줍니다.



보기: 대금만. 총보에서 대금 오선만 잘라 이어 붙여 크게 봅니다.

음 고치기 (✎)

자동으로 읽다 보니 음 높이나 길이가 악보와 다르게 들리는 마디가 있을 수 있습니다. 직접 고칠 수 있습니다.

> **예시** 21마디 소금의 둘째 음이 레♯으로 들리는데 악보는 레다 → 21마디 ✎ 수정 → 둘째 음의 ♭을 한 번 누름 → 닫기.

1. 마디맵에서는 마디 칸의 ✎ **수정**(컴퓨터는 마우스를 올리면 보임)을, 악보로 보기에서는 **✎ 음 고치기**를 켜고 고칠 마디를 누릅니다.
2. 음마다 ♭·♯(반음), ↓8·↑8(옥타브)로 높이를, 목록에서 길이를 고릅니다. 길이를 바꾸면 같은 성부의 뒤 음들이 따라 밀립니다. 타악은 길이만 고칩니다.
3. **▶ 이 마디부터 듣기**로 확인하고 닫습니다. 고친 마디에는 번호 옆에 ✎가 붙고, 이 기기에 바로 저장됩니다.
4. 되돌리기: 음마다 ↺, 마디마다 [이 마디 모두 되돌리기], 방금 한 수정은 Ctrl + Z.



21마디 음 수정 창

마디맵 읽는 법



마디맵: 마디마다 칸 하나

- 위 줄 점은 윗성부, 아래 줄 점은 아랫성부입니다. 점 하나가 한 번 치는 자리이고 왼쪽이 마디 처음입니다.
- 큰 점은 악센트, 앞의 작은 점은 꾸밈음, 가로 막대는 굴림(롤)입니다.
- 오른쪽 위 숫자(예: 12/8)는 박자가 바뀌는 마디, ‖ : : ‖ 는 도돌이표, 아래 글자는 셈여림·빠르기 표시입니다.
- **노란 테두리** 마디는 음표 길이가 박자와 맞지 않는 등 인식이 불확실한 곳입니다. 악보와 비교해 보세요.

9. 칸별 기능 자세히

악기 칸

항목	설명과 예
켜기 스위치	그 줄을 듣거나 끕니다. 다시 켜면 끄기 전 역할(선율/타악)로 돌아옵니다.
모두 켜기·모두 끄기	한꺼번에. 모두 켜기는 높은음자리표로 적은 북·심벌 같은 타악 줄도 타악으로 켭니다.
켠 악기 설정 모두 펼치기	켠 줄의 자세한 설정을 한꺼번에 펼칩니다. 다시 누르면 모두 접힙니다.
역할	**선율**: 음높이까지 연주 / **타악**: 리듬만, 윗·아랫성부를 고른 타악기로 / **끄기**.
악기 소리	가야금·거문고·양금·대금·소금·피리·대피리·태평소·생황·해금·아쟁·피아노·팀파니는 직접 녹음한 소리입니다. 이름으로 악기를 모르면 가야금으로 정해 두고 안내가 나오니 맞게 바꾸세요.
음량	0~150%. 예: 장구는 60%로 작게 깔고 내 악기는 120%로 크게.
옥타브	악보보다 한두 옥타브 높이거나 낮춰 냅니다. 태평소처럼 실제보다 한 옥타브 낮게 적은 악보는 자동으로 맞추고 안내가 나옵니다.
좌우 위치	연주 칸의 '좌우 배치'를 켰을 때 그 줄이 왼쪽·오른쪽 어디서 들릴지. 처음에는 국악관현악 자리처럼(가야금·거문고 왼쪽, 아쟁·대금 오른쪽).
긴 음에 농현 넣기	긴 음에 녹음한 농현·요성을 넣습니다. 줄마다 켜고 끕니다.
S·M	솔로(그 줄만)·음소거(그 줄 빼기). 저장되지 않는 잠깐 설정.

빠르기 칸

- **빠르기 표**: 빠르기가 바뀌는 곳마다 한 줄. 시작 마디부터 다음 줄 시작 앞까지 같은 빠르기. '끝'은 자동입니다. 숫자를 비우면 재생되지 않습니다(노란 칸).
- **기준 음표**: ♩ 4분, ♩. 점4분, ♪ 8분, 2분. 예: 점4분 84 = 점4분음표를 1분에 84번(한 박 약 0.71초).
- **rit.·accel. 표**: 5장 참고.
- **연습 속도**: 빠르기 표 전체에 곱합니다. 연주 막대의 속도 −·+와 같은 값입니다.

연주 칸



연주 칸

항목	설명과 예
도돌이표대로 반복	도돌이표, 1·2번 괄호, D.S.·D.C.·코다를 따라 실제 연주 순서대로. 끄면 처음부터 끝까지 한 번씩.
구간 계속 반복	정한 범위를 멈출 때까지 반복(연주 막대의 ↻와 같음). 음원 저장은 한 번 분량.
반복할 때마다 빠르게	처음 %(30~100)에서 시작해 한 바퀴마다 +%(1~30)씩 연습 속도까지.
카운트인	시작 전 한 마디 박을 "똑 딱 딱 딱"으로. 예: 12/8, ♩.=84 → 점4분 4번 뒤 시작.
메트로놈	연주 내내 박마다 클릭. 마디 첫 박은 높은 소리.
쉬는 마디 박 짚기	칠 음이 없는 마디에서만 나무 막대 소리로 박을. 박만 / 분박까지. 연주 막대에 "쉼 3/8마디"처럼 몇 번째 쉬는 마디인지도.
셈여림 반영	p·mf·f·크레셴도를 소리 크기에. 악센트(>)는 언제나 세게.
소리 다듬기	조옮김(반음 단위, 선율만), 기준음 A4(보통 440, 악기를 442에 맞췄다면 442), 늘임표 길이, 잔향, 스타카토·트릴, 좌우 배치, 사람처럼 연주(세기·박을 아주 조금씩 흔들어 기계 소리처럼 들리지 않게).
연주 순서	실제로 칠 마디 순서. 반복 기호를 잘못 읽었으면 직접 고칩니다. 예: 1-8, 1-4, 9-16 → 1~8마디, 다시 1~4마디, 이어서 9~16마디. [자동으로]로 되돌림.

저장 칸




저장 칸 아래쪽: 내보내기, 이 악보의 설정, 음 고친 내용


- **음원 저장, MIDI·MusicXML**: 7장 참고.
- **이 악보의 설정**: 11장 참고.
- **음 고친 내용**: [수정 내보내기]로 파일로 받아 두고, 다른 기기에서 같은 악보를 올린 뒤 [수정 가져오기]. [모두 되돌리기]는 이 악보의 수정을 전부 지웁니다.

10. 휴대폰·태블릿에서 쓰기

화면 폭이 좁으면(휴대폰, 세로로 든 태블릿) 왼쪽 네 칸이 **아래 서랍**으로 바뀝니다.



악보를 올린 화면



[악기]를 눌러 연 서랍



악보로 보기

1. 연주 막대 맨 아래의 **악기** **빠르기** **연주** **저장** 중 하나를 누르면 그 칸이 서랍으로 올라옵니다.
2. 같은 단추를 다시 누르거나, 서랍의 ×, 서랍 바깥을 누르면 닫힙니다.
3. 서랍이 열려 있어도 연주 막대의 재생·정지는 그대로 쓸 수 있습니다.
4. 휴대폰을 가로로 눕히면 서랍이 왼쪽에서 열리고 연주 막대가 두 줄로 줄어듭니다.
5. 좁은 화면에서는 구간이 '1 ~ 66'처럼, 구간 반복은 ⟲, 사용법은 ?로 짧게 보입니다. 업데이트 이력은 첫 화면이나 ?(사용법) 창 아래에서 엽니다.

> **아이폰** 무음 스위치를 켜 둬도 소리가 납니다. 처음 한 번은 재생 단추를 직접 눌러야 합니다. 파일로는 열 수 없으니 반드시 웹 주소로 여세요.

11. 설정 저장과 다른 기기로 옮기기

빠르기 표, 연습 속도, 줄마다 켜기·소리·음량·옥타브, 연주 범위·카운트인 같은 재생 옵션, 음원 저장 옵션은 **바꿀 때마다 그 악보에 묶여 이 브라우저에 자동 저장**됩니다. 같은 악보를 다시 열면 자동으로 불러옵니다(파일 이름이 달라도 내용이 같으면 같은 악보). 위 막대에 "자동 저장됨 · 시각"이 보입니다.

예시: 집 컴퓨터 설정을 연습실 태블릿으로

1. 집 컴퓨터에서 저장 → **이 악보의 설정** → **파일로 내보내기**. .json 파일이 받아집니다.
2. 그 파일과 악보 PDF를 태블릿으로 옮깁니다(메일·메신저·클라우드).
3. 태블릿에서 같은 악보를 올리고 **파일 가져오기**로 .json을 고릅니다.
4. 음 고친 내용도 옮기려면 **음 고친 내용**의 [수정 내보내기]·[수정 가져오기]를 같은 방법으로 씁니다.

주의 휴대폰 브라우저는 오래 쓰지 않으면 저장 내용을 지우기도 합니다. 많이 고쳤다면 파일로 내보내 두세요. 자동 저장·자동 불러오기는 '이 악보의 설정'의 체크로 끌 수 있습니다.

12. 문제가 생겼을 때

이럴 때	이렇게 해 보세요
"악보 기호를 찾을 수 없습니다"	스캔하거나 사진으로 만든 PDF입니다. 악보 프로그램에서 PDF로 다시 저장하거나 MusicXML로 내보내 올리세요.
▶를 눌렀는데 "템포를 입력해 주세요"	빠르기 칸의 노란 BPM 칸을 채우세요(5장).
소리가 안 나요	악기 칸에서 켠 줄이 있는지, 음량이 0이 아닌지, 솔로가 다른 줄에 켜져 있지 않은지(위 노란 안내) 확인하세요. 휴대폰은 처음 한 번 재생 단추를 직접 눌러야 합니다.
악기 이름이 이상해요 / 소리가 다른 악기로 나와요	줄을 펼쳐 첫 단 그림으로 악기를 확인하고 '악기 소리'를 바꾸세요.
빠르기가 2배 빠르거나 느려요	♩=♪ 구간이면 방향 단추를, 아니면 기준 음표(♩/♩.)가 악보와 같은지 확인하세요.
음이 틀리게 들려요	그 마디를 ✎로 고치세요(8장). 옥타브만 다르면 줄의 '옥타브'를 바꾸세요.
반복이 이상해요	연주 칸의 '연주 순서'를 악보대로 직접 고치세요. 예: 1-16, 9-16, 17-32.
마디 번호가 악보와 달라요	안내 글에 처음 다른 곳이 나옵니다. 쉬는 악기를 숨긴 총보는 줄이 엇갈려 읽힐 수 있으니 마디맵과 악보를 비교해 보세요.
저장한 WAV가 zip이에요	압축을 풀면 wav가 나옵니다. 작은 파일이 좋으면 MP3를 고르세요.
화면이 예전 모습이에요	새 판이 나오면 위에 [새로 고침] 안내가 뜹니다. 안 뜨면 브라우저에서 새로 고침하세요. 저장한 설정은 그대로 남습니다.
파일을 끌어다 놓았는데 안 돼요	[악보 파일] 창의 총보·악보 추가·파트보 상자 위에 놓으세요. PDF·MusicXML만 받습니다.


그래도 악보와 다르게 들리는 곳이 있으면 곡 이름과 마디 번호를 알려 주세요.

13. 단축키와 알아 둘 점

키	하는 일
스페이스바	재생·일시정지(입력 칸·단추에 초점이 있거나 창이 떠 있을 때는 동작하지 않음)
Esc	창·서랍·화면 가득 보기 닫기
Ctrl + Z	방금 한 음 수정 취소
← →	왼쪽 칸 탭에 초점이 있을 때 다른 칸으로

알아 둘 점

- 악보를 자동으로 읽기 때문에 빠르기·악기 이름·음표가 실제와 다르게 읽힐 수 있습니다. 재생 전에 줄 이름과 빠르기 표를 악보와 한 번 맞춰 보세요.
- 추성·퇴성·전성 같은 시김새와 글리산도는 악보 기호를 읽지 못해 소리로 나오지 않습니다.
- 음높이는 음자리표·조표·임시표로 읽습니다.
- 화면은 기기의 밝은·어두운 모드를 따릅니다.
- 새로 생긴 기능과 고친 점은 **업데이트 이력**에서 날짜별로 볼 수 있습니다. 항목을 누르면 자세한 내용이 펼쳐집니다.



업데이트 이력 창