+20 FICHAS DE SOCORRO DO PANETONE

+20 FICHAS

Murchou, solou, não cresceu ou queimou?

Ache o problema, veja se dá pra salvar e acerte a próxima fornada.



COMO USAR EM 3 PASSOS

1. OLHE O PANETONE

Veja o que aconteceu: não cresceu, murchou, queimou, ficou cru, esfarelou.

2. ACHE A FICHA

Na página 3, procure pelo que você está vendo. Cada problema tem a sua ficha.

3. SALVE OU ACERTE A PRÓXIMA

Faça o que diz em DÁ PRA SALVAR AGORA? e siga o NA PRÓXIMA FORNADA.

ANTES DA PRIMEIRA FORNADA

Leia as fichas 01, 08 e 15. Elas evitam os sustos mais comuns de quem está começando.



REGRA DE OURO

O tempo da receita é referência. O ponto certo é o que você vê na massa.

SEGURANÇA

Centro cru, mofo ou cheiro estranho: não venda.

ACHE SEU PROBLEMA

Procure pelo que você está vendo e vá direto à página.

ANTES DE ASSAR

01 Não cresceu nada | pág. 4
02 Cresce devagar demais | pág. 5
03 Cresceu demais e caiu | pág. 6
04 Massa mole e grudenta | pág. 7
05 Massa dura e seca | pág. 8
06 Massa rasga e não fica lisa | pág. 9
07 Gotas e frutas afundaram | pág. 10

NA HORA DE ASSAR

08 Queimou por cima e ficou cru por dentro | pág. 11
09 Ficou solado e pesado | pág. 12
10 Cresceu torto | pág. 13
11 Transbordou da forma | pág. 14
12 Ficou pálido, sem dourar | pág. 15
13 Fundo queimado | pág. 16
14 Mini na air fryer: queimou por fora, cru por dentro | pág. 17

DEPOIS DE ASSAR

15 Murchou depois de sair do forno | pág. 18
16 Ficou seco e esfarelando | pág. 19
17 Endureceu no dia seguinte | pág. 20
18 Cobertura esbranquiçou ou não firmou | pág. 21
19 Recheio vazou ou afundou o miolo | pág. 22
20 Apareceu mofo antes da entrega | pág. 23
21 Cortou e o miolo está cru | pág. 24

ANTES DE CADA FORNADA

Checagem de 1 minuto | pág. 25

FICHA 01 | NÃO CRESCEU NADA

ANTES DE ASSAR

O QUE VOCÊ VÊ

- Passou o tempo da receita e a esponja ou a massa não ganhou bolhas nem volume.



POR QUE ACONTECE

- Fermento vencido, mal guardado ou de outro tipo
- Líquido quente demais matou o fermento
- Sal em contato direto com o fermento

DÁ PRA SALVAR AGORA?

ÀS VEZES

- Teste um fermento novo, do mesmo tipo da receita: misture 1 colher (chá) do fermento, 1 colher (chá) de açúcar e 3 colheres (sopa) de água morna. Espumou em 10 a 15 minutos? Incorpore na massa a quantidade que a receita pede e espere crescer. Se não espumar, não adianta insistir.

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Confira a validade e guarde o fermento como diz a embalagem
- ✓ Líquido morno, nunca quente: entre 35 e 40 °C
- ✓ Siga a ordem da receita: o sal vai com a farinha, longe do fermento puro

FICHA 02 | CRESCE DEVAGAR DEMAIS

ANTES DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- A massa cresce, mas passou do tempo da receita e ainda não ganhou o volume que a receita pede.

POR QUE ACONTECE

- Dia frio ou cozinha fria
- Ingredientes gelados, direto da geladeira
- Massa descoberta, com casquinha seca por cima

DÁ PRA SALVAR AGORA?

SIM

- Coloque a tigela coberta no forno desligado, com uma vasilha de água quente ao lado. Troque a água quando esfriar e olhe a cada 20 minutos. Tire a tigela antes de ligar o forno.

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Deixe a manteiga amolecer e o leite sair do gelado
- ✓ Cubra a tigela com pano limpo ou filme plástico
- ✓ Deixe crescer em lugar morno, entre 26 e 30 °C

FICHA 03 | CRESCEU DEMAIS E CAIU

ANTES DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- A massa passou muito do ponto, ficou cheia de bolhas grandes, com cheiro forte de álcool, e afundou.

POR QUE ACONTECE

- Ficou crescendo tempo demais
- Lugar quente demais, acima de 32 °C
- Fermento a mais do que a receita pede

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Ainda na tigela: dê uma sovada curta para soltar o ar, modele de novo e deixe crescer outra vez, olhando a cada 20 minutos. Se já murchou na forma, asse e use em casa.

ÀS VEZES

NA PRÓXIMA FORNADA

- **TESTE DO DEDO:** enfarinhe o dedo e afunde a ponta uns 2 cm na massa.
  - ✓ A marca fica: esta no ponto de assar
  - ✓ A massa volta na hora: ainda falta crescer
  - ✓ A massa fica frágil e afunda: passou do ponto

FICHA 04 | MASSA MOLE E GRUDENTA

ANTES DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- A massa gruda nas mãos e na bancada e parece que nunca vai dar liga.

POR QUE ACONTECE

- Massa de panetone é mais mole que massa de pão, e isso é normal
- Ainda falta sova: a liga vem com o tempo
- Líquido a mais ou ovos maiores do que a receita pede

DÁ PRA SALVAR AGORA?

SIM

- Continue a sova da receita antes de mexer nos ingredientes. Se ainda escorrer, use só a farinha que a receita mandou reservar, aos poucos. Unte as mãos e a bancada com óleo, como na receita.

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Se puder, pese a farinha: grama não erra
- ✓ Junte a manteiga em três partes, como na receita
- ✓ Não acrescente farinha extra só para tirar o grude

FICHA 05 | MASSA DURA E SECA

ANTES DE ASSAR

O QUE VOCÊ VÊ

- A massa fica firme, cansa para sovar e racha quando você estica.



POR QUE ACONTECE

- Farinha a mais: xícara apertada ou cheia demais
- Líquido ou ingrediente medido a menos
- Farinha extra jogada na bancada durante a sova

DÁ PRA SALVAR AGORA?

SIM

- Primeiro confira se algum líquido ficou de fora. Depois junte leite morno, 1 colher (sopa) por vez, sovando bem entre uma e outra. Pare quando a massa ficar macia e não rachar mais.

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Encha a xícara com uma colher, sem apertar e sem bater
- ✓ Nivele passando uma faca por cima
- ✓ Sove com as mãos untadas, não enfarinhadas

FICHA 06 | MASSA RASGA E NÃO FICA LISA

ANTES DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- A massa tem grumos, rasga quando você estica e não fica lisinha.

POR QUE ACONTECE

- Pouco tempo de sova
- Manteiga colocada cedo demais ou de uma vez
- Manteiga derretida em vez de macia

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Continue sovando e repita o teste do véu a cada 5 minutos. Massa com manteiga pede bastante sova: à mão, com colher firme, a receita 002 pede pelo menos 10 minutos.

SIM

TESTE DO VÉU

- Pegue um pedacinho de massa e estique devagar. Ficou fino, quase transparente, sem rasgar? Está pronta.

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Sove todo o tempo que a receita pede
- ✓ Use manteiga macia, sem derreter
- ✓ Junte a manteiga em três partes, como na receita

FICHA 07 | GOTAS E FRUTAS AFUNDARAM

ANTES DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- O chocolate ou as frutas foram para o fundo, ou o chocolate derreteu e manchou a massa.

POR QUE ACONTECE

- Gotas comuns, que derretem no forno
- Massa mole demais, que não segura o peso
- Gotas e frutas misturadas cedo, com muita sova depois

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Nesta fornada não dá para redistribuir. O sabor continua bom: use em casa.

NÃO

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✔ Use gotas próprias para forno: está escrito na embalagem
- ✔ Passe gotas e frutas numa camada fina da farinha da receita
- ✔ Misture por último, só até espalhar

FICHA 08 | QUEIMOU POR CIMA E FICOU CRU POR DENTRO

NA HORA DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- A casca escureceu rápido, mas o palito sai molhado do meio.

POR QUE ACONTECE

- Forno mais quente do que marca o botão
- Grade alta, perto do teto do forno
- Forma menor do que a receita pede

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Ainda no forno: cubra o topo com papel-alumínio, baixe a temperatura para 160 °C e confira o centro com o palito a cada 10 minutos.

SIM

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Preaqueça o forno pelo tempo da receita (30 min na receita 002)
- ✓ Asse na grade do meio
- ✓ Dourou cedo? Cubra o topo com papel-alumínio, como na receita

PONTO CERTO

- Palito no centro sai seco. Com termômetro culinário, o miolo marca de 92 a 94 °C.

FICHA 09 | FICOU SOLADO E PESADO

NA HORA DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- O miolo fica fechado, úmido e borrachudo, sem os furinhos de massa fofa.

POR QUE ACONTECE

- Foi ao forno antes de crescer o suficiente
- Forno aberto várias vezes no começo do assamento
- Fermento fraco ou massa fria demais

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Depois de assado, o miolo não volta. Não venda: use em casa, em fatias torradas.

NÃO

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Asse quando a massa chegar a cerca de 2 cm da borda da forma
- ✓ Faça o teste do dedo da ficha 03
- ✓ Evite abrir o forno no começo do assamento

FICHA 10 | CRESCEU TORTO

NA HORA DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- O panetone subiu mais de um lado e ficou inclinado, ou abriu só de um lado.

POR QUE ACONTECE

- Forno que esquenta mais de um lado
- Grade ou assadeira torta
- Massa mal boleada ou fora do centro da forma

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Ainda no forno e já na metade do tempo da receita: gire a forma meia volta e feche o forno logo. Se já assou torto, está ótimo para comer, mas não fica bonito para presente.

ÀS VEZES

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Boleie a massa até ficar lisa e ponha no centro da forma
- ✓ Confira se a grade e a assadeira estão retas
- ✓ Gire a forma meia volta na metade do tempo de forno

FICHA 11 | TRANSBORDOU DA FORMA

NA HORA DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- A massa passou da borda, escorreu pelo papel e sujou o forno.

POR QUE ACONTECE

- Massa demais para o tamanho da forma
- Cresceu além da borda antes de assar
- Fermento a mais do que a receita pede

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Coloque uma assadeira embaixo e termine de assar. Depois de frio, corte o que escorreu. Se o formato ficou feio, use em casa.

ÀS VEZES

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Use a forma do tamanho da receita (15 cm, nominal de 500 g, na receita 002)
- ✓ Divida a massa em partes iguais antes de pôr nas formas
- ✓ Asse quando a massa chegar a cerca de 2 cm da borda

FICHA 12 | FICOU PÁLIDO, SEM DOURAR

NA HORA DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- Assou por dentro, mas a casca ficou clarinha, sem o dourado de panetone.

POR QUE ACONTECE

- Forno mais frio do que marca o botão
- Grade baixa demais
- Forno que não chegou à temperatura antes de a massa entrar

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Já assado por dentro (palito seco)? Passe a forma para uma grade mais alta por poucos minutos, sem sair de perto, até dourar.

SIM

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Use um termômetro de forno para conferir a temperatura da receita
- ✓ Preaqueça pelo tempo da receita
- ✓ Asse na grade do meio

FICHA 13 | FUNDO QUEIMADO

NA HORA DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- Por cima está bonito, mas a base ficou escura e com gosto amargo.

POR QUE ACONTECE

- Grade baixa, perto da chama
- Assadeira fina ou escura
- Forno que esquenta mais por baixo

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Prove um da fornada. Só a casquinha de baixo escura, sem amargo no miolo: pode seguir. Amargou o miolo: não venda, use em casa.

ÀS VEZES

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Asse na grade do meio
- ✓ Apoie as formas numa assadeira; se o fundo do forno é forte, ponha outra assadeira embaixo
- ✓ Faça 1 panetone de teste antes de assar vários

FICHA 14 | MINI NA AIR FRYER: QUEIMOU POR FORA, CRU POR DENTRO

NA HORA DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- O minichocotone escureceu rápido, mas o meio continua cru.

POR QUE ACONTECE

- Temperatura mais alta do que a receita pede
- Forminha muito perto da resistência
- Cesto cheio, sem espaço para o ar circular

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Baixe a temperatura e confira o centro com o palito em intervalos curtos. Só use papel-alumínio se o manual da sua air fryer permitir, bem preso e sem tocar na resistência.

SIM

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Asse a 140 °C e comece a conferir o centro aos 12 minutos (receita 031)
- ✓ Respeite o espaço entre as forminhas e a distância da resistência
- ✓ Asse em levas se o cesto não comportar tudo

FICHA 15 | MURCHOU DEPOIS DE SAIR DO FORNO

DEPOIS DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- Saiu do forno alto e bonito e, esfriando, afundou e enrugou.

POR QUE ACONTECE

- Esfriou em pé: o miolo quente não aguenta o próprio peso
- Saiu do forno antes de assar por completo
- Cresceu demais antes de assar

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Depois de murcho, não volta. O sabor continua bom: use em casa e não venda.

NÃO

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Ao sair do forno, atravesse a base com 4 palitos de madeira resistentes, como na receita 002
- ✓ Vire de cabeça para baixo e apoie os palitos em suportes firmes, como duas panelas altas
- ✓ Deixe assim até esfriar por completo, por várias horas

ATENÇÃO

- Use luvas: o panetone sai muito quente. Só vire panetone bem assado, com o palito saindo seco. Minichocotone esfria em pé, numa grade.

FICHA 16 | FICOU SECO E ESFARELANDO

DEPOIS DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- A fatia esfarela na faca e a massa fica seca na boca.

POR QUE ACONTECE

- Farinha a mais na massa
- Assou tempo demais
- Esfriou e ficou descoberto por horas

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Para comer em casa, aqueça a fatia por poucos segundos no micro-ondas. Se esfarela muito, não venda.

ÀS VEZES

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Meça a farinha como na ficha 05
- ✓ Comece a conferir o centro um pouco antes do tempo da receita
- ✓ Embale assim que esfriar por completo

FICHA 17 | ENDURECEU NO DIA SEGUINTE

DEPOIS DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- No dia em que assou estava macio. No dia seguinte, a casca e o miolo endureceram.

POR QUE ACONTECE

- Ficou fora da embalagem
- Foi para a geladeira sem precisar: o frio endurece a massa mais rápido
- Embalagem que não fecha bem

DÁ PRA SALVAR AGORA?

ÀS VEZES

- Para comer em casa, aqueça a fatia por poucos segundos no micro-ondas. Para entregar, asse mais perto do dia da entrega.

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Esfrie por completo e feche bem em embalagem própria para alimentos
- ✓ Guarde em lugar fresco, longe do sol e do fogão
- ✓ Geladeira só quando o rótulo do recheio pedir

FICHA 18 | COBERTURA ESBRANQUIÇOU OU NÃO FIRMOU

DEPOIS DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- O chocolate de cima ficou com manchas brancas, ou continua mole e grudando.

POR QUE ACONTECE

- Chocolate puro derretido sem temperagem
- Água, vapor ou utensílio úmido na cobertura
- Cobertura passada em panetone ainda morno

DÁ PRA SALVAR AGORA?

ÀS VEZES

- Manchas brancas e foscas costumam ser só gordura do chocolate e não fazem mal, mas ficam feias para entregar. Se parecer penugem, é mofo: veja a ficha 20. Cobertura mole: espere firmar, conforme o rótulo.

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Use cobertura fracionada: firma sem temperar
- ✓ Derreta em potência média, de 30 em 30 segundos, mexendo, com utensílios secos
- ✓ Cubra só com o panetone totalmente frio

FICHA 19 | RECHEIO VAZOU OU AFUNDOU O MIOLO

DEPOIS DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- O recheio escorreu, molhou o papel ou deixou a massa encharcada.

POR QUE ACONTECE

- Recheio mole demais
- Panetone ainda morno na hora de rechear
- Cavidade com parede fina ou recheio demais

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Vazou pouco: limpe e guarde conforme o rótulo do recheio. Miolo encharcado: não venda, use em casa.

ÀS VEZES

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Use recheio pronto de consistência firme, como nas receitas 005 e 006
- ✓ Recheie só com a massa totalmente fria
- ✓ Panetone de 500 g: 150 g de recheio, deixando cerca de 2 cm de parede e fundo

FICHA 20 | APARECEU MOFO ANTES DA ENTREGA

DEPOIS DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- Pontinhos brancos, verdes ou escuros, ou penugem na massa, no recheio ou dentro da embalagem.

POR QUE ACONTECE

- Embalado ainda morno: o vapor vira umidade
- Recheio perecível sem a refrigeração que o rótulo pede
- Feito com muita antecedência

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Jogue fora o panetone inteiro, não só a parte com mofo. Não cheire. Feche em saco e descarte. Nunca venda nem dê de presente.

NÃO

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Embale só depois de frio por completo, por dentro e por fora
- ✓ Com recheio: siga o rótulo do recheio para guardar e entregar
- ✓ Asse perto da entrega e anote a data de fabricação

FICHA 21 | CORTOU E O MIOLO ESTÁ CRU

DEPOIS DE ASSAR



O QUE VOCÊ VÊ

- Ao cortar, o centro está úmido e pastoso, com aparência de massa crua.

POR QUE ACONTECE

- Saiu do forno cedo demais
- Forno mais frio do que marca o botão
- Massa demais na forma para o tempo de forno

DÁ PRA SALVAR AGORA?

- Depois de frio e cortado, não volta ao ponto. Não venda e não sirva.

NÃO

NA PRÓXIMA FORNADA

- ✓ Confira o centro: palito seco ou de 92 a 94 °C no termômetro
- ✓ Use um termômetro de forno para conferir a temperatura da receita
- ✓ Corte 1 unidade de teste antes de entregar a fornada

SEU PRÓXIMO PASSO

CHECAGEM DE 1 MINUTO ANTES DE CADA FORNADA



- [ ] Fermento dentro da validade e do tipo da receita
- [ ] Líquido morno, entre 35 e 40 °C
- [ ] Manteiga macia, sem derreter
- [ ] Farinha medida sem apertar, ou pesada
- [ ] Forma do tamanho que a receita pede
- [ ] Forno preaquecido pelo tempo da receita
- [ ] Palitos e suportes prontos para virar o panetone
- [ ] Grade limpa para esfriar antes de embalar

Agora escolha a receita, separe os ingredientes e faça a próxima fornada com calma.

Deu algum susto? Volte à página 3.