Das geometry Paket

Hideo Umeki

latexgeometry@gmail.com

Die Übersetzung wurde angefertigt von Hans-Martin Haase (hmhaase@pclinuxosusers.de)

2010/09/12 v5.6

Zusammenfassung

Dieses Paket bietet einen flexiblen und einfachen Weg die Seitenmaße zu verändern. Sie können das Seitenlayout mit intuitiven Parametern verändern. Ein Beispiel, wenn Sie den Abstand von jedem Rand der Seite auf 2 cm setzen möchten, können Sie einfach \usepackage[margin=2cm]{geometry}eingeben. Das Seitenlayout kann in der Mitte des Dokuments verändert werden, mit dem Befehl \newgeometry.

1 Vorwort zu Version 5

• Das Seitenlayout in der Mitte des Dokuments ändern.

Die neuen Befehle \newgeometry{\dots} und \restoregeometry erlauben es dem Benutzer, die Seitenmaße in der Mitte des Dokuments zu verändern. \newgeometry stimmt fast mit \geometry überein, ausgenommen das \newgeometry alle Optionen, die in der Präambel spezifiziert sind, deaktiviert und überspringt die Optionen, die sich auf die Seitengröße beziehen: landscape, portrait und die Seitengrößenoptionen (solche wie papersize, paper=a4paper und andere).

• Eine neue Reihe von Optionen, um den Layoutbereich zu spezifizieren.

Die Optionen, die für den Bereich angegeben wurden, in dem die Seitenmaße berechnet werden, sind hinzugefügt wurden: layout, layoutsize, layoutwidth, layoutheight und weitere. Diese Möglichkeiten sind hilfreich, falls das angegebene Layout auf eine andere Papiergröße angewendet soll. Wenn beispielsweise a4paper und layout=a5paper verwendet wird, dann benutzt das geometry Paket das 'A5' statt 'A4' Layout, um die Ränder für die Papiergröße zu berechen.

• Eine neue Treiberoption xetex.

Die neue Treiberoption xetex wurde hinzugefügt. Die Routine für die automatische Treiberdetektion ist überarbeitet worden, sodass ein Fehler mit einer nicht definierten Kontrollsequenz vermieden werden konnte. Beachte, dass 'geometry.cfg' in TEX Live, welches die Autodetektionsroutine deaktiviert und pdftex benutzt, nicht mehr nötig ist und es keine Probleme gibt, obwohl dies dennoch existiert. Um xetex einzustellen, ist es dringend empfohlen XETEX zu verwenden.

• Neue Papiergröße für JIS B-Serien und ISO C-Serien.

Die Papiergrößenvoreinstellungen b0j bis b6j für JIS (Japanese Industrial Standards) B-Serien und c0paper bis c6paper für ISO C-Serien (v5.4~) wurden hinzugefügt.

• Veränderung des Standards für nicht angegebenen Rand.

In der Vorversion wurde dann, wenn man nur einen Rand angab, z.B. bottom=1cm, von geometry der andere Rand mit diesem Randverhältnis (1:1 standardmäßig für die vertikalen Maße) gesetzt und man bekam in diesem Fall top=1cm. Die Version 5 stellt die Textkörpergröße auf den scale (= 0.7) ein und bestimmt den nicht angegebenen Rand. (Siehe Kapitel 6.5)

• Die Optionen showframe und showcrop arbeiten auf jeder Seite.

Mit der showframe Option werden die Seitenränder auf jeder Seite angezeigt. Des Weiteren druckt die neue showcrop Option Schittmarken auf jede Ecke des Layoutbereichs auf jeder Seite. Bedenken sie, dass die Marken unsichtbar sein werden, solange die Layoutgröße nicht schmaler wie die Papiergröße gemacht wird. Version 5.4 führt einen neuen \shipout Überladeprozess ein, der das atbegshi Paket benutzt, so wird das atbegshi Paket benötigt, wenn die showframe oder showcrop Option angegeben wird.

• Laden von geometry.cfg vor der Verarbeitung der Klassenoptionen.

In der Vorgängerversion wurde geometry.cfg nach dem Verarbeiten der Dokumentklassenoptionen geladen. Jetzt, da die Konfigurationsdatei vor der Abarbeitung der Klassenoptionen geladen wird, können sie das Verhalten, wie es in geometry.cfg angegeben ist, durch das Hinzufügen von Optionen in der \documentclass oder genauso gut in \usepackage und \geometry verändern.

• Beseitigte Optionen: compat2 und twosideshift. Die Version 5 ist nicht länger mit den Vorgängerversionen kompatibel. compat2 und twisideshift wurden zur Vereinfachung entfernt.

2 Einführung

Die Maße für das Seitenlayout in 上上X einzustellen ist nicht so einfach. Sie müssen dafür verschiedene ursprüngliche 上上X-Maße anpassen, um einen Textbereich dort zu platzieren, wo sie ihn angezeigt haben möchten. Wenn sie einen Textbereich ihres Dokuments zentrieren wollen, dann müssen sie beispielsweise die systemeigenen Maße wie folgt angeben:

Ohne das Paket calc würde das obere Beispiel noch schwierigere Einstellungen benötigen. Das Paket geometry bietet einen einfachen Weg, die Parameter des Seitenlayouts zu konfigurieren. In diesem Fall müssen sie nur dies einstellen:

```
\usepackage[text={7in,10in},centering]{geometry}.
```

Neben dem Zentrierungsproblem, ist das Einstellen der Ränder von jeder Kante des Blattes aus ebenso problematisch. Aber geometry erledigt dies ebenso einfach. Wenn sie jeden Rand auf 1.5 in setzen wollen, dann können sie

```
\usepackage[margin=1.5in]{geometry}
```

eingeben. Weil das geometry Paket eine Autovervollständigung besitzt, werden nicht angegebene Maße automatisch festgelegt. Das geometry Paket wird auch nützlich sein, wenn sie das Seitenlayout beispielsweise nach den folgenden strikten Instruktionen einstellen müssen:

Die vollständig erlaubte Breite des Textbereiches ist 6.5, bei einer Höhe von 8.75 Inches (englische Zoll). Der obere Rand auf jeder Seite soll 1.2 Inches von der oberen Kante der Seite aus betragen. Der linke Rand sollte 0.9 Inch von der linken Kante entfernt sein. Die Fußzeile mit der Seitenzahl sollte am unteren Ende des Textbereiches sein.

In diesem Fall können sie bei der Benutzung von geometry

eingeben.

Die Konfiguration eines Textbereiches in einem Schriftstück mit dem Textsatzprogramm hat einige Ähnlichkeiten mit dem Platzieren eines Fensters auf dem Hintergrund beim Fenstermanager des Betriebssystems. Der Name 'geometry' kommt von der geometry-Option, die genutzt wird, um die Größe und Lokalisierung eines Fensters beim X-Window-System anzugeben.

3 Seitengeometrie

Abbildung 1 zeigt die Seitenlayoutsmaße, die im geometry Paket definiert sind. Das Seitenlayout beinhaltet einen *total body* (druckbaren Bereich) und *margins* (Ränder). Der *total body* besteht aus einem *body* (Textbereich) mit einem optionalen *header* (Kopf), *footer* (Fuß) und Randbemerkungen (*marginpar*). Es gibt vier Ränder: *left* (links), *right* (rechts), *top* (oben) und *bottom* (unten). Für zweiseitige Dokumente, sollten horizontale Ränder *inner* (innen) und *outer* (außen) genannt werden.

paper : total body und margins

total body : body (Textbereich) (optionaler head, foot und marginpar)

margins : left (inner), right (outer), top und bottom

Jeder Rand wird von der korrespondierenden Kante des Blattes gemessen. Zum Beispiel, linker Rand (innerer Rand) meint eine horizontale Entfernung zwischen der linken (inneren) Kante des Blattes und der des total body (druckbaren Bereichs). Deshalb sind der linke und obere Rand in geometry anders als das natürliche Maß \leftmargin und \topmargin definiert. Die Größe eines Body (Textbereichs) kann durch \textwidth (Textbreite) und \textheight (Texthöhe) angepasst werden. Die Maße für die Seite, den druckbaren Bereich und die Ränder stehen in folgenden Beziehungen.

paperwidth (Seitenbreite) = left (links) + width (Breite) + right (rechts)
$$(1)$$

paperheight (Seitenhöhe) = top (oben) + height (Höhe) + bottom (unten)
$$(2)$$




Abbildung 1: Namen von Maßen, die im geometry Paket genutzt werden: width = textwidth (Textbreite) und height = textheight (Texthöhe) sind Standard. left (links), right (rechts), top (oben) und bottom (unten) sind Ränder. Wenn die Ränder auf der Rückseite durch die twoside (Zweiseitigkeit) Option getauscht werden, dann werden die Ränder, die mit left und right angegeben wurden, für die inneren und äußeren Ränder genutzt. inner (innen) und outer (außen) sind Pseudonyme für left und right.




Abbildung 2: includehead und includefoot schließen den Kopf und den Fuß mit in den total body (druckbaren Bereich) ein. (a) height = textheight (Standard). (b) height = textheight + headheight + headsep + footskip, wenn includehead und includefoot aktiv. Wenn der obere und untere Rand angegeben ist führt includehead und includefoot dazu, dass die Texthöhe verringert wird.

Die Breite und Höhe des druckbaren Bereichs wird definiert:

width := textwidth
$$(+ marginparsep * + marginparwidth * *)$$
 (3)

* Randnotiztrennung ** Randnotizbreite *** Kopfhöhe **** Kopftrennung ***** Fußbereich In Gleichung (3) ist standardmäßig width:=textwidth, während marginparsep und marginparwidth nur in der width (Breite) enthalten sind, wenn die includemp Option auf true gesetzt ist. In Gleichung (4) ist standardmäßig height:=textheight. Falls includehead auf true gesetzt ist, dann werden headheight und headsep als Teil der Höhe (height) betrachtet. Auf dem selben Weg, nimmt includefoot footskip in height auf. Abbildung 2 zeigt, wie diese Optionen in der vertikalen Richtung arbeiten.

Folglich besteht das Seitenlayout aus drei Teilen (Längen) in jeder Richtung: ein Textkörper und zwei Ränder. Wenn zwei der Ränder explizit angegeben sind, dann sind die anderen offensichtlich und müssen nicht angegeben werden. Abbildung 3 zeigt ein einfaches Modell der Seitenmaße. Falls eine Länge L gegeben ist und eingeteilt ist in den Textkörper b, die Ränder a und c, dann ist offensichtlich, dass

$$L = a + b + c \tag{5}$$

Die Spezifikation mit zwei von drei (a, b und c) festgelegten, ist explizit lösbar. Wenn zwei oder mehr der übrigen nicht angegeben sind, kann Gleichung (5) nicht ohne eine andere Beziehung zwischen ihnen gelöst werden. Falls alle Werte angegeben sind, dann muss überprüft werden, ob diese Gleichung (5) genügen, da es zu viele Angaben sind oder es ist 'überspezifiziert'.




Abbildung 3: Ein einfaches Modell der Seitenmaße.

Das geometry Paket besitzt einen Autovervollständigungsmechanismus, der vor dem Ärger der Angabe von Seitenlayoutmaßen schützt. Zum Beispiel können sie das Folgende

\usepackage[width=14cm, left=3cm]{geometry}

auf A4-Papier einstellen. In diesem Fall müssen sie den rechten Rand nicht angeben. Die Details der Autovervollständigung werden in Kapitel 6.5 beschrieben.

4 Benutzerschnittstelle

4.1 Befehle

Das geometry Paket unterstützt die folgenden Befehle:

- \geometry{\langle Optionen \rangle}
- \newgeometry{\langle Optionen \rangle} und \restoregeometry
- \savegeometry{ $\langle Name \rangle$ } und \loadgeometry{ $\langle Name \rangle$ }

\geometry{\(\lambda\) verändert das Seitenlayout entsprechend den angegebenen Optionen im Argument. Dieser Befehl, wenn überhaupt, sollte nur in der Präambel platziert werden (vor \begin{document}\).

Das geometry Paket kann als Teil einer Klasse oder eines weiteren Pakets, das sie im Dokument benutzen, genutzt werden. Der Befehl \geometry kann einige der Einstellungen in der Präambel überschreiben. Eine mehrfache Nutzung von \geometry ist erlaubt und wird dann mit den verbundenen Optionen ausgeführt. Wenn geometry noch nicht geladen ist, können sie nur \usepackage[\langle Optionen \rangle] {geometry} anstelle von \geometry nutzen.

 $\mbox{newgeometry}{\langle Optionen \rangle}$ verändert das Seitenlayout innerhalb des Dokuments. $\mbox{newgeometry}$ ist fast gleich mit $\mbox{geometry}$, ausgenommen, dass $\mbox{newgeometry}$ alle Optionen, die von $\mbox{usepackage}$ und $\mbox{geometry}$ in der Präambel vorgenommen wurden, deaktiviert. $\mbox{restoregeometry}$ stellt das Seitenlayout, wie es in der Präambel angegeben ist, wieder her. Dieser Befehl besitzt keine Argumente. Lesen sie Kapitel 7 für Details.

\savegeometry{ $\langle Name \rangle$ } speichert die Seitenmaße als $\langle Name \rangle$, wo sie diesen Befehl nutzen. \loadgeometry{ $\langle Name \rangle$ } lädt die Seitenmaße, die als $\langle Name \rangle$ gespeichert wurden. Lesen sie Kapitel 7 für Details.

4.2 Optionales Argument

Das geometry Paket übernimmt die keyval Schnittstelle ' $\langle Schl \ddot{u}ssel \rangle = \langle Wert \rangle$ ' für das optionale Argument von \usepackage, \geometry und \newgeometry.

Das Argument beinhaltet eine Liste von kommaseparierten keyval Optionen und besitzt folgende Grundregeln:

- Mehrfache Zeilen sind erlaubt, während es leere nicht sind.
- Jedes Leerzeichen zwischen den Wörtern wird ignoriert.
- Die Reihenfolge der Optionen ist grundlegend unabhängig. (Es gibt einige Ausnahmen. Lesen sie Kapitel 6.2 für Details.)

Zum Beispiel ist

äquivalent zu

```
\usepackage[height=10in,a5paper,hmargin={3cm,0.8in}]{geometry}
```

Einigen Optionen ist es erlaubt, Unterlisten zu haben, z.B. {3cm,0.8in}. Beachten sie, dass die Reihenfolge der Werte in der Liste bedeutsam ist. Die obere Einstellung ist ebenso äquivalent zu Folgendem:

```
\usepackage{geometry}
\geometry{height=10in,a5paper,hmargin={3cm,0.8in}}
oder

\usepackage[a5paper]{geometry}
\geometry{hmargin={3cm,0.8in},height=8in}
\geometry{height=10in}.
```

Folglich hängt die mehrfache Nutzung von \geometry die Optionen aneinander. geometry unterstützt das Paket *calc*¹. Zum Beispiel,

```
\usepackage{calc}
\usepackage[textheight=20\baselineskip+10pt]{geometry}
```

4.3 Optionstypen

geometry Optionen sind in vier Typen eingeteilt:

1. Wahrheitswerttyp

Er nimmt einen Wahrheitswert an (true (wahr) oder false (falsch)). Falls kein Wert angegeben ist, wird standardmäßig true (wahr) eingesetzt.

```
\langle Schl\ddot{u}ssel \rangle=true | false. \langle Schl\ddot{u}ssel \rangle ohne Wert ist äquivalent zu \langle Schl\ddot{u}ssel \rangle=true.
```

Beispiele: verbose=true, includehead, twoside=false.

Der Papiername ist eine Ausnahme. Der bevorzugte Papiername sollte ohne Wert angegeben werden. Welcher Wert auch immer gegeben ist er wird ignoriert. Zum Beispiel ist a4paper=XXX äquivalent zu a4paper.

2. Typ mit einzelnem Wert

Man benötigt einen zwingenden Wert.

```
\langle Schlüssel \rangle = \langle Wert \rangle.
```

Beispiele: width=7in, left=1.25in, footskip=1cm, height=.86\paperheight.

¹CTAN: macros/latex/required/tools

3. Typ mit zwei Werten

Man benötigt ein Paar von kommagetrennten Werten in geschweiften Klammern. Die zwei Werte können zu einem gekürzt werden, wenn beide identisch sind.

```
\langle Schl\ddot{u}ssel \rangle = \{\langle Wert1 \rangle, \langle Wert2 \rangle \}.
\langle Schl\ddot{u}ssel \rangle = \langle Wert \rangle ist äquivalent zu \langle Schl\ddot{u}ssel \rangle = \{\langle Wert \rangle, \langle Wert \rangle \}.
```

Beispiele: hmargin={1.5in,1in}, scale=0.8, body={7in,10in}.

4. Typ mit drei Werten

Man benötigt drei zwingende Werte, kommagetrennte Werte in geschweiften Klammern.

```
\langle Schlüssel \rangle = \{\langle Wert1 \rangle, \langle Wert2 \rangle, \langle Wert3 \rangle \}
```

Jeder Wert muss ein Maß sein oder Null. Falls sie einen leeren Wert angeben oder '*', dies bedeutet Null, dann wird der übergebene Wert dem Autovervollständigungsmechanismus zugeführt. Sie müssen mindestens ein Maß angeben, typischerweise aber zwei. Sie können für alle Werte Null einsetzen, aber das macht keinen Sinn. *Beispiele*:

```
hdivide=\{2cm,*,1cm\}, vdivide=\{3cm,19cm, \}, divide=\{1in,*,1in\}.
```

5 Details zu Optionen

Dieses Kapitel beschreibt alle Optionen, die in geometry verfügbar sind. Optionen mit einem Dolch † sind nicht vorhanden als Argumente von \newgeometry (Lesen sie Kapitel 7).

5.1 Papiergröße

Die Optionen unten dienen zum Einstellen der Größe des Papiers/Mediums und der Orientierung.

```
† paper (Papier) | papername (Papiername)
gibt die Papiergröße anhand des Namens an. paper=⟨Papiername⟩. Für besseren Komfort
können sie den Papiernamen ohne paper= angeben. a4paper ist beispielsweise
äquivalent zu paper=a4paper.
```

```
† a0paper, a1paper, a2paper, a3paper, a4paper, a5paper, a6paper, b0paper, b1paper, b2paper, b3paper, b4paper, b5paper, b6paper, c0paper, c1paper, c2paper, c3paper, c4paper, c5paper, c6paper, b0j, b1j, b2j, b3j, b4j, b5j, b6j, ansiapaper, ansibpaper, ansicpaper, ansidpaper, ansiepaper, letterpaper, executivepaper, legalpaper
```

gibt den Papiernamen an. Der Wert wird ignoriert, sogar wenn einer angegeben wird. Beispielsweise hat das Folgende den gleichen Effekt: a5paper, a5paper=true, a5paper=false und so weiter. a[0-6]paper, b[0-6]paper und c[0-6]paper sind ISO A, B und C Serien von Papiergrößen. Die JIS (Japanischer Industriestandard) A-Serien ist identisch zu den ISO A-Serien, aber die JIS B-Serien sind von den ISO B-Serien verschieden. b[0-6]j sollte für die JIS B-Serien genutzt werden.

eine spezielle Papiergröße mit (B,H) = (225 mm,180 mm). Für Präsentationen mit dem PC und einem Beamer kann "screen, centering", in Verbindung mit 'slide' in der

PC und einem Beamer kann "screen, centering", in Verbindung mit 'slide' in de Dokumentklasse nützlich sein.

† paperwidth Breite des Papiers. paperwidth=\langle.
† paperheight Höhe des Papiers. paperheight=\langle.

† papersize Breite und Höhe des Papiers. papersize= $\{\langle Breite \rangle, \langle H\ddot{o}he \rangle\}$ oder papersize= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

 † landscape — wechselt die Papierorientierung in den Landschaftsmodus.

† portrait wechselt die Papierorientierung in den Portraitsmodus. Dies ist das Gleiche wie landscape=false.

Die Optionen für den Papiernamen (z.B., a4paper) und die Orientierung (portrait und landscape) können als Dokumentklassenoptionen benutzt werden. Zum Beispiel können sie \documentclass[a4paper,landscape] {article} eingeben, dann werden a4paper und landscape auch in geometry abgearbeitet. Dies ist ebenso im Fall von twoside (zweiseitig) und twocolumn (zweispaltig) (Lesen sie auch Kapitel 5.5).

5.2 Layoutgröße

Sie können den Layoutbereich mit den Optionen, die in diesem Kapitel beschrieben sind, ungeachtet der Papiergröße, angeben. Die Optionen helfen das angegebene Layout auf unterschiedlichen Papiergrößen zu drucken. Wenn sie beispielsweise a4paper und layout=a5paper nutzen, dann benutzt das Paket das 'A5' Layout, um die Ränder auf dem 'A4' Papier zu berechnen. Die Layoutgröße wird genauso groß wie die des Papiers. Die Optionen für die Layoutgröße sind mittels \newgeometry erreichbar, sodass sie die Layoutgröße in der Mitte des Dokuments verändern können. Die Papiergröße selbst kann so nicht geändert werden. Abbildung 4 zeigt, was die Unterschiede zwischen layout und paper sind.

layout gibt die Layoutgröße vom Papiernamen an. layout=⟨Papiername⟩. Alle Papiernamen, die

in geometry definiert sind, sind wählbar. Lesen sie auch Kapitel 5.1 für mehr Details.

layoutwidth Breite des Layouts. layoutwidth= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

layoutheight Höhe des Layouts. layoutheight=\(\lag{L\ange}\).

layoutsize Breite und Höhe des Layouts. layoutsize= $\{\langle Breite \rangle, \langle H\ddot{o}he \rangle\}$ oder layoutsize= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

layouthoffset gibt den horizontalen Versatz von der linken Kante des Papiers an.

layouthoffset= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

 ${\tt layoutvoffset} \ \ {\tt gibt} \ \ {\tt den} \ \ {\tt Versatz} \ \ {\tt von} \ \ {\tt der} \ \ {\tt oberen} \ \ {\tt Kante} \ \ {\tt des} \ {\tt Papiers} \ \ {\tt an}.$

layoutvoffset= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

 $\label{layoutoffset} \begin{tabular}{ll} \textbf{layoutoffset} & \textbf{gibt beides, horizontalen und vertikalen Versatz an. layoutoffset=} \\ \textbf{oder layoutsize=} \\ \langle \textit{L\"{ange}} \rangle. \\ \end{tabular}$




Abbildung 4: Die Maße sind mit denen der Layoutgröße verwandt. Beachte, dass die Layoutgrößenvorgaben zu der Größe des Papiers korrespondieren, sodass sie die meisten layoutbezogenen Optionen nicht explizit angeben müssen.

5.3 Größe des Textbereichs

Die Optionen, die die Größe des druckbaren Bereichs angeben, werden in diesem Kapitel beschrieben.

hscale Verhältnis der Breite des druckbaren Bereichs zur \paperwidth (Papierbreite).

 $hscale=\langle h\text{-}scale \rangle$, z. B. hscale=0.8 ist äquivalent zu width=0.8\paperwidth

(Papierbreite). (0.7 ist der Standard)

vscale Verhältnis der Höhe des druckbaren Bereichs zur \paperheight (Papierhöhe), z.B.

vscale= $\langle v\text{-}scale \rangle$. (0.7 ist der Standard) vscale=0.9 ist äquivalent zu

height=0.9\paperheight (Papierhöhe).

scale Verhältnis des druckbaren Bereichs zum Papier. $scale=\{\langle h-scale \rangle, \langle v-scale \rangle\}$ oder

 $scale = \langle scale \rangle$. (0.7 ist der Standard)

width | totalwidth

Breite des druckbaren Bereichs. width=\langle oder totalwidth=\langle L\text{ange} \rangle. Dieses Maß korrespondiert zur textwidth (Textbreite), aber wenn includemp auf true gesetzt ist, dann ist die Breite \ge Textbreite, weil die Breite die Breite der Randnotizen beinhaltet. Wenn die Textbreite und die Breite gleichzeitig angegeben werden, dann hat die Textbreite eine h\u00f6here Priorit\u00e4t als die Breite.

height | totalheight

Höhe des *druckbaren Bereichs*, wobei Kopf und Fuß standardmäßig ausgeschlossen sind. Wenn includehead oder includefoot gesetzt ist, dann beinhaltet die height (Höhe) den Kopf oder den Fuß der Seite sowie die textheight (Texthöhe). height=\(\lambda L\tinge\rangle\) oder totalheight=\(\lambda L\tinge\rangle\). Falls beide, textheight (Texthöhe) und height (Höhe), angegeben sind, wird die height (Höhe) ignoriert werden.

total Breite und Höhe des druckbaren Bereichs.

total={ $\langle Breite \rangle$, $\langle H\ddot{o}he \rangle$ } oder total= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

textwidth gibt die \textwidth (Textbreite), die Breite des Körpers (der Textbereich) an.

textwidth= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

textheight gibt die \textheight (Texthöhe), die Höhe des Körpers (der Textkörper) an.

textheight= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

text | body | gibt beides, die \textwidth (Textbreite) und \textheight (Texthöhe) des Körpers

der Seite an. body= $\{\langle Breite \rangle, \langle H\ddot{o}he \rangle\}$ oder text= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

lines erlaubt dem Benutzer, die \textheight (Texthöhe) durch die Anzahl der Zeilen

anzugeben. lines= $\langle ganzzahliger Wert \rangle$.

includehead schließt den Kopf der Seite, die \headheight (Kopfhöhe) und \headsep

(Kopftrennung) in den *druckbaren Bereich* ein. Diese Option ist in den Voreinstellungen durch false deaktiviert. Es ist das Gegenteil von ignorehead. Betrachten sie auch

Abbildung 2 und Abbildung 5.

includefoot schließt den Fuß der Seite, \footskip (Fußbereich), in den druckbaren Bereich ein. Es

ist das Gegenteil von ignorefoot. Die Voreinstellung ist false (deaktiviert). Betrachten

sie auch Abbildung 2 und Abbildung 5.

includeheadfoot

setzt beides, includehead und includefoot, auf true, dies ist das Gegenteil von

ignoreheadfoot. Betrachten sie auch Abbildung 2 und Abbildung 5.

includemp schließt die Randnotizen, die \marginparwidth (Randnotizbreite) und

\marginparsep (Randnotiztrennung) in den Körper ein, wenn die horizontalen Maße

berechnet werden.

includeall setzt beides, includeheadfoot und includemp auf true (aktiv). Betrachten sie auch

Abbildung 5.

ignorehead missachtet den Kopf der Seite, headheight (Kopfhöhe) und headsep (Kopftrennung),

sind ausschlaggebend für das vertikale Layout, aber diese ändern dessen Längen nichts. Es ist äquivalent zu includehead=false. Diese Option ist mit true voreingestellt. Lesen

sie auch includehead.

ignorefoot missachtet den Fuß der Seite, der footskip (Fußbereich), ist ausschlaggebend für das

vertikale Layout, aber dies ändert die Länge nicht. Diese Voreinstellung der Option ist

true. Lesen sie auch includefoot.

ignoreheadfoot

setzt beides, ignorehead und ignorefoot auf true. Lesen sie auch includeheadfoot.

ignoremp vernachlässigt die Randnotizen bei der Berechnung der horizontalen Ränder (der

Standard ist true). Wenn die Randnotizen die Seite überfüllen, dann wird eine Warnmeldung angezeigt werden, wenn verbose=true aktiviert ist. Sehen sie auch

includemp und Abbildung 5.

ignoreall setzt beides, ignoreheadfoot und ignoremp auf true. Lesen sie auch includeall.

heightrounded

Diese Option rundet die \textheight (Texthöhe), um n-Mal mehr (n: ist eine ganze Zahl) \baselineskip plus \topskip, um "underfull vbox" in manchen Fällen zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn die \textheight (Texthöhe) 486pt ist, mit \baselineskip 12pt und \topskip 10pt, dann

$$(39 \times 12pt + 10pt =) 478pt < 486pt < 490pt (= 40 \times 12pt + 10pt),$$

als Ergebnis wird die \textheight (Texthöhe) auf 490 pt aufgerundet. heightrounded=false ist voreingestellt.

Abbildung 5 illustriert die verschiedenen Layouttypen mit den verschiedenen Layoutmodi. Die Maße für einen Kopf und einen Fuß können durch den nohead- oder nofoot-Modus kontrolliert werden, dies

setzt jede Länge auf 0 pt. Auf der anderen Seite verändern Optionen mit dem Präfix ignore *nicht* die korrespondierenden, ursprünglichen Maße.

Die folgenden Optionen können den Körper und die Ränder gleichzeitig angeben, mit drei kommagetrennten Werten in geschweiften Klammern.




Abbildung 5: Musterlayouts für den druckbaren Bereich mit verschiedenen Veränderungen. (a) includeheadfoot, (b) includeall, (c) includefoot und (d) includefoot, includemp. Wenn reversemp auf true gesetzt ist, dann werden die Orte für die Randnotizen auf jeder Seite getauscht. Die Option twoside tauscht beides, die Ränder und die Randnotizen auf der Rückseite. Beachten sie, dass die Randnotiz gedruckt wird, falls vorhanden, trotz das ignoremp oder includemp=false und Überlauf der Seite, in einigen Fällen.

hdivide horizontale Aufteilung (links, Breite, rechts). hdivide={\langle linker Rand \rangle , \langle Breite}, \langle rechter

Rand\). Beachten sie, dass sie nicht alle drei Parameter eingeben sollten. Die beste Möglichkeit der Nutzung dieser Option ist die Angabe von zwei der drei Parameter und das Freilassen des verbliebenen mit Null(nichts) oder '*. Zum Beispiel, wenn sie hdivide={2cm,15cm,} einstellen, dann wird der Rand von der rechtsseitigen Kante der

Seite die Rechnung bestimmen paperwidth-2cm-15cm.

vdivide vertikale Aufteilung (oben, Höhe, unten). vdivide= $\{\langle oberer\ Rand \rangle, \langle H\"{o}he \rangle, \langle unterer\ Rand \rangle\}$.

divide $\{A, B, C\}$ wird interpretiert als hdivide= $\{A, B, C\}$ und vdivide= $\{A, B, C\}$.

5.4 Randgröße

Die Optionen zum Spezifizieren der Größe der Ränder sind unten aufgelistet.

left | lmargin | inner

linker Rand (für einseitige Dokumente) oder innerer Rand (für zweiseitige Dokumente) des *druckbaren Bereichs*. Mit anderen Worten, es ist die Distanz zwischen der linken (inneren) Kante des Papiers und der des *druckbaren Bereichs*. left=⟨*Länge*⟩.

inner (innen) hat keine besondere Bedeutung, nur eine alternative für left und lmargin.

right | rmargin | outer

rechter oder äußerer Rand des druckbaren Bereichs. right=\(\lambda \text{änge}\).

top | tmargin oberer Rand der Seite. top=\(\lambda L\ange\range\rangle\). Beachten sie, dass diese Option nichts mit dem urspr\u00fcnglichen Ma\u00df \topmargin zu tun hat.

bottom | bmargin

unterer Rand der Seite. bottom=\(\lambda \times ange \rangle.\)

hmargin linker und rechter Rand. hmargin= $\{\langle linker Rand \rangle, \langle rechter Rand \rangle \}$ oder hmargin= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

vmargin oberer und unterer Rand. vmargin= $\{\langle oberer\ Rand \rangle, \langle unterer\ Rand \rangle\}$ oder

 $vmargin=\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

automatisch erweitert zu hmargin=A und margin=A.

hmarginratio Verhältnis des horizontalen Rands des linken (inneren) zum rechten (äußeren). Der

Wert des 〈Verhältnisses〉 sollte mit zwei Werten, die durch einen Doppelpunkt getrennt sind, angegeben werden. Jeder Wert sollte eine positive ganze Zahl kleiner 100 sein, um

einen arithmetischen Überlauf zu verhindern, z.B. 2:3 anstatt 1:1.5. Das Standardverhältnis ist 1:1 für einseitige Dokumente, 2:3 für zweiseitige.

vmarginratio Verhältnis des vertikalen Randes, des oberen Randes zum unteren. Das

Standardverhältnis ist 2:3.

marginratio | ratio

horizontale und vertikale Randverhältnisse. marginratio={\langle horizontales Verhältnis \rangle , \langle verhältnis \rangle , \langle verhältnis \rangle .

hcentering aktiviert die automatische horizontale Zentrierung und ist äquivalent zu

hmarginratio=1:1. Es ist für die Option oneside auf true gesetzt. Lesen sie auch

hmarginratio.

vcentering aktiviert die automatische vertikale Zentrierung und ist äquivalent zu

vmarginratio=1:1. Diese Option ist standardmäßig auf false gesetzt. Lesen sie auch

vmarginratio.

centering aktiviert die automatische Zentrierung und ist äquivalent zu marginratio=1:1. Lesen sie

auch marginratio. Der Standard ist false.

twoside wechselt das Layout in den twoside (zweiseitigen) Modus, wobei der linke und der

rechte Rand auf der Rückseite vertauscht wird. Die Option setzt einen \@twoside und

\@mparswitch Schalter. Lesen sie auch asymmetric.

asymmetric führt ein zweiseitiges Layout ein, wobei die Ränder nicht getauscht werden auf

alternativen Seiten (durch die Einstellung \oddsidemargin zu \evensidemargin + bindingoffset) und die Randnotizen immer auf der selben Seite bleiben. Diese Option

kann als Alternative für die twoside Option genutzt werden. Lesen sie auch twoside.

bindingoffset

entfernt einen angegeben Raum von der linken Seite bei oneside oder der inneren Seite bei twoside. bindingoffset= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$. Dies ist nützlich, wenn die Seiten durch eine Pressbindung verbunden sind (glued, stitched, stapled ...). Betrachten sie auch

Abbildung 6.

hdivide Siehe Beschreibung im Kapitel 5.3. vdivide Siehe Beschreibung im Kapitel 5.3. divide Siehe Beschreibung im Kapitel 5.3.

5.5 Ursprüngliche Maße

Die unteren Optionen überschreiben die ursprünglichen Maße von 上下X und die Veränderungen für das Seitenlayout (Betrachten sie auch die rechte Seite in Abbildung 1).

headheight | head

modifiziert die \headheight, die Höhe des Kopfes. headheight= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$ oder


head= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$

headsep modifiziert die \headsep, die Abtrennung zwischen dem Kopfbereich und dem Text

(body). headsep= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

a) jede Seite für oneside oder eine einzelne Seite für twoside

b) (Rück-) Seiten für twoside






Abbildung 6: Die Option bindingoffset fügt eine angegebene Länge zum inneren Rand hinzu. Beachten sie, dass die twoside Option die horizontalen Ränder und die Randnotizen zusammen mit bindingoffset auf jeder Seite tauscht (siehe b)), aber die asymmetric Option unterdrücke den Tausch der Ränder und der Randnotizen (aber bindingoffset wird dennoch getauscht).

footskip | foot

modifiziert den \footskip, die Distanzabtrennung zwischen der Grundlinie der letzten

Zeile des Textes und der Grundlinie des Fußes. footskip= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$ oder foot= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

nohead entfernt den Platz für den Kopf der Seite, dies ist äquivalent zu \headheight=0pt und

\headsep=0pt.

nofoot entfernt den Platz für den Fuß der Seite, dies ist äquivalent zu \footskip=0\,pt.

noheadfoot ist äquivalent zu nohead und nofoot, dies bedeutet, dass \headheight, \headsep und

\footskip alle auf Opt eingestellt werden.

footnotesep verändert die Maße \skip\footins, die Abtrennung zwischen dem unteren Ende des

Textkörpers und dem oberen Ende des Fußnotentextes.

marginparwidth | marginpar

modifiziert die \marginparwidth, die Breite der Randnotizen. marginparwidth=\langle L\bar{a}nge\rangle.

marginparsep modifiziert die \marginparsep, die Abtrennung zwischen dem Körper und den

Randnotizen. marginparsep= $\langle L\ddot{a}nge\rangle$.

nomarginpar schrumpft den Platz für die Randnotizen auf 0 pt, dies ist äquivalent zu

\marginparwidth=0pt und \marginparsep=0pt.

columnsep modifiziert die \columnsep, die Abtrennung zwischen zwei Spalten im twocolumn

Modus.

hoffset modifiziert \hoffset. hoffset= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

voffset modifiziert \voffset. voffset= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

offset horizontaler und vertikaler Versatz.

offset= $\{\langle hoffset \rangle, \langle voffset \rangle\}$ oder offset= $\langle L\ddot{a}nge \rangle$.

twocolumn aktiviert den twocolumn Modus mit \@twocolumntrue. twocolumn=false bezeichnet

den onecolumn Modus (Modus mit einer Spalte) mit \@twocolumnfalse. Anstatt

twocolumn=false, können sie onecolumn angeben (die Vorgabe ist true)

onecolumn arbeitet als twocolumn=false. Auf der anderen Seite ist onecolumn=false äquivalent zu

twocolumn.

twoside aktiviert beides, \@twosidetrue und \@mparswitchtrue. Lesen sie auch Kapitel 5.4.

textwidth lässt sie die \textwidth (Textbreite) direkt einstellen. Lesen sie auch Kapitel 5.3.

textheight lässt sie die \textheight (Texthöhe) direkt einstellen. Lesen sie auch Kapitel 5.3.

reversemp | reversemarginpar

sorgt dafür, dass die Randnotizen am (inneren) linken Rand erscheinen, mit \@reversemargintrue. Die Option verändert nichts am includemp Modus. Diese Option ist mit false voreingestellt.

5.6 Treiber

Dieses Paket unterstützt die Treiber dvips, dvipdfm, pdftex, xetex und vtex. Sie können auch dvipdfm für dvipdfmx einstellen und xdvipdfmx. pdftex für pdflatex, und vtex für die VTEX Umgebung. Die Treiberoptionen sind exklusiv. Der Treiber kann durch beides eingestellt werden, driver=(Treibername) oder die direkte Angabe eines Treibers wie pdftex. Standardmäßig nimmt geometry den Treiber, der am besten zum benutzten System passt. Deshalb müssen sie in den meisten Fällen keinen Treiber angeben. Wie auch immer, wenn sie dvipdfm benutzen wollen, dann sollten sie dies explizit angeben.

 † driver gibt den Treibernamen mit driver= $\langle Treibername \rangle$ an. dvips, dvipdfm, pdftex, vtex, xetex, auto und none sind als Treibername einsetzbar. Außer den Namen für auto und

none können alle Treiber direkt mit dem Namen, ohne driver=, angegeben werden. driver=auto schaltet die automatische Detektion ein, egal was die vorherigen Einstellungen waren. driver=none schaltet die automatische Detektion ab und es wird kein Treiber gewählt. Dies könnte nützlich sein, wenn sie wollen, dass andere Pakete die Treibereinstellungen herausfinden sollen. Ein Beispiel: Wenn sie das crop Paket mit geometry nutzen wollen, dann sollten sie \usepackage[driver=none]{geometry}

aufrufen, bevor sie das crop Paket aufrufen.

† dvips schreibt die Papiergröße in die dvi Ausgabe, mit dem \special Makro. Wenn sie dvips

als DVI-zu-PS Treiber nutzen, dann brauchen sie, wenn sie beispielsweise ein Dokument mit \geometry{a3paper,landscape} auf A3-Papier mit der landscape Orientierung

drucken wollen, die Optionen "-t a3 -t landscape" für dvips nicht.

† dvipdfm arbeitet wie dvips, ausgenommen die landscape Korrektur. Sie können diese Option

einschalten, wenn sie dvipdfmx nutzen und xdvipdfmx, um die dvi Ausgabe zu erzeugen.

† pdftex setzt \pdfpagewidth und \pdfpageheight intern.

† xetex ist dasselbe wie pdftex, ausgenommen das Ignorieren von \pdf{h,v}origin, das in

XAMIEX nicht definiert ist. Diese Option wurde in 5. Version eingeführt. Beachten sie, dass die 'geometry.cfg' in TeX Live, welche die automatische Detektionsroutine deaktiviert und pdftex einstellt, nicht länger notwendig ist. Trotzdem gibt es keine Probleme, sogar wenn die Datei nicht gelöscht wird. Anstatt xetex, können sie dvipdfm angeben, mit XAMIEX, wenn sie die Besonderheiten von dvipdfm nutzen wollen, die XAMEX unterstützt.

† vtex setzt die Maße \mediawidth und \mediaheight für VTFX. Wenn dieser Treiber

ausgewählt ist (explizit oder automatisch), wird geometry den Ausgabemodus (DVI, PDF

oder PS), der in VT_FXgewählt ist, selbstständig herausfinden und die richtigen

Einstellungen für ihn machen.

Wenn der explizit angegebene Treiber nicht zum benutzten Textsatzprogramm passt, dann wird der Standardtreiber dvips ausgewählt.

5.7 Sonstige Optionen

† mag

Die sonstigen nützlichen Optionen werden jetzt beschrieben.

† verbose zeigt die Parameterergebnisse im Terminal an. verbose=false (Standard) schreibt diese

nur in die Log-Datei.

† reset setzt die Layoutmaße zurück und nimmt die Einstellungen an, die vor dem Laden von

geometry vorgegeben waren. Die Optionen, die in geometry.cfg angegeben sind, werden auch entfernt. Beachten sie, dass dies nicht pass und mag mit truedimen zurücksetzen kann. reset=false hat keine Auswirkungen und kann ein vorheriges

reset(=true), falls es dies gibt, nicht aufheben. Zum Beispiel, wenn sie

\documentclass[landscape]{article}
\usepackage[twoside,reset,left=2cm]{geometry}

eingeben, mit \ExecuteOptions{scale=0.9} in geometry.cfg, dann bleiben landscape und left=2cm wirksam und scale=0.9 und twoside sind unwirksam.

setzt den Vergrößerungswert (\mag) und modifiziert automatisch \hoffset und \voffset entsprechend der Vergrößerung. mag=\langle Wert \rangle. Beachten sie, dass \langle Wert \rangle ein ganzzahliger Wert sein sollte, wobei 1000 die Normalgröße ist. Ein Beispiel: mag=1414

mit a4paper bietet eine erweiterte Druckgröße in a3paper, welches $1.414~(=\sqrt{2})$ mal

12

größer als a4paper ist. Die Vergrößerung der Schriftart benötigt extra Speicherplatz. Beachten sie, dass die Einstellung über jeder anderen Einstellung mit 'true' Maßen stehen sollte, solchen Maßen wie 1.5truein, 2truecm und so weiter. Lesen sie auch die truedimen Option.

† truedimen

verändert alle internen expliziten Maßwerte in *true* Maße, z.B. wird 1in zu 1truein. Typischerweise wird diese Option zusammen mit der mag Option genutzt. Beachten sie, dass dies unwirksam gegenüber extern angegebenen Maßen ist. Ein Beispiel: Wenn sie "mag=1440, margin=10pt, truedimen" einstellen, dann sind die Ränder nicht 'true' aber vergrößert. Wenn sie exakte Ränder wollen, dann sollten sie stattdessen wie folgt definieren "mag=1440, margin=10truept, truedimen".

† pass

deaktiviert alle geometry Optionen und Berechnungen, ausgenommen verbose und showframe. Es ist unabhängig von der Reihenfolge und kann für das Überprüfen des Seitenlayouts der Dokumentklasse, sonstiger Pakete und manuellen Einstellungen ohne geometry genutzt werden.

† showframe

zeigt sichtbare Ränder um den Textbereich und die Seite und die Linien für den Kopf

und den Fuß auf der ersten Seite.

† showcrop

druckt Schnittmarken auf jede Ecke des benutzerdefinierten Layoutbereichs.

6 Verarbeitungsoptionen

6.1 Reihenfolge des Ladens

Wenn es eine geometry.cfg gibt, irgendwo wo es TEX finden kann, dann lädt geometry diese zuerst. Ein Beispiel: In geometry.cfg können sie \ExecuteOptions{a4paper} schreiben, welches A4-Format als das Standardpapier angibt. Grundlegend können sie alle Optionen, die in geometry definiert sind, mit \ExecuteOptions{} nutzen.

Die Reihenfolge des Ladens in der Präambel ihres Dokuments ist wie folgt:

- 1. geometry.cfg, wenn sie existiert.
- 2. Optionen, die mit \documentclass[\langle Optionen \rangle] \{\ldots\} angegeben werden.
- 3. Optionen, die mit \usepackage[\langle Optionen \rangle] \{ geometry \} angegeben werden.
- 4. Optionen, die mit \geometry{\langle Optionen \rangle} angegeben werden. Die jeweilige Option kann mehrfach aufgerufen werden. (Die reset Option wird alle Optionen, die in \usepackage{geometry} oder \geometry angegeben wurden, zurücksetzen.)

6.2 Reihenfolge der Optionen

Die Spezifikation der geometry Optionen ist unabhängig von der Reihenfolge und überschreibt die vorherigen gleichartigen Einstellungen. Ein Beispiel:

```
[left=2cm, right=3cm] ist äquivalent zu [right=3cm, left=2cm].
```

Der mehrfache Aufruf der Optionen überschreibt die jeweiligen vorherigen Einstellungen. Auch hier ein Beispiel:

[verbose=true, verbose=false] das Ergebnis ist verbose=false.

[hmargin={3cm,2cm}, left=1cm] ist das Gleiche wie hmargin={1cm,2cm}, wobei der linke (oder innere) Rand durch left=1cm überschrieben wird.

reset und mag sind Ausnahmen. Die reset Option entfernt alle geometry Optionen (ausgenommen pass) davor. Wenn sie

```
\documentclass[landscape]{article}
\usepackage[margin=1cm,twoside]{geometry}
\geometry{a5paper, reset, left=2cm}
```

einstellen, dann werden margin=1cm (Rand), twoside und a5paper entfernt und ist gelegentlich äquivalent zu

```
\documentclass[landscape]{article}
\usepackage[left=2cm]{geometry}
```

Die mag Option sollte vor jeder anderen Einstellungen mit 'true' Länge, solche wie left=1.5truecm, width=5truein und so weiter, stehen. Die \mag Option kann vor dem Aufruf dieses Pakets stehen.

6.3 Priorität

Es gibt verschiedene Wege die Maße des *Körpers* einzustellen: scale, total, text und lines. Das geometry Paket gibt den konkreteren Spezifikationen eine höhere Priorität. Hier ist die Prioritätsregel für den *Textkörper*.

$$\left\{\begin{array}{l} \text{hscale} \\ \text{vscale} \\ \text{scale} \end{array}\right\} < \left\{\begin{array}{l} \text{width} \\ \text{height} \\ \text{total} \end{array}\right\} < \left\{\begin{array}{l} \text{textwidth} \\ \text{text} \\ \text{text} \end{array}\right\} < \text{lines.}$$

Ein Beispiel:

\usepackage[hscale=0.8, textwidth=7in, width=18cm]{geometry}

ist das Gleiche wie \usepackage[textwidth=7in]{geometry}. Ein weiteres Beispiel:

\usepackage[lines=30, scale=0.8, text=7in]{geometry} resultiert in [lines=30, textwidth=7in].

6.4 Standards

Dieses Kapitel summiert die Standardeinstellungen für die automatische Vervollständigung, die später beschrieben wird.

Das Standardverhältnis für den vertikalen Rand ist 2/3, namentlich,

$$top: bottom = 2:3 Standard. (6)$$

Was den horizontalen Rand betrifft, hängen die Standardwerte davon ab, ob das Dokument einseitig oder zweiseitig ist,

$$\mbox{left (inner)}: \mbox{right (outer)} = \left\{ \begin{array}{ll} 1:1 & \textit{Standard f\"ur oneside}, \\ 2:3 & \textit{Standard f\"ur twoside}. \end{array} \right. \eqno(7)$$

Offensichtlich ist, dass der Standard für den horizontalen Rand für einseitig (oneside) 'centering' ist. Das geometry Paket besitzt folgende Standardeinstellungen für *onesided (einseitige)* Dokumente:

- scale=0.7 (*Textkörper* ist $0.7 \times Papier$)
- marginratio={1:1, 2:3} (1:1 für horizontal und 2:3 für vertikale Ränder)
- ignoreall (der Kopf, der Fuß, die Randnotizen sind ausgeschlossen, wenn die Größe des *Körpers* (body) berechnet wird.)

Für twosided (zweiseitige) Dokumente mit der twoside Option, ist die Standardeinstellung die gleiche, wie bei onesided (einseitigen), ausgenommen, dass das horizontale Randverhältnis auf 2:3 gesetzt wird. Zusätzliche Optionen überschreiben die vorher angegebenen Maße.

6.5 Autovervollständigung

Abbildung 7 zeigt schematisch, wie viele Spezifikationsmuster existieren und wie sie die Zweideutigkeiten der Spezifikationen lösen können. Jede Achse zeigt die Anzahl der Längen, die explizit für den Körper und die Ränder angegeben werden müssen. S(m,b) zeigt die Spezifikation mit einer Menge an Zahlen (Rand, $K\"{o}rper$) = (m,b).

Ein Beispiel: Die Spezifikation width=14cm, left=3cm ist kategorisiert in S(1,1), welches eine adäquate Spezifikation ist. Wenn sie right=4cm hinzufügen, dann wird es S(2,1) sein und überspezifiziert. Wenn nur width=14cm gegeben ist, dann ist es in S(0,1) unterspezifiziert.

Das geometry Paket besitzt einen Autovervollständigungsmechanismus, der, wenn die Layoutparameter unter- oder überspezifiziert sind, die Unstimmigkeiten herausarbeitet und dann die Standards nutzt und andere Verhältnisse. Hier sind die Spezifikationen und die Vervollständigungsregeln.




Abbildung 7: Die Spezifikationen S(0,0) zu S(2,1) und die Komplettierungsregeln (Pfeile). Spalten- und Zeilennummern bezeichnen die Anzahl der explizit angegebenen Längen für den Rand und den Körper. S(m,b) bezeichnet eine Spezifikation mit einer Menge an Zahlen (Rand, Körper) = (m,b).

S(0,0) Es ist nichts angegeben. Das geometry Paket gibt für den body (Körper) den Standard scale (= 0.7) vor.

Ein Beispiel: width (Breite) wird auf 0.7 × layoutwidth eingestellt. Beachten sie, dass standardmäßig die layoutwidth und layoutheight (Layoutbreite und -höhe) gleich der \paperwidth und \paperheight (Papierbreite und -höhe) sein werden.

Demnach wird S(0,0) zu S(0,1). Siehe auch S(0,1).

Nur der *body* ist angegeben, wie z. B. width=7in, lines=20, body={20cm, 24cm}, scale=0.9 und so weiter. Dann setzt geometry die Ränder mithilfe des Randverhältnisses. Falls kein Verhältnis angegeben ist, wird das Standardverhältnis genutzt. Das Standardverhältnis für das vertikale Randverhältnis ist wie folgt definiert:

$$top:bottom = 2:3$$
 Standard. (8)

Was das horizontale Verhältnis betrifft, hängt das Standardverhältnis davon ab, ob das Dokument einseitig oder zweiseitig ist.

$$\texttt{left (inner): right (outer)} = \left\{ \begin{array}{ll} 1:1 & \textit{Der Standard bei einseitig}, \\ 2:3 & \textit{Der Standard bei zweiseitig}. \end{array} \right. \tag{9}$$

Wenn zum Beispiel auf A4-Papier die height=22cm angegeben ist, dann berechnet geometry den top (oberen) Rand wie folgt:

top = (layoutheight - height)
$$\times 2/5$$

= $(29.7 - 22) \times 2/5 = 3.08$ (cm) (10)

Demnach sind der top (obere) Rand und die height (Höhe) des Körpers bestimmt wurden, die Spezifikation für die Vertikale wird also zu S(1,1) und alle Parameter können gelöst werden.

S(1,0) Nur ein Rand ist angegeben, wie bottom=2cm, left=1in, top=3cm und so weiter.

 Wenn das Randverhältnis nicht angegeben ist, dann nimmt geometry den Standard für scale (= 0.7) für den body an. Wenn beispielsweise top=2.4cm angegeben ist, dann setzt geometry

height = $0.7 \times \text{layoutheight}$ (= $0.7 \setminus \text{paperheight by default}$),

dann wird S(1,0) zu S(1,1), wobei der bottom mit layoutheight — (height + top) berechnet wird und in 6.51 cm auf A4-Papier resultiert, wenn die Layoutgröße gleich der Papiergröße ist.

• Wenn das Randverhältnis angegeben ist, wie hmarginratio={1:2}, vratio={3:4} und so weiter, dann setzt geometry die anderen Ränder mit dem gegebenen Randverhältnis. Falls z.B. eine Menge an Optionen "top=2.4cm,vratio={3:4}" spezifiziert wurde, dann setzt geometry den bottom auf den berechneten Wert von 3.2cm

```
bottom = top/3 \times 4 = 3.2cm
```

Demnach wird S(1,0) zu S(2,0).

Beachten sie, dass in der Version 4 oder früher das Berechnungsverfahren ein anderes war. Deshalb wird, wenn sie in Version 5 und 4 die gleichen Werte eingeben, das Ergebnis nicht gleich sein. Wenn nur top=2.4cm gegeben ist, dann bekommen sie in Version 4 oder früher bottom=2.4cm, aber sie werden bottom=6.51cm bei Version 5 erhalten.

S(2,1) Der body (Körper) und zwei margins (Ränder) sind angegeben, wie z.B. vdivide={1in,8in,1.5in}, "left=3cm,width=13cm,right=4cm" und so weiter. Seit geometry grundsätzlich die Priorität an die margins gibt, wenn die Maße überspezifiziert sind, vergisst geometry den body und setzt diesen zurück. Ein Beispiel: Wenn sie

\usepackage[a4paper,left=3cm,width=13cm,right=4cm]{geometry},

angeben, dann wird die width (Breite) auf 14 cm zurückgesetzt, da die Breite von A4-Papier 21 cm ist.


7 Verändern des Layouts innerhalb des Dokuments

Die Version 5 bietet die neuen Befehle \newgeometry{\dots\} und und \restoregeometry an, welche es ihnen erlauben, das Seitenlayout im Dokuments zu verändern. Nicht wie \geometry in der Präambel, ist \newgeometry nur nach \begin{document} verfügbar. Es setzt alle Optionen zurück, ausgenommen die, die sich auf die Papiergröße beziehen – landscape, portrait – und Papiergrößenoptionen (wie papersize, paper=a4paper und so weiter), die nicht durch \newgeometry geändert werden können.

Der Befehl \restoregeometry sichert das in der Präambel (vor \begin{document}) angegebene Seitenlayout, welches mit \usepackage{geometry}, \geometry und deren Optionen erzeugt wurde.

Beachten sie, dass beide, \newgeometry und \restoregeometry, ein \clearpage einfügen, da wo sie aufgerufen werden.

Es folgt ein Beispiel für das Verändern des Layouts im Dokument. Das Layout L1 wird wie folgt angegeben: hmargin=3cm (left (linker) und right (rechter) Rand sind 3cm lang), dies wird in L2 in left=3cm, right=1cm und bottom=0.1cm geändert. Das Layout L1 wird mit \restoregeometry gesichert.



Eine Menge von Befehlen \savegeometry{ $\langle Name \rangle$ } und \loadgeometry{ $\langle Name \rangle$ } ist nützlich, wenn sie mehrere verschiedene Layouts in ihrem Dokument nutzen wollen. Ein Beispiel:

8 Beispiele

- 1. Ein einseitiges Seitenlayout mit einem zentrierten Textbereich auf dem Papier: Das sich anschließende Beispiel hat das gleiche Ergebnis, weil das horizontale Randverhältnis auf 1:1 gesetzt ist, wie es bei einseitigen Dokumenten der Standard ist.
 - centering
 - marginratio=1:1
 - vcentering
- 2. Ein zweiseitiges Layout mit einem Versatz von 1 cm für das Binden auf der Innenseite:
 - twoside, bindingoffset=1cm

In diesem Fall ist die textwidth (Textbreite) kürzer als der Standard bei zweiseitigen Dokumenten 0.7×1 cm (= 0.7cm), weil die Standardbreite des body (Körpers) mit scale=0.7 eingestellt ist, was bedeutet, width = 0.7 × layoutwidth (= 0.7\paperwidth standardmäßig).

- 3. Ein Layout mit linkem, rechtem und oberem Rand (3 cm, 2 cm und 2.5 in), mit einer Texthöhe von 40 Zeilen und der Einbeziehung des Kopfes und des Fußes auf der Seite in den *druckbaren Bereich*: Die zwei Beispiele haben das gleiche Ergebnis.
 - left=3cm, right=2cm, lines=40, top=2.5in, includeheadfoot
 - hmargin={3cm,2cm}, tmargin=2.5in, lines=40, includeheadfoot
- 4. Ein Layout mit einer Höhe des *druckbaren Bereichs* von 10 in, einem unteren Rand von 2 cm und der Standardbreite:

Der obere Rand wird automatisch berechnet. Jede der unteren Lösungen erzeugt das gleiche Layout.

• vdivide={*, 10in, 2cm}

- bmargin=2cm, height=10in
- bottom=2cm, textheight=10in

Beachten sie, dass die Maße für Kopf and Fuß von der Höhe des druckbaren Bereichs ausgeschlossen sind. Ein zusätzliches includefoot sorgt dafür, dass der \footskip (Fußbereich) in die totalheight (Gesamthöhe) einbezogen wird. Deshalb ist in den unteren zwei Fällen die textheight (Texthöhe) im vorhergehenden Layout kürzer als in letzterem (mit exakt 10 in) über dem \footskip. In anderen Worten, height = textheight + footskip falls includefoot=true ist, in diesem Falle.

- bmargin=2cm, height=10in, includefoot
- bottom=2cm, textheight=10in, includefoot
- 5. Ein Layout mit einer textwidth (Textbreite) und textheight (Texthöhe) von 90% des Papiers und einem zentrierten *body*: Jede der unteren Lösungen erzeugt das gleiche Seitenlayout, sofern die layoutwidth (Layoutbreite) und die layoutheight (Layouthöhe) nicht geändert werden, also der Standard beibehalten wird.
 - scale=0.9, centering
 - text={.9\paperwidth,.9\paperheight}, ratio=1:1
 - width=.9\paperwidth, vmargin=.05\paperheight, marginratio=1:1
 - hdivide={*,0.9\paperwidth,*}, vdivide={*,0.9\paperheight,*} (für einseitige Dokumente)
 - margin={0.05\paperwidth,0.05\paperheight}

Sie können ein heightrounded hinzufügen, um eine "underfull vbox warning" (Warnmeldung) wie Underfull vbox (badness 10000) has occurred while \output is active.

zu vermeiden. Lesen sie auch Kapitel 5.3 für eine detaillierte Beschreibung zu heightrounded.

- 6. Ein Layout, bei dem die Breite für die Randnotizen auf 3 cm eingestellt ist und in die Breite des *druckbaren Bereichs* einbezogen ist:
 Die folgenden Beispiele erzeugen das Gleiche.
 - marginparwidth=3cm, includemp
 - marginpar=3cm, ignoremp=false
- 7. Ein Layout, bei dem der *body* das ganze Papier (A5-Papier im landscape Modus) einnimmt: Die folgenden Beispiele sind gleich.
 - a5paper, landscape, scale=1.0
 - landscape=TRUE, paper=a5paper, margin=Opt
- 8. Ein Bildschirmgrößenlayout, verwendbar für Präsentationen mit dem PC oder dem Beamer:

```
\documentclass{slide}
\usepackage[screen,margin=0.8in]{geometry}
...
\begin{slide}
...
\end{slide}
```

- 9. Ein Layout mit vergrößerter Schrift und Zwischenräumen, von A4 auf A3: Im unteren Fall ist die sich ergebende Papiergröße A3.
 - a4paper, mag=1414.

Wenn sie ein Layout mit doppelt so großer Schriftgröße, aber ohne das Verändern der Papiergröße wollen, dann tippen sie

• letterpaper, mag=2000, truedimen.

Sie können die dvips Option hinzufügen, das ist nützlich, um eine Vorschau der eigenen Papiergröße zu betrachten, die durch dviout oder xdvi erzeugt wird.

10. Verändern des Layouts auf der ersten Seite und Beibehalten der anderen Einstellungen vor dem Laden von geometry:

Benutzen sie die pass Option, \newgeometry und \restoregeometry.

```
\documentclass{book}
\usepackage[pass]{geometry}
    % 'pass' vernachlässigt das Paketlayout,
    % so wird das originale 'book' Layout gespeichert.
\begin{document}
\newgeometry{margin=1cm}% Verändert die Maße der ersten Seite.
    Seite 1
\restoregeometry % stellt das 'book' Layout wieder her.
    Seite 2 und folgende
\end{document}
```

11. Ein komplexes Seitenlayout:

```
\usepackage[a5paper, landscape, twocolumn, twoside,
  left=2cm, hmarginratio=2:1, includemp, marginparwidth=43pt,
  bottom=1cm, foot=.7cm, includefoot, textheight=11cm, heightrounded,
  columnsep=1cm, dvips, verbose]{geometry}
```

Probieren sie das Layoutsetzen selbst und überprüfen sie, wie das Ergebnis ist. :-)

9 Bekannte Probleme

- Mit mag $\neq 1000$ und truedimen, paperwidth und paperheight ist die Anzeige im verbose-Modus verschieden von der wirklichen Größe der resultierenden PDF. Die PDF ist aber korrekt.
- Mit mag $\neq 1000$, no truedimen und hyperref sollte hyperref vor geometry geladen werden. Andernfalls wird die PDF-Größe fehlerhaft.
- Mit dem crop Paket und mag $\neq 1000$ arbeitet die center-Option von crop nicht gut.

10 Danksagungen

Der Autor würdigt hiermit die hilfreichen Vorschläge und Kommentare Vieler (in alphabetischer Reihenfolge ihrer Familennamen): Jean-Bernard Addor, Frank Bennett, Alexis Dimitriadis, Friedrich Flender, Adrian Heathcote, Stephan Hennig, Morten Høgholm, Jonathan Kew, James Kilfiger, Yusuke Kuroki, Jean-Marc Lasgouttes, Wlodzimierz Macewicz, Frank Mittelbach, Eckhard Neber, Rolf Niepraschk, Hans Fr. Nordhaug, Heiko Oberdiek, Keith Reckdahl, Peter Riocreux, Will Robertson, Pablo Rodriguez, Nico Schlöemer, Perry C. Stearns, Frank Stengel, Plamen Tanovski, Petr Uher, Piet van Oostrum, Vladimir Volovich, Michael Vulis.

11 Implementierung

```
1 (*package)
                   This package requires the following packages: keyval, ifpdf, ifvtex and ifxetex.
                     2 \RequirePackage{keyval}%
                     3 \RequirePackage{ifpdf}%
                     4 \RequirePackage{ifvtex}%
                     5 \RequirePackage{ifxetex}%
                       Internal switches are declared here.
                     6 \newif\ifGm@verbose
                     7 \newif\ifGm@landscape
                    8 \newif\ifGm@swap@papersize
                    9 \newif\ifGm@includehead
                    10 \newif\ifGm@includefoot
                    11 \newif\ifGm@includemp
                    12 \newif\ifGm@hbody
                    13 \newif\ifGm@vbody
                    14 \newif\ifGm@heightrounded
                    15 \newif\ifGm@showframe
                    16 \newif\ifGm@showcrop
                    17 \neq 17 
                    18 \newif\ifGm@resetpaper
                    19 \newif\ifGm@layout
                    20 \newif\ifGm@newgm
         \Gm@cnth The counters for horizontal and vertical partitioning patterns.
         \Gm@cntv
                    21 \newcount\Gm@cnth
                    22 \newcount\Gm@cntv
                   The counter is used to set number with calc.
    \c@Gm@tempcnt
                    23 \newcount\c@Gm@tempcnt
\Gm@bindingoffset The binding offset for the inner margin.
                    24 \newdimen\Gm@bindingoffset
                   Correction lengths for \textwidth, \oddsidemargin and \evensidemargin in includemp mode.
        \Gm@wd@mp
       \Gm@odd@mp
                    25 \newdimen\Gm@wd@mp
      \Gm@even@mp
                    26 \newdimen\Gm@odd@mp
                    27 \newdimen\Gm@even@mp
  \Gm@layoutwidth The dimensions for the layout area.
 \Gm@layoutheight
                    28 \newdimen\Gm@layoutwidth
\Gm@layouthoffset
                    29 \newdimen\Gm@layoutheight
\Gm@layoutvoffset
                   30 \newdimen\Gm@layouthoffset
                    31 \newdimen\Gm@layoutvoffset
      \Gm@dimlist The token in which Large native dimensions can be stored.
                    32 \newtoks\Gm@dimlist
      \Gm@warning
                   The macro to print warning messages.
                    33 \def\Gm@warning#1{\PackageWarningNoLine{geometry}{#1}}%
                   The macro executes the option given as an argument only if it's specified in the preamble, as the
   \ifGm@preamble
                   options of \usepackage and/or the argument of \geometry. Otherwise, the macro would print the
                   warning message and ignores the option setting.
                    34 \def\ifGm@preamble#1{%
                    35 \ifGm@newgm
                         \Gm@warning{'#1': not available in '\string\newgeometry'; skipped}%
                    36
                    37
                    38
                          \expandafter\@firstofone
                    39 \fi}%
```

```
\Gm@Dhratio The default values for the horizontal and vertical marginalratio are defined. \Gm@Dhratiotwo de-
\Gm@Dhratiotwo notes the default value of horizontal marginratio for twoside page layout with left and right marg-
   \Gm@Dvratio ins swapped on verso pages, which is set by twoside.
                 40 \def\Gm@Dhratio{1:1}% = left:right default for oneside
                 41 \def\Gm@Dhratiotwo{2:3}% = inner:outer default for twoside.
                 42 \def\Gm@Dvratio{2:3}% = top:bottom default
                The default values for the horizontal and vertical scale are defined with 0.7.
    \Gm@Dhscale
    \Gm@Dvscale
                 43 \def\Gm@Dhscale{0.7}%
                 44 \def\Gm@Dvscale{0.7}%
      \Gm@dvips The driver names.
    \Gm@dvipdfm 45 \def\Gm@dvips{dvips}%
     \Gm@pdftex 46 \def\Gm@dvipdfm{dvipdfm}%
      \Gm@xetex 47 \def\Gm@pdftex{pdftex}%
       \Gm@vtex 48 \def\Gm@xetex{xetex}%
                 49 \def\Gm@vtex{vtex}%
       \Gm@true The macros for true and false.
      \Gm@false 50 \def\Gm@true{true}%
                 51 \def\Gm@false{false}%
      \Gm@orgpw These macros keep original paper (media) size intact.
      \Gm@orgph
                 52 \edef\Gm@orgpw{\the\paperwidth}%
                 53 \edef\Gm@orgph{\the\paperheight}%
\Gm@savelength The macro saves the specified length to \Gm@restore.
                 54 \def\Gm@savelength#1{%
                     \g@addto@macro\Gm@restore{\expandafter\noexpand\expandafter\csname
                     #1\endcsname\expandafter=\expandafter\the\csname #1\endcsname\relax}}%
                The macro saves the specified boolean to \Gm@restore.
\Gm@saveboolean
                 57 \def\Gm@saveboolean#1{%
                     \csname if#1\endcsname
                 59
                       \g@addto@macro\Gm@restore{\expandafter\noexpand\csname #1true\endcsname}%
                 60
                     \else
                       \g@addto@macro\Gm@restore{\expandafter\noexpand\csname #1false\endcsname}%
                 61
                     \fi}%
    \Gm@restore
                The initialization for \Gm@restore.
                 63 \def\Gm@restore{}%
                The definition of the macro saving the real lengths LTFX options.
       \Gm@save
                 64 \def\Gm@save{%
                     \Gm@savelength{paperwidth}%
                     \Gm@savelength{paperheight}%
                     \Gm@savelength{textwidth}%
                     \Gm@savelength{textheight}%
                 68
                     \Gm@savelength{evensidemargin}%
                 69
                     \Gm@savelength{oddsidemargin}%
                 70
                     \Gm@savelength{topmargin}%
                 71
                     \Gm@savelength{headheight}%
                 72.
                     \Gm@savelength{headsep}%
                 73
                     \Gm@savelength{topskip}%
                 74
                     \Gm@savelength{footskip}%
                 75
                 76
                     \Gm@savelength{baselineskip}%
                 77
                     \Gm@savelength{marginparwidth}%
                 78
                     \Gm@savelength{marginparsep}%
                 79
                     \Gm@savelength{columnsep}%
                     \Gm@savelength{hoffset}%
                 80
                     \Gm@savelength{voffset}
                 81
                     \Gm@savelength{Gm@layoutwidth}%
                 82
                     \Gm@savelength{Gm@layoutheight}%
                 83
```

\Gm@savelength{Gm@layouthoffset}%

```
\Gm@saveboolean{@twoside}%
                 87
                     \Gm@saveboolean{@mparswitch}%
                 88
                     \Gm@saveboolean{@reversemargin}}%
                The macro initializes the parameters for layout in \newgeometry.
  \Gm@initnewgm
                 90 \def\Gm@initnewgm{%
                 91
                     \Gm@passfalse
                     \Gm@swap@papersizefalse
                 92
                     \Gm@dimlist={}
                 03
                     \Gm@hbodyfalse
                 94
                     \Gm@vbodyfalse
                 95
                 96
                     \Gm@heightroundedfalse
                 97
                     \Gm@includeheadfalse
                    \Gm@includefootfalse
                 98
                    \Gm@includempfalse
                 99
                    \let\Gm@width\@undefined
                100
                101
                    \let\Gm@height\@undefined
                102
                    \let\Gm@textwidth\@undefined
                    \let\Gm@textheight\@undefined
                103
                     \let\Gm@lines\@undefined
                104
                     \let\Gm@hscale\@undefined
                105
                     \let\Gm@vscale\@undefined
                106
                     \let\Gm@hmarginratio\@undefined
                107
                108
                     \let\Gm@vmarginratio\@undefined
                109
                     \let\Gm@lmargin\@undefined
                110
                     \let\Gm@rmargin\@undefined
                111
                     \let\Gm@tmargin\@undefined
                112
                     \let\Gm@bmargin\@undefined
                113
                     \Gm@layoutfalse
                     \Gm@layouthoffset\z@
                114
                     \Gm@layoutvoffset\z@
                115
                     \Gm@bindingoffset\z@}%
                116
    \Gm@initall This initialization is called as soon as the package is load It's also called as soon as reset option is
                specified.
                117 \def\Gm@initall{%
                118
                    \let\Gm@driver\@empty
                119
                     \let\Gm@truedimen\@empty
                120
                     \let\Gm@paper\@undefined
                121
                     \Gm@resetpaperfalse
                122
                     \Gm@landscapefalse
                     \Gm@verbosefalse
                123
                     \Gm@showframefalse
                124
                     \Gm@showcropfalse
                125
                     \Gm@newgmfalse
                126
                127
                     \Gm@initnewgm}%
  \Gm@setdriver The macro sets the specified driver.
                128 \def\Gm@setdriver#1{%
                    \Gm@unsetdriver The macro unsets the specified driver if it has been set.
                130 \def\Gm@unsetdriver#1{%
                    \expandafter\ifx\csname Gm@#1\endcsname\Gm@driver\let\Gm@driver\@empty\fi}%
    \Gm@setbool The macros for boolean option processing.
\label{lem:converse_converse_converse} $$ \operatorname{Cm@setbool}(\c) = 132 \end{converse} $$
                133 \def\Gm@setboolrev{\@dblarg\Gm@@setboolrev}%
                135 \def\Gm@@setboolrev[#1]#2#3{\Gm@doifelse{#1}{#3}%
                136 {\csname Gm@#2\Gm@false\endcsname}{\csname Gm@#2\Gm@true\endcsname}}%
```

\Gm@savelength{Gm@layoutvoffset}%

\Gm@saveboolean{@twocolumn}%

85

86

```
fourth argument #4 if false.
                137 \def\Gm@doif#1#2#3{%
                     \lowercase{\def\Gm@bool{#2}}%
                138
                139
                     \ifx\Gm@bool\@empty
                       \let\Gm@bool\Gm@true
                140
                141
                     \ifx\Gm@bool\Gm@true
                142
                     \else
                143
                       \ifx\Gm@bool\Gm@false
                144
                145
                       \else
                         \let\Gm@bool\relax
                146
                       \fi
                147
                148
                     \fi
                     \ifx\Gm@bool\relax
                149
                       \Gm@warning{'#1' should be set to 'true' or 'false'}%
                150
                151
                     \else
                       #3
                152
                     fi}%
                153
                154 \def\Gm@doifelse#1#2#3#4{%
                    \label{lem:condoif} $$\operatorname{\#1}{\#2}_{\ifx\Gm@bool\Gm@true \#3\leq \#4\fi}}%$
                The macro reverses a bool value.
                156 \def\Gm@reverse#1{%
                157
                     \csname ifGm@#1\endcsname
                     \csname Gm@#1false\endcsname\else\csname Gm@#1true\endcsname\fi}%
                158
               Macros \Gm@defbylen and \Gm@defbycnt can be used to define \Gm@xxxx variables by length and
  \Gm@defbylen
  \Gm@defbycnt
                counter respectively with calc package.
                159 \def\Gm@defbylen#1#2{%
                     \begingroup\setlength\@tempdima{#2}%
                     \expandafter\xdef\csname Gm@#1\endcsname{\the\@tempdima}\endgroup}%
                161
                162 \def\Gm@defbycnt#1#2{%
                     \begingroup\setcounter{Gm@tempcnt}{#2}%
                     \expandafter\xdef\csname Gm@#1\endcsname{\the\value{Gm@tempcnt}}\endgroup}%
                The macro parses the value of options specifying marginal ratios, which is used in \Gm@setbyratio
 \Gm@set@ratio
                macro.
                \Gm@setbyratio
                The macro determines the dimension specified by #4 calculating \#3 \times a/b, where a and b are given
                by \Gm@mratio with a:b value. If #1 in brackets is b, a and b are swapped. The second argument
                with h or v denoting horizontal or vertical is not used in this macro.
                166 \def\Gm@setbyratio[#1]#2#3#4{% determine #4 by ratio
                     \expandafter\Gm@sep@ratio\Gm@mratio\relax
                167
                     \if#1b
                168
                       \edef\@0tempa{\the\0tempcnta}%
                169
                       \@tempcnta=\@tempcntb
                170
                171
                       \@tempcntb=\@@tempa\relax
                172
                173
                     \expandafter\setlength\expandafter\@tempdimb\expandafter
                       {\csname Gm@#3\endcsname}%
                174
                     \ifnum\@tempcntb>\z@
                175
                       \multiply\@tempdimb\@tempcnta
                176
                       \divide\@tempdimb\@tempcntb
                177
                178
                     \expandafter\edef\csname Gm@#4\endcsname{\the\@tempdimb}}%
                This macro determines the fourth length (#4) from #1 (layoutwidth or layoutheight), #2 and #3. It is
     \Gm@detiv
                used in \Gm@detall macro.
                180 \def\Gm@detiv#1#2#3#4{% determine #4.
                     \expandafter\setlength\expandafter\@tempdima\expandafter
                181
```

\Gm@doif excutes the third argument #3 using a boolean value #2 of a option #1. \Gm@doifelse executes the third argument #3 if a boolean option #1 with its value #2 true, and executes the

\Gm@doifelse

{\csname Gm@layout#1\endcsname}%

182

```
\expandafter\setlength\expandafter\@tempdimb\expandafter
                183
                184
                       {\csname Gm@#2\endcsname}%
                      \addtolength\@tempdima{-\@tempdimb}%
                185
                     \expandafter\setlength\expandafter\@tempdimb\expandafter
                186
                       {\csname Gm@#3\endcsname}%
                187
                     \addtolength\@tempdima{-\@tempdimb}%
                188
                     \ifdim\@tempdima<\z@
                189
                190
                       \Gm@warning{'#4' results in NEGATIVE (\the\@tempdima).%
                       ^^J\@spaces '#2' or '#3' should be shortened in length}%
                191
                192
                     \expandafter\edef\csname Gm@#4\endcsname{\the\@tempdima}}%
                This macro determines #2 and #3 from #1 with the first argument (#1) can be width or height,
\Gm@detiiandiii
                 which is expanded into dimensions of paper and total body. It is used in \Gm@detall macro.
                194 \def\Gm@detiiandiii#1#2#3{% determine #2 and #3.
                     \expandafter\setlength\expandafter\@tempdima\expandafter
                       {\csname Gm@layout#1\endcsname}%
                196
                     \expandafter\setlength\expandafter\@tempdimb\expandafter
                197
                       {\csname Gm@#1\endcsname}%
                198
                     \addtolength\@tempdima{-\@tempdimb}%
                199
                200
                     \ifdim\@tempdima<\z@
                201
                       \Gm@warning{'#2' and '#3' result in NEGATIVE (\the\@tempdima).%
                                      ^^J\@spaces '#1' should be shortened in length}%
                202
                203
                204
                     \ifx\Gm@mratio\@undefined
                       \expandafter\Gm@sep@ratio\Gm@Dmratio\relax
                205
                     \else
                206
                       \expandafter\Gm@sep@ratio\Gm@mratio\relax
                207
                       \ifnum\@tempcntb>\z@\else
                208
                         \Gm@warning{margin ratio a:b should be non-zero; default used}%
                209
                         \expandafter\Gm@sep@ratio\Gm@Dmratio\relax
                210
                211
                       \fi
                     \fi
                212
                     \@tempdimb=\@tempdima
                213
                     \advance\@tempcntb\@tempcnta
                214
                215
                     \divide\@tempdima\@tempcntb
                216
                     \multiply\@tempdima\@tempcnta
                     \advance\@tempdimb-\@tempdima
                217
                     \expandafter\edef\csname Gm@#2\endcsname{\the\@tempdima}%
                218
                     \expandafter\edef\csname Gm@#3\endcsname{\the\@tempdimb}}%
     \Gm@detall This macro determines partition of each direction. The first argument (#1) should be h or v, the
                 second (#2) width or height, the third (#3) lmargin or top, and the last (#4) rmargin or bottom.
                220 \def\Gm@detall#1#2#3#4{%
                221
                     \@tempcnta\z@
                222
                     \if#1h
                223
                       \let\Gm@mratio\Gm@hmarginratio
                       \edef\Gm@Dmratio{\if@twoside\Gm@Dhratiotwo\else\Gm@Dhratio\fi}%
                224
                     \else
                225
                226
                       \let\Gm@mratio\Gm@vmarginratio
                       \edef\Gm@Dmratio{\Gm@Dvratio}%
                227
                     \fi
                228
                 \@tempcnta is treated as a three-digit binary value with top, middle and bottom denoted
                 left(top), width(height) and right(bottom) margins user specified respectively.
                229
                230
                       \ifx\Gm@lmargin\@undefined\else\advance\@tempcnta4\relax\fi
                231
                       \ifGm@hbody\advance\@tempcnta2\relax\fi
                232
                       \ifx\Gm@rmargin\@undefined\else\advance\@tempcnta1\relax\fi
                233
                       \Gm@cnth\@tempcnta
                234
                     \else
                235
                       \ifx\Gm@tmargin\@undefined\else\advance\@tempcnta4\relax\fi
                236
                       \ifGm@vbody\advance\@tempcnta2\relax\fi
                       237
                       \Gm@cntv\@tempcnta
                238
                239
                     \fi
```

```
\ifcase\@tempcnta
           240
           241
                  \if#1h
                     \Gm@defbylen{width}{\Gm@Dhscale\Gm@layoutwidth}%
           242
           243
           244
                     \Gm@defbylen{height}{\Gm@Dvscale\Gm@layoutheight}%
                  \fi
           245
                  \Gm@detiiandiii{#2}{#3}{#4}%
           246
           Case 001 (=1) with right(bottom) fixed:
           247
                \or
                  \ifx\Gm@mratio\@undefined
           248
                     \if#1h
           249
                       \Gm@defbylen{width}{\Gm@Dhscale\Gm@layoutwidth}%
           250
           251
                     \else
           252
                       \Gm@defbylen{height}{\Gm@Dvscale\Gm@layoutheight}%
           253
                     \fi
           254
                     \label{lem:condition} $$\left( \mathbb{Gm0} + 4 \right) . $$
           255
                     \Gm@detiiandiii{#2}{#3}{#4}%
                     \expandafter\let\csname Gm@#2\endcsname\@undefined
           256
                     \Gm@defbylen{#4}{\@tempdimc}%
           257
           258
                  \else
                     \Gm@setbyratio[f]{#1}{#4}{#3}%
           259
           260
                  \fi
                  \Gm@detiv{#2}{#3}{#4}{#2}%
           Case 010 (=2) with width(height) fixed:
                \or\Gm@detiiandiii{#2}{#3}{#4}%
           Case 011 (=3) with both width(height) and right(bottom) fixed:
                \or\Gm@detiv{#2}{#2}{#4}{#3}%
           Case 100 (=4) with left(top) fixed:
           264
                  \ifx\Gm@mratio\@undefined
           265
                     \if#1h
           266
           267
                       \Gm@defbylen{width}{\Gm@Dhscale\Gm@layoutwidth}%
           268
                       \Gm@defbylen{height}{\Gm@Dvscale\Gm@layoutheight}%
           269
           270
                     \setlength\@tempdimc{\@nameuse{Gm@#3}}%
           271
           272
                     \label{localized} $$ \operatorname{Gm}\operatorname{Cetiiandiii}{\#2}{\#4}{\#3}\%$ $
           273
                     \expandafter\let\csname Gm@#2\endcsname\@undefined
           274
                     \Gm@defbylen{#3}{\@tempdimc}%
           275
                  \else
                     \Gm@setbyratio[b]{#1}{#3}{#4}%
           276
                  \fi
           277
           278
                  \Gm@detiv{#2}{#3}{#4}{#2}%
           Case 101 (=5) with both left(top) and right(bottom) fixed:
                \or\Gm@detiv{#2}{#3}{#4}{#2}%
           Case 110 (=6) with both left(top) and width(height) fixed:
           280 \or\Gm@detiv{#2}{#2}{#3}{#4}%
           Case 111 (=7) with all fixed though it is over-specified:
                \or\Gm@warning{Over-specification in '#1'-direction.%
           282
                                  ^^J\@spaces '#2' (\@nameuse{Gm@#2}) is ignored}%
           283
                  \Gm@detiv{#2}{#3}{#4}{#2}%
                \else\fi}%
\Gm@clean The macro for setting unspecified dimensions to be \Qundefined. This is used by \geometry macro.
           285 \def\Gm@clean{%
           286
                \ifnum\Gm@cnth<4\let\Gm@lmargin\@undefined\fi
           287
                \ifodd\Gm@cnth\else\let\Gm@rmargin\@undefined\fi
                \ifnum\Gm@cntv<4\let\Gm@tmargin\@undefined\fi
           288
                \ifodd\Gm@cntv\else\let\Gm@bmargin\@undefined\fi
           289
                \ifGm@hbody\else
           290
```

Case the value is 000 (=0) with nothing fixed (default):

```
291
                          \let\Gm@hscale\@undefined
                          \let\Gm@width\@undefined
                   292
                          \let\Gm@textwidth\@undefined
                   293
                        \fi
                   294
                        \ifGm@vbody\else
                   295
                          \let\Gm@vscale\@undefined
                   296
                   297
                          \let\Gm@height\@undefined
                   298
                          \let\Gm@textheight\@undefined
                        \fi
                   299
                        }%
 \Gm@parse@divide The macro parses (h,v)divide options.
                   301 \def\Gm@parse@divide#1#2#3#4{%
                        \def\Gm@star{*}%
                   303
                        \@tempcnta\z@
                        \@for\Gm@tmp:=#1\do{%
                   304
                   305
                           \expandafter\KV@@sp@def\expandafter\Gm@frag\expandafter{\Gm@tmp}%
                   306
                          \edef\Gm@value{\Gm@frag}%
                          \ifcase\@tempcnta\relax\edef\Gm@key{#2}%
                   307
                             308
                             \left( \text{Gm@key} \right) 
                   309
                   310
                          \@nameuse{Gm@set\Gm@key false}%
                   311
                   312
                          \ifx\empty\Gm@value\else
                   313
                          \ifx\Gm@star\Gm@value\else
                   314
                             \setkeys{Gm}{\Gm@key=\Gm@value}%
                   315
                           \fi\fi
                   316
                           \advance\@tempcnta\@ne}%
                        \let\Gm@star\relax}%
                   317
       \Gm@branch The macro splits a value into the same two values.
                   318 \def\Gm@branch#1#2#3{%
                   319
                        \@tempcnta\z@
                   320
                        \ensuremath{\texttt{Qfor}\Gm@tmp:=\#1\do{\%}}
                          \KV@@sp@def\Gm@frag{\Gm@tmp}%
                   321
                           \edef\Gm@value{\Gm@frag}%
                   322
                          \ifcase\@tempcnta\relax% cnta == 0
                   323
                             \steps{Gm}{\#2=\Gm@value}%
                   324
                          \or% cnta == 1
                   325
                             \setkeys{Gm}{#3=\Gm@value}%
                   326
                   327
                          \else\fi
                           \advance\@tempcnta\@ne}%
                   328
                        \ifnum\@tempcnta=\@ne
                   329
                           \strut_{Gm}{\#3=\Gm@value}%
                   330
                   331
                        \fi}%
                   This macro is used to adjust offsets by \mag.
  \Gm@magtooffset
                   332 \def\Gm@magtooffset{%
                        \@tempdima=\mag\Gm@truedimen sp%
                   334
                        \@tempdimb=1\Gm@truedimen in%
                   335
                        \divide\@tempdimb\@tempdima
                   336
                        \multiply\@tempdimb\@m
                        \addtolength{\hoffset}{1\Gm@truedimen in}%
                   337
                        \addtolength{\voffset}{1\Gm@truedimen in}%
                   338
                        \addtolength{\hoffset}{-\the\@tempdimb}%
                   339
                        \addtolength{\voffset}{-\the\@tempdimb}}%
                   This macro stores LTEX native dimensions, which are stored and set afterwards.
    \Gm@setlength
                   341 \def\Gm@setlength#1#2{%
                        \let\Gm@len=\relax\let\Gm@td=\relax
                   342
                        \edef\addtolist{\noexpand\Gm@dimlist=%
                   343
                        {\theta \subseteq \mathbb{4}}{\text{Gm@dimlist }\mathbb{4}}}\
                   This macro processes \Gm@dimlist.
\Gm@expandlengths
                   345 \def\Gm@expandlengths{%
```

```
\def\Gm@td{\Gm@truedimen}%
                                                                         347
                                                                                            \def\Gm@len##1##2{\setlength{##1}{##2}}%
                                                                                           \the\Gm@dimlist}%
                                                                         348
                           \Gm@setsize
                                                                       The macro sets paperwidth and paperheight dimensions using \Gm@setlength macro.
                                                                         349 \def\Gm@setsize#1(#2,#3)#4{%
                                                                         350
                                                                                           \let\Gm@td\relax
                                                                                            \expandafter\Gm@setlength\csname #1width\endcsname{#2\Gm@td #4}%
                                                                         351
                                                                                            \expandafter\Gm@setlength\csname #1height\endcsname{#3\Gm@td #4}%
                                                                         352
                                                                                           \ifGm@landscape\Gm@swap@papersizetrue\else\Gm@swap@papersizefalse\fi}%
                                                                         353
                                                                         The macro changes the paper size.
\Gm@setpaper@ifpre
                                                                         354 \def\Gm@setpaper@ifpre#1{%
                                                                                           \label{lem:condition} $$ \left( \frac{\#1}{\left( \frac{\#1}{\operatorname{Cm}\mathbb{Q}^{2}} \right)} \right) $$
                                                                           Various paper size are defined here.
                                                                         356 \ensuremath{\verb|Cm@a0paper||} \#1{\ensuremath{\verb|Cm@setsize||}} \#1{(841,1189)} \#nm}\} \% ISO AO
                                                                         357 \Qnamedef{GmQa1paper}#1{\GmQsetsize{#1}(594,841){mm}}% ISO A1
                                                                         358 \end{Gm@a2paper} \#1{\Gm@setsize{\#1}(420,594)\{mm\}}\% \ ISO \ A2
                                                                         359 \ensuremath{\mathchar`e} \ensuremath{\ma
                                                                         360 \@namedef{Gm@a4paper}#1{\Gm@setsize{#1}(210,297){mm}}% ISO A4
                                                                         361 \Omega = {Gm@a5paper} #1{Gm@setsize{#1}(148,210){mm}}% ISO A5
                                                                         362 \ensuremath{\mbox{Cnamedef}\{Gm@a6paper\}\#1{\Gm@setsize}\{\#1\}(105,148)\{mm\}}\%$ ISO A6}
                                                                         363 \@namedef{Gm@bOpaper}#1{\Gm@setsize{#1}(1000,1414){mm}}% ISO BO
                                                                         364 \Qnamedef{GmQb1paper}#1{\GmQsetsize{#1}(707,1000){mm}}}% ISO B1
                                                                         365 \ensuremath{\mbox{Cnamedef}\{Gm@b2paper}\#1{\Gm@setsize\{\#1\}(500,707)\{mm\}}\%\ ISO\ B2}
                                                                         366 \ensuremath{\mathchar`e} \ensuremath{\ma
                                                                         367 \Qnamedef{GmQb4paper}#1{\GmQsetsize{#1}(250,353){mm}}% ISO B4
                                                                         368 \ensuremath{\mbox{Gm@b5paper}}#1{\mbox{Gm@setsize}}#1}(176,250){\mbox{mm}}}% ISO B5
                                                                         369 \ensuremath{\mbox{Cnamedef}\{Gm0b6paper\}\#1{\Gm0setsize}\#1}(125,176)\{mm\}}\%\ ISO\ B6
                                                                         370 \@namedef{Gm@c0paper}#1{\Gm@setsize{#1}(917,1297){mm}}% ISO CO
                                                                         371 \ensuremath{\mathchar`e} \ensuremath{\ma
                                                                         372 \ensuremath{\mathchar`e} \ensuremath{\mathchar`e} \#1{\mathchar`e} \ensuremath{\mathchar`e} \ensuremath{\mathchar`e}
                                                                         373 \Qnamedef{GmQc3paper}#1{\GmQsetsize{#1}(324,458){mm}}\% ISO C3
                                                                         374 \Qnamedef{GmQc4paper}#1{\GmQsetsize{#1}(229,324){mm}}% ISO C4
                                                                         375 \ensuremath{\mbox{Cnamedef}\{Gm@c5paper\}\#1{\mbox{Cm@setsize}\{\#1\}(162,229)\{mm\}}\%\ ISO\ C5}
                                                                         376 \ensuremath{\mathchar`e} 476 \ensuremath{\mathchar`e} 476 \ensuremath{\mathchar`e} 476 \ensuremath{\mathchar`e} 476 \ensuremath{\mathchar`e} 476 \ensuremath{\mathchar`e} 476 \ensuremath{\mathchar`e} 477 \ensuremath{\mathchar`e}
                                                                         377 \end{ffm@b0j}#1{\Gm@setsize{#1}(1030,1456){mm}}% JIS B0
                                                                         378 \ensuremath{\mbox{Cnamedef{Gm@b1j}#1{\Gm@setsize{#1}(728,1030){mm}}}}\% JIS B1
                                                                         379 \@namedef{Gm@b2j}#1{\Gm@setsize{#1}(515,728){mm}}% JIS B2
                                                                         380 \ensuremath{\mbox{Gm@b3j}}\#1{\mbox{Gm@setsize}}\#1}(364,515){\mbox{mm}}}\% JIS B3
                                                                         381 \ensuremath{\mbox{Gm@b4j}}\#1{\mbox{Gm@setsize}}\#1}(257,364){\mbox{mm}}\% JIS B4
                                                                         382 \end{ffm@b5j}#1{\Gm@setsize{#1}(182,257){mm}}% JIS B5
                                                                         383 \end{ffm0b6j} #1{\end{fm0setsize} {#1}(128,182){mm}} % JIS B6
                                                                         384 \Qnamedef{GmQansiapaper}#1{\GmQsetsize{#1}(8.5,11){in}}%
                                                                         385 \Qnamedef{GmQansibpaper}#1{\GmQsetsize{#1}(11,17){in}}%
                                                                         386 \Onamedef{GmOansicpaper}#1{\GmOsetsize{#1}(17,22){in}}%
                                                                         388 \Qnamedef{GmQansiepaper}#1{\GmQsetsize\{#1\}(34,44)\{in\}}%
                                                                         389 \Qnamedef{Gm@letterpaper}#1{\Gm@setsize{#1}(8.5,11){in}}%
                                                                         391 \ensuremath{\mbox{Gm@executivepaper}}\#1{\mbox{Gm@setsize}}\#1{\mbox{(7.25,10.5)}}\%
                                                                         392 \ensuremath{\mbox{\mbox{Gm@setsize}}\#1}(225,180)\ensuremath{\mbox{\mbox{mm}}}\xspace,
                                          'paper'
                                                                          paper takes a paper name as its value.
                                                                         393 \define@key{Gm}{paper}{\setkeys{Gm}{\#1}}%
                                                                         394 \let\KV@Gm@papername\KV@Gm@paper
                   'a[0-6]paper'
                                                                          The following paper names are available.
                   'b[0-6]paper'
                                                                         395 \define@key{Gm}{a0paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{a0paper}}%
                                   'letterpaper' 398 \define@key{Gm}{a3paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{a3paper}}%
                      \label{local-paper} $$ 'legalpaper' 399 \define@key{Gm}{a4paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{a4paper}}\% $$
                                                                         400 \end{a5paper} [true] {\end{a5paper}} \%
        'executivepaper'
```

'screen'

```
401 \define@key{Gm}{a6paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{a6paper}}%
                      402 \define@key{Gm}{bOpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{bOpaper}}%
                      403 \define@key{Gm}{b1paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b1paper}}%
                      404 \define@key{Gm}{b2paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b2paper}}%
                      405 \define@key{Gm}{b3paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b3paper}}%
                      406 \define@key{Gm}{b4paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b4paper}}%
                      407 \define@key{Gm}{b5paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b5paper}}%
                      408 \define@key{Gm}{b6paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b6paper}}%
                      409 \define@key{Gm}{cOpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{cOpaper}}%
                      410 \define@key{Gm}{c1paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c1paper}}%
                      411 \define@key{Gm}{c2paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c2paper}}%
                      412 \define@key{Gm}{c3paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c3paper}}%
                      413 \define@key{Gm}{c4paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c4paper}}%
                      414 \define@key{Gm}{c5paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c5paper}}%
                      415 \define@key{Gm}{c6paper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{c6paper}}%
                      416 \define@key{Gm}{b0j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b0j}}%
                      417 \define@key{Gm}{b1j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b1j}}%
                      418 \define@key{Gm}{b2j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b2j}}%
                      419 \define@key{Gm}{b3j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b3j}}%
                      420 \define@key{Gm}{b4j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b4j}}%
                      421 \define@key{Gm}{b5j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b5j}}%
                      422 \define@key{Gm}{b6j}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{b6j}}%
                      423 \define@key{Gm}{ansiapaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{ansiapaper}}%
                      424 \define@key{Gm}{ansibpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{ansibpaper}}%
                      425 \define@key{Gm}{ansicpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{ansicpaper}}%
                      426 \define@key{Gm}{ansidpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{ansidpaper}}%
                      427 \define@key{Gm}{ansiepaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{ansiepaper}}%
                      428 \define@key{Gm}{letterpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{letterpaper}}%
                      429 \define@key{Gm}{legalpaper}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{legalpaper}}%
                      430 \define@key{Gm}{executivepaper}[true] {\Gm@setpaper@ifpre{executivepaper}}%
                      431 \define@key{Gm}{screen}[true]{\Gm@setpaper@ifpre{screen}}%
  'paperwidth'
                       Direct specification for paper size is also possible.
 'paperheight'
                      432 \define@key{Gm}{paperwidth}{\ifGm@preamble{paperwidth}{%
                      \label{lem:condition} $$\def\Gm@paper{custom}\Gm@setlength\paperwidth{\#1}}\%
    'papersize'
                      434 \define@key{Gm}{paperheight}{\ifGm@preamble{paperheight}{%
                      435 \def\Gm@paper{custom}\Gm@setlength\paperheight{#1}}}%
                      436 \define@key{Gm}{papersize}{\ifGm@preamble{papersize}{%
                              \def\Gm@paper{custom}\Gm@branch{#1}{paperwidth}{paperheight}}}%
        'layout'
                      Direct specification for layout size is also possible.
 'layoutwidth'
                      'layoutheight'
                      439 \let\KV@Gm@layoutname\KV@Gm@layout
   'layoutsize' 440 \define@key{Gm}{layoutwidth}{\Gm@layouttrue\Gm@setlength\Gm@layoutwidth{#1}}%
                      441 \define@key{Gm}{layoutheight}{\Gm@layouttrue\Gm@setlength\Gm@layoutheight{#1}}%
                      442 \define@key{Gm}{layoutsize}{\Gm@branch{#1}{layoutwidth}{layoutheight}}%
    'landscape' Paper orientation setting.
     'portrait'
                      443 \define@key{Gm}{landscape}[true]{\ifGm@preamble{landscape}{%
                              \Gm@doifelse{landscape}{#1}%
                              {\ifGm@landscape\else\Gm@landscapetrue\Gm@reverse{swap@papersize}\fi}%
                      445
                      446
                             {\ifGm@landscape\Gm@landscapefalse\Gm@reverse{swap@papersize}\fi}}}%
                      447 \define@key{Gm}{portrait}[true]{\ifGm@preamble{portrait}{%
                             \Gm@doifelse{portrait}{#1}%
                              {\ifGm@landscape\Gm@landscapefalse\Gm@reverse{swap@papersize}\fi}%
                             {\ifGm@landscape\else\Gm@landscapetrue\Gm@reverse{swap@papersize}\fi}}}%
                      These options can determine the length(s) of total body giving scale(s) against the paper size.
        'hscale'
         'vscale'
                      451 \end{fine@key{Gm}{hscale}} \end{fine@key{Gm}{hscale}} \label{fine@key{Gm}{hscale}} \label{finewkey} \label{fine@key{Gm}{hscale}} \label{finewkey} \labelf{finewkey} \labelf{finewkey
          'scale'
                      453 \end{fine@key{Gm}{scale}{\end{#1}{hscale}{vscale}}}\%
          'width'
                       These options give concrete dimension(s) of total body. totalwidth and totalheight are aliases
                       of width and height respectively.
        'height'
          'total'
  'totalwidth'
 'totalheight'
```

28

```
454 \end{fine} \end{
                                      455 \define@key{Gm}{height}{\Gm@vbodytrue\Gm@defbylen{height}{#1}}%
                                      456 \define@key{Gm}{total}{\Gm@branch{#1}{width}{height}}%
                                      457 \let\KV@Gm@totalwidth\KV@Gm@width
                                      458 \let\KV@Gm@totalheight\KV@Gm@height
                                       These options directly sets the dimensions \textwidth and \textheight. body is an alias of text.
            'textwidth'
          'textheight'
                                      459 \define@key{Gm}{textwidth}{\Gm@hbodytrue\Gm@defbylen{textwidth}{#1}}%
                       'text'
                                      460 \define@key{Gm}{textheight}{\Gm@vbodytrue\Gm@defbylen{textheight}{#1}}%
                       'body'
                                      461 \define@key{Gm}{text}{\Gm@branch{#1}{textwidth}{textheight}}%
                                      462 \let\KV@Gm@body\KV@Gm@text
                                       The option sets \textheight with the number of lines.
                     'lines'
                                      463 \end{fine} {\end{fine} {
        'includehead'
                                       The options take the corresponding dimensions as part of body.
        'includefoot'
                                      464 \define@key{Gm}{includehead}[true]{\Gm@setbool{includehead}{#1}}%
'includeheadfoot'
                                      465 \define@key{Gm}{includefoot}[true]{\Gm@setbool{includefoot}{#1}}%
            'includemp' 466 \define@key{Gm}{includeheadfoot}[true]{\Gm@doifelse{includeheadfoot}{#1}%
          'includeall' 467
                                                 {\Gm@includeheadtrue\Gm@includefoottrue}%
                                                 {\Gm@includeheadfalse\Gm@includefootfalse}}%
                                      469 \define@key{Gm}{includemp}[true]{\Gm@setbool{includemp}{#1}}%
                                      470 \define@key{Gm}{includeall}[true]{\Gm@doifelse{includeall}{#1}%
                                                {\Gm@includeheadtrue\Gm@includefoottrue\Gm@includemptrue}%
                                                {\tt \{\Gm@includeheadfalse\Gm@includefootfalse\Gm@includempfalse\}}\%}
                                      472
          'ignorehead'
                                       These options exclude head, foot and marginpars when determining body.
          'ignorefoot' 473 \define@key{Gm}{ignorehead}[true]{%
  'ignoreheadfoot' 474 \Gm@setboolrev[ignorehead]{includehead}{#1}}%
              'ignoremp' 475 \define@key{Gm}{ignorefoot}[true]{%
            'ignoreall' 476 \Gm@setboolrev[ignorefoot]{includefoot}{#1}}%
                                      477 \define@key{Gm}{ignoreheadfoot}[true]{\Gm@doifelse{ignoreheadfoot}{#1}%
                                      478 {\Gm@includeheadfalse\Gm@includefootfalse}%
                                      479 {\Gm@includeheadtrue\Gm@includefoottrue}}%
                                      480 \define@key{Gm}{ignoremp}[true]{%
                                      481 \Gm@setboolrev[ignoremp]{includemp}{#1}}%
                                      482 \define@key{Gm}{ignoreall}[true]{\Gm@doifelse{ignoreall}{#1}%
                                                {\Gm@includeheadfalse\Gm@includefootfalse\Gm@includempfalse}%
                                                {\Gm@includeheadtrue\Gm@includefoottrue\Gm@includemptrue}}%
                                       The option rounds \textheight to n-times of \baselineskip plus \topskip.
    'heightrounded'
                                      485 \define@key{Gm}{heightrounded}[true]{\Gm@setbool{heightrounded}{#1}}%
                                       The options are useful to specify partitioning in each direction of the paper.
                'hdivide'
                 'vdivide' 486 \define@key{Gm}{hdivide}{\Gm@parse@divide{#1}{lmargin}{width}{rmargin}}%
                  'divide'
                                      488 \define@key{Gm}{divide}{\Gm@parse@divide{#1}{lmargin}{width}{rmargin}%
                                                \Gm@parse@divide{#1}{tmargin}{height}{bmargin}}%
                'lmargin'
                                       These options set margins. left, inner, innermargin are aliases of lmargin. right, outer,
                                       outermargin are aliases of rmargin. top and bottom are aliases of tmargin and bmargin respec-
                 'rmargin'
                 'tmargin'
                                       tively.
                 'bmargin' 490 \define@key{Gm}{lmargin}{\Gm@defbylen{lmargin}{#1}}%
                       'left' 491 \define@key{Gm}{rmargin}{\Gm@defbylen{rmargin}{#1}}%
                     'inner' 492 \let\KV@Gm@left\KV@Gm@lmargin
        'innermargin' 493 \let\KV@Gm@inner\KV@Gm@lmargin
                    'right', 494 \let\KV@Gm@innermargin\KV@Gm@lmargin
                     'outer, 495 \let\KV@Gm@right\KV@Gm@rmargin
        'outermargin, 496 \let\KV@Gm@outer\KV@Gm@rmargin
                         'top, 497 \let\KV@Gm@outermargin\KV@Gm@rmargin
                  'bottom' 498 \define@key{Gm}{tmargin}{\Gm@defbylen{tmargin}{#1}}%
                                      499 \define@key{Gm}{bmargin}{\Gm@defbylen{bmargin}{#1}}%
                                      500 \let\KV@Gm@top\KV@Gm@tmargin
                                      501 \let\KV@Gm@bottom\KV@Gm@bmargin
```

```
These options are shorthands for setting margins.
                         'hmargin'
                         'vmargin'
                                                            502 \define@key{Gm}{hmargin}{\Gm@branch{#1}{lmargin}{\rmargin}}%
                            'margin'
                                                            503 \define@key{Gm}{vmargin}{\Gm@branch{#1}{tmargin}{bmargin}}%
                                                            504 \define@key{Gm}{margin}{\Gm@branch{#1}{lmargin}{tmargin}%
                                                            505 \Gm@branch{#1}{rmargin}{bmargin}}%
       'hmarginratio' Options specifying the margin ratios.
       'vmarginratio' 506\define@key{Gm}{hmarginratio}{\edef\Gm@hmarginratio{#1}}%
          \label{lem:condition} ``507 \end{condition} {\end{condition} $$ \end{condition} $$ \end
                            \label{lem:conditional} \hfill \hfi
                            'vratio', 509 \let\KV@Gm@hratio\KV@Gm@hmarginratio
                               `ratio', 510 \let\KV@Gm@vratio\KV@Gm@vmarginratio
                                                           511 \let\KV@Gm@ratio\KV@Gm@marginratio
              'hcentering' Useful shorthands to place body centered.
              'vcentering' _{512}\ensuremath{\texttt{Gm}}{\texttt{Gm}}{\texttt{hcentering}}[\texttt{true}]{\texttt{Gm}@\texttt{doifelse}{\texttt{hcentering}}{\#1}}\%
                 'centering' 513 \{ def \ Gm@hmarginratio \{1:1\} \} \} %
                                                            514 \end{fine@key{Gm}} {\tt vcentering} {\tt true} {\tt \Gm@doifelse{vcentering}{\#1}\%}
                                                            515 {\def\Gm@vmarginratio{1:1}}{}}%
                                                            516 \define@key{Gm}{centering}[true]{\Gm@doifelse{centering}{#1}%
                                                            'twoside' If twoside=true, \@twoside and \@mparswitch is set to true.
                                                            518 \end{center} \{twoside\} [true] {\end{center} \{twoside\} \{\#1\}\% \}}
                                                            \verb§|0twosidetrue|@mparswitchtrue|{$(0twosidefalse(0mparswitchfalse)}|%
              'asymmetric' asymmetric sets \@mparswitchfalse and \@twosidetrue A asymmetric=false has no effect.
                                                            520 \define@key{Gm}{asymmetric}[true]{\Gm@doifelse{asymmetric}{#1}%
                                                                            {\@twosidetrue\@mparswitchfalse}{}}%
   'bindingoffset' The macro adds the specified space to the inner margin.
                                                            522 \define@key{Gm}{bindingoffset}{\Gm@setlength\Gm@bindingoffset{#1}}%
              'headheight' The direct settings of head and/or foot dimensions.
                        \label{lem:condition} $$ 'headsep' 523 \end{to} {\end{to} Gm} \end{to} $$ (Gm@setlength \end{to} $$ (\#1)} $$ (headsep' 523 \end{to} $$ (Gm@setlength) \end{to} $$ (\end{to} $$ (Gm@setlength) \end{to} $$ (\end{to} $$ (\end{to}
                    'footskip' 524 \ensuremath{\ensuremath{\mbox{Gm}}{\mbox{fm@setlength}\mbox{headsep}{\#1}}}\%
                                   'head' 525 \define@key{Gm}{footskip}{\Gm@setlength\footskip{#1}}%
                                   'foot', 526 \let\KV@Gm@head\KV@Gm@headheight
                                                            527 \let\KV@Gm@foot\KV@Gm@footskip
                            'nohead' They are only shorthands to set head and/or foot to be Opt.
                            'noheadfoot'
                                                           529 {\Gm@setlength\headheight\z@\Gm@setlength\headsep\z@}{}}%
                                                            530 \define@key{Gm}{nofoot}[true]{\Gm@doifelse{nofoot}{#1}%
                                                            531 {\Gm@setlength\footskip\z@}{}}%
                                                            \label{lem:condition} \begin{tabular}{l} $$132 \end{tabular} {\colored{condition} {\colored{condition} } $$13\% $$ $$13\% $$ $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $$13\% $
                                                            533 {\Gm@setlength\headheight\z@\Gm@setlength\headsep
                                                                             \z@\Gm@setlength\footskip\z@}{}}%
          'footnotesep'
                                                            The option directly sets a native dimension \footnotesep.
                                                            'marginparwidth'
                                                             They directly set native dimensions \marginparwidth and \marginparsep.
                 'marginpar'
                                                            536 \define@key{Gm}{marginparwidth}{\Gm@setlength\marginparwidth{#1}}%
       'marginparsep'
                                                            537 \let\KV@Gm@marginpar\KV@Gm@marginparwidth
                                                            538 \define@key{Gm}{marginparsep}{\Gm@setlength\marginparsep{#1}}%
                                                             The macro is a shorthand for \marginparwidth=0pt and \marginparsep=0pt.
          'nomarginpar'
                                                            539 \define@key{Gm}{nomarginpar}[true]{\Gm@doifelse{nomarginpar}{#1}%
                                                            \label{lem:condition} $$  \{\Gm@setlength\marginparsep\z0}{}\}% $$
                                                             The option sets a native dimension \columnsep.
                 'columnsep'
                                                            541 \define@key{Gm}{columnsep}{\Gm@setlength\columnsep{#1}}%
```

```
The former two options set native dimensions \hoffset and \voffset. offset can set both of
                    'hoffset'
                                            them with the same value.
                    'voffset'
                      'offset'
                                           542 \define@key{Gm}{hoffset}{\Gm@setlength\hoffset{#1}}%
                                           543 \define@key{Gm}{voffset}{\Gm@setlength\voffset{#1}}%
                                           544 \define@key{Gm}{offset}{\Gm@branch{#1}{hoffset}}\%
      'layouthoffset'
      \verb|`layoutvoffset'| 545 \land \texttt{Gm@layouthoffset}{\texttt{Gm@setlength}$ Gm@layouthoffset{#1}} | \texttt{Gm@layouthoffset}$ for each of the statement of the 
         'layoutoffset'
                                           546 \define@key{Gm}{layoutvoffset}{\Gm@setlength\Gm@layoutvoffset{#1}}%
                                           547 \define@key{Gm}{layoutoffset}{\Gm@branch{#1}{layouthoffset}{layoutvoffset}}%
               'twocolumn' The option sets \twocolumn switch.
                                           548 \define@key{Gm}{twocolumn}[true]{%
                                                    \Gm@doif{twocolumn}{#1}{\csname @twocolumn\Gm@bool\endcsname}}%
                                           This option has the reverse effect of twocolumn option.
               'onecolumn'
                                           550 \define@key{Gm}{onecolumn}[true]{%
                                                    \Gm@doifelse{onecolumn}{#1}{\@twocolumnfalse}{\@twocolumntrue}}%
                                            The both options set \reversemargin.
               'reversemp'
'reversemarginpar'
                                           552 \define@key{Gm}{reversemp}[true]{%
                                           553 \Gm@doif{reversemp}{#1}{\csname @reversemargin\Gm@bool\endcsname}}%
                                           554 \define@key{Gm}{reversemarginpar}[true]{%
                                           555 \Gm@doif{reversemarginpar}{#1}{\csname @reversemargin\Gm@bool\endcsname}}%
                      'dviver'
                                           556 \define@key{Gm}{driver}{\ifGm@preamble{driver}{%
                                                      \edef\@@tempa{#1}\edef\@@auto{auto}\edef\@@none{none}%
                                                      \ifx\@@tempa\@empty\let\Gm@driver\relax\else
                                                      \ifx\@@tempa\@@none\let\Gm@driver\relax\else
                                                      \ifx\@@tempa\@@auto\let\Gm@driver\@empty\else
                                                      \setkeys{Gm}{#1}\fi\fi\fi\let\@@auto\relax\let\@@none\relax}}%
                        'dvips' The geometry package supports dvips, dvipdfm, pdflatex and vtex. dvipdfm works like dvips.
                    'dvipdfm' 562 \define@key{Gm}{dvips}[true]{\ifGm@preamble{dvips}{%
                       'pdftex' 563 \Gm@doifelse{dvips}{#1}{\Gm@setdriver{dvips}}{\Gm@unsetdriver{dvips}}}}%
                         'xetex' 564 \define@key{Gm}{dvipdfm}[true]{\ifGm@preamble{dvipdfm}{%
                           'vtex', 565 \Gm@doifelse{dvipdfm}{#1}{\Gm@setdriver{dvipdfm}}{\Gm@unsetdriver{dvipdfm}}}}%
                                           566 \define@key{Gm}{pdftex}[true]{\ifGm@preamble{pdftex}{%
                                           567 \Gm@doifelse{pdftex}{#1}{\Gm@setdriver{pdftex}}}\\Gm@unsetdriver{pdftex}}}}%
                                           568 \define@key{Gm}{xetex}[true]{\ifGm@preamble{xetex}{%
                                           569 \Gm@doifelse{xetex}{#1}{\Gm@setdriver{xetex}}}}%
                                           570 \define@key{Gm}{vtex}[true]{\ifGm@preamble{vtex}{%
                                                    \Gm@doifelse{vtex}{#1}{\Gm@setdriver{vtex}}{\Gm@unsetdriver{vtex}}}}%
                    'verbose' The verbose mode.
                                           572 \define@key{Gm}{verbose}[true]{\ifGm@preamble{verbose}{\Gm@setbool{verbose}{#1}}}%
                        'reset' The option cancels all the options specified before reset, except pass. mag (\neq 1000) with
                                            truedimen cannot be also reset.
                                           573 \define@key{Gm}{reset}[true]{\ifGm@preamble{reset}{%
                                                      \Gm@doifelse{reset}{#1}{\Gm@restore@org\Gm@initall
                                                      \label{lem:conskv} $$ \Pr cssOptionsKV[c]_{Gm}\GmOsetdefaultpaper}_{}}\%
                                            If resetpaper is set to true, the paper size redefined in the package is discarded and the original
             'resetpaper'
                                            one is restored. This option may be useful to print nonstandard sized documents with normal
                                            printers and papers.
                                           576 \define@key{Gm}{resetpaper}[true]{\ifGm@preamble{resetpaper}{%
                                                      \Gm@setbool{resetpaper}{#1}}}%
                             'mag' mag is expanded immediately when it is specified. So reset can't reset mag when it is set with
                                            truedimen.
                                           578 \end{fine} \end{
```

```
e.g., 1in is changed to 1truein.
                     579 \define@key{Gm}{truedimen}[true]{\ifGm@preamble{truedimen}{%
                          \Gm@doifelse{truedimen}{#1}{\let\Gm@truedimen\Gm@true}%
                          {\let\Gm@truedimen\@empty}}}%
              'pass' The option makes all the options specified ineffective except verbose switch.
                     582 \define@key{Gm}{pass}[true]{\ifGm@preamble{pass}{\Gm@setbool{pass}{#1}}}%
                     The showframe option prints page frames to help you understand what the resulting layout is like.
        'showframe'
                     583 \end{fine} \label{lem:condition} \label{lem:condition} $$1}\
                     The showcrop option prints crop marks at each corner of the layout area.
         'showcrop'
                     584 \end{Showcrop} [true] {\end{Showcrop} {\#1}} \%
\Gm@setdefaultpaper
                     The macro stores paper dimensions. This macro should be called after \ProcessOptionsKV[c]{Gm}.
                     If the landscape option in \documentclass is specified, the class immediately swaps the paper di-
                     mensions.
                     585 \def\Gm@setdefaultpaper{%
                          \ifx\Gm@paper\@undefined
                     586
                            \Gm@setsize{paper}(\strip@pt\paperwidth,\strip@pt\paperheight){pt}%
                     587
                            \Gm@setsize{Gm@layout}(\strip@pt\paperwidth,\strip@pt\paperheight){pt}%
                     588
                     589
                            \Gm@swap@papersizefalse
                     590
                          \fi}%
                     The macro checks if paperwidth/height is larger than 0pt, which is used in \Gm@process. The paper
    \Gm@adjustpaper
                     dimensions can be swapped when paper orientation is changed over by landscape and portrait
                     options.
                     591 \def\Gm@adjustpaper{%
                          \ifdim\paperwidth>\p@\else
                            \PackageError{geometry}{%
                     593
                     594
                            \string\paperwidth\space(\the\paperwidth) too short}{%
                            Set a paper type (e.g., 'a4paper').}%
                     595
                     596
                          \fi
                          \ifdim\paperheight>\p@\else
                     597
                            \PackageError{geometry}{%
                     598
                            \string\paperheight\space(\the\paperheight) too short}{%
                     599
                            Set a paper type (e.g., 'a4paper').}%
                     600
                     601
                     602
                          \ifGm@swap@papersize
                     603
                            \setlength\@tempdima{\paperwidth}%
                     604
                            \setlength\paperwidth{\paperheight}%
                            \setlength\paperheight{\@tempdima}%
                     605
                          \fi
                     606
                          \ifGm@layout\else
                     607
                            \setlength\Gm@layoutwidth{\paperwidth}%
                     608
                            \setlength\Gm@layoutheight{\paperheight}%
                     609
                     610
                          \fi}%
                     The macro checks whether or not the marginpars overrun the page.
        \Gm@checkmp
                     611 \def\Gm@checkmp{%
                          \ifGm@includemp\else
                     612
                            \@tempcnta\z@\@tempcntb\@ne
                     613
                            \if@twocolumn
                     614
                     615
                              \@tempcnta\@ne
                     616
                            \else
                     617
                              \if@reversemargin
                     618
                                \@tempcnta\@ne\@tempcntb\z@
                     619
                              \fi
                     620
                            \@tempdima\marginparwidth
                     621
                            \advance\@tempdima\marginparsep
                     622
```

If truedimen is set to true, all of the internal explicit dimensions is changed to true dimensions,

'truedimen'

\ifnum\@tempcnta=\@ne

\@tempdimc\@tempdima

623

624

```
625
         \setlength\@tempdimb{\Gm@lmargin}%
         \advance\@tempdimc-\@tempdimb
626
         \ifdim\@tempdimc>\z@
627
           \Gm@warning{The marginal notes overrun the paper edge.^^J
628
           \@spaces Add \the\@tempdimc\space and more to the left margin}%
629
         \fi
630
631
       \fi
       \ifnum\@tempcntb=\@ne
632
         \@tempdimc\@tempdima
633
         \setlength\@tempdimb{\Gm@rmargin}%
634
635
         \advance\@tempdimc-\@tempdimb
636
         \ifdim\@tempdimc>\z@
           \Gm@warning{The marginal notes overrun the paper.^^J
637
           \@spaces Add \the\@tempdimc\space and more to the right margin}%
638
         \fi
639
       \fi
640
     \fi}%
641
```

\Gm@adjustmp

The macro sets marginpar correction when includemp is set, which is used in \Gm@process. The variables \Gm@wd@mp, \Gm@odd@mp and \Gm@even@mp are set here. Note that \Gm@even@mp should be used only for twoside layout.

```
642 \def\Gm@adjustmp{%
     \ifGm@includemp
643
644
       \@tempdimb\marginparwidth
       \advance\@tempdimb\marginparsep
645
646
       \Gm@wd@mp\@tempdimb
647
       \Gm@odd@mp\z@
648
       \Gm@even@mp\z@
       \if@twocolumn
649
         \Gm@wd@mp2\@tempdimb
650
         \Gm@odd@mp\@tempdimb
651
         \Gm@even@mp\@tempdimb
652
       \else
653
         \if@reversemargin
654
655
            \Gm@odd@mp\@tempdimb
656
            \if@mparswitch\else
657
              \Gm@even@mp\@tempdimb
658
            \fi
659
         \else
            \if@mparswitch
660
              \Gm@even@mp\@tempdimb
661
            \fi
662
         \fi
663
       \fi
664
665
     fi}%
```

\Gm@adjustbody If the horizontal dimension of body is specified by user, \Gm@width is set properly here.

```
666 \def\Gm@adjustbody{
     \ifGm@hbody
667
       \ifx\Gm@width\@undefined
668
669
         \ifx\Gm@hscale\@undefined
670
           \Gm@defbylen{width}{\Gm@Dhscale\Gm@layoutwidth}%
671
         \else
            \Gm@defbylen{width}{\Gm@hscale\Gm@layoutwidth}%
672
673
         \fi
674
       \fi
675
       \ifx\Gm@textwidth\@undefined\else
676
         \setlength\@tempdima{\Gm@textwidth}%
         \ifGm@includemp
677
           \advance\@tempdima\Gm@wd@mp
678
679
680
         \edef\Gm@width{\the\@tempdima}%
681
       \fi
682
     \fi
```

If the vertical dimension of *body* is specified by user, \Gm@height is set properly here.

```
\ifGm@vbody
         \ifx\Gm@height\@undefined
684
           \ifx\Gm@vscale\@undefined
685
              \label{lem:condition} $$ \operatorname{Gm@defbylen}_{\operatorname{Gm@Dvscale}\Gm@layoutheight}, $$
686
           \else
687
688
              \Gm@defbylen{height}{\Gm@vscale\Gm@layoutheight}%
689
           \fi
690
         \fi
         \ifx\Gm@lines\@undefined\else
```

\topskip has to be adjusted so that the formula "\textheight = $(lines - 1) \times \text{baselineskip} + \text{topskip}$ " to be correct even if large font sizes are specified by users. If \topskip is smaller than \ht\strutbox, then \topskip is set to \ht\strutbox.

```
\ifdim\topskip<\ht\strutbox
692
693
           \setlength\@tempdima{\topskip}%
           \setlength\topskip{\ht\strutbox}%
694
           \Gm@warning{\noexpand\topskip was changed from \the\@tempdima\space
695
           to \the\topskip}%
696
         \fi
697
         \setlength\@tempdima{\baselineskip}%
698
         \multiply\@tempdima\Gm@lines
699
700
         \addtolength\@tempdima{\topskip}%
701
         \addtolength\@tempdima{-\baselineskip}%
702
         \edef\Gm@textheight{\the\@tempdima}%
703
      \fi
704
      \ifx\Gm@textheight\@undefined\else
705
         \setlength\@tempdima{\Gm@textheight}%
         \ifGm@includehead
706
           \addtolength\@tempdima{\headheight}%
707
           708
         \fi
709
710
         \ifGm@includefoot
711
           \addtolength\@tempdima{\footskip}%
         \fi
712
713
         \edef\Gm@height{\the\@tempdima}%
714
       \fi
715
    fi}%
```

\Gm@process The main macro processing the specified dimensions is defined.

716 \def\Gm@process{%

If pass is set, the original dimensions and switches are restored and process is ended here.

```
717 \ifGm@pass
718 \Gm@restore@org
719 \else
720 \Gm@@process
721 \fi}%
```

The main processing macro.

```
722 \def\Gm@@process{%
723 \Gm@expandlengths
724 \Gm@adjustpaper
725 \addtolength\Gm@layoutwidth{-\Gm@bindingoffset}%
726 \Gm@adjustmp
727 \Gm@adjustbody
728 \Gm@detall{h}{width}{lmargin}{rmargin}%
729 \Gm@detall{v}{height}{tmargin}{bmargin}%
```

The real dimensions are set properly according to the result of the auto-completion calculation.

```
730 \setlength\textwidth{\Gm@width}\%
731 \setlength\textheight{\Gm@height}\%
732 \setlength\topmargin{\Gm@tmargin}\%
733 \setlength\oddsidemargin{\Gm@lmargin}\%
734 \addtolength\oddsidemargin{-1\Gm@truedimen in}\%
```

```
If includemp is set to true, \textwidth and \oddsidemargin are adjusted.
```

```
    735 \ifGm@includemp
    736 \advance\textwidth-\Gm@wd@mp
    737 \advance\oddsidemargin\Gm@odd@mp
    738 \fi
```

Determining \evensidemargin. In the twoside page layout, the right margin value \Gm@rmargin is used. If the marginal note width is included, \evensidemargin should be corrected by \Gm@even@mp.

```
739
     \if@mparswitch
740
       \setlength\evensidemargin{\Gm@rmargin}%
741
       \addtolength\evensidemargin{-1\Gm@truedimen in}%
742
       \ifGm@includemp
         \advance\evensidemargin\Gm@even@mp
743
       \fi
744
745
    \else
746
       \evensidemargin\oddsidemargin
747
     \fi
```

The binding offset correction for \oddsidemargin.

```
748 \advance\oddsidemargin\Gm@bindingoffset
```

749 \addtolength\topmargin{-1\Gm@truedimen in}%

If the head of the page is included in *total body*, \headheight and \headsep are removed from \textheight, otherwise from \textheight.

```
750 \ifGm@includehead
751 \addtolength\textheight{-\headheight}%
752 \addtolength\textheight{-\headsep}%
753 \else
754 \addtolength\topmargin{-\headheight}%
755 \addtolength\topmargin{-\headsep}%
756 \fi
```

If the foot of the page is included in total body, \footskip is removed from \textheight.

```
757 \ifGm@includefoot
758 \addtolength\textheight{-\footskip}%
759 \fi
```

If heightrounded is set, \textheight is rounded.

```
\ifGm@heightrounded
760
       \setlength\@tempdima{\textheight}%
761
       \addtolength\@tempdima{-\topskip}%
762
       \@tempcnta\@tempdima
763
       \@tempcntb\baselineskip
764
765
       \divide\@tempcnta\@tempcntb
766
       \setlength\@tempdimb{\baselineskip}%
       \multiply\@tempdimb\@tempcnta
767
       \advance\@tempdima-\@tempdimb
768
       \multiply\@tempdima\tw@
769
       \ifdim\@tempdima>\baselineskip
770
771
         \addtolength\@tempdimb{\baselineskip}%
772
       \addtolength\@tempdimb{\topskip}%
773
       \textheight\@tempdimb
774
775
```

The paper width is set back by adding \Gm@bindingoffset.

```
776 \advance\oddsidemargin\Gm@layouthoffset%
777 \advance\evensidemargin\Gm@layouthoffset%
778 \advance\topmargin\Gm@layoutvoffset%
779 \addtolength\Gm@layoutwidth{\Gm@bindingoffset}%
780 }% end of \Gm@@process
```

\Gm@detectdriver

The macro checks the typeset environment and changes the driver option if necessary. To make the engine detection more robust, the macro is rewritten with packages ifpdf, ifvtex and ifxetex.

```
781 \def\Gm@detectdriver{%
```

```
\ifx\Gm@driver\@empty
                       \typeout{*geometry* driver: auto-detecting}%
                783
                \ifpdf is defined in ifpdf package in 'oberdiek' bundle.
                         \Gm@setdriver{pdftex}%
                785
                786
                787
                         \Gm@setdriver{dvips}%
                788
                       \fi
                \ifvtex is defined in ifvtex package in 'oberdiek' bundle.
                       \ifvtex
                790
                         \Gm@setdriver{vtex}%
                791
                \ifxetex is defined in ifxetex package written by Will Robertson.
                792
                         \Gm@setdriver{xetex}
                793
                794
                When the driver option is set by the user, check if it is valid or not.
                       \ifx\Gm@driver\Gm@xetex %%
                796
                797
                         \ifxetex\else
                           \Gm@warning{Wrong driver setting: 'xetex'; trying 'pdftex' driver}%
                798
                799
                           \Gm@setdriver{pdftex}
                800
                         \fi
                801
                       \fi
                       \ifx\Gm@driver\Gm@vtex
                802
                         \ifvtex\else
                803
                           \Gm@warning{Wrong driver setting: 'vtex'; trying 'dvips' driver}%
                804
                           \Gm@setdriver{dvips}%
                805
                806
                         \fi
                       \fi
                807
                     \fi
                808
                809
                     \ifx\Gm@driver\relax
                810
                       \typeout{*geometry* detected driver: <none>}%
                811
                       \typeout{*geometry* detected driver: \Gm@driver}%
                812
                     \fi}%
                813
                Prints the resulted parammeters and dimensions to STDOUT if verbose is true. \Gm@width and
\Gm@showparams
                \Gm@height are expanded to get the real size.
                814 \def\Gm@showparams#1{%
                     \ifGm@verbose\expandafter\typeout\else\expandafter\wlog\fi
                815
                     {\Gm@logcontent{#1}}}%
                817 \def\Gm@showdim#1{* \string#1=\the#1^^J}\%
                818 \def\Gm@showbool#1{\@nameuse{ifGm@#1}#1\space\fi}%
\Gm@logcontent The content of geometry parameters and native dimensions for the page layout.
                819 \def\Gm@logcontent#1{%
                820
                     *geometry* verbose mode - [ #1 ] result:^^J%
                821
                     \ifGm@pass * pass: disregarded the geometry package!^^J%
                822
                     * driver: \if\Gm@driver<none>\else\Gm@driver\fi^^J%
                823
                     * paper: \ifx\Gm@paper\Qundefined<default>\else\Gm@paper\fi^^J%
                     * layout: \ifGm@layout<custom>\else<same size as paper>\fi^^J%
                825
                     \ifGm@layout
                826
                827
                     * layout(width,height): (\the\Gm@layoutwidth,\the\Gm@layoutheight)^^J%
                828
                     * layoutoffset:(h,v)=(\the\Gm@layouthoffset,\the\Gm@layoutvoffset)^^J%
                829
                    \@ifundefined{Gm@lines}{}{* lines: \Gm@lines^^J}%
                830
                     \@ifundefined{Gm@hmarginratio}{}{* hratio: \Gm@hmarginratio^^J}%
                831
                    \@ifundefined{Gm@vmarginratio}{}{* vratio: \Gm@vmarginratio^^J}%
                    \ifdim\Gm@bindingoffset=\z@\else
```

If the driver option is not specified explicitly, then driver auto-detection works.

```
* bindingoffset: \the\Gm@bindingoffset^^J\fi
834
835
     * modes: %
      \Gm@showbool{landscape}%
836
      \Gm@showbool{includehead}%
837
      \Gm@showbool{includefoot}%
838
      \Gm@showbool{includemp}%
839
      \if@twoside twoside\space\fi%
840
841
      \if@mparswitch\else\if@twoside asymmetric\space\fi\fi%
842
      \Gm@showbool{heightrounded}%
      \ifx\Gm@truedimen\@empty\else truedimen\space\fi%
843
      \Gm@showbool{showframe}%
844
845
      \Gm@showbool{showcrop}%
     ~~J%
846
     * h-part:(L,W,R)=(\Gm@lmargin, \Gm@width, \Gm@rmargin)^^J%
847
     * v-part:(T,H,B)=(\Gm@tmargin, \Gm@height, \Gm@bmargin)^^J%
848
849
850
    \Gm@showdim{\paperwidth}%
     \verb|\Gm@showdim{\paperheight}||%
851
852
     \Gm@showdim{\textwidth}%
853
     \Gm@showdim{\textheight}%
854
     \Gm@showdim{\oddsidemargin}%
855
     \Gm@showdim{\evensidemargin}%
856
     \Gm@showdim{\topmargin}%
857
     \Gm@showdim{\headheight}%
     \label{lem:condim} $$ \Gm@showdim{\headsep}% $$
858
     \Gm@showdim{\topskip}%
859
     \Gm@showdim{\footskip}%
860
     \Gm@showdim{\marginparwidth}%
861
     \Gm@showdim{\marginparsep}%
862
863
    \Gm@showdim{\columnsep}%
     * \string\skip\string\footins=\the\skip\footins^^J%
864
    \Gm@showdim{\hoffset}%
865
    \Gm@showdim{\voffset}%
866
867
     \Gm@showdim{\mag}%
868
    * \string\@twocolumn\if@twocolumn true\else false\fi^^J%
869
    * \string\@twoside\if@twoside true\else false\fi^^J%
870
    * \string\@mparswitch\if@mparswitch true\else false\fi^^J%
    * \string\@reversemargin\if@reversemargin true\else false\fi^^J%
871
    * (1in=72.27pt=25.4mm, 1cm=28.453pt)^^J}%
   Macros for the page frames and cropmarks.
873 \def\Gm@cropmark(#1,#2,#3,#4){%
874
    \begin{picture}(0,0)
875
       \setlength\unitlength{1truemm}%
876
       \linethickness{0.25pt}%
       \t(#3,0){\langle (#1,0)\{17\}}%
877
       878
     \end{picture}}%
879
880 \providecommand*\vb@xt@{\vbox to}%
881 \def\Gm@vrule{\vrule width 0.2pt height\textheight depth\z@}%
882 \def\Gm@hrule{\hrule height 0.2pt depth\z@ width\textwidth}%
883 \def\Gm@hruled{\hrule height\z@ depth0.2pt width\textwidth}%
884 \newcommand*{\Gm@vrules@mpi}{%
    \hb@xt@\@tempdima{\llap{\Gm@vrule}\ignorespaces
885
     \hskip \textwidth\Gm@vrule\hskip \marginparsep
886
887
    \llap{\Gm@vrule}\hfil\Gm@vrule}}%
888 \newcommand*{\Gm@vrules@mpii}{%
    \hb@xt@\@tempdima{\hskip-\marginparwidth\hskip-\marginparsep
889
    \llap{\Gm@vrule}\ignorespaces
890
     \hskip \marginparwidth\rlap{\Gm@vrule}\hskip \marginparsep
891
    \llap{\Gm@vrule}\hskip\textwidth\rlap{\Gm@vrule}\hss}}%
893 \newcommand*{\Gm@pageframes}{%
894
    \vb@xt@\z@{%}
895
      \ifGm@showcrop
      896
```

```
897
       \hb@xt@\z@{\hskip-1\Gm@truedimen in\hskip\Gm@layouthoffset%
898
        \vb@xt@\Gm@layoutheight{%
899
         \let\protect\relax
         900
901
         \hb@xt@\Gm@layoutwidth{\Gm@cropmark(-1,-1,-3,-3)\hfil\Gm@cropmark(1,-1,3,-3)}}%
902
903
       \hss}%
904
      \vss}%
905
     \fi%
     \ifGm@showframe
906
      \if@twoside
907
908
       \ifodd\count\z@
909
         \let\@themargin\oddsidemargin
910
         \let\@themargin\evensidemargin
911
       \fi
912
913
      \moveright\@themargin%
914
915
      \vb@xt@\z@{%
916
       \vskip\topmargin\vb@xt@\z@{\vss\Gm@hrule}%
917
       \vskip\headheight\vb@xt@\z@{\vss\Gm@hruled}%
918
       \vskip\headsep\vb@xt@\z@{\vss\Gm@hrule}%
919
       \@tempdima\textwidth
       \advance\@tempdima by \marginparsep
920
       \advance\@tempdima by \marginparwidth
921
       \if@mparswitch
922
        \ifodd\count\z@
923
         \Gm@vrules@mpi
924
925
        \else
         \Gm@vrules@mpii
926
927
        \fi
       \else
928
929
        \Gm@vrules@mpi
930
       \fi
931
       \vb0xt0\z0{\vss\Gm0hrule}%
       \vskip\footskip\vb@xt@\z@{\vss\Gm@hruled}%
932
933
       \vss}%
      \fi%
934
```

\ProcessOptionsKV

This macro can process class and package options using 'key=value' scheme. Only class options are processed with an optional argument 'c', package options with 'p', and both of them by default.

```
936 \def\ProcessOptionsKV{\@ifnextchar[%]
937 {\@ProcessOptionsKV}{\@ProcessOptionsKV[]}}%
938 \def\@ProcessOptionsKV[#1]#2{%
    \let\@tempa\@empty
939
940
    \@tempcnta\z@
    \if#1p\@tempcnta\@ne\else\if#1c\@tempcnta\tw@\fi\fi
941
942
    \ifodd\@tempcnta
     \edef\@tempa{\@ptionlist{\@currname.\@currext}}%
943
944
945
       \@for\CurrentOption:=\@classoptionslist\do{%
946
         \@ifundefined{KV@#2@\CurrentOption}%
         {}{\edef\@tempa{\@tempa,\CurrentOption,}}}%
947
      \ifnum\@tempcnta=\z@
948
         \edef\@tempa{\@tempa,\@ptionlist{\@currname.\@currext}}%
949
950
       \fi
951
952
     \edef\@tempa{\noexpand\setkeys{#2}{\@tempa}}%
953
    \AtEndOfPackage{\let\@unprocessedoptions\relax}}%
955 \def\Gm@setkeys{\setkeys{Gm}}%
```

\Gm@processconf \ExecuteOptions is replaced with \Gm@setkey to make it possible to deal with $\langle key \rangle = \langle value \rangle$ as its argument.

```
956 \def\Gm@processconfig{%
957 \let\Gm@origExecuteOptions\ExecuteOptions
958 \let\ExecuteOptions\Gm@setkeys
959 \InputIfFileExists{geometry.cfg}{}{}
960 \let\ExecuteOptions\Gm@origExecuteOptions}%
```

The original page layout before loading geometry is saved here. \Gm@restore@org is defined here for reset option.

```
961 \Gm@save
962 \edef\Gm@restore@org{\Gm@restore}%
963 \Gm@initall
Processing config file.
```

964 \Gm@processconfig

The optional arguments to \documentclass are processed here.

965 \ProcessOptionsKV[c]{Gm}%

Paper dimensions given by class default are stored.

966 \Gm@setdefaultpaper

The optional arguments to \usepackage are processed here.

967 \ProcessOptionsKV[p]{Gm}%

Actual settings and calculation for layout dimensions are processed.

968 \Gm@process

\AtBeginDocument

The processes for verbose, showframe and drivers are added to \AtBeginDocument. \Gm@restore@org is redefined here with the paper size specified in the preamble for \newgeometry to use it. This should be done before magnifying the paper size with \mag because the layout calculation would be affected by changing the paper size.

```
969 \AtBeginDocument{%
970 \Gm@savelength{paperwidth}%
971 \Gm@savelength{paperheight}%
972 \edef\Gm@restore@org{\Gm@restore}%

The original paper size is used if resetpaper.
973 \ifGm@resetpaper
```

```
973 \iTumwresetpaper
974 \edef\Gm@pw{\Gm@orgpw}%
975 \edef\Gm@ph{\Gm@orgph}%
976 \else
977 \edef\Gm@pw{\the\paperwidth}%
978 \edef\Gm@ph{\the\paperheight}%
979 \fi
```

If pass is not set, the paper size is multiplied according to the specified mag.

```
\ifGm@pass\else
980
       \ifnum\mag=\@m\else
981
         \Gm@magtooffset
982
983
         \divide\paperwidth\@m
984
         \multiply\paperwidth\the\mag
         \divide\paperheight\@m
985
         \multiply\paperheight\the\mag
986
987
       \fi
     \fi
988
```

Checking the driver options.

989 \Gm@detectdriver

If xetex and \pdfpagewidth is defined, \pdfpagewidth and \pdfpageheight would be set.

```
\ifx\Gm@driver\Gm@xetex
990
       \@ifundefined{pdfpagewidth}{}{%
991
992
         \setlength\pdfpagewidth{\Gm@pw}%
         \setlength\pdfpageheight{\Gm@ph}}%
993
       \ifnum\mag=\@m\else
994
995
         \ifx\Gm@truedimen\Gm@true
996
           \setlength\paperwidth{\Gm@pw}%
           \setlength\paperheight{\Gm@ph}%
997
```

```
998 \fi
999 \fi
1000 \fi
```

If pdftex is set to true, pdf-commands are set properly. To avoid pdftex magnification problem, \pdfhorigin and \pdfvorigin are adjusted for \mag.

```
\ifx\Gm@driver\Gm@pdftex
1001
1002
                                          \@ifundefined{pdfpagewidth}{}{%
1003
                                                      \setlength\pdfpagewidth{\Gm@pw}%
1004
                                                      \setlength\pdfpageheight{\Gm@ph}}%
1005
                                          \injlies \mbox{\colored} \mb
1006
                                                      \@tempdima=\mag sp%
                                                      \@ifundefined{pdfhorigin}{}{%
1007
                                                                 \divide\pdfhorigin\@tempdima
1008
                                                                 \multiply\pdfhorigin\@m
1009
                                                                 \divide\pdfvorigin\@tempdima
1010
1011
                                                                \multiply\pdfvorigin\@m}%
1012
                                                      \ifx\Gm@truedimen\Gm@true
1013
                                                                 \setlength\paperwidth{\Gm@pw}%
                                                                 \setlength\paperheight{\Gm@ph}%
1014
1015
                                                      \fi
1016
                                          \fi
1017
                              \fi
```

With VTEX environment, VTEX variables are set here.

```
1018 \ifx\Gm@driver\Gm@vtex
1019 \@ifundefined{mediawidth}{}{%
1020 \mediawidth=\paperwidth
1021 \mediaheight=\paperheight}%
1022 \ifvtexdvi
1023 \AtBeginDvi{\special{papersize=\the\paperwidth,\the\paperheight}}%
1024 \fi
1025 \fi
```

If dvips or dvipdfm is specified, paper size is embedded in dvi file with \special. For dvips, a landscape correction is added because a landscape document converted by dvips is upside-down in PostScript viewers.

```
1026 \ifx\Gm@driver\Gm@dvips
1027 \AtBeginDvi{\special{papersize=\the\paperwidth,\the\paperheight}}%
1028 \ifx\Gm@driver\Gm@dvips\ifGm@landscape
1029 \AtBeginDvi{\special{! /landplus90 true store}}%
1030 \fi\fi
```

If dvipdfm is specified and atbegshi package in 'oberdiek' bundle is loaded, \AtBeginShipoutFirst is used instead of \AtBeginDvi for compatibility with hyperref and dvipdfm program.

```
1031 \else\ifx\Gm@driver\Gm@dvipdfm
1032 \ifcase\ifx\AtBeginShipoutFirst\relax\@ne\else
1033 \ifx\AtBeginShipoutFirst\@undefined\@ne\else\z@\fi\fi
1034 \AtBeginShipoutFirst\special{papersize=\the\paperwidth,\the\paperheight}}%
1035 \or
1036 \AtBeginDvi{\special{papersize=\the\paperwidth,\the\paperheight}}%
1037 \fi
1038 \fi\fi
```

Page frames are shipped out when showframe=true, cropmarks for showcrop=true on each page. The atbegshi package is used for overloading \shipout.

```
1039
     \@tempswafalse
1040
     \ifGm@showframe
1041
       \@tempswatrue
1042
     \else\ifGm@showcrop
1043
       \@tempswatrue
1044
     \fi\fi
1045
     \if@tempswa
       \RequirePackage{atbegshi}%
1046
        1047
          \baselineskip\z@skip\lineskip\z@skip\lineskiplimit\z@
1048
          \Gm@pageframes\box\AtBeginShipoutBox}}%
1049
```

```
The layout dimensions for \restoregeometry are saved at the end of the \AtBeginDocument.
                       \edef\Gm@restore@pkg{\Gm@restore}%
                  The package checks whether or not the marginpars overrun the page, if verbose and unless pass.
                       \ifGm@verbose\ifGm@pass\else\Gm@checkmp\fi\fi
                   \Gm@showparams puts the resulting parameters and dimensions into the log file. With verbose,
                  they are shown on the terminal as well.
                       \Gm@showparams{preamble}%
                  The following lines free the memories no longer needed.
                       \let\Gm@pw\relax
                 1056
                       \let\Gm@ph\relax
                       }% end of \AtBeginDocument
                 1057
                 The macro \geometry can be called multiple times in the preamble (before \begin{document}).
                 1058 \newcommand{\geometry}[1]{%
                       \Gm@clean
                 1059
                       \setkeys{Gm}{#1}%
                 1060
                 1061
                       \Gm@process}%
                 1062 \@onlypreamble\geometry
\Gm@changelayout The macro, which can be called from \newgeometry, \restoregeometry and \loadgeometry,
                  changes the layout in the middle of the document.
                 1063 \DeclareRobustCommand\Gm@changelayout{%
                       \setlength{\@colht}{\textheight}
                 1064
                       \setlength{\@colroom}{\textheight}%
                 1065
                       \setlength{\vsize}{\textheight}
                 1066
                       \setlength{\columnwidth}{\textwidth}%
                 1067
                 1068
                       \if@twocolumn%
                 1069
                         \advance\columnwidth-\columnsep
                         \divide\columnwidth\tw0%
                 1070
                         \@firstcolumntrue%
                 1071
                 1072
                       \fi%
                 1073
                       \setlength{\hsize}{\columnwidth}%
                       \setlength{\linewidth}{\hsize}}%
   \newgeometry The macro \newgeometry, which changes the layout, can be used only in the document. It would
                  reset the options specified in the preamble except for paper size options and \mag.
                 1075 \newcommand{\newgeometry}[1]{%
                 1076
                       \clearpage
                       \Gm@restore@org
                 1077
                       \Gm@initnewgm
                 1078
                       \Gm@newgmtrue
                 1079
                       \setkeys{Gm}{#1}%
                 1080
                 1081
                       \Gm@newgmfalse
                 1082
                       \Gm@process
                       \ifnum\mag=\@m\else\Gm@magtooffset\fi
                 1083
                       \Gm@changelayout
                 1084
                 1085
                       \Gm@showparams{newgeometry}}%
                  The macro restores the resulting layout specified in the preamble, namely the first-page layout
\restoregeometry
                  right after \begin{document}.
                 1086 \newcommand{\restoregeometry}{%
                 1087
                       \clearpage
                 1088
                       \Gm@restore@pkg
                       \Gm@changelayout}%
                  The macro saves the layout with the name specified with the argument. The saved layout can be
   \savegeometry
                  loaded with \lceil \log e^{\langle name \rangle} \rceil.
                 1090 \newcommand*{\savegeometry}[1]{%
                 1091
                       \Gm@save
                       \verb|\expandafter| edef| csname Gm@restore@@#1\\endcsname{\Gm@restore}}%
```

\fi

1050

The macro loads the layout saved with \savegeometry{ $\langle name \rangle$ }. If the name is not found, the macro would warn it and do nothing for the layout.

```
1093 \newcommand*{\loadgeometry}[1]{%
1094 \clearpage
1095 \@ifundefined{Gm@restore@@#1}{%
1096 \PackageError{geometry}{%
1097 \string\loadgeometry : name '#1' undefined}{%
1098 The name '#1' should be predefined with \string\savegeometry}%
1099 }{\@nameuse{Gm@restore@@#1}%
1100 \Gm@changelayout}}%
1101 \(/package\)
```

12 Config file

In the configuration file geometry.cfg, one can use \ExecuteOptions to set the site or user default settings.

```
1102 (*config)
1103 %<<SAVE_INTACT
1104
1105 % Uncomment and edit the line below to set default options.
1106 %\ExecuteOptions{a4paper}
1107
1108 %SAVE_INTACT
1109 (/config)
```

13 Sample file

Here is a sample document for the geometry package.

```
1110 (*samples)
1111 %<<SAVE_INTACT
1112 \documentclass[12pt]{article}% uses letterpaper by default
1113 % \documentclass[12pt,a4paper]{article}% for A4 paper
1114 %-----
1115 % Edit and uncomment one of the settings below
1116 %-----
1117 % \usepackage{geometry}
1118 % \usepackage[centering] {geometry}
1119 % \usepackage [width=10cm, vscale=.7] {geometry}
1120 % \usepackage [margin=1cm, papersize={12cm,19cm}, resetpaper]{geometry}
1121 % \usepackage [margin=1cm,includeheadfoot] {geometry}
1122 \usepackage [margin=1cm, includeheadfoot, includemp] {geometry}
1123 % \usepackage [margin=1cm, bindingoffset=1cm, twoside] {geometry}
1124% \usepackage[hmarginratio=2:1, vmargin=2cm]{geometry}
1125% \usepackage[hscale=0.5,twoside]{geometry}
1126 % \usepackage[hscale=0.5,asymmetric]{geometry}
1127 % \usepackage[hscale=0.5,heightrounded] {geometry}
1128 % \usepackage[left=1cm,right=4cm,top=2cm,includefoot]{geometry}
1129 % \usepackage[lines=20,left=2cm,right=6cm,top=2cm,twoside]{geometry}
1130 % \usepackage [width=15cm, marginparwidth=3cm, includemp] {geometry}
1131 % \usepackage[hdivide={1cm,,2cm}, vdivide={3cm,8in,}, nohead]{geometry}
1132 % \usepackage [headsep=20pt, head=40pt,foot=20pt,includeheadfoot] {geometry}
1133 % \usepackage[text={6in,8in}, top=2cm, left=2cm]{geometry}
1134 % \usepackage [centering, includemp, twoside, landscape] {geometry}
1135 % \usepackage [mag=1414, margin=2cm] {geometry}
1136 % \usepackage [mag=1414, margin=2truecm, truedimen] {geometry}
1137 % \usepackage[a5paper, landscape, twocolumn, twoside,
       left=2cm, hmarginratio=2:1, includemp, marginparwidth=43pt,
1138 %
1139 %
       bottom=1cm, foot=.7cm, includefoot, textheight=11cm, heightrounded,
      columnsep=1cm, verbose] {geometry}
1140 %
1141 %-----
1142 % No need to change below
1143 %-----
```

```
1144 \geometry{verbose,showframe}% the options appended.
1145 \usepackage{lipsum}% for dummy text of 150 paragraphs
1146 \newcommand\mynote{\marginpar[\raggedright
1147 A sample margin note in the left side.]%
1148 {\raggedright A sample margin note.}}%
1149 \newcommand\myfootnote{\footnote{This is a sample footnote text.}}
1150 \begin{document}
1151 \lipsum[1-2] \mynote\lipsum[3-4] \mynote
1152 \lipsum[5-11] \mynote\lipsum[12] \myfootnote
1153 \lipsum[13-22] \mynote\lipsum[23-32]
1154 \end{document}
1155 %SAVE_INTACT
1156 \( / \samples \)
```