CS-01 PROCÉDURE · PRISE EN MAIN À DISTANCE

Installer le serveur RustDesk et déployer le client

Serveur RustDesk auto-hébergé sous Docker, puis installation et configuration du client sur tous les postes par GPO.

AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
Alternance · Ensemble scolaire Saint-Benoît

SERVEUR
SRV-RUSTDESK · 10.49.0.80

Objectif


Prendre la main sur les postes de l'établissement avec un outil libre, sans compte chez un éditeur et sans que les sessions passent par Internet. Le serveur (annuaire des postes, relais, console web) est hébergé en interne ; le client est installé et configuré automatiquement au démarrage des postes.

> **PARE-FEU**
> Une règle du pare-feu bloque tout trafic de SRV-RUSTDESK vers Internet : le serveur ne sert que le réseau interne.

Image utilisée : `lejianwen/rustdesk-server-s6`, qui ajoute au serveur officiel une API et une console web (github.com/lejianwen/rustdesk-api).

1. Installer le serveur

Ubuntu Server, nom `srv-rustdesk`, IP fixe `10.49.0.80/24`, passerelle `10.49.0.254`, DNS `10.49.0.10-12`, OpenSSH activé. Puis Docker depuis le dépôt officiel (même procédure que pour SRV-DOCKER).





2. Le conteneur RustDesk

Créer `/data` et y déposer le fichier `docker-compose.yml` (par SFTP, avec MobaXterm par exemple) :

```
services:
  rustdesk:
    container_name: rustdesk-server
    image: lejianwen/rustdesk-server-s6:latest
    restart: unless-stopped
    ports:
```

```
      - "21114:21114"       # API et console web
      - "21115:21115"       # test de type NAT
      - "21116:21116"       # serveur d'ID (TCP)
      - "21116:21116/udp"   # serveur d'ID (UDP) : indispensable
      - "21117:21117"       # relais
      - "21118:21118"       # WebSocket
      - "21119:21119"
    environment:
      - TZ=Europe/Paris
      - ENCRYPTED_ONLY=1    # refuse tout client sans la clé publique du serveur
      - MUST_LOGIN=N
      - RELAY=10.49.0.80:21117
      - RUSTDESK_API_RUSTDESK_ID_SERVER=10.49.0.80:21116
      - RUSTDESK_API_RUSTDESK_RELAY_SERVER=10.49.0.80:21117
      - RUSTDESK_API_RUSTDESK_API_SERVER=http://10.49.0.80:21114
      - RUSTDESK_API_JWT_KEY=${RUSTDESK_JWT_KEY}
      - RUSTDESK_API_KEY_FILE=/data/id_ed25519.pub
      - RUSTDESK_API_JWT_EXPIRE_DURATION=4h
    volumes:
      - ./data:/data        # tout dans ./data : une seule chose à sauvegarder
      - ./data/db:/app/data
    logging:                # rotation des journaux
      driver: json-file
      options: { max-size: "10m", max-file: "4" }
```

La clé JWT (signature des sessions de la console) est placée dans `/data/.env`, droits `600` :

```
echo "RUSTDESK_JWT_KEY=$(openssl rand -hex 32)" | sudo tee /data/.env
sudo chmod 600 /data/.env
cd /data && sudo docker compose up -d
```

---

3. Après le premier démarrage

Changer tout de suite le mot de passe administrateur de la console :

```
sudo docker exec -it rustdesk-server ./apimain reset-admin-pwd '<nouveau mot de passe>'
```

La console est sur `http://10.49.0.80:21114`. Relever la clé publique du serveur, dont les clients auront besoin :

```
cat /data/data/id_ed25519.pub
```

---

4. Le script d'installation du client

Le partage `\\srv-fichiers\Distributions\RustDesk\` contient l'installeur `rustdesk.exe` et le script `install-RustDesk.bat`. Le script installe le client s'il est absent, puis le configure à chaque démarrage, ce qui corrige un poste dont la configuration aurait été modifiée.

```
@echo off
set "MY_IP=10.49.0.80"
set "MY_KEY=<clé publique du serveur>"
set "MY_PASSWORD=<mot de passe permanent, voir KeePass>"
set "SOURCE_PATH=\\srv-fichiers\Distributions\RustDesk\rustdesk.exe"
set "LOCAL_TARGET=%TEMP%\rustdesk_install.exe"
set "INSTALL_DIR=C:\Program Files\RustDesk"
```


```
REM 1. Installation silencieuse si absent
if exist "%INSTALL_DIR%\rustdesk.exe" goto CONFIGURATION
copy /Y "%SOURCE_PATH%" "%LOCAL_TARGET%" >NUL
"%LOCAL_TARGET%" --silent-install
timeout /t 15 /nobreak >NUL

:CONFIGURATION
REM 2. Serveur interne et clé
"%INSTALL_DIR%\rustdesk.exe" --option custom-rendezvous-server %MY_IP%
"%INSTALL_DIR%\rustdesk.exe" --option relay-server %MY_IP%
"%INSTALL_DIR%\rustdesk.exe" --option api-server http://%MY_IP%:21114
"%INSTALL_DIR%\rustdesk.exe" --option key %MY_KEY%
REM 3. Mot de passe permanent, pas de code aléatoire
"%INSTALL_DIR%\rustdesk.exe" --password %MY_PASSWORD%
"%INSTALL_DIR%\rustdesk.exe" --option verification-method use-permanent-password
"%INSTALL_DIR%\rustdesk.exe" --option enable-random-password 0
"%INSTALL_DIR%\rustdesk.exe" --option access-mode full


REM 4. Nettoyage : pas de raccourci pour les utilisateurs
del /F /Q "C:\Users\Public\Desktop\RustDesk.lnk" 2>NUL
rmdir /S /Q "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RustDesk" 2>NUL
del /F /Q "%LOCAL_TARGET%" 2>NUL
```

Conversion en exécutable

Le script est converti en `rustdesk-install.exe` avec Bat To Exe Converter (format 64 bits, fenêtre invisible), pour qu'aucune fenêtre ne s'ouvre au démarrage des postes. Seul l'exécutable reste sur le partage.



Réglages de Bat To Exe Converter.



Contenu final du partage.

---

5. La GPO

La GPO **ORDI-P-G Installation RustDesk**, liée aux ordinateurs, lance `\\srv-fichiers\Distributions\RustDesk\rustdesk-install.exe` en script de démarrage. Une GPO de test (*TEST-*

ORDI-P-G Installation RustDesk) a servi à valider le script avant la GPO définitive.

> **POINT DE VIGILANCE**
> Bat To Exe ne chiffre pas le script : le mot de passe permanent reste lisible dans l'exécutable par qui peut lire le partage. Les droits de lecture du dossier doivent donc être limités aux comptes ordinateurs et aux administrateurs, et le mot de passe changé si le fichier circule.