

- ❷ Step 02: 建立使用者介面,新增顯示元件-Image
- Step 03: 登錄 StatusChanged 事件及定義其事件處理常式 KinectSensors_StatusChanged 以及登錄 Loaded 事件的處理常式

```
KinectSensor _myKinect;
public MainWindow()
{
    InitializeComponent();
    KinectSensor.KinectSensors.StatusChanged +=
        KinectSensors_StatusChanged;
}
```



```
// KinectSensor.KinectSensors.StatusChanged事件處理函式
   private void KinectSensors_StatusChanged(object sender, StatusChangedEventArgs e)
     switch (e.Status) //依感應器目前狀態啟用或停止串流
      case KinectStatus.Connected:
        //如果KinectSense物件未參考至任何感應器,則將KinectSensor物件參考至觸發事件的
感應器
        //並呼叫InitialStream函式啟用串流,if條件式是為了確保應用程式只參考一個Kinect感
應器
        if (this. myKinect == null)
          this._myKinect = e.Sensor;
          InitialStream();
        break;
      case KinectStatus.Disconnected:
        //如果Kinect感應器斷線,呼叫UninitialStream停止串流相關工作
        UninitialStream();
        break;
```

```
//Loaded事件處理函式
   private void Window_Loaded_1(object sender, RoutedEventArgs e)
     if (KinectSensor.KinectSensors.Count == 0)
       MessageBox.Show("請將Kinect接上電腦");
       //Application.Current.Shutdown();
     //如果已連至電腦感應器集合中第一個感應器的狀態為Connected,則將
KinectSensor物件參考至此感應器,並
     //呼叫InitialStream函式啟用串流
     else if (KinectSensor.KinectSensors[0].Status == KinectStatus.Connected)
       this._myKinect = KinectSensor.KinectSensors[0];
       InitialStream();
```

Step 04: InitialStream 函式使用 ColorStream 物件的 Enabled 方法告訴 Kinect 感應器提供 RGB 資料串流。

```
//InitialStream函式
    private void InitialStream()
    {
        this._myKinect.ColorStream.Enable(); //要求Kinect感應器產生RGB
資料串流
        //註冊ColorFrameReady事件與Kinect_ColorFrameReady事件處理函

        this._myKinect.ColorFrameReady += Kinect_ColorFrameReady;
        this._myKinect.Start(); //啟動Kinect感應器硬體
    }
```



Step 05: UninitialStream 函式的作用則是 取消對 ColorFreamReady 事件登錄

```
//UninitialStream函式
private void UninitialStream()
{
    //取消ColorFrameReady事件註冊
    this._myKinect.ColorFrameReady -= Kinect_ColorFrameReady;
    this._myKinect.Stop(); //停止Kinect感應器硬體工作
    this._myKinect = null; //取消對Kinect感應器硬體參考
}
```

Step 06: 用 Kinect_ColorFrameReady 事件處理常式取得影像資料並顯示。 ColorImageFrame 物件生命期只在 using 區塊內。

```
//取得傳遞的影格資料
using (ColorImageFrame frameData = e.OpenColorImageFrame())
{
    //如果影格資料不存在,直接離開事件處理函式
    if (frameData == null)
    {
        return;
    }
    .....
}
```

Step 07: 建立一個用以暫時存放
ColorImageFrame 物件像素的位元組陣列

byte[] imageDataByte = new byte[frameData.PixelDataLength];

Step 08: 將影格資料從 ColorImageFrame
物件移到此位元組陣列

frameData.CopyPixelDataTo(imageDataByte);



Step 08: 最後用 BitmapSoure.Create 方法 產生 Image 控制影像的來源,就能將 Kinect 感應器傳來的 RGB 影像真實的呈現 出來。

```
RGBImage.Source = BitmapSource.Create(
frameData.Width, frameData.Height,
96, 96,
PixelFormats.Bgr32,
null,
imageDataByte,
frameData.Width * frameData.BytesPerPixel
);

RGBImage.Source = BitmapSource.Create(
//點陣圖寬、高
//點陣圖解析度
//點陣圖像素格式
//調色盤
//位元組陣列
//點陣圖步距
);
```



