COURRIER ADRIEN

Mode d'emploi — client mail multi-comptes pour Windows

Sommaire

1. Présentation
2. Installation et premier lancement
3. L'écran principal
4. Comptes et dossiers
5. La liste des mails
6. Lire un mail
7. Pièces jointes
8. Écrire un mail
9. Envoi différé (DÉLAI)
10. Orthographe, grammaire, traduction
11. Macros et modèles
12. Carnet d'adresses
13. Spam
14. Rechercher et trier
15. Navigateur intégré et vidéos
16. RSS to Email
17. TODO (rappels)
18. MAILING
19. Téléphone : TÉL et SMS
20. Sons
21. CONTRÔLE et CONSOLE
22. Raccourcis clavier
23. Vos données, désinstallation
24. Mises à jour
25. En cas de problème

1. Présentation

Courrier Adrien est un client mail pour Windows qui gère plusieurs comptes à la fois (IMAP : Gmail, Orange, Free, o2switch… et Outlook / Hotmail). Il n'a **aucun menu déroulant** : chaque fonction est un bouton visible, accessible en un ou deux clics.

En plus de la messagerie, il réunit dans une seule fenêtre : un navigateur intégré, un logiciel de mailing, un lecteur de flux RSS qui les envoie en mails, des macros, des modèles, des rappels (TODO), un carnet d'adresses, l'envoi de SMS et l'affichage de l'écran d'un téléphone Android.

Tout est stocké sur votre ordinateur. Rien n'est envoyé ailleurs qu'à votre fournisseur de messagerie, sauf si vous choisissez vous-même la correction ou la traduction en ligne par Claude (voir section 10).

Licence : **PolyForm Noncommercial 1.0.0**, usage non commercial. Le texte complet est dans le bouton **À PROPOS**.

2. Installation et premier lancement

1. Décompressez tout le dossier où vous voulez (Bureau, Documents…). **Ne déplacez pas** `COURRIER ADRIEN.exe` seul : il a besoin du dossier `_internal` placé à côté de lui.
2. Double-cliquez sur `COURRIER ADRIEN.exe`.
3. Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur » (SmartScreen), cliquez sur **Informations complémentaires**, puis sur **Exécuter quand même**. Ce message apparaît parce que le programme n'est pas signé numériquement. Certains antivirus peuvent aussi le signaler à tort.

Ajouter votre premier compte

Au premier lancement, la fenêtre **COMPTES** s'ouvre toute seule :

1. Cliquez sur **Ajouter**, choisissez votre fournisseur (les réglages des serveurs sont préremplis), puis saisissez votre adresse et votre mot de passe.
2. Pour un compte **Outlook / Hotmail**, utilisez **Se connecter avec Microsoft** : la connexion se fait sur la page de Microsoft, sans donner votre mot de passe à Courrier Adrien.
3. Pour un compte **Gmail**, il faut généralement un « mot de passe d'application », créé dans les réglages de sécurité de votre compte Google.
4. Supprimez ensuite le compte d'exemple « A CONFIGURER ».

La même fenêtre sert plus tard à modifier ou supprimer un compte, à vider le cache HTML d'un compte et à lancer une **Mise à jour des comptes**.

Courrier Adrien comme messagerie par défaut

Le bouton **DÉFAUT**, en bas à droite, propose Courrier Adrien à Windows comme application de messagerie par défaut. Windows ouvre ensuite ses propres réglages pour que vous confirmiez ce choix.

3. L'écran principal

Barre du haut, à gauche : les outils

Bouton	Rôle
CONTRÔLE	Poste de contrôle : ce que fait le logiciel, compte par compte (section 21).
SUPPRIMER	Supprime le ou les mails sélectionnés.
COMPTES	Ajouter, modifier ou supprimer un compte.
TÉL **SMS**	Écran du téléphone Android sur le PC, et envoi de SMS (section 19).
MAILING	Envoi d'un même message à une liste de destinataires (section 18).
MACROS **MODÈLES**	Réponses toutes faites et modèles de mails (section 11).
SONS	Son de réception, compte par compte.
SPAM	Liste des expéditeurs indésirables (section 13).
ADRESSES	Carnet d'adresses (section 12).
RECHERCHER ✕ **CHRONO**	Recherche, retour à l'affichage normal, et choix du tri (section 14).
INTERNET	Ouvre le mail affiché dans un navigateur installé sur l'ordinateur.
RSS to Email	Abonnements RSS reçus sous forme de mails (section 16).
TODO	Rappels programmés (section 17).

Barre du haut, à droite : les actions sur les mails

NOUVEAU **RÉPONDRE** **RÉP. À TOUS** **TRANSFERT** **RENVOYER** (renvoie le mail à l'identique).

Barre du bas (barre d'état)

De gauche à droite : **SPAM** / **NON SPAM** pour le mail affiché, l'état du compte et ses compteurs, les téléchargements en cours (progression, pause, arrêt, dossier d'enregistrement), les boutons de vos macros, puis **DÉLAI**, **CONSOLE**, **À PROPOS**, **AIDE** (ouvre ce mode d'emploi) et **DÉFAUT**.

> **Affichage Windows à 125 % ou plus :** si la place manque, la barre du haut réduit d'elle-même la taille de ses boutons pour que tout reste visible.

4. Comptes et dossiers

La colonne de gauche affiche une barre par compte. **Chaque barre sert de boîte de réception** : cliquez dessus pour afficher les mails reçus de ce compte. Son arborescence de dossiers s'affiche juste en dessous.

- Le nombre de mails non lus s'affiche à droite de chaque barre.
- Le **petit rond gris** devant le nom d'un compte force la relève immédiate de ce seul compte.
- Pour changer l'ordre des comptes, ouvrez **COMPTES** et utilisez les boutons **▲ Monter** / **▼ Descendre**.
- Pour renommer un compte, double-cliquez sur son nom (ou appuyez sur F2).

La barre du compte actif

Bouton	Rôle
Intervalle (ex. « 10 min »)	Fréquence de relève de ce compte : à la demande, 5, 10, 20 ou 30 minutes, 1 heure ou 8 heures.
+	Créer un dossier sur le serveur (**l'abonnement au dossier est automatique**).
−	Supprimer un dossier.
=	Renommer un dossier.
▮	Insérer une ligne de séparation avant le dossier sélectionné (clic droit sur la ligne pour la retirer).
a	Trier par ordre alphabétique les sous-dossiers du dossier sélectionné.
▲ ▼	Monter ou descendre le dossier sélectionné. Vous composez ainsi une arborescence dans l'ordre qui vous convient.

Pour **déplacer des mails** vers un autre dossier, faites-les glisser depuis la liste vers ce dossier.

5. La liste des mails

Chaque mail occupe deux lignes. Les couleurs indiquent son état :

Couleur	Signification
doré	Mail non lu
blé	Mail sélectionné
ocre	Survol par la souris

Quatre symboles cliquables :

- à gauche, un **triangle** (rouge si le mail a des pièces jointes) et un **rond** qui indique si vous avez répondu ;
- à droite, une **étoile** pour épingler le mail, et un **petit bonhomme** qui retrouve tous les mails de cet expéditeur, quel que soit leur dossier.

Sélection multiple : `Maj` + clic, `Ctrl` + clic, ou `Ctrl`+`A`. Les flèches `↑` `↓` passent d'un mail à l'autre.

6. Lire un mail

L'en-tête affiche l'expéditeur, le destinataire, la date en toutes lettres et le sujet en gros caractères. Cliquer sur une adresse ouvre le carnet d'adresses pour y ajouter cette personne.

Boutons du bandeau du mail :

Bouton	Rôle
COPIER	Copie le texte du mail.
RECHARGER	Télécharge à nouveau ce mail depuis le serveur, par exemple s'il s'affiche mal.
PDF	Enregistre le mail dans un fichier PDF.
TRADUIRE	Traduit le mail sur place (section 10). Il devient ORIGINAL pour revenir au texte d'origine.
▲ ▼	Aller en haut ou en bas du mail.

- Sur un mail auquel vous avez répondu, la mention **« Vous avez répondu le… »** est cliquable : elle affiche votre réponse.
- Sur les photos, un **badge de téléchargement** enregistre l'image en un clic.
- Les traceurs invisibles insérés dans certaines newsletters (« pixels espions ») ne bloquent pas l'affichage.

7. Pièces jointes

Les pièces jointes s'affichent en haut du mail, avec leur icône, leur nom et leur poids.

- **Un clic** ouvre l'aperçu dans la fenêtre du mail : PDF, Word, Excel, OpenDocument, PowerPoint, images et vidéos.
- Le bouton **Plein écran** agrandit l'aperçu ; **Retour à la page** revient au mail.
- Pour les images et les PDF, les flèches **◀** **▶** passent d'une photo ou d'une page à l'autre. Les touches directionnelles `←` `→` font la même chose.
- **Zoom :** boutons **+** **−**, ou touches `+` et `−` du clavier.
- La **petite flèche** à côté d'une pièce jointe l'ouvre avec le logiciel habituel de Windows.
- Enregistrement : une seule pièce jointe, une sélection (**Tout sélectionner** / **Tout désélectionner**) ou toutes à la fois, dans le dossier de votre choix (**Parcourir**).

8. Écrire un mail

Cliquez sur **NOUVEAU**, **RÉPONDRE** (`Ctrl`+`R`), **RÉP. À TOUS**, **TRANSFERT** ou **RENVOYER**.

- **Destinataires :** les adresses se complètent pendant la frappe. Cliquer sur l'étiquette À, Cc ou Cci ouvre le carnet d'adresses pour choisir les destinataires.
- **Mise en forme :** boutons **Gras** **Italique** **Souligné** **Barré** **Couleur** **Émoticônes** **Langue**, ainsi que la taille de la police.
- **Pièces jointes :** elles s'affichent dans une colonne à droite. La petite croix rouge retire une pièce jointe.
- **Accusé de réception** : enfoncé, il demande un accusé de lecture au destinataire.

Deux façons d'envoyer

Bouton	Effet
Envoyer ou `Ctrl`+`Entrée`	Met le mail en file d'attente : il part après le délai choisi avec **DÉLAI**. Vous pouvez encore changer d'avis pendant ce temps.
Envoi rapide	Envoie tout de suite, sans tenir compte du délai.

9. Envoi différé (DÉLAI)

Le bouton **DÉLAI**, en bas de la fenêtre, règle le délai appliqué au bouton **Envoyer** :

- **1 minute**, **15 minutes** ou **30 minutes** ;
- **Heure précise**, au format HH.MM (par exemple `08.00`). Si l'heure est déjà passée, le mail part le lendemain à cette heure-là.

Le délai choisi reste affiché sur le bouton (« DÉLAI 15mn », « DÉLAI 08.00 »…). Les mails en attente sont indiqués dans la barre du bas.

> **Astuce :** un délai d'une minute suffit pour rattraper un mail parti trop vite, une pièce jointe oubliée ou un mauvais destinataire.

10. Orthographe, grammaire, traduction

Orthographe pendant la frappe (gratuit)

Les mots inconnus sont soulignés pendant que vous écrivez. Faites un **clic droit** sur un mot souligné : les corrections proposées s'affichent en haut du menu. Les dictionnaires français (orthographe classique et réformée de 1990) et anglais sont actifs ensemble. La correction fonctionne aussi dans les champs des sites web ouverts dans Courrier Adrien.

Le bouton « Langue » de la fenêtre de rédaction

Il ouvre une fenêtre de choix : **corriger** ou **traduire**, **sur cet ordinateur** (gratuit) ou **avec Claude** (en ligne, payant). Seul le texte que vous avez écrit est traité, jamais la citation du mail d'origine. **Revenir au texte d'avant** annule la dernière correction ou traduction.

Outil	Ce qu'il fait	Où ça se passe
Traduction locale (Firefox Translations, Mozilla)	Français ↔ anglais, mise en page conservée	Sur l'ordinateur, gratuit, rien ne part sur Internet
Grammalecte	Orthographe et grammaire en français. Rouge : orthographe ; bleu : grammaire. Clic sur le mot : corrections, « Ignorer », « Ajouter au dictionnaire ».	Sur l'ordinateur, gratuit. Au premier usage, Courrier Adrien propose de le télécharger (environ 7 Mo, depuis le site officiel des extensions de Mozilla).

Claude (Anthropic)	Correction orthographe et grammaire, chaque modification étant montrée (supprimé barré en rouge, ajouté en vert) et à cocher ou non ; traduction dans 17 langues	En ligne et payant, avec votre propre clé d'API

Traduire un mail reçu

Le bouton **TRADUIRE** du bandeau détecte la langue et traduit le mail vers l'autre langue (français ↔ anglais). Si une clé Claude est enregistrée, vous pouvez choisir « Sur cet ordinateur » ou « Avec Claude », qui traduit depuis toutes les langues. Le bouton se remplit de jaune avec le pourcentage d'avancement. Le même bouton existe dans la barre d'adresse des pages web.

Configurer Claude (facultatif)

Dans la fenêtre **Langue**, cliquez sur **Réglages-prix de Claude…**. Quatre boutons vous mènent directement aux pages du site platform.claude.com : création du compte, achat de crédit, plafond de dépense et création de la clé. La clé que vous copiez sur le site est collée toute seule au retour dans Courrier Adrien.

- Modèles : **Opus** par défaut (environ 2 centimes par mail), **Sonnet** (environ 1 centime) ou **Haiku** (moins de 0,1 centime).
- **Tester la clé** ne coûte rien. Le coût approximatif s'affiche après chaque opération, et un compteur suit vos dépenses (**Remettre le compteur à zéro** après un nouvel achat).
- L'abonnement Claude Pro n'inclut pas ce crédit d'API.
- La clé est chiffrée par Windows et illisible depuis une autre session Windows.

> **Confidentialité :** avec Claude, le texte concerné est envoyé à Anthropic (États-Unis). Rien n'est envoyé sans une action de votre part. Les outils locaux, eux, ne transmettent rien.

11. Macros et modèles

MACROS

Une macro écrit un texte tout prêt en un clic. Elle ouvre la fenêtre de rédaction comme le bouton choisi (Nouveau mail, Répondre, Répondre à tous, Transférer ou Renvoyer le mail sélectionné), puis insère son contenu à l'emplacement du curseur. **L'envoi reste manuel** : c'est vous qui cliquez sur Envoyer.

Dans **MACROS**, créez une macro avec **+** et choisissez son bouton de départ. Ajoutez ensuite ses étapes (**Ajouter**) : du texte, un saut de ligne, ou le contenu du presse-papiers au moment du clic. Ordonnez-les (**▲ Monter** / **▼ Descendre**), puis cliquez sur **Sauvegarder**. Chaque macro devient un bouton dans la **barre du bas**, à gauche de **DÉLAI**.

MODÈLES

Les modèles sont définis **compte par compte**, avec deux types : **Nouveau message** et **Réponse / Transfert**. Le modèle est appliqué automatiquement quand vous écrivez depuis ce compte.

- Outils de l'éditeur : **Couleur**, **Image**, **Séparateur**, et **Curseur**, qui indique où placer le curseur au début de la rédaction.
- **Image** (logo, signature…) : au moment de l'insertion, vous choisissez entre deux options.
  - **Image en ligne** : collez le lien direct d'une image déjà sur Internet (par exemple la bannière de votre site) ;
  - **Image de l'ordinateur** : laissez ce champ vide, puis choisissez le fichier. L'image est alors intégrée au modèle.

  Dans les deux cas, vous pouvez ensuite **ajouter un lien** (facultatif), qui s'ouvrira quand on cliquera sur l'image, par exemple l'adresse de votre site.
- **Dupliquer le modèle nouveau message** le recopie dans le modèle de réponse.
- **Copier vers un autre compte** reprend le même modèle sur d'autres comptes (cases à cocher).
- N'oubliez pas de cliquer sur **Sauvegarder**.

12. Carnet d'adresses

Bouton **ADRESSES**. Les contacts sont rangés dans des dossiers (**Nouveau**, **Renommer**, **Supprimer** ; `F2` pour renommer).

- Chaque contact peut avoir une adresse mail, un numéro de téléphone, ou les deux.
- La recherche fonctionne sur le nom, l'adresse ou le numéro (par exemple « 06 12 »).
- **Écrire** : nouveau mail aux contacts sélectionnés. **SMS** : SMS aux contacts sélectionnés, par le téléphone relié.
- **Copier vers…** copie des contacts dans un autre dossier. Vous pouvez aussi les faire glisser vers ce dossier en tenant la touche `Ctrl`.
- **Import / export CSV** : les colonnes Téléphone, Mobile ou Portable sont reconnues. Réimporter un fichier complète les contacts déjà présents.
- **Import / export Excel** : un onglet par dossier (créé automatiquement s'il n'existe pas), plus un onglet avec tous les contacts à l'export.
- **Restaurer…** revient à un état précédent du carnet. Une sauvegarde est faite automatiquement avant chaque modification.

13. Spam

Sur un mail indésirable, cliquez sur **SPAM** dans la barre du bas : le mail part dans le dossier spam du compte, et l'expéditeur est ajouté à une **liste commune à tous vos comptes**. Ses prochains mails iront directement en spam, quel que soit le compte qui les reçoit.

Une erreur ? Ouvrez le mail dans le dossier spam et cliquez sur **NON SPAM**. Le bouton **SPAM** de la barre du haut affiche la liste complète des expéditeurs bloqués.

> **Attention :** un mail supprimé depuis un dossier spam est effacé définitivement, sans passer par la corbeille.

Courrier Adrien n'a pas de filtres automatiques (règles de tri).

14. Rechercher et trier

- **RECHERCHER** : recherche par expéditeur ou dans les en-têtes. ✕ revient à l'affichage normal.
- Le **petit bonhomme** d'un mail (à droite dans la liste) affiche tous les mails de cet expéditeur, avec leur dossier.
- Le bouton de tri change de mode à chaque clic : **CHRONO** (par date de réception) ou **EXPÉDITEUR** (par ordre alphabétique). Le tri choisi est mémorisé pour chaque dossier. Les mails épinglés restent toujours en haut.
- Dans la **Corbeille** seulement, un troisième mode apparaît : **SUPPRESSION**. Il affiche en premier les mails supprimés le plus récemment, pour retrouver vite un mail effacé par erreur, même dans une corbeille de plusieurs centaines de mails.

15. Navigateur intégré et vidéos

Un clic sur un lien d'un mail ouvre la page **dans Courrier Adrien**, à la place du mail. La barre d'adresse propose :

- **CORPS** pour revenir au mail ;
- **COPIER** pour copier l'adresse de la page ;
- **INTERNET** pour ouvrir la page dans un autre navigateur, choisi dans une liste ;
- **TRADUIRE** et **PLEIN ÉCRAN**.

Si un site refuse de s'afficher dans le panneau intégré, un bouton rouge **« ⚠ PAGE BLOQUÉE — OUVRIR EN EXTERNE »** l'ouvre dans le navigateur par défaut de Windows.

Le clic droit offre les commandes habituelles : copier l'adresse du lien ou de l'image, enregistrer l'image ou la page, etc.

Vidéos

Les vidéos YouTube (et Facebook, si vous vous y êtes connecté au moins une fois dans Courrier Adrien) se lisent dans le logiciel, avec **reprise à l'endroit où vous vous étiez arrêté**. `Espace` : lecture / pause.

Téléchargements

Les téléchargements s'affichent dans la barre du bas : progression, pause, arrêt et annulation. Cliquez sur l'icône de dossier pour choisir où ils sont enregistrés.

16. RSS to Email

Recevez les nouveaux articles de vos sites préférés sous forme de mails, dans le compte de votre choix.

1. Cliquez sur **RSS to Email**.
2. Saisissez l'adresse d'un site, puis cliquez sur **Rechercher** : Courrier Adrien trouve son flux RSS.
3. Si le site n'a pas de flux, **Créer un flux pour cette page** en fabrique un, si c'est possible.
4. Choisissez le compte de destination et cliquez sur **Ajouter**.

Autres boutons : **Vérifier maintenant**, **Récupérer d'anciens articles**, **Copier l'adresse**, **Renommer** (`F2`), **▲ Monter** / **▼ Descendre** et **Supprimer**.

17. TODO (rappels)

Bouton **TODO**. Saisissez le texte du rappel, la date et l'heure (format libre : `9.20`, `9:20` ou `22.30`), puis cliquez sur **Ajouter**. Vous pouvez choisir un son (bouton **Fichier**, et ▶ pour l'écouter).

À l'heure prévue, une fenêtre s'affiche avec le son. Cliquez sur **OK**, ou sur **Reporter** : dans 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, demain à la même heure, dans une semaine, ou à une heure précise.

18. MAILING

Le bouton **MAILING** ouvre un logiciel d'envoi groupé (newsletters, annonces). Chaque destinataire reçoit son propre mail. La liste peut venir d'un dossier du carnet d'adresses, d'un fichier CSV ou d'un fichier Excel.

> **Conseil :** c'est **vous** qui déterminez la fréquence d'envoi (par exemple, 1 mail toutes les 30 secondes). Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de messagerie sur les fréquences qu'il autorise. Les hébergeurs surveillent les envois en nombre : gardez un rythme raisonnable, et envoyez de préférence depuis votre connexion habituelle : un envoi en masse depuis une connexion inconnue (4G, chez un ami…) peut être bloqué par l'hébergeur.

19. Téléphone : TÉL et SMS

TÉL affiche l'écran de votre téléphone sur le PC ; vous pouvez le piloter à la souris. **SMS** envoie des SMS par votre téléphone, avec votre forfait, un par un.

> **Android uniquement.** Les iPhone ne sont pas compatibles, car Apple ne permet pas à un PC de piloter un iPhone.

Relier le téléphone à l'ordinateur (une seule fois)

Il suffit de cliquer sur **TÉL**. Si aucun téléphone n'est encore associé, Courrier Adrien l'explique et propose **Associer un téléphone…** : un assistant vous guide pas à pas, **sans câble et sans ligne de commande** (Android 11 et plus).

1. **Faire apparaître les « Options de développement »** : sur le téléphone, *Paramètres › À propos du téléphone › Informations sur le logiciel*, puis touchez **7 fois de suite** « Numéro de version ». Le message « Mode développeur activé » apparaît.
   Pas trouvé ? Le chemin change selon la marque : dans les Paramètres, touchez la loupe et tapez **version** (« Numéro de build » sur Pixel, « Version MIUI » ou « Version de HyperOS » sur Xiaomi).
2. **Activer le Débogage sans fil** : le téléphone doit être sur le **même Wi-Fi** que l'ordinateur. *Paramètres › Options de développement* (tout en bas) › **Débogage sans fil** › activez l'interrupteur, cochez « Toujours autoriser sur ce réseau », puis touchez **Autoriser**.
3. **Scanner le QR code** : touchez le texte « Débogage sans fil » (pas l'interrupteur) › **Associer l'appareil avec un code QR**, et visez le QR code affiché par Courrier Adrien. C'est tout : l'association se fait toute seule, puis l'écran du téléphone s'ouvre sur l'ordinateur.
   Le téléphone n'arrive pas à scanner ? Choisissez « Associer l'appareil avec un code d'association » et tapez dans l'assistant le code à 6 chiffres affiché par le téléphone.

Ensuite, un **clic sur TÉL** suffit, tant que le Débogage sans fil est activé et que l'ordinateur et le téléphone sont sur le même Wi-Fi. Courrier Adrien retient aussi le nom de votre téléphone et les Wi-Fi où il a été relié (maison, bureau…).

L'oubli au bout de 7 jours

Vous avez le choix de désactiver l'oubli automatique de l'autorisation, qu'Android applique normalement au bout de 7 jours sans connexion. Le choix se fait dans l'assistant d'association, avec la case **« Ne pas oublier cet ordinateur au bout de 7 jours »** :

- **Si vous cochez la case**, tout sera désormais automatique.
- **Si vous ne la cochez pas**, un rappel vous le signalera le 6e jour. Il suffit alors de cliquer sur **Relier maintenant** (Débogage sans fil activé, même Wi-Fi que l'ordinateur) : Android repart pour 7 jours.
- **Si l'association est perdue au bout du 7e jour**, il faudra vous réassocier : un clic sur TÉL propose alors de rescanner le QR code.

Ne cochez pas la case si cet ordinateur n'est pas le vôtre ou s'il est partagé. Pour retirer l'accès plus tard, sur le téléphone : *Débogage sans fil › Appareils associés › Oublier*. Faites-le aussi avant de vendre, donner ou faire réparer

cet ordinateur.

Android 10 ou plus ancien : le débogage sans fil n'existe pas. Activez le **Débogage USB** dans les Options de développement, branchez le téléphone et touchez **Autoriser** sur son écran.

Si le téléphone n'est pas trouvé

Courrier Adrien affiche une fenêtre qui explique la cause probable et **continue de chercher le téléphone pendant 5 minutes** : inutile de cliquer sur Réessayer, la connexion se fait toute seule dès qu'il est prêt.

- **Le Débogage sans fil s'est coupé** (le cas le plus fréquent) : Android le fait après un redémarrage ou un changement de Wi-Fi. Rallumez-le : faites glisser le haut de l'écran vers le bas et touchez la vignette « Débogage sans fil », ou passez par *Paramètres › Options de développement*.
- **L'ordinateur est sur un Wi-Fi où le téléphone n'a jamais été relié** : connectez le téléphone à ce même réseau, puis activez le Débogage sans fil en cochant « Toujours autoriser sur ce réseau ». Inutile de refaire l'association.
- **Le téléphone ne reconnaît plus l'ordinateur** : c'est ce qui arrive quand les Options de développement ont été coupées (certaines applis de banque l'exigent), car Android efface alors l'association. Cliquez sur **Rescanner le QR code** : 30 secondes suffisent.
- **Téléphone branché en USB mais pas autorisé** : touchez **Autoriser** sur son écran, en cochant « Toujours autoriser depuis cet ordinateur ».

> **Astuce, fortement conseillée :** ajoutez la vignette du Débogage sans fil au volet rapide, pour le rallumer d'un geste. *Options de développement › Vignettes de développeur pour paramètres rapides* › activez **Débogage sans fil**.

Rallumage automatique du Débogage sans fil (facultatif)

Pour ne plus avoir à le rallumer à la main, Courrier Adrien vous propose, après une première connexion réussie, de le faire **rallumer tout seul** quand le téléphone revient sur un Wi-Fi. Il s'appuie pour cela sur **Automate**, une appli gratuite et sans limite de durée (éditeur LlamaLab, Play Store). Une fenêtre vous guide en trois étapes, chacune avec son bouton :

1. **Installer Automate** : le Play Store s'ouvre sur le téléphone. Vérifiez que l'éditeur est LlamaLab, puis touchez Installer.
2. **Donner l'autorisation** de rallumer le Débogage sans fil. Elle ne peut être donnée que depuis l'ordinateur, et disparaît si Automate est désinstallé.
3. **Envoyer la règle au téléphone**, puis suivre les consignes affichées. Dans Automate, touchez IMPORT puis START, acceptez les autorisations proposées (touchez NEVER pour la position : la règle n'en a pas besoin), et cochez **Run on system startup** dans les Settings d'Automate pour qu'elle reparte après un redémarrage.

Pourquoi c'est sûr :

- **hors de chez vous, le Débogage sans fil reste coupé, comme Android le prévoit ;**
- **il ne se rallume sans rien demander que sur les Wi-Fi marqués « Toujours autoriser sur ce réseau ». Ailleurs, Android vous demande la permission, une seule fois par connexion ;**

- **il ne se rallume jamais quand les Options de développement sont coupées ;**
- **la règle ne fait rien d'autre, et n'a besoin ni de votre position, ni de vos contacts, ni de vos messages. Tout se défait en désinstallant Automate.**

Vous pouvez aussi choisir **Plus tard** (Courrier Adrien le reproposera le lendemain), **Ne plus proposer**, ou **C'est déjà en place**.

Les réglages du téléphone : la roue dentée ⚙

La petite roue dentée ⚙, à droite de **TÉL**, ouvre un menu :

- **Afficher l'écran du téléphone** : comme un clic sur TÉL.
- **Réglages**, pour changer d'avis à tout moment : associer un téléphone (ou rescanner le QR code), régler le rallumage automatique, régler le mode modem Wi-Fi, et la case « **Proposer d'afficher le téléphone quand il est sur le même Wi-Fi** » (voir ci-dessous).

Proposition d'afficher le téléphone : quand le téléphone est sur le même Wi-Fi que l'ordinateur (Débogage sans fil allumé), Courrier Adrien vous **propose** d'afficher son écran : **Afficher l'écran**, **Pas maintenant** ou **Ne plus demander**. Il ne l'affiche jamais de lui-même. La proposition arrive au lancement de Courrier Adrien (comptez une trentaine de secondes), puis à chaque retour du téléphone quand la liaison a été coupée par son départ ; jamais si l'écran du téléphone est déjà affiché. Après « Pas maintenant », Courrier Adrien ne redemande plus jusqu'à son prochain lancement : cliquez sur **TÉL** si vous changez d'avis. Après « Ne plus demander », vous pouvez changer d'avis à tout moment en recochant la case dans ⚙ › Réglages.

> **Aucune liaison sans votre accord :** Courrier Adrien ne relie l'ordinateur au téléphone qu'après une validation de votre part (TÉL, Afficher l'écran, SMS…). Pour savoir si le téléphone est là, il se contente d'écouter le Wi-Fi, sans s'y connecter. La liaison est coupée quand le téléphone s'en va (environ une minute après, sauf si son écran est affiché ou si un envoi de SMS est en cours) et à la fermeture de Courrier Adrien.

Pendant la recherche du téléphone, une petite fenêtre avec une barre de progression indique l'étape en cours ; elle se ferme dès que l'écran du téléphone apparaît.

Protéger le téléphone par un code (facultatif, conseillé)

Si quelqu'un utilise votre ordinateur en votre absence, il pourrait afficher l'écran de votre téléphone (en direct s'il est déverrouillé : vos messages, à qui vous écrivez…) ou envoyer des SMS à votre place. Courrier Adrien vous propose donc, après une première connexion, de protéger l'affichage du téléphone et l'envoi de SMS par un **code propre à Courrier Adrien** : **Activer la protection** ou **Ne plus demander** (vous pourrez l'activer plus tard dans ⚙ › Réglages).

- Le code est demandé **chaque fois que vous voulez ouvrir la fenêtre du téléphone** (TÉL, Afficher l'écran, SMS). Il n'est pas demandé si cette fenêtre est déjà ouverte : **fermez-la avant de vous absenter**.
- Activer, changer ou désactiver la protection à tout moment : ⚙ › Réglages › **Protection par code**.
- **Code oublié ?** Il faut rescanner le QR code avec le téléphone (preuve que vous l'avez en main), puis choisir un nouveau code.

- **Alerte sur le téléphone** : tant que son écran est affiché sur l'ordinateur, une notification « Courrier Adrien — L'écran de ce téléphone est affiché sur l'ordinateur » est présente dans le volet de notifications du téléphone (rangée sous « Shell »). Elle disparaît quand l'écran est fermé sur l'ordinateur. Si vous la voyez alors que vous n'êtes pas devant votre ordinateur, quelqu'un regarde votre téléphone. Désactivable dans ⚙ › Réglages.

> **Conseils :** en vous absentant, verrouillez aussi Windows (touches **Windows + L**). Sur le téléphone, masquez le contenu des messages sur l'écran de verrouillage, et méfiez-vous de « Smart Lock » (téléphone qui reste déverrouillé quand il est sur vous ou dans un lieu de confiance).

Quand le téléphone sert de modem (partage de connexion)

- **Partage de connexion par câble USB** : rien de particulier, le câble suffit. Activez le **Débogage USB** dans les Options de développement et touchez **Autoriser** sur le téléphone la première fois. Utilisez de préférence un câble **USB-A vers USB-C** (prise rectangulaire classique côté ordinateur) : avec certains ordinateurs, un câble USB-C vers USB-C ne permet ni la charge ni le partage de connexion.
- **Point d'accès Wi-Fi** : dans ce mode, Android coupe le Débogage sans fil (le téléphone n'est connecté à aucun Wi-Fi : c'est lui qui le diffuse). Courrier Adrien peut alors passer par une autre « porte » d'Android, s'il l'a ouverte auparavant. Cochez la case dans ⚙ › **Réglage du mode modem Wi-Fi** (elle vous est aussi proposée une fois, après une connexion réussie).

Avec cette option :

- en point d'accès, un clic sur **TÉL** trouve le téléphone tout seul, sans câble ;
- quand l'ordinateur se connecte au point d'accès du téléphone (ou au lancement de Courrier Adrien s'il y est déjà connecté), Courrier Adrien propose d'afficher l'écran du téléphone (**Afficher l'écran** / **Pas maintenant**). **Comptez une trentaine de secondes** avant que cette proposition apparaisse : Courrier Adrien vérifie toutes les 30 secondes. Elle n'est faite qu'une fois par connexion au point d'accès, et pas si l'écran du téléphone est déjà affiché ;
- la porte s'ouvre lors d'une connexion normale (Wi-Fi de la maison ou câble USB), et reste ouverte **jusqu'au prochain redémarrage du téléphone** ;
- après un redémarrage du téléphone, la porte est rouverte à la connexion suivante (clic sur **TÉL** à la maison). Si le téléphone a redémarré pendant que vous étiez dehors, en point d'accès, Courrier Adrien vous demande de le brancher une fois avec son câble USB : Android ne permet pas de rouvrir la porte autrement. Branchez-le : Courrier Adrien le détecte aussitôt, propose de rouvrir la porte, puis affiche l'écran du téléphone. Vous pouvez ensuite débrancher le câble.

  Pourquoi le câble est obligatoire dans ce cas : c'est une mesure de sécurité d'Android. Le point d'accès Wi-Fi relie bien l'ordinateur au téléphone, mais seulement pour Internet : après un redémarrage, Android n'accepte plus aucune commande par le Wi-Fi tant que vous n'avez pas fait un geste physique sur le téléphone (le brancher). Sinon, n'importe quel ordinateur connecté à votre point d'accès (une connexion prêtée dans un train, par exemple) pourrait tenter de piloter votre téléphone. Le câble ne sert qu'une fois par redémarrage, et uniquement si le téléphone n'est pas repassé par le Wi-Fi de la maison entre-temps.

Condition : le **Débogage USB** doit rester activé dans les Options de développement.

> **Sécurité :** jusqu'au prochain redémarrage du téléphone, cette porte reste ouverte sur tous les réseaux (café, hôtel…). Seuls les ordinateurs que vous avez déjà autorisés peuvent l'utiliser : un inconnu ne ferait qu'afficher une demande d'autorisation sur votre écran (touchez « Refuser »). C'est pourquoi l'option est désactivée par défaut. Pour refermer la porte : redémarrez le téléphone, ou ⚙ › **Réglage du mode modem Wi-Fi** › **Refermer la porte maintenant**.

Envoyer des SMS

- Choisissez les destinataires : dans le carnet (dossier entier ou contacts sélectionnés), ou depuis un fichier CSV ou Excel. Vous pouvez joindre des photos.
- Réglez l'intervalle entre deux SMS (20 secondes minimum). Les opérateurs bloquent une ligne qui envoie en rafale, c'est pourquoi Courrier Adrien est réglé par défaut sur **30 secondes** (45 secondes quand des photos sont jointes, car les MMS sont plus lents).
- **LANCER L'ENVOI**, puis **PAUSE**, **ARRÊTER** si besoin.
- Laissez le téléphone **allumé et déverrouillé** pendant l'envoi. S'il se verrouille ou si un envoi échoue, l'envoi se met en pause sans sauter de destinataire. Déverrouillez, puis cliquez sur **REPRENDRE**. Après une fermeture de la fenêtre, REPRENDRE repart au bon endroit, avec la même liste et le même message. **ABANDONNER** oublie l'envoi interrompu.
- Au-delà d'environ 30 SMS en 30 minutes, Android demande normalement une confirmation. Courrier Adrien relève ce seuil pendant l'envoi, puis le remet comme avant.

L'envoi automatique a été testé avec l'application Messages de Samsung. Avec une autre application SMS ou un téléphone double SIM, il peut ne pas trouver le bouton Envoyer : rien n'est alors envoyé et l'envoi se met en pause.

20. Sons

Le bouton **SONS** attribue un son de réception à chaque compte (**Fichier** pour le choisir, **▶ Lire** pour l'écouter, puis **Enregistrer**). Vous savez ainsi, sans regarder, quel compte vient de recevoir un mail.

21. CONTRÔLE et CONSOLE

CONTRÔLE montre ce que fait le logiciel, compte par compte : relèves en cours et à venir, nombre de mails et de dossiers, images qui n'ont pas pu être téléchargées. La liste de ces images peut être nettoyée (**Supprimer la sélection**, ou touche `Suppr`).

CONSOLE affiche le journal technique en direct. Il est utile pour comprendre un problème ou le signaler.

22. Raccourcis clavier

Touche	Effet
Dans la liste des mails et la rédaction	
Flèches directionnelles ↑ ↓	Mail précédent / suivant
Maj / Ctrl + clic, Ctrl+A	Sélection multiple
Ctrl+R	Répondre au mail affiché
Ctrl+Entrée	Envoyer (dans la fenêtre de rédaction)
Dans l'aperçu d'une pièce jointe (photo, PDF, Word, Excel…)	
Flèches directionnelles ← →	Photo ou page précédente / suivante
Page préc. Page suiv.	PDF : page précédente / suivante. Autres documents : défilement d'un écran
Flèches directionnelles ↑ ↓	Défilement vers le haut / le bas
Début Fin	Tout début / toute fin du document
+ −	Zoom avant / arrière
Échap	Quitter le plein écran d'un PDF
Ailleurs	
Espace	Lecture / pause d'une vidéo
F2	Renommer (compte, dossier, flux RSS, dossier du carnet)
Suppr	Supprimer la sélection (fenêtres de liste)

23. Vos données, désinstallation

Tout est stocké **uniquement sur votre PC**, dans le dossier suivant :

`%LOCALAPPDATA%\COURRIER`

Collez ce chemin dans la barre d'adresse de l'Explorateur Windows pour l'ouvrir. Il contient vos comptes, vos mails, vos modèles, vos macros, le carnet d'adresses, les sons et vos réglages.

- **Sauvegarde :** copiez ce dossier.
- **Désinstallation :** supprimez le dossier décompressé, puis le dossier `%LOCALAPPDATA%\COURRIER`. Aucune clé de registre n'est créée lors d'un lancement normal.

24. Mises à jour

Courrier Adrien se met à jour **tout seul**. Vous n'avez rien à télécharger vous-même.

1. Une vingtaine de secondes après le démarrage, il vérifie s'il existe une version plus récente.
2. Si c'est le cas, une fenêtre « Mise à jour disponible » affiche votre version et la nouvelle, avec trois choix :
   - **Installer maintenant** : la mise à jour est téléchargée (barre de progression, bouton Annuler possible) ;
   - **Plus tard** : elle vous sera proposée au prochain démarrage ;
   - **Ignorer cette version** : elle ne vous sera plus proposée. La suivante le sera.
3. Une fois le téléchargement terminé, Courrier Adrien se ferme normalement, installe la nouvelle version, puis **redémarre tout seul**. Une petite fenêtre « Installation de la mise à jour… » vous fait patienter quelques secondes.
4. Au redémarrage, un message confirme la mise à jour et la date de la nouvelle version.

Si d'autres fenêtres de Courrier Adrien sont ouvertes, par exemple un mail en cours de rédaction, il ne les ferme pas d'office : il vous les liste. Choisissez **Je les ferme** (il proposera de redémarrer dès qu'elles seront fermées) ou **À la fermeture de COURRIER ADRIEN** (la mise à jour s'installera quand vous quitterez le logiciel).

> **Vos comptes, vos mails et vos réglages sont conservés.** Seul le programme est remplacé ; le dossier `%LOCALAPPDATA%\COURRIER` n'est jamais touché. Le mode d'emploi, lui, est mis à jour en même temps.

- **Emplacement :** pour que la mise à jour automatique fonctionne, placez Courrier Adrien dans un dossier où vous pouvez écrire (Bureau, Documents…), pas dans « Program Files ». Sinon, il vous le signale et ouvre la page de téléchargement.
- **En cas d'échec** (téléchargement interrompu, fichiers bloqués par un antivirus…), rien n'est modifié : l'ancienne version reste en place, et la mise à jour vous sera proposée à nouveau au prochain démarrage. Vous pouvez aussi la télécharger à la main sur la page des versions de Courrier Adrien, indiquée dans le message.

25. En cas de problème

- **Un mail s'affiche mal :** cliquez sur **RECHARGER** dans son bandeau.

- **Un compte ne reçoit plus :** cliquez sur le petit rond gris devant son nom, puis regardez **CONTRÔLE**.
- **Un site ne s'affiche pas :** utilisez **INTERNET** ou le bouton « Page bloquée ».
- **Le cache d'un compte prend trop de place :** **COMPTES** › **Vider le cache HTML**. Les mails eux-mêmes sont conservés.

Pour signaler un bug, écrivez à adrienmel@gmail.com en joignant si possible les fichiers `journal.txt`, `crash_traceback.txt` et `crash_natif.txt`, ainsi que le dossier `Logs`, tous situés dans `%LOCALAPPDATA%\COURRIER`.