
Casamento de dados variáveis com o formulário

Acessar a biblioteca pai: PUAK.XPAF60.JSLPDS (JSL = Job Source Library)



Na biblioteca pai existem várias bibliotecas: PAGON, XERON, PRDON, IX2XER... Buscar e acessar a IX2XER (é a mais atual)



A IX2XER possui vários JDE's. Buscar pelo JDE desejado ou criar um novo (inserindo linhas na última posição livre (MF8 → I):

```
<u>File Edit Edit_Settings Menu Utilities</u>
FDTT
            PUAK.XPAF60.JSLPDS(IX2XER) - 01.75
JDE
       TESTE1: JOB;
001
001192
                  DATA
                           = (1,180),
                           = VFTE01,
= (0,NOTRAN)
                  VFU
                                       VFU
001193
                   FONTINDEX=(0,ZERO);
001194
001195
          OUTPUT PAPERSIZE = A4,
                   FORMAT = PDGI28,
001196
001197
                           = (RAFA1, MANU2V),
                   DUPLEX
001198
001199
001200
                   GRA
001201
001202 END;
```

- 1 O JDE possui o VFU (Vertical Forms Unit) que configura o posicionamento vertical dos dados variáveis na página;
- 2 O número máximo de canais é 15, mas não é obrigatório usar todos os 15. Geralmente são usados 9. É obrigatório usar todos os números de canais declarados, não podendo saltar nenhum, mas podendo repetir. Só não pode ter 2 canais na mesma linha, pois causa erro;

No VFU, a opção **ASS** (ASSIGN) determina que um número de canal será posicionado na linha informada. Canais não definidos são ignorados.

TOF=1 → Associa a linha correspondente ao topo da página, onde poderá começar a impressão dos dados variáveis;

BOF=100 → Associa um número de linha ao fim da página, até onde poderá terminar a impressão dos dados variáveis.

O TOF e o BOF definem o número máximo de linhas por página. Nesse exemplo abaixo temos os parâmetros VFU do JDE VFTE01 (100 linhas). Cada linha corresponde a 2,5mm de altura e assim permite controlar o posicionamento vertical dos dados variáveis sobre o formulário.

```
File E Nº do canal tings Mer Nº da linha Compilers Test Help

EDIT PUAK.XPAF60.ISLPDS(XXXER) - 01.75 CHARS 'VFTE01'
000487 ASS=(8,45) ASS=(9,34), TOF=1, BOF=100;
000488 VFTE01: VFU ASS=(1,1), ASS=(2,4), ASS=(3,7), ASS=(4,18),
000489 ASS=(5,26), ASS=(6,40),ASS=(7,30), TOF=1, BOF=100;
```

O cliente enviará o arquivo **GP42.W.A01.TESTE**. Solicitar ao João que envie o arquivo para o TSOB ou enviar via FTP em /var/spool/XRXnps/resources/lcds. Usar a opção de transferência ASCII. O exemplo abaixo está no formato duplex A5.

```
TESTE.txt - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
                  DJDE JDE=TESTE1, JDL=IX2XER, END;
                           Belo Horizonte, 16 de outubro de 2020
         JOAQUIM RODRIGUES PRATA
25/07/1973
20
30
40
50
60
10
20
30
40
50
60
71
-0
0
0
71
-0
0
0
0
0
                                   13486-4
                                   Rua da Bahia 2277
        Fernando
                           Belo Horizonte, 16 de outubro de 2020
          SEBASTAIO DE OLIVEIRA
          24/05/1995
29375-0
         Rafael
                                   Rua da Bahia 2277
       *350307804*
      RUA SERGIPE, 163
      LOURDES
35030-780 - GOVERNADOR VALADARES - MG
                       POSTAGEM: 21/10/2020
       *359311035*
      ADILSON MENEZES DE OLIVEIRA
      RUA ZURICK,
                     1681 206
      SALGADO FILHO
30550-172 - I
                    - BELO HORIZONTE - MG
                        POSTAGEM: 21/10/2020
```

1º COLUNA (1,2,3,4,5,6...) = **Nº dos canais** (Máx = 9 e podem repetir)

2ª COLUNA (0,0,0,0,0...) = **Fonte**. Fonte padrão usará a fonte 1 (se 0= usará a fonte 1 declarada, se 1= usará a fonte 2 declarada, se 2= usará a fonte 3 declarada...)

0 ou espaço em branco = salta 1 linha

- = salta duas linhas
- + = sobreposição

Nesse exemplo:

Canal 6 = final da página A5 do lado esquerdo Canal 7 = final da página A5 do lado direito

Verificar se na primeira linha do arquivo consta o cabeçalho com as informações do DJDE e JDL.

Caso não conste, inserir então o DJDE (TESTE1 nesse exemplo), obrigatoriamente iniciando na coluna 16.

DJDE são comandos do PDL inseridos nos dados para modificar a impressão do relatório, afetando a página ou linha.

DJDE (Dynamic Job Descriptor Entries) = parâmetros usados para modificar as configurações da impressão.

Caso não exista, criar (após o último JDE dentro da IX2XER) um JDE na **PUAK.XPAF60.JSLPDS > IX2XER** com os parâmetros abaixo. Esse arquivo irá juntar os dados variáveis com os formulários. Não precisa executar.

TESTE1 = nome do JDE que usamos neste exemplo

LINE DATA = (1, 180) (valor padrão: mín, máx)

VFU = arquivo que posiciona as linhas e informa as fontes dos dados variáveis recebidos do cliente no formulário

PCC = (0, NOTRAN) (valor padrão)

FONTINDEX = (0, ZERO) (valor padrão)

OUTPUT PAPERSIZE = tamanho da página

FORMAT = PDGI28 (arquivo dentro da **PUAK.XPAF60.JSLPDS** que configura a orientação da página, fonte e posicionamento inicial

CYC = nomes dos formulários que serão usados (listar sempre na ordem frente e verso respectivamente)

DUPLEX = imprime dupla face

MOD = NONE (valor padrão)

GRA = usar YES tendo arquivo de imagem ou não, pois NONE dá erro

Obs.: o pessoal da prog. sabe a definição desses parâmetros

COMANDO PDE

O comando PDE define a formatação das páginas lógicas: orientação, posicionamento horizontal e vertical e fontes.

PMODE = Orientações LANDSCAPE (paisagem) ou PORTRAIT (retrato).

FONTS = Grupo de fontes para ser utilizadas na impressão do dado variável. Fontes para código de barras = MB043, C3901 e I2S01. No final do nome da fonte haverá L (landscape) ou P (portrait)

BEGIN = Origem de impressão na página em polegadas. (coordenada vertical ou linha, coordenada horizontal ou coluna)

Exemplo: PUAK.XPAF60.JSLPDS > PDGI28

```
<u>F</u>ile
           Edit Edit Settings
                                                   <u>U</u>tilities
                                                                   Compilers
                                          <u>M</u>enu
                                                                                   \underline{\mathbf{T}}est
                                                                                            \underline{H}elp
                PUAK.XPAF60.JSLPDS (PDGI28)
EDIT
                                                       - 01.06
                                                      Top of Data
000001
              PDGI28:
                                                                Se PMODE = LANDSCAPE -> adicionar L na frente do nome da fonte
000002
                                                                e PMODE = PORTRAIT -> adicionar P na frente do nome da fonte
                                  = LANDSCAPE,
000003
000004
                                  = ((R2BOBL, 8.0), (MB043L, 10)),
000005
                  FONTS
000006
000007
                  BEGIN
                                  = (1.30, 1.0),
                                                           Posicionamento dos dados variáveis
800000
                                                           Posicionamento dos dados variáveis
000009
                  BEGIN
000010
                                         ****** Bottom of Data ****
```

Acessar o arquivo: "matrícula do programador" > "matrícula.nome.JCL" > PUAKXJSL

Ele é responsável por atualizar (compilar) a IX2XER (ou outra biblioteca informada nas linhas 41 e 55) e gera um JOB na classe 8 (ou outra classe informada na linha 56). Submeter (**SUB**) após as alterações e imprimir o arquivo que estará na classe 8 (Demora um pouco para processar o arquivo chamado GPBNXERV. O processamento pode ser verificado na classe I). O arquivo IX2XER.JDL da impressora será substituído.

```
<u>R</u>efList
                              R<u>e</u>fMode
                                               <u>U</u>tilities
                                                                   Help
     blank Display data set list
Enter one or both of the parameters below:

Dsname Level . . . P067494

Volume serial . . _____
   Menu
                Options
                                  \underline{V}iew
                                               <u>U</u>tilities
                                                                       <u>C</u>omp
                                                                                 00014 //XTNPARM
                  P067494
                                                                                       //PDE
//CME
  <u>M</u>enu <u>F</u>unctions <u>C</u>onfirm <u>U</u>tilities
                                                                                 00031 /
                                                                                 00034 //RSC
                                                                                 00036
                                                                                 00037
                                                                                 00042
                                                                                 00047
```

```
\underline{\underline{F}} ile \quad \underline{\underline{E}} dit \quad \underline{\underline{E}} \underline{\underline{d}} it \underline{\underline{S}} ettings \quad \underline{\underline{M}} enu \quad \underline{\underline{U}} tilities \quad \underline{\underline{C}} ompilers \quad \underline{\underline{T}} est \quad \underline{\underline{H}} elp
EDIT P616307.FERNANDO.JCL(PUAKXJSL) - 01.06 Columns 00001 00072
           //STEP1 EXEC PGM=XJDCMAIN.REGION=OM.
          // PARM='V=3A,PA=66,PS=A4,PRINT,LABEL,NOSCAN'
//* PARM='V=3A,PA=66,PS=A4,PRINT,LABEL,NOSCAN'
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=PUAK.XPAF70.XPFLOAD
                           DD DISP=SHR.DSN=PUAK.XPAF70.XINPARM
                            DD DISP=SHR, DSN=PUAK.XPAF60.INVXLT
                            DD DISP=SHR,DSN=PUAK.XPAF60.PCCFIL
DD DISP=SHR,DSN=PUAK.XPAF60.TYPFIL
                                                                                                  PUAKXJS
                            DD DISP=SHR, DSN=PUAK.XPAF60.XPDLCNF
                           DD DISP=SHR,DSN=PUAK.XPAF60.XPDLDFT
DD DISP=SHR,DSN=PUAK.XPAF60.XPDLMSG
           //* PDL OBJECT LIBRARIES
                                  DISP=SHR,DSN=PUAK.XPAF60.PDE
DISP=SHR,DSN=PUAK.XPAF60.CME
                                  DISP=SHR,DSN=PUAK.XPAF60.STK
DISP=SHR,DSN=PUAK.XPAF60.IDR
                            DD DISP=SHR.DSN=PUAK.XPAF60.LIB
         //* XJDC OUTPUT LISTINGS
                            DD SYSOUT=*,DCB=(RECFM=FBA,LRECL=133,BLKSIZE=1330)
         //SYSPRINT DD SYSOUT=*,DCB=(RECFM=FBA,LRECL=133,BLKSIZE=1330)
//SYSTERM DD SYSOUT=*,DCB=(RECFM=FBA,LRECL=133,BLKSIZE=1330)
 00039 //* INPUT ISL SOURCE
                            DD DISP=SHR,DSN=PUAK.XPAF60.JSLPDS(IX2XER)
          //STEP01 EXEC PGM=IEBGENER
 00044 //STEPUL DOCUMENT
00045 //SYSPRINT DD SYSOUT=1
00046 //SYSIN DD DUMMY
                                DJDE FILE=(), END;
                             DD SYSOUT=8 <----- RESERVED PRINT CLASS
                           EXEC PGM=IEBGENER
           //SYSPRINT DD SYSOUT="
//SYSPIT DD DISP=SHR,DSN=PUAK.XPAF60.DDL(IX2XER)
//SYSUT2 DD SYSOUT=8,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=129,BLKSIZE=129)
               GYSIN DD *
GENERATE MAXFLDS=2,MAXLITS=1
RECORD FIELD=(1,'*',,129),FIELD=(128,1,,1)
END-OF-DATA
 00058 //SYSTN
                                                                                                    Scroll ===> PAGE
           ===> <u>SUB_</u>_
                     F2=Split
F8=Down
                                           F3=Exit
                                                                                    F5=Rfind
                                                                                                           F6=Rchange
```

Enviar o JOB para a classe 8 unindo os dados variados e formulários

Acessar o arquivo: "matrícula do programador" > "matrícula.nome.JCL" > IEB30:

Editar os campos: 000002 // NOTIFY=P616307,MSGCLASS=Z -> alterar a matrícula de quem será notificado

000008 //SYSUT1 DD DSN=GP42.W.A01.TESTE9, -> nome do JOB a ser enviado

000010 //SYSUT2 DD SYSOUT=8,DCB=RECFM=FBA... -> Classe de saída


E submeter (SUB). O JOB PUAKZEMA será enviado para a classe selecionada.

```
EDIT
            P616307.FERNANDO.JCL(IEB30) - 01.10
                                                                  Columns 00001 00072
        000001 //PUAKZEMA JOB T5359, 'EMANUEL', TIME=(0,1), 000002 // NOTIFY=P616307, MSGCLASS=Z
000003 //*PERFIL F1600=2,BANC0=S
00004 //****************************
000005 //STEP1 EXEC PGM=ICEGENER
000006 //*********************
000007 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000007 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000008 //SYSUT1 DD DSN=GP42.W.A01.TESTE9,
000009 // DISP=0LD
000010 //SYSUT2 DD SYSOUT=8, DCB=RECFM=FBA, DEST=LOCAL , OUTI
000011 //*YSUT2 DD DSN=SMAT.P.S99.SP00L.INAT2, DISP=(, CATLG),
000012 //* DCB=(LRECL=133, BLKSIZE=9044, RECFM=FB),
000013 //* UNIT=WORKPROD, SPACE=(CYL, (300, 10), RLSE)
000014 //SYSIN DD DUMMY
000016 //**************************
000017 //S02
                    EXEC PGM=IEBGENER
000018
000019 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000020 //SYSUT1 DD DSN=SDG5.P.A01.RECIBO.FTP,DISP=OLD UNIT=TAPEX,VOL=SER=K17555
DCB=(LRECL=150,BLKSIZE=13650,RECFM=FB)

000023 //SYSUT2 DD DSN=SDG5.P.A99.RECIBO.FTP,DISP=(,CATLG),

000024 // DCB=(LRECL=133,BLKSIZE=13566.RECFM=FR) INTT-SY
                      DCB=(LRECL=133,BLKSIZE=13566,RECFM=FB),UNIT=SYSDA,
                      SPACE=(CYL, (500,1), RLSE)
                            DUMMY
000028 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000029 //SYSUT1
                      DD DSN=FIAL.S.A01.DAE.MICRO.GERAES.DAE,DISP=OLD,
                      UNIT=TAPE, VOL=SER=FG1477
000031 //SYSUT2 DD DSN=FIAL.S.A02.DAEREC.D060100,DISP=(,CATLG),
000032 // DCB=(LRECL=132,BLKSIZE=13596,RECFM=FBA),
000033 // UNIT-SYSDA SPACE-(CYL (200.5))
000033 //
                      UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (200,5))
000034 //SYSIN
                            DUMMY
000035 //
000036 //S02
                     EXEC PGM=IEBGENER
000037 //********************************
000038 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000039 //SYSUT1
                      DD
                            DSN=FIAL.S.A01.DAE.MICRO.GERAES.DAE,DISP=OLD,
000040 //
                      UNIT=TAPE, VOL=SER=FG1477
000040 // DD DSN=FIAL.S.A02.DAEREC.D060100,DISP:
000042 // DCB=(LRECL=132,BLKSIZE=13596,RECFM=FBA),
000043 // UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(200,5))
                            DSN=FIAL.S.A02.DAEREC.D060100,DISP=(,CATLG),
                    UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (200,5))
000043 //
000044 //SYSIN
                            DUMMY
000045 //
000046 //********************************
000047 //S03
                     EXEC PGM=IEBGENER
000049 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
000050 //SYSUT1 DD DSN=FIAL.S.A01.DAE.MICRO.GERAES.DAE,DISP=OLD,
000051 // UNIT=TAPE,VOL=SER=FG1404
000052 //SYSUT2 DD DSN=FIAL.S.A03.DAEREC3,DISP=(,CATLG),
000053 // DCB=(LRECL=132,BLKSIZE=13596,RECFM=FBA),
000054 // UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(200,5))
000055 //SYSIN
                     DD DUMMY
000056 //*
Command ===> <u>SUB_</u>
                                                                     Scroll ===> PAGE
 F1=Help
               F2=Split
                              F3=Exit
                                            F4=Expand
                                                           F5=Rfind
                                                                         F6=Rchange
```

Hierarquia das bibliotecas



Obs.: O ponto final (.) equivale a barra (/) indicando a separação de diretórios

F testeprocurado **ALL** -> localizar palavras -> busca todas as palavras "testoprocurado" e exibe a quantidade de vezes que o texto aparece no arquivo.

C_n -> Na linha desejada dentro do arquivo > Copiar linha | **A** -> Cola na linha abaixo (after=depois) ou **B** -> Cola na linha acima (before=antes) ou **O** (overlay) Cola sobrescrevendo na linha desejada.

M -> (mover) Semelhante ao copiar, porém remover a parte selecionada do arquivo.

CHANGE string1 string2 -> efetua a substituição apenas na primeira ocorrência do string (acrescentando ALL no final, será substituído todos os strings encontrados). Pode ser abreviado por **C.**


D_n -> Apaga linha ou **DD...DD** apaga um intervalo de linhas


R_n -> ao digitar na área de prefixo, repete a linha **n** vezes onde foi codificado o comando. RR....RR -> repete o grupo de linhas do primeiro RR até o segundo.

Duplicar um arquivo copiando as linhas:

Entrar no arquivo que deseja duplicar > C9999 na primeira linha do arquivo ou CC no início e término do intervalo de linhas > CREATE "project.group.type.nomedoarquivo(member)" na linha de Command. Atenção: o nome do arquivo que será criado deve ser escrito entre os parênteses.

Caso digite apenas CREATE, será preciso informar opções na tela posterior. No exemplo abaixo foi criado um arquivo (SDAKDO2) com apenas as 10 primeiras linhas do arquivo original (SDAKDO1).





I -> inseri linhas após aquela em que foi digitado. In -> insere n linhas.

IEBGENER – É um utilitário utilizado para copiar arquivos sequenciais (SYSUT1 para SYSUT2)

IEFBR14 – Utilizado para criar arquivos vazios ou excluir

```
EDIT
         P616307.FERNANDO.JCL(IEFBR14) - 01.09
                                                      Columns 00001 00072
            -Warning- The UNDO command is not available until you change
               your edit profile using the command RECOVERY ON.
                           T5151, 'PRETA*RPM-S/112', TIME=(,2),
000001 //GPBNZDES
000002 //
                   MSGCLASS=Z,NOTIFY=P067494
000003 //IEFBR14
                           PGM=IEFBR14
                    EXEC
                    DSN=PUAK.P.A01.CARTAS.TESTE.TXT,DISP=(,CATLG),
000004 //DD1
              DD
000005
                    DCB=(LRECL=80, RECFM=FBA, DSORG=PS),
000006 //
                   UNIT=WORKPROD, SPACE=(CYL, 10, RLSE)
000007
           ****************** Bottom of Data **************
```

JOBNAME -> Nome com no máximo 8 caracteres

/* -> Indica o fim de dados introduzidos por JCL

//* -> Comentários da coluna 4 até a coluna 80

PROC -> Inicia uma PROC catalogada ou de fluxo de entrada e indica os valores por default

PEND -> Indica o fim de uma PROC

CNTL -> Indica o início de comandos de controle para fluxo de entrada

ENDCNTL -> Indica o fim de comandos de controle para fluxo de entrada

OUTPUT -> Usado no JES2 e JES3 para especificar o processamento de ficheiros de saída

MSGLEVEL -> Especifica se os comandos de JCL devem ou não ser listados (todos)

Primeiro dígito: Segundo dígito:

0 – Imprime só o comando JOB 0 – Imprime só alocações com ABEND

1 - Imprime todo o JCL 1 — Imprime todas as alocações

2 – Imprime só JCL do fluxo de entrada

PRTY -> Especifica a prioridade do JOB na fila de entrada (0-13, onde 0 é menor)

Biblioteca PUAK.XPAF60.JSLPDS

