
Vamos a hacer la prueba de poner el servicio de DHCP en el servidor de Windows en 10.2.7.66. Para la prueba, vamos a hacer que de el servicio para vmbr0217 (172.18.10.0/24).


El router Mikrotik actuará como como relay DHCP (10.2.7.3 + 172.18.10.1 + 172.18.20.1 + 172.18.30.1). Deshabilitamos la regla anterior de relay y creamos una que dirija al servidor Windows.

El servidor FOG (10.2.7.5) no se modifica (de momento).

Instalamos el rol en el servidor Windows:




No hay que configurar nada más. Una vez instalado el rol, tendremos que especificar las credenciales que usará.





Configurar DHCP


Ahora abrimos la herramienta “DHCP” en Herramientas del Servidor.


IPv4 → Ámbito nuevo






Asistente para ámbito nuevo
Intervalo de direcciones IP
Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.
Opciones de configuración del servidor DHCP
Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.
Dirección IP inicial: 172 . 18 . 10 . 100
Dirección IP final: 172 . 18 . 10 . 250
Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP
Longitud: 24
Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0
< Atrás
Siguiente >
Cancelar



Asistente para ámbito nuevo
Enrutador (puerta de enlace predeterminada)
Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.
Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.
Dirección IP:
Agregar
172.18.10.1
Quitar
Arriba
Abajo


Asistente para ámbito nuevo
Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.
Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.
Dominio primario:
empresa.local
Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.
Nombre de servidor:
Dirección IP:
Agregar
Resolver
172.16.200.1
8.8.8.8
Quitar
Arriba
Abajo


Habilitar arranque PXE: un solo archivo de arranque.

Opciones de ámbito.

Opción 066 → IP del servidor PXE.




Opción 67 → Archivo de arranque. En nuestro caso he elegido el de UEFI. Se indica en el archivo de configuración DHCP que vimos en FOG.




Comprobación Inicial

Concesión IP



Arranque PXE




Habilitar arranque PXE: múltiples archivos y tipos de equipos.

https://www.youtube.com/watch?v=hOIbSY_n0I8&t


Mejor este:

https://www.youtube.com/watch?v=9QEp2RxK_ec


Si dentro del ámbito, nos vamos a Directivas → Nueva Directiva, las opciones que nos permiten añadir son muy limitadas.




Tienes que ir a IPv4 → Definir clases de proveedor



Agregar




Aquí tendremos que definirlos, usa la información del archivo configuración DHCP que se genera en FOG Project.



Es mejor usar PowerShell

Create DHCP Vendor Class


Add-DhcpServerv4Class -Name "Legacy" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00000"
Add-DhcpServerv4Class -Name "UEFI-32-2" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00002"
Add-DhcpServerv4Class -Name "UEFI-32-1" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00006"
Add-DhcpServerv4Class -Name "UEFI-64-1" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00007"
Add-DhcpServerv4Class -Name "UEFI-64-2" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00008"
Add-DhcpServerv4Class -Name "UEFI-64-3" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00009"
Add-DhcpServerv4Class -Name "UEFI-ARM64" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00011"
Add-DhcpServerv4Class -Name "SURFACE-PRO-4" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00007:UNDI:003016"
Add-DhcpServerv4Class -Name "Apple-Intel-Netboot" -Type Vendor -Data "AAPLBSDPC/i386"



Create Vendor Class


Se debe crear para cada Ámbito.

Add-DhcpServerv4Policy -Name "Legacy" -ScopeId 172.18.10.0 -Condition OR -VendorClass EQ,"Legacy*"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "UEFI-32-2" -ScopeId 172.18.10.0 -Condition OR -VendorClass EQ,"UEFI-32-2*"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "UEFI-32-1" -ScopeId 172.18.10.0 -Condition OR -VendorClass EQ,"UEFI-32-1*"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "UEFI-64-1" -ScopeId 172.18.10.0 -Condition OR -VendorClass EQ,"UEFI-64-1*"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "UEFI-64-2" -ScopeId 172.18.10.0 -Condition OR -VendorClass EQ,"UEFI-64-2*"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "UEFI-64-3" -ScopeId 172.18.10.0 -Condition OR -VendorClass EQ,"UEFI-64-3*"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "UEFI-ARM64" -ScopeId 172.18.10.0 -Condition OR -VendorClass EQ,"UEFI-ARM64*"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "SURFACE-PRO-4" -ScopeId 172.18.10.0 -Condition OR -VendorClass EQ,"SURFACE-PRO-4*"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "Apple-Intel-Netboot" -ScopeId 172.18.10.0 -Condition OR -VendorClass EQ,"Apple-Intel-Netboot*"




Configure Option 66

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "Legacy" -OptionId 066 -Value "10.2.7.5"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-32-2" -OptionId 066 -Value "10.2.7.5"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-32-1" -OptionId 066 -Value "10.2.7.5"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-64-1" -OptionId 066 -Value "10.2.7.5"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-64-2" -OptionId 066 -Value "10.2.7.5"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-64-3" -OptionId 066 -Value "10.2.7.5"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-ARM64" -OptionId 066 -Value "10.2.7.5"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "SURFACE-PRO-4" -OptionId 066 -Value "10.2.7.5"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "Apple-Intel-Netboot" -OptionId 066 -Value "10.2.7.5"



Configure Option 67

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "Legacy" -OptionId 067 -Value "undionly.kkpxe"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-32-2" -OptionId 067 -Value "i386-efi/snponly.efi"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-32-1" -OptionId 067 -Value "i386-efi/snponly.efi"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-64-1" -OptionId 067 -Value "snponly.efi"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-64-2" -OptionId 067 -Value "snponly.efi"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-64-3" -OptionId 067 -Value "snponly.efi"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "UEFI-ARM64" -OptionId 067 -Value "arm64-efi/snponly.efi"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "SURFACE-PRO-4" -OptionId 067 -Value "snponly.efi"
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.18.10.0 -PolicyName "Apple-Intel-Netboot" -OptionId 067 -Value "snponly.efi"



Funciona:

Créeme