自定义View基础一



xyzso1z 最后发布于2019-10-19 15:36:37

阅读数 95 ☆ 收藏

编辑 展开

前言

查看Android总结专题

自定义View总结:

- View基础
- measure方法
- layout方法
- draw方法
- Path类
- Canvas类

1.视图 (View) 定义

视图 (View) 表现为显示在屏幕上的各种视图 , 如 TextView 、 LinearLayout 等。

2.视图分类

• 视图 View 主要分两类:

类别	解释	
单一视图	即一个View,如TextView	不包
视图组	即多个View组成的ViewGroup,LinearLayout	包含
4)

• Android 中的UI组件都由 View 、 ViewGroup 组成。

3.View类简介

- View 类是 Android 中各种组件的基类,如 View 是 ViewGroup 基类。
- View 的构造函数:共有4个,具体如下:

```
1
    // 如果View是在Java代码里面new的,则调用第一个构造函数
 2
     public CarsonView(Context context) {
 3
           super(context);
4
        }
 5
 6
    // 如果View是在.xmL里声明的,则调用第二个构造函数
 7
    // 自定义属性是从AttributeSet参数传进来的
8
        public CarsonView(Context context, AttributeSet attrs) {
9
           super(context, attrs);
10
        }
11
12
    // 不会自动调用
13
    // 一般是在第二个构造函数里主动调用
14
    // 如Niew有style属性时
15
        public CarsonView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
16
            super(context, attrs, defStyleAttr);
17
        }
18
19
        //API21之后才使用
20
        // 不会自动调用
21
        // 一般是在第二个构造函数里主动调用
22
        // 如View有style属性时
23
        public CarsonView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defSt
24
           super(context, attrs, defStyleAttr, defStyleRes);
25
```

自定义 View 必须重写至少一个构造函数。

构造方法参数

构造函数参数最多有四个:

- Context
- AttributeSet ——XML属性 (当从XML inflate的时候)
- int defStyleAttr ——应用到 View 的默认风格(定义在主题中)
- int defStyleResource ——如果没有使用 defstyleAttr,应用到 View 的默认风格

除了Context , 其它参数只是用来通过XML属性配置 View 的初始状态(从布局, style 以及 theme 中)。

属性

让我们从如何定义XML属性开始讨论。这里是一个XML中最基本的 ImageView:

你有没有想过这里的 layout_width , layout_height 以及 src 是从哪里来的?是通过 <declare-styleable> 把这些属性明确的声明为系统需要处理的东西。比如 , src 就是在这里定义的:

每个 declare-styleable 产生一个 R.styleable.[name] , 外加每个属性的 R.styleable.
[name]_[attribute] 。比如 , 上面的代码产生 R.styleable.ImageView 和 R.styleable.ImageView_src 。

这些资源是什么东西呢?

R.styleable.[name] 是所有资源的数组,系统使用它来查找属性值。每个 R.styleable.
[name]_[attribute] 只不过是这个数组的索引罢了,所以你可以一次性取出所有属性,然后分别查询每个的值。

如果你把它想象成一个 cursor, R.styleable.[name] 就可以看成是一个待查找的 column 列表,而 R.styleable.[name]_[attribute] 就是一个 column 索引。

```
AttributeSet
```

上面写的XML是以一个 AttributeSet 的形式传递给 View 的。

通常不直接使用 AttributeSet 。而是使用 Theme.obtainStyledAttributes()。这是因为原始的属性通常需要引用和应用样式。比如,如果你在XML中定义了 style="@style/MyStyle" ,这个方法先获取 MyStyle ,然后把它的属性混合进去。最终 obtainStyledAttributes() 返回 TypedArray ,可以用它来获取属性值。这个过程简化之后就像这样:

```
public ImageView(Context context, AttributeSet attrs) {
    TypedArray ta = context.obtainStyledAttributes(attrs, R.styleable.ImageView, 0, 0);
    Drawable src = ta.getDrawable(R.styleable.ImageView_src);
    setImageDrawable(src);
    ta.recycle();
}
```

这里我们向 obtainStyledAttributes() 传递了两个参数。

第一个参数是 AttributeSet attrs ,即 XML 中的属性 ,表示从 layout 文件中直接为这个 View 添加的属性集合 (一种直接使用 android:layout_width="wrap_content" 这种直接指定 ,还有一种通过 style="@style/somestyle" 指定)。

第二个参数是 R.styleable.ImageView 数组,它告诉这个方法我们想取哪个属性的值,这里表示要获取 ImageView 属性的值。

当获取了 TypedArray 之后,我们既可以获取单个属性了。我们需要使用 R.styleable.ImageView_src 来正确索引数组中的属性。

```
Theme属性
```

AttributeSet 并不是 obtainStyledAttribute() 获取属性值的唯一地方。属性也可以存在于主题中。但是它在 View inflate 中的过程中扮演着不重要的角色,以内主题一般不会设置 src 这样的属性,但是如果使用 obtainStyledAttributes() 获取主题属性的话就有作用了。

```
Default style Attribute
```

你可能注意到了 obtainStyledAttributes() 的最后两个参数我是用的值为0。实际上它们是两个资源引用: defStyleAttr 和 defStyleRes 。这里我们关注的是第一个。

defStyleAttr 是 obtainStyledAttributes() 最令人困惑的参数。

它是一个为某类型的 View 定义一个基本样式的方法。比如,如果你想一次性修改app中所有 TextView ,你可以在主题中设置 textViewStyle 。如果不存在这个东西的话,你就需要手动为每个 TextView 定义样式了。

下面以 TextView 为例介绍他实际是如何工作的:

首先,它是一个属性(这里是 R.attr.textViewStyle)。这里是安卓系统 textViewStyle 的地方:

```
1
    <resources>
2
      <declare-styleable name="Theme">
3
        <!-- ...snip... -->
4
        <!-- Default TextView style. -->
5
        <attr name="textViewStyle" format="reference" />
6
        <!-- ...etc... -->
7
      </declare-styleable>
8
    </resource>
```

又一次,我们适用了 declare-styleable,但是这次是用来定义存在于 theme 中的属性。这里我们说 textViewstyle 是一个 reference 即,它的值只是一个资源的引用,这里,他应该是一个指向 style 的引用。

接下来,我们必须在当前主题设置 textViewstyle .默认的Android主题如下:

然后需要为 Appication 或者 Activity 设置这个主题。通常是通过 manifest 设置:

现在我们就可以在 obtainStyledAttributes() 里使用它了:

```
TypedArray ta = theme.obtainStyledAttributes(attrs, R.styleable.TextView, R.attr.textVi
```

最终的效果是,任何没有在 AttributeSet 中定义的属性都将用 textViewStyle 引用的样式填充。

```
Default Style Resource
```

defStyleRes 就要比 defStyleAttr 简单多了它只是一个 style 资源。不需要间接的通过 theme 。 只有在 defstyleAttris 没有定义的情况下,才会使用 style 中的 defStyleRes (设置为0,或者没有在主题中设置)。

我们现在有了一系列 通过 obtainStyledAttributes() 获取属性值的方式。这里是它们的优先级,从高到低:

- 1. 定义在 AttributeSet 中的值;
- 2. 定义在 AttributeSet 中的 style 资源(比如: style=@style/blah)
- 3. defStyleAttr 指定的默认样式
- 4. defStyleResource 指定的默认样式资源(如果没有 defStyleAttr)
- 5. 主题中的值

换句话说,任何直接在XML中设置的属性都将首先被使用。但是如果你没有设置,这些属性也可以从其它地方获取。

我们一般设置自定义 View:


```
SomeView(Context context) {
    this(context, null);
}

SomeView(Context context, AttributeSet attrs) {
    // Call super() so that the View sets itself up properly
    super(context, attrs);
    // ...Setup View and handle all attributes here...
}
```

只需要这两个参数的构造方法你就能随意的使用 obtainStyledAttributess() 了。实现默认样式的一个简便方法是直接提供 defStyleRes 给它。那样你就不要忍受 defStyleAttr 的痛苦了。

4.View视图结构

- 对于多View的视图,结构时树形结构:最顶层是 ViewGroup
- ViewGroup 下可能有多个 ViewGroup 或 View,如下图:




一定要记住:无论是 measure 过程、 layout 过程还是 draw 过程, 永远都是从 View树 的根节点开始测量或计算(即从树的顶端开始),一层一层、一个分支一个分支进行(即树形递归), 最终计算整个 View树中各个 View, 最终确定整个 View 树的相关属性。

5 Adroid 坐标系

Android的坐标系定义为:


- 屏幕的左上角为坐标原点
- 向右为x轴方向

• 向下为y轴方向 具体如下图:




6.View位置(坐标)描述

• View 的位置由4个顶点决定的(如下A、B、C、D)



4个顶点的位置描述分别由4个值决定(View的位置是相对父控件而言的)

- Top:子 View 上边界到父 View 上边界的距离
- Left:子 View 左边界到父 View 左边界的距离
- Bottom:子 View 下边界到父 View 上边界的距离
- Right:子 View 右边界到父 View 左边界的距离



7.位置获取方式

• View 的位置是通过 view.getxxx 函数进行获取:


```
1
   // 获取Top位置
2
   public final int getTop() {
3
      return mTop;
4
5
6
   // 其余如下:
7
    getLeft(); //获取子View左上角距父View左侧的距离
8
     getBottom(); //获取子View右下角距父View顶部的距离
9
     getRight(); //获取子View右下角距父View左侧的距离
```

• 与 MotionEvent 中 get() 和 getRaw() 的区别

```
//get() : 触摸点相对于其所在组件坐标系的坐标
event.getX();
event.getY();


//getRaw() : 触摸点相对于屏幕默认坐标系的坐标
event.getRawX();
event.getRawY();
```

具体如下图:




8. 角度 (angle) &弧度 (radian)

- 自定义 View 实际上是将一些简单的形状通过计算,从而组合到一起形成的效果。 这会设计到画布的相关操作(旋转)、正余弦函数计算等,即会涉及到角度(angle) 与弧(radian) 的相关知识。
- 角度和弧度都是描述角的一种度量单位,区别如下图:



在默认的屏幕坐标系中角度增大方向为顺时针。



注:在常见的数学坐标系中角度增大方向为逆时针。

9. 颜色相关

Android 中颜色相关内容包括颜色模式,创建颜色的方式,以及颜色的混合模式等。

颜色模式

颜色模式	解释
ARGB8888	四通道高精度(32位)
ARGB4444	四通道地精度(16位)
RGB565	android 屏幕默认模式(16位)
Alpha8	仅有透明通道(8位)
备注	1.字母表示通道类 2.数值表示该类型用多少位二进制来描述 3.例子:ARGB8888,表示有四个通道(ARGB);每个对应的通道均用8位来描述。
4	•

以ARGB8888为例介绍颜色定义:

类型	解释	取值范围=0(0x00) - 255(0xff)	备注
A(Alpha)	透明度	透明 – 不透明	
R(Red)	红色	无色 – 红色	• 小 - 大 = 浅 - 深;;
G(Green)	绿色	无色 – 绿色	• 当RGB全取最小值(0或0x000000)时 颜色为黑色,全取最大值(255或
B(Blue)	蓝色	无色 – 蓝色	0xffffff)时颜色为白色 https://blog.csdn.net/xyzso1z

9.2 定义颜色的方式

在java中定义颜色

在xml文件中定义颜色

在/res/values/color.xml文件中如下定义:

在 xml 文件中以 "#" 开头定义颜色,后面跟十六进制的值,有如下几种定义方式:

```
      1
      #f00
      //低精度 - 不带透明通道红色

      2
      #af00
      //低精度 - 带透明通道红色

      3
      #ff0000
      //高精度 - 不带透明通道红色

      5
      #aaff0000
      //高精度 - 带透明通道红色
```

9.3 引用颜色的方式

在java文件中引用xml中定义的颜色:

在xml文件 (layout或style)中引用或者创建颜色

```
1
     <!--在style文件中引用-->
 2
        <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
 3
            <item name="colorPrimary">@color/red</item>
 4
        </style>
 5
 6
      <!--在Layout文件中引用在/res/values/color.xml中定义的颜色-->
 7
      android:background="@color/red"
 8
9
      <!--在Layout 文件中创建并使用颜色-->
10
      android:background="#ff0000"
```

