LPIC-2 / Examen 209 - Compartición de Archivos - Ejercicios

Nota: Estos ejercicios implican instalar software y probar la conectividad de red con un servidor NFS. Realízalos **SIEMPRE en una VM de prueba dedicada** que actúe como cliente, y necesitarás acceso a un servidor NFS configurado (Ej. 9.3.4) en otra VM. Necesitarás privilegios de superusuario (Sudo) para montar comparticiones.

Ejercicio 9.4.1: Instalando el Software Cliente NFS

- **Objetivo:** Instalar las utilidades de línea de comandos para interactuar con servidores NFS.
- **Requisitos:** Acceso a la línea de comandos en la VM cliente. Privilegios de superusuario (sudo). Conexión a internet.
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal en la VM cliente.
 - Instala el paquete cliente NFS (Diferencias): sudo apt update && sudo apt install nfs-common (Debian/Ubuntu) o sudo dnf install nfsutils (Red Hat/CentOS/Fedora).
 - 3. **Verifica que los comandos están disponibles:** Ejecuta which showmount y which mount.nfs.
 - Verifica el estado del servicio de mapeo de ID (NFSv4): Ejecuta systemctl status nfs-idmapd.service. Debería estar corriendo.

Ejercicio 9.4.2: Comprobando Exportaciones de Servidor Remoto con Showmount

- **Objetivo:** Usar **showmount** para verificar qué directorios exporta el servidor NFS.
- **Requisitos:** Software cliente NFS instalado. Acceso a la IP del servidor NFS configurado (Ej. 9.3.4).
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal en la VM cliente.
 - 2. **Ejecuta showmount -e <IP_del_servidor_NFS>:** (ej: showmount -e 192.168.1.100).
 - 3. **Observa la salida:** Debería mostrar el directorio que exportaste en el servidor y los clientes permitidos. Si ves "clnt_create: RPC: Program not registered", puede que el servicio RPC (rpcbind) no esté corriendo o el firewall lo bloquee. Si ves "Export list for ...", significa que el servidor está exportando directorios.

Ejercicio 9.4.3: Montando una Exportación NFS Manualmente

- **Objetivo:** Usar mount -t nfs para montar temporalmente una compartición.
- Requisitos: Software cliente NFS instalado. Un directorio de montaje vacío en el cliente.
 Acceso a una exportación NFS en el servidor (verificada con showmount -e). Privilegios de superusuario (sudo).
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal en la VM cliente.
 - 2. Crea un directorio de montaje: Ejecuta sudo mkdir /mnt/nfs_share.

- 3. Monta la exportación (adapta la IP y la ruta remota): Ejecuta sudo mount -t nfs <IP_del_servidor_NFS>:/srv/nfs/shared_data /mnt/nfs_share -o defaults, hard, intr,_netdev.
 - defaults: Usa las opciones por defecto.
 - hard, intr: Opciones de fiabilidad para el manejo de timeouts.
 - _netdev: Recomendado para montajes de red.
 - Puedes añadir vers=3 o vers=4 si quieres forzar una versión.
- 4. **Verifica el montaje:** Ejecuta df -h /mnt/nfs_share o findmnt /mnt/nfs_share. Debería mostrar la compartición remota montada.
- 5. Accede al directorio y verifica los permisos: Ejecuta ls -l /mnt/nfs_share/. Los permisos y el propietario/grupo de los archivos dependerán de cómo estén configurados en el servidor y si se usa root_squash, all_squash, o nfs-idmapd.
- 6. **Crea o modifica un archivo en la compartición (si tienes permisos rw):** Ejecuta touch /mnt/nfs_share/test_client.txt. Verifica en el servidor si el archivo aparece.

Ejercicio 9.4.4: Desmontando una Compartición NFS

- **Objetivo:** Desconectar la compartición remota del sistema de archivos local.
- **Requisitos:** Compartición NFS montada (Ej. 9.4.3). Privilegios de superusuario (Sudo).
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal en la VM cliente.
 - 2. Asegúrate de que ningún proceso esté usando la compartición: Sal del directorio montado (cd ~) y cierra cualquier aplicación que pueda estar accediendo a él. Si falla, usa lsof <punto_de_montaje> o fuser -mv <punto_de_montaje> para identificar y terminar los procesos (Ej. 3.1.5).
 - 3. **Desmonta la compartición:** Ejecuta sudo umount /mnt/nfs_share.
 - Verifica que fue desmontada: df -h /mnt/nfs_share no debería mostrar la compartición.

Ejercicio 9.4.5: (Conceptual) Montando una Compartición NFS Persistente con /etc/fstab

- **Objetivo:** Entender cómo configurar un montaje NFS que persista después del reinicio.
- *Requisitos:* Directorio de montaje. Acceso a la exportación. Privilegios de superusuario (sudo). **VM de prueba.**
- Desarrollo Paso a Paso (Conceptual):
 - 1. Abre una terminal en la VM cliente.
 - 2. Edita /etc/fstab: Ejecuta sudo vi /etc/fstab.
 - 3. Añade una línea para la compartición NFS (adapta los valores y opciones):
 - ${\tt <IP_del_servidor_NFS>:/srv/nfs/shared_data}$ /mnt/nfs_share nfs defaults,_netdev,hard,intr 0 0

24/1523 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX – LPIC 2 - 202

- Reemplaza <IP_del_servidor_NFS> y la ruta remota.
- defaults, _netdev, hard, intr: Un conjunto común de opciones para un montaje NFS robusto que espera a la red.
- Puedes añadir vers=4 si sabes que el servidor es NFSv4 y quieres forzarlo.
- 4. Guarda y sal.
- 5. **Prueba la entrada SIN REINICIAR:** Ejecuta sudo mount /mnt/nfs_share. Si la línea es correcta, se montará.
- 6. **Verifica el montaje y desmonta:** df -h, sudo umount /mnt/nfs_share.
- 7. Reinicia la VM para probar el automontaje.
- 8. **(Limpieza en VM):** Elimina o comenta la línea de fstab si no quieres que sea permanente.