103.6 Modificar prioridades de ejecución de procesos - Ejercicios

Nota: Para apreciar el efecto de los cambios de prioridad, idealmente se necesitaría un sistema bajo carga de CPU o herramientas específicas de benchmarking. Estos ejercicios se centran en el uso correcto de los comandos y la visualización de los nice values.

Ejercicio 3.6.1: Iniciando un Proceso con una Prioridad Menor (Nice Positivo)

- Objetivo: Usar nice para iniciar un comando con un nice value mayor que el por defecto (menor prioridad).
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal.
 - 2. **Inicia un comando simple con un nice value por defecto (nice +10):** Ejecuta nice sleep 60 &. El & lo envía a segundo plano para que la terminal quede libre. Anota el PID que te muestra la shell.
 - 3. **Verifica el nice value del proceso:** Ejecuta ps -o pid, ni, command -p <PID> (reemplaza <PID>). Busca la columna NI. Debería mostrar 10.
 - 4. **Inicia el mismo comando con un nice value específico:** Ejecuta nice -n 5 sleep 60 &. Anota el nuevo PID.
 - 5. **Verifica el nice value:** Ejecuta ps -o pid, ni, command -p <PID>. Debería mostrar 5.
 - 6. Limpia: Si los procesos sleep no han terminado, mátalos (ej: killall sleep).

Ejercicio 3.6.2: Cambiando la Prioridad de un Proceso en Ejecución (Renice)

- **Objetivo:** Usar renice para cambiar el nice value de un proceso que ya está corriendo.
- **Requisitos:** Necesitas un proceso en ejecución cuyo nice value quieras cambiar. Vamos a usar sleep de nuevo.
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal.
 - 2. **Inicia un proceso con el nice value por defecto (0):** Ejecuta sleep 120 &. Anota el PID.
 - 3. **Verifica su nice value inicial:** Ejecuta ps -o pid, ni, command -p <PID>. Debería ser 0.
 - Cambia el nice value a un valor más alto (menor prioridad): Ejecuta renice
 -p <PID>. La salida debería indicar el cambio.
 - Verifica el nuevo nice value: Ejecuta ps -o pid, ni, command -p <PID>.
 Debería ser 15.
 - Intenta cambiar el nice value a un valor menor (mayor prioridad) sin ser root:
 Ejecuta renice -5 -p <PID>. Debería mostrar un error (Permission denied).

24/1523 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX – LPIC 1 - 101

- 7. **Cambia el nice value a un valor menor (mayor prioridad)** *siendo root*: Ejecuta sudo renice -5 -p <PID>. La salida debería indicar el cambio exitoso (puede mostrar el UID 0).
- 8. **Verifica el nice value (como tu usuario normal):** Ejecuta ps -0 pid, ni, command -p <PID>. Ahora debería mostrar -5.
- 9. Limpia: Mata el proceso sleep (ej: kill <PID>).

Ejercicio 3.6.3: Viendo el Nice Value en top y htop

- **Objetivo:** Identificar la columna del nice value en top y htop.
- Desarrollo Paso a Paso:
 - 1. Abre una terminal.
 - 2. Lanza algunos procesos con diferentes nice values en segundo plano:
 - sleep 300 & (nice 0)
 - nice sleep 300 & (nice 10)
 - nice -n 15 sleep 300 & (nice 15)
 - sudo nice -n -5 sleep 300 & (nice -5 ;requiere sudo!)
 - 3. **Ejecuta top:** Busca la columna NI. Deberías ver los procesos sleep listados con sus respectivos nice values (0, 10, 15, -5). Observa también la columna PRI.
 - 4. **Ejecuta htop (si está instalado):** Busca la columna NI. Deberías ver los procesos sleep listados con sus nice values.
 - 5. **Limpia:** Mata todos los procesos sleep (ej: killall sleep).