Footprint Signals (Mind xtrade)

Indicateur ATAS — version 1.11 — guide d'installation et d'utilisation (octobre 2026)

> **En une phrase :** l'indicateur écrit, sous chaque barre clôturée du footprint, une petite étiquette qui nomme le ou les patterns order flow détectés (absorption, transition du delta, flip, no buyer / no seller…), avec en option le niveau de stop logique du signal.
>
> **Ce qu'il ne fait pas :** il ne donne pas de stratégie. Il confirme une entrée dans une zone que tu as déjà préparée (narration, profil, VWAP, tape). Un signal hors contexte n'est pas un trade.

1. Installation

1. **Fermer ATAS** complètement.
2. Copier `FootprintSignals.dll` dans le dossier des indicateurs personnels : `%APPDATA%\ATAS\Indicators` (coller ce chemin dans la barre d'adresse de l'Explorateur Windows). Avec ATAS X : `%APPDATA%\ATAS X\Indicators`.
3. Relancer ATAS, ouvrir un graphique **footprint**, puis Ctrl+I → chercher « **Footprint Signals (Mind xtrade)** » → ajouter.
4. Vérifier en bas à gauche du graphique : `Footprint Signals (Mind xtrade) 1.11`, suivi des filtres actifs.

> **Compatibilité.** La DLL est compilée pour la version d'ATAS d'octobre 2026 (.NET 10). Si l'indicateur n'apparaît pas dans la liste, la version d'ATAS est trop différente : il faut le recompiler à partir du dossier `source`.
> **Mise à jour.** Toujours fermer ATAS avant de remplacer la DLL. Après une nouvelle version, retirer puis rajouter l'indicateur pour repartir des réglages par défaut.

2. Graphique conseillé

- **ES (S&P 500) en Range 10 ticks** : réglage de référence pour lequel les seuils par défaut ont été choisis. Barres de taille fixe = stop court et prévisible.
- **Reversal** (ex. 10/5) : utilisable, plus proche de certains supports de formation, mais barres plus irrégulières et stops souvent plus larges.
- **Autre marché** (DAX, NQ…) : les volumes ne sont pas comparables. Ajuster d'abord le **delta significatif** et le seuil de la DIV DELTA (voir § 6).

3. Les étiquettes

`+` = implication haussière (vert), `−` = implication baissière (rouge). Plusieurs signaux sur une même barre s'empilent. La barre en cours n'est jamais étiquetée. **Majeur** = suffit à lui seul ; mineur = ne fait que renforcer (voir confluence, § 4).

Étiquette	Rang	Règle (réglages par défaut)
`ABS+` `ABS−`	**Majeur**	**Absorption.** Barre à forte agression vendeuse (ABS+) ou acheteuse (ABS−), puis la barre **suivante ne refait pas d'extrême** dans ce sens : l'agression a été absorbée. L'étiquette apparaît à la clôture de la barre suivante : **une barre de décalage, imposée par la règle**. Delta ≥ 150 et ≥ 5 % du volume.
`TRANS PLUS+`	**Majeur**	**Transition du delta** (confirmée). Réf. +181 → barre 1 +45 (même camp, qui s'essouffle) → barre 2 −78 (bascule) → barre 3 −144 (confirme, plus fort) = TRANS PLUS−. Barre 3 ≥ delta significatif. L'alerte précoce « TRANS » sur la barre 2 est en option.
`REVERSAL+`	**Majeur**	**Delta reversal.** Gros delta qui **avale** le delta opposé de la barre précédente (option : des 2 précédentes) **en cassant son plus haut** (plus bas pour REVERSAL−).
`FLIP+`	**Majeur**	**Delta flip.** Une barre « sans acheteur » (Max Delta ≈ 0, clôture près du Min Delta) puis une barre « sans vendeur » (Min Delta ≈ 0, clôture près du Max Delta), une barre intermédiaire tolérée. Et l'inverse.
`NOBUYER` `NOSELLER`	**Majeur**	**Exhaustion.** NOBUYER : Max Delta ≤ 0 (les acheteurs n'ont jamais pris la main dans la barre). NOSELLER : Min Delta ≥ 0. Delta ≥ 150 et ≥ 10 % du volume.
`TAIL+` `TAIL−`	**Majeur**	**Delta tail.** TAIL− : 1 à 3 niveaux successifs à delta positif au sommet (Ask − Bid du niveau), reste de la barre négatif, barre qui clôture en baisse : acheteurs piégés en haut. TAIL+ : l'inverse en bas.
`SURGE+`	**Majeur**	**Delta surge** (relais). Une barre de signe opposé, puis 3 deltas de plus en plus forts, le dernier ≥ delta significatif. Signal de continuation, pas d'initiation.
`DIV DELTA+`	Mineur	**Divergence prix / delta.** Nouveau plus bas que la barre précédente avec un delta positif (ou nouveau plus haut avec delta négatif). |Delta| ≥ **250**. « **!** » ajouté à partir de 1 000 (signal fort).
`FADING−`	Mineur	**Fading momentum.** Delta qui s'épuise sur 3 barres (ex. 284 / 246 / 26). À ne retenir que dans le sens de ta narration.
`DIV VOL` · `IMB` · `STK`	Mineurs	Divergence prix / volume (nouvel extrême et volume incohérent) ; imbalance de retournement en 2e ligne (≥ 300 %, ≥ 150 contrats, POC qui ne gêne pas) ; stack imbalance (≥ 3 imbalances consécutives).
`VOL SEQ` · `TRANS`	Mineurs (désactivés)	5 croissances consécutives du delta ; alerte précoce de transition (barre 2). Activables dans leurs groupes.

4. Les filtres (groupe « 00. FILTRES » — à régler en premier)

Réglage	Défaut	Effet
Delta significatif	150	Seuil commun en contrats pour ABS, TRANS PLUS, REVERSAL, SURGE, NOBUYER/NOSELLER, FLIP. ES : 150–200. DAX : beaucoup plus bas.
Confluence	activée : ≥ 2 signaux dont 1 majeur, barre + 1 précédente	Une étiquette ne s'affiche que si au moins **2 patterns différents du même sens** tombent sur la barre ou la précédente, **dont au moins un majeur**. C'est le réglage « essentiel ». 1 = chaque majeur s'affiche seul (beaucoup plus de signaux) ; 3 = seulement les situations très chargées. Aucun retard d'affichage : les barres suivantes ne sont pas attendues.
Zones	**désactivées**	À activer si tu veux mettre en avant tes zones : lit les **canaux horizontaux** et **lignes horizontales** du graphique (pas les rectangles) et les niveaux tapés (« 6815.25 ; 6830-6834 »). Hors zone : Atténuer / Masquer / Normal. Attention : en déséquilibre, les meilleurs signaux sont souvent hors zone.

5. Les stops (groupe « 9. STOPS »)

Sous chaque signal majeur affiché, un trait marque le **stop logique** : 1 tick au-delà de la barre du signal (règle « un tick, jamais deux ») ; pour TRANS PLUS, au-delà de la bougie centrale de la transition. À droite du trait : la distance depuis la clôture, ex. `SL 9t`. Si plusieurs majeurs coexistent, le stop le plus prudent est retenu. Cases à cocher : affichage du trait, affichage de la distance, longueur du trait.

> Le trait est une base de travail. Certains setups ont leur propre stop (sous le cluster de volume, au-dessus du POC d'un stack…) que l'indicateur ne calcule pas.

6. Réglages par marché — point de départ

Réglage	ES (défaut)	DAX (à tester)
Delta significatif	150	20 à 50
DIV DELTA : delta minimum	250	20 à 50
DIV DELTA : « ! » à partir de	1 000	150 à 200
IMB : volume minimum	150	15 à 30

Les valeurs DAX sont des ordres de grandeur, à calibrer sur vos propres replays.

7. Pour les testeurs — ce qui m'aide

- Une **capture du footprint zoomé avec le tableau de statistiques visible** (Delta, Max/Min Delta, Delta %, Volume).
- Une phrase : « ici je vois tel pattern, pour telle raison ».

- Ce que l'indicateur affiche ou n'affiche pas à cet endroit (signal manqué, signal en trop).
- Le marché et le type de barre (ES Range 10, DAX Reversal…).

> **Points encore ouverts :** priorité entre ABS et DIV DELTA quand ils tombent sur la même barre ; calibrage des seuils hors ES ; stop spécifique par setup.

Contenu du zip : `FootprintSignals.dll` (l'indicateur), ce guide, `LISEZMOI.txt`, dossier `source` (code pour recompiler si besoin). Usage personnel ; règles établies à partir de la méthode order flow étudiée en formation, codées indépendamment.