Obsah

1	Úvo	od	2
2	Tvorba mapových výstupů		2
	2.1	Porovnání možností programů pro tvorbu mapových výstupů	2
		2.1.1 ArcGIS	2
		2.1.2 QGis	2
		2.1.3 gvSIG	2
		2.1.4 GRASS GIS – ps.map	2
3	Zás	ady tvorby grafického uživatelského rozhraní	2
	3.1	Čeho se vyvarovat	2
	3.2	Co je vhodné	2
4	Sys	Systém GRASS GIS	
	4.1	Grafické rozhraní systému GRASS GIS	2
5	Modul ps.map		2
	5.1	Konfigurační soubor	3
	5.2	Volba rozsahu zobrazovaného území	3
	5.3	Nekonzistence a chyby v modulu ps.map	4
6	Grafické rozhraní pro modul $ps.map$		6
	6.1	Problémy při tvorbě GUI pro $ps.map$	7
	6.2	Funkcionalita	7
	6.3	Ukázky	7
7	Záv	Závěr	

1 Úvod

- 2 Tvorba mapových výstupů
- 2.1 Porovnání možností programů pro tvorbu mapových výstupů
- 2.1.1 ArcGIS
- 2.1.2 QGis
- 2.1.3 gvSIG
- 2.1.4 GRASS GIS ps.map
- 3 Zásady tvorby grafického uživatelského rozhraní
- 3.1 Čeho se vyvarovat
- 3.2 Co je vhodné
- 4 Systém GRASS GIS
- 4.1 Grafické rozhraní systému GRASS GIS
- 5 Modul ps.map

Modul ps.map lze jako většinu modulů používat z příkazové řádky GRASSu nebo prostřednictvím wxGUI. Grafické rozhraní je vytvořeno stejným způsobem jako u většiny ostatních modulů, dovoluje tedy zadat parametry příkazu v dialogu. V tomto případě ale spouštění přes grafické rozhraní neskýtá mimořádnou výhodu, jelikož v zásadě většinou stačí zadat jméno již připraveného konfiguračního souboru a souboru výstupního, což je pro mnohé uživatele pohodlnější prostřednictvím příkazové řádky. V příkazové řádce vypadá spuštění ps.map takto:

ps.map input=/konfiguracni/soubor.txt output=/vystupni/soubor.ps

Jak již bylo zmíněno v části 2.1.4, modul vytváří mapový výstup na základě konfiguračního souboru, což je obyčejný textový soubor s instrukcemi. Vytvořit tento soubor je většinou poměrně pracné, umisťování mapových prvků na vhodnou pozici se často neobejde bez vedlejších výpočtů, což ke konformitě používání příliš nepřispívá. Z toho je zřejmé,

že v současnosti *ps.map* využívá pouze poměrně úzká komunita uživatelů GRASSu. Nové grafické rozhraní přímo vytváří konfigurační soubor, na základě něhož poté *ps.map* vygeneruje mapový výstup. Není pak třeba se konfiguračním souborem zabývat, což může zpříjemnit používání tohoto modulu, a tím i rozšířit řady jeho uživatelů.

5.1 Konfigurační soubor

Konfigurační soubor má poměrně jednoduchou strukturu. Skládá se z instrukcí, které musí být na samostatných řádcích. Instrukce mohou obsahovat další dílčí instrukce umístěné opět na samostatných řádcích. Tyto víceřádkové instrukce musí být ukončeny instrukcí end, která musí být uvedena i na konci celého konfiguračního souboru. Komentáře lze zapisovat pomocí znaku #, prázdné řádky jsou ignorovány. Pořadí instrukcí většinou nehraje roli s výjimkou instrukcí vpoints, vlines a vareas, které vykreslují vektorové vrstvy. První uvedená vektorová vrstva bude vykreslena nejvýše. Více napoví ukázka jednoduchého konfiguračního souboru:

```
paper a3
end
raster soils
                         # priklad jednoradkove instrukce
border v
                         # priklad viceradkove instrukce
   color 255:0:0
   width 3
                         # ... ukoncene instrukci end
end
vpoints archsites
   symbol basic/diamond
   size 10
end
                         # konec instrukci
end
```

Význam jednotlivých instrukcí je popsán v manuálové stránce k modulu, která je dostupná buď z dosavadního GUI nebo na internetových stránkách [1].

5.2 Volba rozsahu zobrazovaného území

V konfiguračním souboru lze nastavit velikost mapového okna, čímž je myšlen obdélník s vykreslenou rastrovou či vektorovou mapou. K nastavení slouží jednořádková instrukce maploc, která umístí levý horní roh okna na dané místo a volitelně nastaví i šířku a výšku mapového okna. Rozměry lze nepřímo ovlivnit také instrukcí scale, která na základě měřítka upraví rozměry okna.

Nicméně při jakýchkoli rozměrech a umístění mapového okna, se vykresluje stále stejný územní rozsah. Ten je dán tzv. *výpočetním regionem*. Proto je třeba před vlastním generováním mapového výstupu nastavit výpočetní region tak, aby odpovídal území, které


chceme zobrazit. K tomu slouží modul g.region. V konfiguračním souboru tedy nelze rozsah území ovlivnit. Modul ps.map tedy nejprve zjistí požadované rozměry a měřítko z konfiguračního souboru (jsou-li uvedeny) a následně se je pokusí aplikovat na rozměry současného výpočetního regionu. Když by se mapové okno při požadovaném měřítku nevešlo na daný formát papíru, modul měřítko upraví. Podobně upraví rozměry mapového okna, aby se vešlo do zadaných rozměrů.

Nové grafické rozhraní ps.map řeší volbu zobrazovaného území ve vlastní režii, není tedy třeba volat modul g.region a zároveň se nemění současný výpočetní region pro ostatí moduly.

5.3 Nekonzistence a chyby v modulu ps.map

Při tvorbě grafického rozhraní bylo nutné prozkoumat chování modulu ps.map o něco detailněji, než je nutné pro jeho běžné užívání. Vycházela jsem především z manuálové stránky [1] a vlastního experimentování s modulem.

Souřadnicové systémy a jednotky Jedním z nejnepříjemnějších problémů, se kterými bylo třeba se při tvorbě GUI vypořádat, byla nekonzistence v jednotkách a souřadnicových sytémech. Modul *ps.map* totiž pro umístění jednotlivých prvků (jako legenda, text, měřítko) používá dva různé systémy, viz obr. č. 1.



Obrázek 1: Souřadnicové systémy používané modulem ps.map

První z nich – souřadnicový systém papíru – má počátek v levém horním rohu, kladná osa x směřuje doprava a osa y směrem dolů (tedy odpovídá systému obvyklému v počítačové grafice). Je-li poloha určena v tomto sytému, očekávanou jednotkou je inch¹.

¹ česky palec, odpovídá 2,54 cm

Druhý systém – systém mapového okna – má počátek souřadnic v levém dolním rohu mapového okna s pravotočivou orientací os obvyklou v matematice. Souřadnice lze v tomto systému zadávat dvěma způsoby. Buď v procentech výpočetního regionu nebo přímo v souřadnicích mapy. Například, při souřadnicích [100%, 0%] je objekt umístěn v pravém dolním rohu mapového okna, ať už je mapové okno na papíře umístěno kdekoli. Alternativně bychom toho samého umístění dosáhli zadáním mapových souřadnic bodu položeného co nejvíce na východ a jih v rozsahu výpočetního regionu. Oběma způsoby lze dosáhnout i umístění objektu mimo mapové okno, a to zadáním záporné hodnoty nebo hodnoty větší než 100 u procent, případně mapových souřadnic mimo výpočetní region.

Různé způsoby určení polohy mají své opodstatnění. V některých případech je výhodné umístit popisek k určitému místu, jehož mapové souřadnice známe, a jeho poloha vzhledem k papíru není podstatná. Pozicování pomocí procent je vhodné například pro nadpis mapy, který chceme umístit přesně doprostřed nad mapové okno.

Problém nastává v případě, když chce uživatel určit polohu objektu relativně k papíru a tento objekt podporuje umístění pouze relativně k mapovému oknu, případně naopak. Bylo by proto vhodné, aby všechny objekty podporovaly umístění všemi těmito způsoby. Uživatel by si pak mohl vybrat, který z nich je pro danou situaci nejvhodnější.

Referenční bod objektu Modul ps.map u většiny objektů nepodporuje volbu referenčního bodu, tedy bodu objektu, ke kterému se vztahuje zadaná poloha. Výjimkou je text, u nějž si lze vybrat jeden z devíti referenčních bodů. Je zřejmé, že u textu má tato volba smysl, u ostatních objektů je otázka, zda by tato vlastnost byla využívaná. U ostatních objektů je referenční bod dán a nelze měnit. Uživatele však může překvapit, že není u všech objektů stejný. Ve většině případů se poloha vztahuje k levému hornímu rohu objektu, nicméně grafické měřítko (instrukce scalebar) má referenční bod ve středu. Bylo by vhodné tento přístup sjednotit, na druhou stranu nejde o nijak zásadní problém.

Volba barev V mnoha instrukcích se vyskytuje nastavení barvy. Bohužel velká část instrukcí omezuje výběr barev tím, že vyžaduje zadat barvu ve formě jejího jména, tedy např. *aqua*, *black*, *blue*, ...Některé jiné instrukce však umožňují zadat barvu i ve tvaru R:G:B. Bylo by proto logické, kdyby RGB podporovaly všechny instrukce.

Jednořádkové a víceřádkové instrukce Instrukce border (ohraničení mapového okna) a colortable (rastrová legenda) mohou být jednořádkové i víceřádkové, což mimo jiné znamená, že někdy je end za příkazem vyžadováno a někdy naopak následovat nesmí. Záleží, zda za zmíněné instrukce do stejného řádku napíšeme y nebo n, tím ji lze zapnout a vypnout.

```
border n# jednoradkova instrukce — nesmi nasledovat endborder y# viceradkova instrukce — musi nasledovat end
```

width 2

end

Je nepříjemné, že si uživatel musí být vědom tohoto chování, jinak by se mu mohlo snadno stát, že napíše instrukci end, kde být nemá, a ps.map to bude považovat za konec souboru a další instrukce bude ignorovat. Navíc u colortable nemá možnost zapínání a vypínání valného smyslu, když tuto instrukci neuvedu, legenda se prostě nevykreslí.

Mapinfo Mapový prvek *mapinfo*, se v některých případech špatně vykreslí. Problém nastává, když jej uživatel chce umístit nalevo od mapového okna. Modul *ps.map* přesune mapinfo tak, že se vertikálně zarovná k mapovému oknu, neboli převezme *x*-ovou sořadnici okna. Další chybou je špatné barevné vykreslení barvy pozadí a ohraničující linie. Barvy se nevykreslí, když je mapinfo mimo mapové okno.

Nekonzistence u instrukce vlines U instrukce vlines která přidává liniovou vektorovou vrstvu, lze použít dílčí instrukci rgbcolumn. Ta vykreslí linii barvou uvedenou ve zvoleném sloupci atributové tabulky na příslušném řádku. Podobně lze použít dílčí instrukci cwidth, která ovlivňuje šířku vykreslené linie. Šířka je pak určena zadanou hodnotou pronásobenou číslem kategorie (sloupec cat v atributové tabulce), do níž linie patří. V tomto případě si tedy uživatel nemůže zvolit, podle jakého atributu se bude šířka řídit, což v prvním případě jde. Bylo by vhodné tento přístup sjednotit.

Nepřesnosti v dokumentaci Manuálová stránka [1] k modulu *ps.map* je poměrně podrobná a vyčerpávající, přesto lze narazit na některé nepřesnosti. Například u instrukce text je k popisu dílčí instrukce width napsáno:

width of the lines used to draw the text to make thicker letters

Prakticky však tato instrukce ovlivňuje šířku rámečku kolem textu.

Popis instrukce colortable (vytváří rastrovou legendu) je místy matoucí. Jsou totiž dva typy rastrové legendy, což záleží na typu dat (CELL – celočíselný rastr a FCELL, DCELL – neceločíselný rastr). Některé dílčí instrukce mají pak smysl pouze pro jeden typ, případně se jejich význam pro jednotlivé typy liší. Situace se dále komplikuje dílčí instrukcí discrete, která umožňuje změnit typ legendy. Manuál se sice snaží problematiku vysvětlit, ale ne příliš úspěšně, účinější je prakticky vše vyzkoušet.

6 Grafické rozhraní pro modul *ps.map*

Nové grafické uživatelské rozhraní pro modul ps.map bylo vyvinuto pomocí knihovny wx-Python, proto bylo nutné se s knihovnou podrobněji seznámit. Jedním z nejvýznamnějších

zdrojů informací je demo pro wxPython [3], ve kterém je názorně ukázáno chování všech dostupných widgetů. Při hledání vhodného widgetu pro aplikaci je demo velice užitečné.

Při psaní programu jsem pracovala s knihovnou *GRASS Python Scripting Library* [2], která umožňuje a zjednodušuje volání modulů GRASSu. Zdrojem informací mi byly také již napsané GRASS wxGUI moduly. Seznámila jsem se také s moduly GRASSu, zjišťovala jsem především, co umožňují, a jak je mohu pro práci využít.

6.1 Problémy při tvorbě GUI pro ps.map

Při práci jsem narazila na několik problematických oblastí, které se částečně kryjí se záležitostmi popsanými v části 5.2 a 5.3.

Připomeňme, že modul ps.map pracuje s aktuálním výpočetním regionem a vykresluje mapy pouze v tomto rozsahu. Jelikož by bylo nepohodlné, kdyby uživatel musel při práci v novém ps.map GUI nastavovat region externě pomocí GRASS modulu g.region, je vše řešeno v rámci této aplikace. Uživatel si v aplikaci určitým způsobem nastaví region, který pak ps.map použije k zobrazení. Stávající výpočetní region, který mezitím mohou používat další moduly GRASSu, zůstane nezměněný. Když si uživatel nechá vygenerovat konfigurační soubor, který chce dále editovat ručně, je v záhlaví v komentáři napsán příkaz pro modul g.region, který informuje o výpočetním regionu nastaveném v době vzniku souboru. Tato informace se využívá i při čtení konfiguračního souboru vytvořeného touto aplikací.

Nepříjemným problémem byly používané souřadnicové systémy a jednotky (viz část 5.3 na straně 4). Jelikož interaktivní umisťování objektů na stránce je jednou hlavních výhod grafického rozhraní, bylo nutné problém nejednotností systémů a jednotek řešit vlastními přepočty v programu tak, aby byl od něj uživatel co nejvíce odstíněn. Na druhou stranu by bylo logičtější, aby potřebné výpočty prováděl už samotný modul ps.map, který stejně už podobné výpočty provádí, stačilo by je pouze rozšířit. V důsledku toho se zřejmě určité výpočty provádí dvakrát – v ps.map a v GUI.

- 6.2 Funkcionalita
- 6.3 Ukázky
- 7 Závěr

Reference

[1] GRASS Development Team. GRASS GIS 7.0.svn Reference Manual [online], c2003-2011 [cit. 2011-03-19].

URL: http://grass.fbk.eu/grass70/manuals/html70_user/ps.map.html

[2] GRASS Development Team. GRASS 7 Programmer's Manual [online], c2000-2011 [cit. 2011-03-19].

URL: http://grass.osgeo.org/programming7/

[3] Robin Dunn and Total Control Software. $wxPython\ demo$ [program], c1997-2006 [cit. 2011-03-19].

 $\label{eq:url} \begin{tabular}{ll} $URL: & $http://downloads.sourceforge.net/wxpython/wxPython-demo-2.8.11.0. \\ tar.bz2 \end{tabular}$