## POSCARtoolkit.py

在学习下面 neb 的计算前,思考了很久,感觉有必要先给大家介绍一个非常实用的 python 小脚本,经历过反复的修改,最终在 TAMAS 的努力下,完成了一个稳定的版本,本节我们介绍一下这个脚本的具体使用方法。

- 1 这个脚本有 2 个版本, 分别适用于 python3 和 python2 的 2.6 及以上版本, 大家根据自己使用的 python 版本进行下载, 如果运行的时候出现错误,请先检查是不是版本的问题。
- 2 使用前的准备工作:
- 2.1)下载脚本,将脚本命名为: POSCARtoolkit.py
- 2.2) 可执行化: chmod u+x POSCARtoolkit.py
- 2.3) 将脚本移到~/bin 文件夹下面: mv POSCARtoolkit.py ~/bin 注释:
- 2.2 和 2.3 步的顺序可以颠倒,不影响使用 如果没有~/bin 文件夹,那么 mkdir~/bin 手动创建一个即可。
- 3 实现分数坐标(Direct)向笛卡尔坐标(Cartesian)的转换: VASP 的输出结果是以分数坐标的形式存在 CONTCAR 中,但我们在操作模型的过程中,移动原子都是以 Å 来进行的,所以讲分数坐标转化为笛卡尔坐标对于搭建模型很有帮助。 脚本用法: POSCARtoolkit.py -i POSCAR

注意:如果你的 POSCAR toolkit.py 脚本在和 POSCAR 一个目录下,使用下图中的命令,如果你已经完成了前面 2 中的步骤,脚本前面的 python 不用输入。


描述 1)-i 代表 input 的意思,后面紧跟你要转化的文件,可以是 POSCAR,CONTCAR,也可以是其他的 VASP 的坐标文件,比如你把 POSCAR 命名成 bigbro,也是可以直接转换的。 POSCARtoolkit.py –i bigbro 即可。

描述 2):脚本将含有分数坐标的 POSCAR 转换成笛卡尔坐标的 POSCAR\_C。输出的文件被命名为 POSCAR C。

描述 3)如果你预先把 POSCAR 命名为 bigbro, 那么运行程序后,输出结果为 bigbro\_C. 描述 4) 如果 POSCAR 已经为笛卡尔坐标,则转换终止,大家可以尝试一下转换一个笛卡尔坐标的 POSCAR。

## 4 原子层数的固定

除了可以实现坐标系的转换,该脚本还可以根据 Z 方向的原子坐标,固定底部几层原子。这在 slab 模型的相关计算中非常实用,如下图所示,在 slab 模型中,我们经常将底部的原子层固定,只放开表面的来进行计算。



比如我们把底部的三层原子进行固定。脚本的用法如下: POSCARtoolkit.py -i POSCAR -f

- 描述 1) 脚本会根据阈值(默认 1.5 Å)划分层,这里的 1.5 Å 指的是层间距。
- 描述 2) 用户可以通过在脚本后面增加参数 -y 1.0 自己定义更小的阈值
- 描述 3) 如果不想每次使用的时候使用参数-y,用户也可以直接在脚本里面修改阈值的大小,如下如,在第 40 行中,默认的阈值 1.5 被修改 0.5。

当然,修改脚本默认的参数后,如果使用中使用的 -y, 还是会按照 -y 后面的阈值进行操作。

描述 4) 输入完命令,回车后,会提醒用户输入固定的层数,这里我们输入 3,回车,即固定底下三层原子,而其他原子放开。

描述 5) 上图命令中,我们对 POSCAR C 进行操作,输出文件问 POSCAR C C。

5 固定和放开用户选择的原子。

除了固定层数外,该脚本允许用户选择部分原子放开,固定或者部分放开。这个功能实现的前提是 POSCAR 或者 CONTCAR 中有 "Selective dynamics" 信息。如果没有的话。则可通过功能 4 先固定任意的原子层(POSCARtoolkit.py -i CONTCAR -f ),这样的话 "Selective dynamics"就会被写入到输出文件 POSCAR\_C 中。然后用户再对 POSCAR\_C 进行原子选择性操作。 下面我们先详细介绍一下脚本的用法,然后再加一些实例的操作来帮助用户理解。

用法: POSCARtoolkit.py -i POSCAR\_C [-f or -r] -s [your selections] 描述 1): POSCARtoolkit.py -i POSCAR\_C 我们对输入文件 POSCAR\_C 进行操作描述 2): -f 和 -r 配合后面的 -s 进行操作。

- -f 表示表示固定(fix)选中的原子,
- -r 代表放开(relax)选中的原子,由于原子在 xyz 三个方向上都可以选择放开,所以使用-r 的时候要配合 FT 来进行操作。 如下:
- -r FFT 代表只放开 z 方向,同理 -r TTF, -r TFT, -r TTT, -r FTT 这些你就知道是怎么回事了。
- -r 后面的 FFT 这三个字母之间可以有空格,也可以没有。也就是说: FFT 和 F FT, FFT 以及 FFT 效果是一样的。

描述 3) -s 选项表示选择部分原子,后面是你要选择的原子,选择项如下: all 表示选中所有原子 1-5 6 9 表示选中 第 1-5 个和 6,9 号原子 Pt 表示选中所有的 Pt 原子 1-5 6 9 Pt 表示选中 第 1-5 个和 6,9 号原子和所有的 Pt 原子

描述 4) 其他未选择的原子, 限制信息保持不变。

实例操作 1: 如果我们想固定 POSCAR\_C 中所有的原子: POSCARtoolkit.py -i POSCAR\_C -f -s all 注释: -f 表示 fix, -s all 表示选择所有的原子, POSCAR\_C 中必须有 "Selective dynamics" 这一行

实例操作 2: 将所有的原子只在 z 方向上放开: POSCARtoolkit.py -i POSCAR\_C -r FF T -s all 注释: 放开 z 方向上使用 -r FF T, FFT 之间有无空格均可。

实例操作 3: 将所有的 C, H, O 原子在 xy 方向上放开: POSCARtoolkit.py -i POSCAR\_C -r TTF -s C H O

实例操作 4: 将所有的 Pt 原子和 40 号原子在 z 方向放开: POSCARtoolkit.py -i POSCAR\_C -r FFT -s Pt 40

## 6 批量转化:

前面介绍的都是针对一个文件进行操作,由于固定原子层数的功能我们设置了一个交互,需要用户指定需要固定的层数(z 轴从下到上)。但这对于层数批量固定操作来说是个累赘,我们不想每操作一个文件就输入一次层数。所以如果想跳过交互,可以通过管道连接符 | 实现。比如固定底部 4 层:echo 4 | python POSCARtoolkit.py -i CONTCAR -f 知道了这一点,我们就可以通过一个 for 循环进行批量固定层数的操作了。比如我们有 POSCAR1, POSCAR2 到 POSCAR100 个文件,

1) 我们想批量固定它们的底部 3 层。

for i in POSCAR {1..10}; do echo 3 | python POSCARtoolkit.py -i \$i -f; done
2) 我们想批量将 C H O 原子在 z 方向上放开,zy 方向上固定。(这个不需要管道连接符)
for i in POSCAR {1..10}; do python POSCARtoolkit.py -i \$i -r FFT -s C H O; done

## 7 评价:

这个脚本在模型操作的过程中,实用性很强,也很方便。实在是 VASP 计算中的一大利器。本脚本是群友 tamas-zju-VASP (小 Tamas) 费煞苦心完成的。如果感觉不错,欢迎打赏。