1向DNS服务器查询Web服务器的IP地址

TCP/IP结构:多台计算机通过集线器连接起来形成子网,子网通过路由器连接起来形成网络。

IP地址类比 xx路xx号: 网络号类比xx路, 主机号类比xx号, 整体称为IP地址。


简单的传输过程:子网内消息经过集线器转发到最近的路由器上,路由器经过路由器子网内的集线器转发到下一个路由器,以上步骤不断重复,直到抵达目的地。

IP地址由4组8比特(1字节,八位二进制)数字组成。通过附加信息(子网掩码)可以判断哪部分是网络号,主机号。

(a) IP地址主体的表示方法

10.11.12.13

(b) 采用与IP地址主体相同的格式表示子网掩码的方法



(c)采用网络号比特数来表示子网掩码的方法




(d)表示子网的地址



主机号部分的比特全部为0,这个地址表示的不是单独一台计算机, 而是代表整个子网

(e)表示子网内广播的地址




主机号部分的比特全部为1,这个地址表示对整个子网进行广播

子网掩码中1的部分即为网络号,0的部分为主机号。

1. a为IP地址主体

2. b为IP地址与子网掩码,如图



3. c为将子网掩码中1的个数写作一个数字

Socket库查询IP地址的过程:

- 1. 生成发送给DNS服务器的查询信息
- 2. 向DNS服务器发送UDP信息(操作系统协议栈)
- 3. DNS服务器回传一个UDP信息
- 4. 从响应信息中取出IP地址,存放到应用程序指定的内存地址中
- 5. 返回应用程序。




图1.12 调用解析器时计算机内部的工作流程

向DNS服务器发信息也需要知晓DNS服务器的IP地址,由TCP/IP的一个设置项目事先设置好了,不需要再查询了,例windows中:

如果网络支持此功能,则可	以获取自动指派的 IP 设置。否则, 获得适当的 IP 设置。	,
您需要从网络系统官理贝处	状特直目的 IP 设置。	
◎ 自动获得 IP 地址(0)		
◎ 使用下面的 IP 地址(S):	
IP 地址(I):	192 . 0 . 2 . 16	
子网掩码(V):	255 .255 .255 . 0	
默认网关(0):	192 . 0 . 2 .254	
● 自动获得 DMS 服务器址	也址 (B)	
◎ 使用下面的 DMS 服务器	器地址 (E):	
首选 DMS 服务器(P):	192 . 0 . 2 . 80	
备用 DMS 服务器(A):	р р в	
□ 退出时验证设置 (L)	高級(V).	

图1.13 DNS服务器地址的设置

2 DNS服务器保存的信息

来自客户端的信息中包含三种信息:

- 1. 域名
- 2. Class,识别网络的信息,现在只有互联网,故值永远为IN
- 3. 记录类型,表示域名对应何种类型的记录,IP地址or邮件服务器等。

DNS服务器保存有这三种信息对应的IPor邮件服务器等




图1.14 DNS服务器的基本工作

域名层次结构,域名中越靠右的位置表示其层级越高。

于是更细一点的客户端向DNS服务器请求IP地址是这样的:




图1.16 DNS服务器之间的查询操作

真实网络中,一台DNS服务器可以同时管理好多个域,上下级的或同级的都有可能。 DNS服务器具有缓存功能(有时效),缓存域名与相关信息以及"不存在"的响应结果。

委托协议栈发消息:

- (1) 创建套接字(创建套接字阶段)
- (2) 将管道连接到服务器端的套接字上(连接阶段)
- (3) 收发数据(通信阶段),客户端向指定IP的指定端口发送HTTP请求消息,服务器响应消息。
- (4) 断开管道并删除套接字(断开阶段),通讯结束客户端或服务器先行断开,另一端也随之断开。

3套接字

套接字中记录了是否收到响应,发送数据后经过了多长时间(判断超时即认定数据丢失)。

协议栈根据套接字中记录的控制信息来工作。

netstat是用于显示套接字内容的命令, -ano选项表示下面的意思。

- a 不仅显示正在通信的套接字, 还显示包括尚未开始通信等状态的所有套接字
- n 显示IP地址和端口号
- o 显示使用该套接字的程序PID

下图的每一行信息代表一个套接字。

如下图表示pid为5168的进程使用IP地址为127.0.0.1的49672端口与地址为。。。。。的进行通信。

TCP 127. 0. 0. 1:49672 127. 0. 0. 1:49673 ESTABLISHED

如下图,IP地址全0说明通信未开始,IP地址不确定。

TCP 0. 0. 0. 0:135 0. 0. 0. 0:0

LISTENING

1056

创建套接字时,首先分配一个套接字所需的内存空间,然后向其中写入初始状态。

接下来将这个套接字的描述符告知应用程序,描述符相当于区分协议栈中不同套接字的"门牌号",然 后应用程序向协议栈进行收发数据委托时提供该描述符即可,协议栈就知晓到底该和谁通信了。

TCP头部格式

表2.1 TCP头部格式

	字段名称	长度 (比特)	含 义	
	发送方端口号	16	发送网络包的程序的端口号	
	接收方端口号	16	网络包的接收方程序的端口号	
	序号 (发送数据的顺序编号)	32	发送方告知接收方该网络包发送的数据相当于所 有发送数据的第几个字节	
	ACK 号 (接收数据的顺序编号)	32	接收方告知发送方接收方已经收到了所有数据的 第几个字节。其中,ACK 是 acknowledge 的缩写	
	数据偏移量	4	表示数据部分的起始位置,也可以认为表示头部 的长度	
	保留	6	该字段为保留, 现在未使用	
	控制位	6	该字段中的每个比特分别表示以下通信控制含义。URG:表示紧急指针字段有效ACK:表示接收数据序号字段有效,一般表示数据已被接收方收到PSH:表示通过 flush 操作发送的数据RST:强制断开连接,用于异常中断的情况SYN:发送方和接收方相互确认序号,表示连接操作FIN:表示断开连接	
	窗口	16	接收方告知发送方窗口大小(即无需等待确认可一起发送的数据量)	
	校验和	16	用来检查是否出现错误	
	紧急指针	16	表示应紧急处理的数据位置	
	可选字段	可变 长度	除了上面的固定头部字段之外,还可以添加可选 字段,但除了连接操作之外,很少使用可选字段	

4 收发数据

将应用程序要发送的数据存放在内部的发送缓冲区中,并等待该程序的下一段数据。

设置两个标记,一个是网络包可以容纳的最大数据长度(MTU网络包最大长度与MSS去掉头部之后可以容纳的TCP数据的最大长度),另一个是时间。




图2.5 MTU与MSS