
# 一些总结

#### ・模块、组件

模块:就是一个待解析的.idb文件,有的.idb文件以"lib"开头,这种文件是接口库文件,不带"lib"的文件通常为可执行文件。通常以其文件名(去除后缀及lib)为模块名,如模块为EHHO、ENMEXT。

**组件**:模块名头两个字母相同的软件模块(包括可执行文件、接口库)的组合。通常以这两个字母(一般都是大写)为"组件名",如组件EN。




各模块间通过接口库进行交互。

约定:CC表示任一组件,CCXX表示任一模块

#### ・ 关于接口库头文件

header文件夹存放了一些已解析出的接口库头文件,供解析时参考。



各头文件(base.h除外)中的结构体名、函数名都以模块 名开头,当解析到外部函数调用或外部结构体时,请根据 函数名或结构体名去对应的头文件中寻找定义,如:函数 THXAtrace的声明在头文件THXA.h中。



## ・ 基础头文件base.h

base.h中定义了表示位置的向量数据、复数、

时间戳结构体:

xyvect

xyzvect

xyavect

zrxryvect

horvervect

complex

Timestamp

这些结构体大量的在待解析模块中使用。

```
#define VOID PTR void * //未确定指针定义。
 #define _SHM_PTR_
                     void * //指向共享内存的指针。
 typedef int bool;
±typedef struct
     double x;
     double y;
 } xyvect;
typedef struct
     double x;
     double y;
     double z;
 } xyzvect;
typedef struct
     double x;
     double y;
     double a;
 } xyavect;
typedef struct
     double z;
     double rx;
     double ry;
 } zrxryvect;
±typedef struct
     double x;
     double y;
     double rz;
     double z:
     double rx;
     double ry;
 } horvervect;
typedef struct
     double re;
     double im;
 } complex;
_typedef struct
     int iSecond;
                       // 1s
     int iMicrosecond; // 1/1000000 s
 } timestamp;
```

### · 一个.idb文件内是不是所有的函数都需要解析?

# Function name f \_start f sub\_1A65C f \_do\_global\_dtors\_aux f call\_\_do\_global\_dtors\_aux f frame\_dummy f call frame\_dummy

```
f sub_124D08
f _udivdi3
f sub_125088
f _umoddi3
f sub_12542C
f read_sleb128
f _gthread_trigger
f _Unwind_GetCFA
f _Unwind_GetIP
f _Unwind_GetIPInfo
f _Unwind_SetIP
f _Unwind_GetLanguageSpecificData
f _Unwind_GetRegionStart
f _Unwind_GetDataRelBase
```

ctzsi2

f \_Unwind\_DeleteException
f \_Unwind\_SetGR
f \_Unwind\_GetGR
f \_Unwind\_SetSpColumn
f \_init\_dwarf\_reg\_size\_table
f \_Unwind\_FindEnclosingFunction
f execute\_cfa\_program
f uw\_install\_context\_1
f execute\_stack\_op
f uw\_update\_context\_1
f uw update context\_1

JUnwind\_ForcedUnwind\_Phase2Unwind ForcedUnwind

f Unwind RaiseException Phase2

f Unwind GetTextRelBase

f uw\_frame\_state\_forf uw\_init\_context\_1f Unwind Backtrace

模块中左边这样的函数是程序加载和退出的代码,**无需解析**成C语言。一般的,任务发放方会给一个excel列出需要解析的函数。

	长度▼	是否分(
enghxap_functions_install_custom_services_cb	32	1
enghxap_functions_execute_service_cb	227	1
enghxap_functions_validate_input_parameters_cb	295	1
enghxap_functions_get_time_limits_for_step_cb	94	1
enghxap_functions_should_step_be_executed_cb	95	1
enghxap_functions_execute_step_and_update_results_cb	2812	1
enghxap_functions_get_result_check_cb	530	1
enghxap_functions_save_and_activate_mc_cb	30	1
enghxap_functions_clear_result_parameters_cb		1
enghxap_functions_clean_up_machine_cb		1
enghxap_functions_destroy_data_structure_cb		1
sub_19390	2	0
ENGHxAP_graphics	131	0
sub_195A4	2	0

# 对于只有两行汇编码的sub\_\*\*\*\*\*函数,这种函数用于计算得到全局变量.got表首地址%17,无需解析。

```
.text:00012888 sub_12888:
                                                           ! CODE XREF: EMAZXAP functions get config+8_p
                                                           ! EMAZXAP functions create data structure+81p ...
.text:00012888
.text:00012888
                                 retl
                                 add
                                          %07, %<mark>17</mark>, %<mark>17</mark>
.text:0001288C
.text:0001288C ! End of function sub 12888
.text:0001288C
.text:00012890
.text:00012890 ! ======== S U B R O U T I N F
.text:00012890
.text:00012890 ! Attributes: bp-based frame
.text:00012890
                                 .global EMAZxAP_functions_get_c, 确定Got表首地址放入%I7
.text:00012890
.text:00012890 EMAZXAP functions get config:
                                                           ! DATA XREF: .got:EMAZxAP functions get config ptr
                                         %sp. -0x60, %sp
.text:00012890
                                 saue
                                          %hi(loc 22000),
.text:00012894
                                 sethi
                                                           %17
                                          sub 12888
                                                           ! %07=0x12898;
.text:00012898
                                 call
.text:0001289C
                                 set
                                          1oc 22C70, %17
                                          0x190, %q1
.text:000128A0
                                 set
                                                           ! //%g=0x190, %17+%q1=35698, %o0=233B8, LLC0 0
                                 1d
                                          [%<mark>17</mark>+%q1], %o0
.text:000128A8
                                                           ! %00 = "EMAZ;
.text:000128A8
                                         2, %01
.text:000128AC
                                 mov
                                          0x17C, %q1
.text:000128B0
                                 set
                                                           ! //%q=0x17C, %<mark>17</mark>+%q1=35684, %o2=23F10, FUNCTION
.text:000128B8
                                 1d
                                          [%<mark>17</mark>+%q1], %o2
                                                           * %o2 = "EMAZxAP functions get config;
.text:000128B8
.text:000128BC
                                 set
                                          0x194, %q1
                                          THXAtrace
.text:000128C4
                                 call
                                 1d
                                          [%17+%q1], %o3 ! //%q=0x194, %<mark>17</mark>+%q1=3569C, %o3=233C0, LLC1 0
.text:000128C8
                                                           ! %o3 = "> ();
.text:000128C8
                                          %i1, 0
.text:000128CC
                                 CMP
```

#### ・ 关于函数名

函数名大都以"模块名"开头:

以大写模块名开头的函数,一般为该模块对外的接口或全局函数

以小写模块名开头的函数,一般为该模块的内部函数(静态函数)

不带模块名的函数,一般为该模块的内部函数(静态函数)

```
f Functions window
                                                                                                        А
                                                          IDA View-A
                                                                                      Hex View-1
                                                                                                                 Structures
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KD ROCOWA robust coarse wafer alic
Function name
                                                          KDAW set initial wafer load offset
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KD XSA extended stage alignment.c'
  KDAW set FIWA results
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KD SA stage alignment.c'
                          不带模块名,KDAW模块局
  KDAW color dyn
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KD CSA combined stage alignment.c'
  icompare
                          部函数
                                                          scompare
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDGA generic align.c'
f
  KDAW allocate DD var arrays
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDMQ matrix equation.c'
  KDAW free DD var arrays
                                                           text:0001A5E8 ! Source File : 'KDST_scan_table.c'
  kdaw determine cowa scan type
                           小写模块名开头,
                                               KDAW模
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDSS SWQ scan table.c'
  kdaw_set_mark_type_and_variant_id。局部函数kdaw_get_mark_type_variant_id_srik局部函数
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDMT mark table.c'
                                                          -text:0001A5E8 ! Source File : 'KDGT geometry table.c'
  kdaw compare mark type and variant id
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDTR transformation graph.c'
  KDAW initialize mark type list
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDAA advanced alignment.c'
f
  KDAW ensure DD var length
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDSR scan registration.c'
   KDAW calc mean wafer param
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDAR alignment recipe.c'
  KDAW start_strategy
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDMC machine constants.c'
f
  KDAW_finish_strategy
                                                 KDAW模.text:0001A5E8 ! Source File : 'KDMF_moving_average_filter.c'
KDAW模.text:0001A5E8 ! Source File : 'KDAW_alignment_wizard.c'
                              大写模块名开头,
   kdaw compare lot data
  kdaw awe get lateral scan offset
                              块全局函数
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KD STD state transition diagram.c'
  KDAW set wafer aligned
f
                                                          kdaw flush non DD datastores
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDHP high precision.c'
  KDAW get all wafer FIWA stats
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDFC factory constants.c'
  KDAW get strategy mark types
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDIR ifwa report.c'
  KDAW get active strategy
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KDSAW stage alignment wizard.c'
  KDAW get strategy id
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'KD_DP_data_port_exporter.c'
  KDAW get strategy FIWA results
                                                          .text:0001A5E8 ! Source File : 'id.c'
```

#### • 函数的内部实现

✓ 大部分函数返回值为int,返回0表示函数执行成功,返回非0表示函数执行错误,返回值代表了错误类型,因此该值称为"错误码"。

错误码为0xYYYYZZZZ的形式,YYYY为某个组件名的16进制ASCII码,ZZZZ为0000-FFFF,如0x454E0000,表示EN组件的某个错误类型编号。

(E的ASCII码为45,N的ASCII码为4E)。

- ✓ 一个函数入口处通常有一条或多条THXAtrace语句调用,打印该 函数的输入参数。
- ✓ 一个函数出口处通常有一条或多条THXAtrace语句调用,打印该 函数的输出参数及返回值。
- ✓ 一个函数内部实现多以 "call function" 的形式出现,函数执行失败,则赋返回值为某个错误码,并调用ERXA相关接口记录错误;下一步判断返回值是否为0,为0,则继续下一函数调用。

#### ASCII 字符表

字符	(10#	16#
A	65	41
В	66	42
C	67	43
D	68	44
E	69	45
F	70	46
G	71	47
H	72	48
I	73	49
J	74	4 A
K	75	4B
L	76	4C
М	77	4D
N	78	4E
0	79	4F
P	80	50

#### 函数内部实现

```
int CCXX function(...)
                                       通常定义返回值为: int iErrorCode;
                                       错误描述信息为: char *psErrorText;
    int iErrorCode = 0;
    char *psErrorText = NULL;
                                入口trace;
    //入口trace
    THXAtrace(...);
    iErrorCode = some function1(...);
   if (0 != iErrorCode)
       psErrorText = ERXAmakeContext(...);
       ERXAlogExceptionSingle\ink_id(0x45520072,
           iErrorCode, &iErrorCode, __FILE__, __LINE__, 0,psErrorText);
                                  函数调用,返回非0,则调用ERXA接口进行记录
   if (0 == iErrorCode)
       iErrorCode = some function2(...);
       if (0 != iErrorCode)
                                  下一函数调用前先判断iErrorCode是否为0
           psErrorText = ERXAmakeContext(...);
           ERXAlogExceptionSingleLink_id(0x45520072,
               iErrorCode, &iErrorCode, FILE , LINE , 0, psErrorText);
    //出口trace
                                出口trace;
    THXAtrace(...);
    return iErrorCode;
```

#### · THXA接口调用解析

```
此接口类似于C语言的printf函数,支持不确定个数参数。
用于打印重要参数信息。

void THXAtrace(const char *psComponent, //组件名或模块名,如"ZD"
int iMode, //0/1/2
const char *psFunction, //文件名,解析时用__FUNCTION__
const char *psFormat,
...);
```

除了函数入口、出口有trace,函数中间也可能有trace。 通过trace语句,可以判断函数参数名及类型、变量参数名及类型。

#### 入口trace

```
enhoxap functions execute step and update results cb:
                                     ! DATA XREF: .qot:enhoxap functions execute step and update res
var 544
               = -0x544
var 538
               = -0x538
var 10
               = -0x10
iErrorCode
               = -4
                      %sp, -0x5A0, %sp
               save
                      %hi(aPScanEmptyScan), %17 ! "p scan : empty scan"
               sethi
               call
                      sub 12EAC
               set
                      ( LLC147 0+0x50), %17
                      [%fp+iErrorCode]
               clr
                      %fp, var_538, %o0
               add
                      0, %01
               mov
               call
                      memset
                      0x530, %o2
               mov
               set
                      0x278, %q1
                      [%17+%q1], %00 ! //%q=0x278, %17+%q1=5E7E0, %00=3C8B8, LLC0 0
               1d
                                     ! %00 = "ENHO";
                      2, %01
               mov
               set
                      0x270, %q1
               1d
                      [%17+%q1], %o2 ! //%q=0x270, %17+%q1=5E7D8, %o2=3E940, FUNCTION 7525
                                     ! %o2 = "enhoxap functions execute step and update results cb";
               set
                      0x128, %q1
               1d
                      [%17+%q1], %o3 ! //%q=0x128, %17+%q1=5E690, %o3=3D848, LLC61
                                     ! %o3 = "> (step id = %d)";
               call
                      THXAtrace
                      %i1, %o4
               mov
int enhoxap functions execute step and update results cb(int i0, int step id)
{
                                      入口trace打印该函数的输入参数,
     . . .
                                      根据trace信息确定输入参数名及类型。
     THXAtrace("ENHO"
                           //"enhoxap functions execute step and update results cb",
          "> (step id = %d)",
         step_id);
```

#### 出口trace

```
loc_15390:
                                      ! CODE XREF: enhoxap functions execute step and update results ...
                                      ! enhoxap functions execute step and update results cb+17Cîj ...
               set
                       0x278, %q1
               1d
                       [%17+%q1], %o0
                      2, %01
               MOV
                       0x270, %q1
               set
                       [%17+%q1], %o2 ! //%q=0x270, %17+%q1=5E7D8, %o2=3E940, FUNCTION 7525
               1d
                                      ! %o2 = "enhoxap functions execute step and update results cb";
                       0x28C, %q1
               set
               1d
                       [%17+%q1], %o3 ! //%q=0x28C, %17+%q1=5E7F4, %o3=3C928, LLC5 0
                                      ! %03 = "< () = %R";
               call
                       THXAtrace
                       [%fp+iErrorCode], %o4
               1d
               1d
                       [%fp+iErrorCode], %i0
               return
                      %i7+8
               nop
int enhoxap functions execute step and update results cb(int i0, int step id)
 {
     THXAtrace("ENHO", 2,
         __FUNCTION__, //"enhoxap_functions_execute_step and update results cb",
         "> (step id = %d)",
         step id);
                                  出口trace打印该函数的输出参数及返回值,
                                  这里trace只打印了函数返回值,%R专用于打印iErrorCode。
     THXAtrace("ENHO",
                       //"enhoxap functions execute step and update results cb",
           FUNCTION
          "< () = %R"
         iErrorCode);
     return iErrorCode;
 }
```

## · ERXA接口调用解析

```
此接口类似于C语言的sprintf函数,支持不确定个数参数。
                                  通常为下面的记录错误信息接口服务,事先构造好错误
//构造错误描述信息字符串
                                  描述信息。
char *ERXAmakeContext(const char *psFormat, ...);
//记录错误信息
void ERXAlogExceptionSingleLink(int iErrorCode,
   int *piErrorLink,
                    //0
   const char *psFile, //文件名,解析时用__FILE__
   int iLine, //当前行号,解析时用 LINE
   char *psSccsId, //0
   char *psContext): //通常为ERXAmakeContext的返回值
//记录错误信息, 执行本函数后*piErrorCode赋值为iNewErrorCode.
void ERXAlogExceptionSingleLink_id(int iNewErrorCode,
   int iErrorCode, int *piErrorCode, //这两个参数通常为调用函数的返回值, 一个传值, 一个传地址
   const char *psFile,
                              //文件名,解析时用 FILE
   int iLine,
                              //当前行号,解析时用 LINE
   char *psSccsId,
                              //0
   char *psContext);
                              //通常为ERXAmakeContext的返回值
```

```
0x180, %q1
        set
                ERXAmakeContext
        call
        1d
                [%17+%q1], %o1
                               ! //%q=0x180, %17+%q1=5E6E8, %o1=3DC98, LLC83
                               ! %o1 = "DQXA get values( ENHOxAP functions dg handle ptr.
                               ! ENHO TC STRUCT DQ NAME, (void *)&tst const)";
        st
                %00, [%sp+0x50]
                0x45520072, %00
        set
                [%fp+iErrorCode], %o1
        1d
                %fp, iErrorCode, %o2
        add
                0x288, %q1
        set
                [%17+%q1], %o3 ! //%q=0x288, %17+%q1=5E7F0, %o3=3C910, LLC4 0
        1d
                               ! %o3 = "ENHOxAP functions.c";
                0x436, %o4
        mov
                ERXAlogExceptionSingleLink id
        call
                0, %05
        mov
int iErrorCode = 0;
char *psErrorText = NULL;
                                           通过错误描述信息,可以推断函数执行的目的,有时也
                                           能推断出变量名及类型。
psErrorText = ERXAmakeContext("Calling %s resulted in an error.",
    "DQXA get values( ENHOxAP functions dq handle ptr, ENHO TC STRUCT DQ NAME, (void *)&tst const)");
ERXAlogExceptionSingleLink id(0x45520072,
   iErrorCode, &iErrorCode,
   FILE , //"ENHOxAP functions.c",
    LINE , //0x436,
```

. . .

0.

psErrorText);

### · 充分利用IDA中的字符串信息去解析

通过字符串信息去推断函数名,文件名,结构体名,变量名,变量类型。

```
0xDC, %q1
set
       [%17+%q1], %o0 ! //%q=0xDC, %17+%q1=5E644, %o0=3D3A8, LLC43
1d
                       ! %00 = "ENHO:result struct";
        DDXAxOBJECT full_create
call
                                                      结构体: ENHO result struct
       %fp, var 8, %o1
add
       %00, 0
CMP
       %icc, loc 15508
be
                                                         call ...error
       %00, [%fp+var 4]
st
                                                         嗯, 调用某函数发生错误
       0x29C, %q1
set
       [%17+%g1], %o0 ! //%g=0x29C, %17+%g1=5E804,/%o0=3C970, _LLC9_0
1d
                       ! %o0 = "Calling %s resulted in an error.";
       0x1A8, %q1
set
       ERXAmakeContext
call
1d
       [%17+%q1], %o1 ! //%q=0x1A8, %17+%q1=5E710, %o1=3DE40, LLC92
                       ! %o1 = "DDXAxOBJECT full create( ENHO RESULT STRUCT STR, (void**) &result struct ptr)";
       %00, [%sp+0x70+var 14]
st
                                               函数DDXAxOBJECT full create有两个参数:
       0x45520072, %o0
set
                                               一个是表示" ENHO result struct"的字符串
       [%fp+var 4], %o1
1d
       %fp, var 4, %o2
                                                  个是void **result struct ptr
add
       0x288, %q1
set
       [%17+%q1], %o3 ! //%q=0x288, %17+%q1=5E7F0, %o3=3C910, LLC4 0
1d
                       ! %o3 = "ENHOxAP functions.c";
       0x497, %o4
mov
       ERXAlogExceptionSingleLink id
call
       0, %05
mov
                                               该函数所在文件名: "ENHOxAP_functions.c"
```

### • 结构体名字的确定

解析对象会涉及到一些DDXA接口的接口调用,这些接口第一个参数就是结构体名字的字符串,后面的参数是对应的结构体变量指针(一维/二维)

```
int DDXA_C_object_full_alloc(char *def_name, void **C_object_p);
int DDXA_C_object_sub_alloc(char *def_name, void *C_object_p);
int DDXA_C_object_sub_free(char *def_name, void *C_object_p);
int DDXA_C_object_full_free(char *def_name, void **C_object_p);
int DDXAxOBJECT_full_create(char *def_name, void **C_object_p);
int DDXAxOBJECT_full_destroy(char *def_name, void **C_object_p);
int DDXAxOBJECT_sub_destroy(char *def_name, void *C_object_p);
int DDXAxOBJECT_clone(char *def_name, void *C_object_p);
int DDXAxOBJECT_clone(char *def_name, void *original, void **clone);
```

结构体类型名

结构体变量指针(一维/二维)

通常传的第一个参数%o0是一个带":"的字符串,对应的结构体名把":"替换成"\_",如下图,我们可判断出var\_28/var\_2C/var\_30均为一个结构体指针以及对应的结构体名:

```
.text:0005B104
                           add
                                  %fp, var 28, %i4
.text:0005B108
                           set
                                  0x1934, %q1
                                  .text:0005B110
                           1d
                                                 ! %o0 = "KVMAxLOG:zmap qrid table;
.text:0005B110
.text:0005B114
                           call.
                                   DDXAxOBJECT full create
                                  %i4, %o1
.text:0005B118
                           mov
.text:0005B11C
                                  %00, 0
                           CMP
                                  %icc, loc 5B7A4
.text:0005B120
                           bne
                                  %00, %10
.text:0005B124
                           mov
                                  0x16E4, %q1
.text:0005B128
                           set
                                  [%17+%g1], %o0
                                                 ! //%g=0x16E4, %17+%g1=183F2C, %o0=14E7E8, _LLC10_10
.text:0005B130
                                                  %o0 = "KVMAxLOG:pdgc_grid table;
.text:0005B130
.text:0005B134
                           call
                                   DDXAxOBJECT fall create
.text:0005B138
                           add
                                  %fp, var 20,/%o1
                                  %o0, 0
.text:0005B13C
                           CMP
                           bne ,pn
                                  %icc, log 5B7A4
.text:0005B140
                                  %00, %10
.text:0005B144
                           mov
.text:0005B148
                           set
                                  0x171/0, %q1
                                   .text:0005B150
                           1d
                                                 ! %00 = "KUMAxLOG:valid spots;
.text:0005B150
.text:0005B154
                           call
                                   DDXAxOBJECT full create
                                  %fp, var 30, %o1
.text:0005B158
                           add
.text:0005B15C
                                  %00, G
                           C MD
```

```
KVMAxLOG_zmap_grid_table *var_28;
KVMAxLOG_pdgc_grid_table *var_2C;
KVMAxLOG_valid_spots *var_30;

DDXAxOBJECT_full_create("KVMAxLOG:zmap_grid_table", &var_28);
DDXAxOBJECT_full_create("KVMAxLOG:pdgc_grid_table", &var_2C);
DDXAxOBJECT_full_create("KVMAxLOG:valid_spots", &var_30);
```

#### ・ 格式化输出

%d:对应一个int或enum或bool

%p:对应一个指针

%f %lf %g:对应一个double或float

%D:对应三个量,依次为:字符串指针(变量名的补充)、字符串指针(表示结构体名)、变量地址。

```
.text:00002678
                       st
                             %i1, [%sp+0x5C]
.text:0000267C
                             %10, %00
                       mov
.text:00002680
                             1, %01
                       mov
                             %11, %02
.text:00002684
                       mov
.text:00002688
                       set
                             0xCC, %q1
                             .text:00002690
                       1d
.text:00002690
                                         ! %o3 = "> (input
                                                           =%D);
                             0, %04
.text:00002694
                       mov
.text:00002698
                       set
                             0xD0, %q1
                             THXAtrace
.text:000026A0
                       call.
.text:000026A4
                       1d
                             ! %o5 = "ENxGN:filename list;
.text:000026A4
```

通过上面的THXAtrace调用,%i1是一个指向ENxGN filename list变量的指针,且

```
名字为input。
```

#### · 一个idb文件可解析成哪些.c文件?



```
! Source File : './bld/ENHO'
! Source File : 'values-Xa.c'
! Source File : 'crtstuff.c'
! Source File : 'ENHOxAP startupshutdown.c'
! Source File : 'ENHOxAP functions.c'
! Source File : 'ENHOxAP define scans.c'
! Source File : 'ENHOxAP driftcorrection.c'
! Source File : 'ENHOXAP scenarios.c'
! Source File : 'ENHOxAP measurements.c'
! Source File : 'ENHOxAP moves.c'
! Source File : 'ENHOxAP_platemap.c'
! Source File : 'ENHOxAP files.c'
! Source File : 'ENHOxAP graphics.c'
! Source File : 'ENHOxAP model.c'
! Source File : 'id.c'
! Source File : 'libqcc2.c'
! Source File : 'unwind-dw2.c'
! Source File : 'unwind-dw2-fde.c'
! Source File : 'crtstuff.c'
                  : sparcb
! Processor
! Target assembler: GNU assembler
```

在IDA中开头 "Source File" 部分以模块名开头的.c。

#### · 一个函数该放在哪个.c中?

通过ERXA的接口参数判断。

```
0x280, %q1
set
       [%17+%q1], %00 ! //%q=0x280, %17+%q1=5E7E8, %00=3C8C8, LLC2 0
1d
                       ! %00 = "Verification by %s failed: '%s' not TRUE";
        0x268, %q1
set
1d
       [%17+%q1], %o1 ! //%q=0x268, %17+%q1=5E7D0, %o1=3E6D8, FUNCTION 6966
                       ! %o1 = "ENHOxAP functions get callbacks cb";
       0x284, %q1
set
       ERXAmakeContext
call
       [%17+%q1], %o2
                       ! //%q=0x284, %17+%q1=5E7EC, %o2=3C8F8, LLC3 0
1d
                       ! %02 = "(cb ptr != NULL)";
st
       %00, [%sp+0x5C]
       0x454E4D00, %00
set
       0, %01
mov
       %fp, var 4, %o2
add
       0x288, %q1
set
                       ! //%q=0x288, %17+%q1=5E7F0, %o3=3C910, LLC4 0
       [%17+%q1], %o3
1d
                       ! %03 = "ENHOXAP functions.c";
       0xBF, %04
mov
       _ERXAlogExceptionSingleLink id
call
       0, %05
mov
```

若函数内无ERXA接口调用,则把它放在IDA中上一个或下一个函数放在同一个.c中。

若实在推测不出合适的.c , 则建立一个与模块名同名的.c , 放在里面。


### · 一个.idb文件需要定义哪些.h文件?

一般需定义一个CCXX.h与CCXX extern.h。(CCXX为模块名)

CCXX.h:定义与本模块内的数据结构、函数声明(名字一般以本模块名开头)

CCXX\_extern.h:定义与本模块会使用的且未在header文件夹找到定义的外部数据结构、函数声明(名字以其他模块名开头)

# 代码组织: SRC.zip



# Cygwin下编译

#### 1.修改makefile文件

```
🔚 Makefile🛚
                                  待编译的源文件
     SOURCE = CCYY.c\
        CCYY extern.c
                                   待编译的头文件
    HEADER = CCYY.h\
        CCYY extern.h
  6
                                         头文件搜索路径
  8
  9
    INCPATH = -I../../header -I.
 10
 11
     LIBRARY = -L../../IT/lib
 13
                                           编译输出
 14
 15
     all:CCYY
 16
     CCYY:$(SOURCE) $(HEADER)
 17
         gcc -shared -fPIC -w $(INCPATH) $(LIBRARY) -o libCCYY.so $(SOURCE)
```

注:这里只是简单的makefile写法,如果你精通makefile写法,也可根据需要自行撰写。

# Cygwin下编译

#### 2.Cygwin编译

/cygdrive/z/D/IDA/SRC/CC/libCCYX

进入待编译的代码目录

```
jiangc1@DESKTOP-S10101 /cygdrive/z/D/IDA
$ cd SRC/CC/libCCYY

jiangc1@DESKTOP-S10101 /cygdrive/z/D/IDA/SRC/CC/libCCYY
$ 1s
CCYY.c CCYY.h CCYY_____c CCYY_extern.c CCYY_extern.h Makefile

jiangc1@DESKTOP-S10101 makedkine** Method Metho
```

编译输出

# Thank you!