


TP2 - R307

Configurations des MV



Adresses des OLT

OLT	Adresse IP	Poste
2	172.26.128.20	10

Plan d'adressage des MV

MV	adresse IP	VLAN	Pont
TGMS	172.26.128.21	Aucun	USBRJ1
ToIP	20.20.20.10	302	vlan.302

MV	adresse IP	VLAN	Pont
Video	20.20.20.20	300	vlan.300
WEB	20.20.20.30	100	vlan.100

Plan d'adressage des BOX

Poste 07 :

vlan	IP
302	20.20.20.11
300	20.20.20.21
100	20.20.20.31

Poste 08 :

vlan	IP
302	20.20.20.12
300	20.20.20.22
100	20.20.20.32

Création de la MV TGMS

Avec le script `MachinesVirtuelles` disponible sur la machine hôte, créer la la MV TGMS.

- Choisir la carte réseau `USB RJ1` lors de la création de la MV
- La machine virtuelle n'a pas d'adresse IP, vous devez donc vous connecter sur cette MV :
- login : `management`
- mot de passe : `progtr00`
- Placez-vous dans le répertoire `/etc/network`
- Éditer le fichier `sudo nano interfaces` et remplacer les lettres xx par l'adresse IP donnée dans le tableau précédent.
- Redémarrer le service réseau et vérifier que la configuration réseau des cartes `eth0` et `rename3` est correcte.

Création de la MV TOIP

Avec le script `MachinesVirtuelles` disponible sur la machine hôte, créer la la MV ToIP à partir d'une image Asterisk-Alpine.

- Choisir la carte réseau `vlan.302` lors de la création de la MV
- La machine virtuelle n'a pas d'adresse IP, vous devez donc vous connecter sur cette MV :
- login : `root`
- mot de passe : `progtr00`
- Placez-vous dans le répertoire `/etc/network`
- Éditer le fichier `sudo nano interfaces` et fixer les paramètres en respectant le plan d'adressage donné dans le tableau précédent.

```
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 20.20.20.10
netmask 255.255.255.0
gateway 20.20.20.1
dns-servers 8.8.8.8
broadcast 20.20.20.255
```

Redémarrer le service réseau et vérifier que la configuration réseau de la carte `eth0`


Création des comptes de téléphonie

Vous devez créer les comptes utilisateurs ainsi que la plan de numérotation pour la téléphonie, en respectant les paramètres du tableau suivant.

Table	Poste numérique	Numéro
07	Fanvil07	0701
08	Fanvil08	0801

Vous créez une extension `888` qui permet de donner l'heure du serveur Asterisk. Ce numéro permet de tester l'échange entre votre téléphone et le serveur

Interface WEB



- Démarrer la machine virtuelle TGMS. Une fois démarrée, vous pouvez accéder à l'interface WEB via le navigateur du PC hôte.
- Saisir l'adresse IP de la machine dans la zone URL
- Connectez-vous à l'interface avec les identifiants :

```
login : root  
mot de passe : management
```

Remise à zéro des paramètres



Hacemos posible la
Sociedad de la Información

GPON Management System
OLT's
ONU's
Profiles
Subscribers
Alarms
Log
Configuration
Disconnect

	Username	Access	
+	root	master	★

High-security interface:

Inactive

When Active: An authentication password will be required to confirm every action performed by this account.

Server Configuration


Avant toute nouvelle utilisation de l'interface, il faut vider les configurations précédentes. Pour cela

- Cliquer sur l'onglet de configuration et sur la nouvelle page cliquer


Server Configuration



User : root
Password :management



Cliquez sur System



Cliquez sur Backup puis Reset database