广州先导系统用户培训



资源管理系统

国防科学技术大学计算机学院



培训内容

- 系统概述
 - 天河高性能计算机结构
 - 资源管理系统组成
- 系统使用
 - 资源分配
 - 任务加载
 - 状态查看
 - 作业控制
- 系统上机流程简介

1. 系统概述

- 天河高性能计算机结构
- 资源管理系统组成
- 资源管理系统实体

天河高性能计算机




组成

- 计算处理
- 互联通信
- I/O 存储

- 基础架构
- 监控诊断
- 操作系统

- 编译器
- 运行环境
- 应用软件

天河高性能计算机 逻辑结构



天河高性能计算机 逻辑结构

管理节点

- mn0, mn1, · · ·
- 运行系统管理进程与支撑服务

登录节点

- ln0, ln1, · · ·
- 用户登录,编辑、编译、提交作业、结果分析

天河高性能计算机 逻辑结构

计算节点

- cn0, cn1, · · ·
- 主要的计算资源,执行用户程序

1/0 节点

- 元数据服务器: mds0, mds1
- 对象存储: ost0, ost1, ...
- 提供存储服务
- 表现为全局共享文件系统

资源管理系统

• 操作系统的重要部分

提供高效的资源与作业管理

- 节点状态监控
- 分区管理
- 作业调度
- 资源预约


是用户使用计算资源的接口

- 作业提交 / 运行
- 任务加载
- 作业控制

- 能耗管理
- 作业记账

- 状态查看
- 事件触发器

资源管理系统 ^{组成结构}



资源管理系统 ^{组成结构}

控制进程

- 运行在管理节点
- 是资源管理系统的控制中枢
- 记录节点状态
- 进行分区管理
- 进行作业管理、作业调度、资源分配

记账存储进程

- 运行在管理节点
- 将作业信息保存到数据库
- 记录用户、帐号、资源限制、QOS 等信息
- 用户认证和安全隔离



资源管理系统 组成结构

节点监控进程

- 运行在每个计算节点
- 监控节点状态,并向控制进程注册
- 接收来自控制进程与用户的请求并进行处理

作业管理讲程

- 加载计算任务时由节点监控进程启动
- 管理一个作业步的所有任务
 - 启动计算任务进程
 - 标准 I/O 转发
 - 信号传递
 - 任务控制

 - 资源使用信息收集

资源管理系统 ^{组成结构}

命令工具

• yhacct: 查看历史作业信息

• yhacctmgr: 记账管理

■ yhalloc: 资源分配

• yhbatch: 提交批处理作业

■ yhcancel: 取消作业

• yhcontrol: 系统控制

yhinfo: 节点与分区状态查看

yhqueue: 队列状态查看

• yhrun: 任务加载

资源管理系统 _{实体}

节点

- 即指计算节点
- 包含处理器、内存、磁盘空间等资源
- 具有空闲、分配、故障等状态
- 使用节点名字标识

分区

- 节点的逻辑分组
- 提供一种管理机制,可设置资源限制、访问权限、优先级等
- 分区可重叠,提供类似于队列的功能
- 系统有一个默认分区
- 使用分区名字标识



资源管理系统 _{实体}


作业

- 一次资源分配
- 位于一个分区中,作业不能跨分区
- 排队调度后分配资源运行
- 通过作业 ID 标识, 如 123

作业步

- 通过 yhrun 进行的任务加载
- 作业步可只使用作业中的部分节点
- 一个作业可包含多个作业步,可并发运行
- 在作业内通过作业步 ID 标识,如 123.0

资源管理系统 _{实体}



Ⅱ. 系统使用

- 查看系统状态
- 分配资源
- 加载计算任务
- 作业控制

系统状态查看

- 节点状态
- 分区状态
- 作业状态
- 作业步状态

节点状态

- 节点状态由控制进程维护
- 控制进程使用三种机制检查节点状态
 - ping: 仅检查通信状态
 - register: 报告资源状态
 - slurmd 启动时主动进行
 - 节点多时,周期较长
 - health check: 管理员定制脚本
- 命令工具从控制进程获取节点状态

节点状态

节点状态

```
$ yhinfo
PARTITION AVAIL
                 TIMELIMIT
                            NODES
                                   STATE NODELIST
work
             up
                  infinite
                             1110
                                   down* cn[0-451,494-1151]
                                    idle cn[452-493]
work
                  infinite
                               42
             up
2pao*
                  infinite
                                9 idle* cn[1161-1169]
             up
2pao*
                  infinite
                                   down* cn[1178-1179,1224-1225,1244-1245,1259
             up
2pao*
                  infinite
                              112
                                    idle cn[1152-1160,1170-1177,1180-1223,1226
             up
```

节点状态 ^{状态变看}

节点详细信息

节点状态 _{状态值}

基本状态

■ UNKNOWN: 未知, unk

■ IDLE: 空闲, idle

ALLOCATED: 已分配, alloc

■ DOWN: 故障, down

状态标志

■ DRAIN:不再分配,drng/drain

■ COMPLETING: 有作业正在退出, comp

■ NO RESPOND: 无响应,*

分区状态 状态查看

显示分区状态

\$ yhinfo						
PARTITION	AVAIL	TIMELIMIT	NODES	STATE	NODELIST	
work	up	infinite	1110	down*	cn[0-451,494-1151]	
work	up	infinite	42	idle	cn[452-493]	
2pao*	up	infinite	7	down*	cn[1178-1179,1224-1225,1244-124	5,1259
2pao*	up	infinite	121	idle	cn[1152-1177,1180-1223,1226-124	3,1246

分区状态 _{状态查看}

查看分区详细信息

\$ yhcontrol show partition work
PartitionName=work
 AllocNodes=ALL AllowGroups=ALL Default=N0
 DefaultTime=NONE DisableRootJobs=N0 Hidden=N0
 MaxNodes=UNLIMITED MaxTime=UNLIMITED MinNodes=1
 Nodes=cn[0-1151]
 Priority=1 RootOnly=N0 Shared=N0
 State=UP TotalCPUs=9216 TotalNodes=1152

分区状态 分区属性

- 节点列表
- 状态: UP/DOWN
- 隐藏分区
- 访问权限
 - RootOnly
 - AllowGroups
- 资源限制
 - 节点范围
 - 运行时间
- 优先级
- 共享节点
- 默认分区

作业状态 _{状态查看}

显示队列状态

- yhqueue 默认只显示排队、运行和退出过程中的作业
- 作业结束一段时间后,信息将从 slurmctld 中清除

作业状态

显示作业详细信息

```
$ yhcontrol show job 123
JobId=1464 Name=myjog
   UserId=root(0) GroupId=root(0)
   Priority=2 Account=(null) QOS=normal
   JobState=RUNNING Reason=None Dependency=(null)
   TimeLimit=UNLIMITED Requeue=1 Restarts=0 BatchFlag=1 ExitCode=0:0
   SubmitTime=2010-03-16T08:24:34 EligibleTime=2010-03-16T08:24:34
   SuspendTime=None SecsPreSuspend=0
   Partition=work AllocNode:Sid=ln0:8116
   ReqNodeList=(null) ExcNodeList=(null)
   NodeList=cn[452-474]
   NumNodes=23 NumCPUs=23 CPUs/Task=1 ReqS:C:T=1:1:1
   MinCPUsNode=1 MinMemoryNode=0 MinTmpDiskNode=0
   Features=(null) Reservation=(null)
   Shared=OK Contiguous=O Licenses=(null) Network=(null)
   Command=(null)
   WorkDir=/vol5
```

作业状态 ^{状态查看}

历史作业信息

\$ yhacct										
JobID	JobName	Partition	AllocCPUS	State Ex	itCode					
1449	hostname	2pao	0	COMPLETE	0:0					
1450	ft.B.8	work	0	COMPLETE	0:0					
1451	ft.B.8	work	0	COMPLETE	0:0					
1452	ft.B.8	work	0	CANCELLED	0:0					
1453	env	2pao	0	COMPLETE	0:0					
1454	memlock	2pao	0	PENDING	0:0					
1457	hostname	2pao	0	COMPLETE	0:0					
1458	STACK	2pao	0	PENDING	0:0					
1459	hostname	2pao	0	COMPLETE	0:0					
1462	bash	2pao	0	PENDING	0:0					

作业状态 _{状态值}

PENDING: 排队, PD

RUNNING: 运行, R

SUSPENDED: 挂起,S

■ COMPLETED:成功结束,CD

FAILED: 失败结束, F


CANCELLED:被取消,CA

■ TIMEOUT: 超时, TO

NODE FAIL: 因节点故障而运行失败, NF

CD、F、CA、TO、NF 都是运行结束的状态

作业状态 状态转换



作业状态

■ COMPLETING: 正在退出, CG

■ CONFIGURING:分配给作业的节点正在启动,CF

• 作业 CG 与节点 comp 相对应

作业状态 ^{状态原因}

排队状态

- Priority: 优先级不够高
- Dependency: 作业的依赖关系未满足
- Resources: 当前可用资源不能满足作业需求
- PartitionNodeLimit: 作业请求的节点数超过分区的作业节点数限制
- PartitionTimeLimit: 作业请求的运行时间超过分区的作业运行时间限制
- PartitionDown: 作业所在的分区处于 DOWN 状态
- JobHeld: 作业被阻止调度

作业状态

排队状态

- BeginTime: 作业请求的启动时间还未到达
- AssociationJobLimit: 关联的作业限制已满
- AssociationResourceLimit: 关联的资源限制已满
- AssociationTimeLimit: 关联的运行时间限制已满
- Reservation: 作业请求的预约时间未到
- ReqNodeNotAvail: 作业请求的节点不可用

作业状态 ^{状态原因}

结束状态

- PartitionDown: 作业所在的分区被删除
- NodeDown:分配给作业的节点进入 DOWN 状态
- BadConstraints: 作业的资源约束无效
- SystemFailure: 系统故障
- JobLaunchFailure: 作业加载故障
- NonZeroExitCode: 作业的退出代码非 0
- TimeLimit: 作业超出运行时间限制
- InactiveLimit: 作业超出不活跃时间限制
- InvalidBankAccount: 作业的计费帐号无效

作业步状态

- 作业步仅在运行时存在
- 仅由 yhrun 加载的任务产生作业步

查看状态

```
$ yhqueue -s
STEPID NAME PARTITION USER TIME NODELIST
1466.0 sleep 2pao root 0:07 cn[1246-1255]

$ yhcontrol show step 1466.0
StepId=1466.0 UserId=0 StartTime=2010-03-16T08:41:49 TimeLimit=UNLIMITED
Partition=2pao Nodes=cn[1246-1255] Tasks=10 Name=sleep Network=(null)
ResvPorts=(null) Checkpoint=0 CheckpointDir=/vol5
```

作业与资源分配 内容

- 作业运行模式
- 作业的资源需求
- 作业的运行参数
- 作业的环境变量

作业 = 资源分配请求

提交:申请资源

• 排队: 等待资源

• 运行: 分配资源 (无论是否执行程序)

■ 挂起: 暂时释放资源

• 结束: 释放资源

作业运行模式

- 交互模式
- 批处理模式
- 分配模式
- 只是用户使用方式区别
- 管理、调度、记账时同等对待

交互模式作业

- 1 在终端提交资源分配请求
- 2 等待资源分配
- 3 加载计算任务
- 4 运行中,任务 I/O 传递到终端
- 5 可与任务进行交互: I/O, 信号
- 6 任务执行结束后,资源被释放
- 一个作业(一次资源分配)包含一个作业步(一次任务加载)

交互模式作业

• 通过 yhrun 命令运行

例

批处理模式作业

- 1 用户编写作业脚本
- 2 提交作业
- 3 作业排队等待资源分配
- 4 在首节点加载执行作业脚本
- 助本执行结束,释放资源
- 6 用户在输出文件中查看运行结果
- 脚本中可通过 yhrun 加载计算任务
- 一个作业可包含多个作业步

批处理模式作业 作业脚本

- 作业脚本为文本文件,首行以"#!"开头,指定解释程序
- 可包含各种合适命令
- 可用 yhrun 在分配的节点上加载任务
- 脚本在计算节点上执行
- 默认地,脚本的输出写到文件中

例

#!/bin/bash
cp data input
yhrun a.out
cp output result
yhrun b.out

批处理模式作业

• yhbatch 命令提交作业

例

```
$ cat job.sh
#!/bin/sh
yhrun -n 8 hostname
$ yhbatch -N 2 job.sh
Job 123 submitted
$ yhqueue
JOBID PARTITION
                    NAME
                             USER ST
                                            TIME NODES NODELIST (REASON)
  123
          work
                job.sh
                                    R.
                                            0:01
                                                      2 cn[0-1]
                             root
$ cat slurm-123.out
cn0
cn0
cn0
. . .
```

分配模式作业

- 1 提交资源分配请求
- 2 作业排队等待资源分配
- 3 执行用户指定的命令
- 4 命令执行结束,释放资源
- 交互模式作业与批处理模式作业的结合
- 一个作业可包含多个作业步
- 可通过 yhrun 加载计算任务
- 可与任务进行交互
- 命令在用户提交作业的节点上执行

分配模式作业

yhalloc 命令提交分配模式作业

例

```
$ yhalloc -N 16 /bin/bash
yhalloc: Granted job allocation 1481
$ yhrun -n 16 a.out
...
$ yhrun -n 32 b.out
...
$ exit
exit
yhalloc: Relinquishing job allocation 1481
$
```

作业的资源需求 _{资源数量}

节点数量

- -N,--nodes 选项指定
- min[-max]
- 如未指定,则根据其他需求,分配足够的节点

处理器数量

- 由几个参数决定
 - 作业要加载的任务数 -n,--ntasks, 默认每个节点一个
 - 每个任务需要的处理器数 -c,--cpus-per-task, 默认为 1
- 系统将根据参数计算,分配足够处理器数目的节点

作业的资源需求

资源数量

节点与处理器数目约束

```
$ yhrun -n 8 -1 hostname
0: cn1246
2: cn1246
6: cn1246
1: cn1246
3: cn1246
7: cn1246
4: cn1246
5: cn1246
```

作业的资源需求

资源数量

节点与处理器数目约束

```
$ yhrun -N 4 -n 8 -l hostname
0: cn1246
2: cn1247
4: cn1248
6: cn1249
1: cn1246
3: cn1247
5: cn1248
7: cn1249
```

作业的资源需求 _{资源数量}

物理内存

- --mem 指定每个节点上使用的物理内存
- --mem-per-cpu 指定所分配的每个处理器需要的物理内存
- 资源分配时考虑节点上可用的内存数量
- 超出内存限制的作业将被终止

指定物理内存数目

```
$ yhrun -N 4 --mem 2048 -n 8 a.out
```

作业的资源需求 _{资源数量}

运行时间

- -t,--time 选项指定
- 超出时间限制的作业将被终止
- 应尽可能准确估计:调度时用此估计时间进行 backfill 判断

例

```
$ yhrun -N 4 -n 8 -t 100 a.out
```

作业的资源需求 _{节点属性}

分区

- -p,--partition 选项指定
- 从指定分区中分配节点
- 使用指定分区的资源限制 / 访问权限进行检查
- 作业必须位于一个分区中,不能跨分区

预约

- --reservation 指定
- 从指定的预约中分配节点
- 作业须在预约结束之前终止,否则超时

作业的资源需求 _{节点属性}

指定节点

- -w,--nodelist:分配给作业的节点中至少包含指定节点
- -F,--nodefile: 分配给作业的节点中至少包含指定文件中列出的节点
- -x,--exclude: 分配给作业的节点中不要包含指定节点

指定节点

```
$ yhrun -w cn[0-3] -N 8 a.out
$ yhrun -x cn[0-3] -N 8 a.out
```

作业的资源需求 _{节点属性}

处理器特征

- --mincpus: 分配给作业的节点上至少具有的 CPU 数目
- --sockets-per-node:分配给作业的节点,每节点至少的 socket 数
- --cores-per-socket: 分配给作业的节点,每 socket 至少的 core 数
- --threads-per-core:分配给作业的节点,每 core 至少的 thread 数
- -B,--extra-node-info: 同时指定三者, S[:C[:T]]

处理器特征

\$ yhrun -B 4:4 -n 32 a.out

作业名字

- 默认:加载的程序/批处理脚本文件名/执行的命令
- -J,--job-name: 指定名字

作业名字

```
$ yhbatch -N 4 job.sh
$ yhbatch -N 8 -J myjob job.sh
$ yhqueue
JOBID PARTITION
                  NAME
                           USER.
                                ST
                                         TIME
                                               NODES NODELIST (REASON)
1234
          work
                job.sh
                           test
                                 R.
                                        00:05
                                                  4 cn[0-3]
1235 work
                                        00:03
                                                  8 cn[12-19]
                myjob
                           test
                                 R.
$ yhcancel -J myjob
```

启动时间

■ --begin: 作业在指定时间之后才能运行

依赖关系

- -d,--dependency: 指定作业的依赖关系
 - after: jobid: 在指定作业开始之后
 - afterok: jobid: 在指定作业成功结束之后
 - afternotok: jobid: 在指定作业不成功结束之后
 - afterany: jobid: 在指定作业结束之后
- 满足依赖关系的作业才能运行
- 不可能满足依赖关系的作业将被取消

工作目录

- -D,--chdir: 指定任务 / 脚本 / 命令的工作目录
- 默认: yhrun/yhbatch/yhalloc 的工作目录

例

\$ yhbatch -N 4 -D /home/test/devel/bin job.sh

节点故障容忍

- 默认: 节点失效时将终止作业
 - 失效指节点变为 DOWN 状态
 - 主要针对 MPI 程序的执行,及时释放资源
- -k,--no-kill: 容忍节点故障
 - 程序自身容错
 - 正在执行的作业步失败后,继续运行后续作业步

例

\$ yhbatch -N 128 -t 1000 -k job.sh

作业的环境变量

- 系统在运行计算任务 / 作业脚本 / 命令时,会为其设置一些环境变量,以反应其资源分配情况
- 在批处理和分配模式作业中,可根据环境变量获得资源分配 情况

作业环境变量

- SLURM_JOB_ID: 作业 ID
- SLURM_JOB_NUM_NODES: 作业分配的节点数
- SLURM_JOB_NODELIST: 作业分配的节点列表
- SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE: 作业分配的每节点 CPU 数
- HOSTNAME:对于批处理作业,此变量被设置为批处理脚本所执行节点的节点名(不是节点主机名)
- SLURM_NPROCS: 要加载的任务数
- 等等


作业步与任务加载 _{内容}

- 作业步任务
 - 加载流程
 - 任务状态查看
 - 任务 I/O 控制
 - 信号传递
 - 执行环境
 - 任务布局
 - 多程序作业步
 - 作业步终止
- 登录计算节点
- MPI 程序加载

作业步任务

加载流程

• 命令: yhrun [options] program [args]



- 1. 创建作业步 2. 响应: 任务布局 / 证书 3. 加载任务 4. 派生作业管理进程
- 5. 加载响应 6. 建立 I/O 连接 7. 派生任务 8. PMI 连接

←□ ト ←□ ト ← 亘 ト → 亘 → りへ○

作业步任务 任务状态

■ 任务加载后,对一秒钟内第一次 Ctrl+C, yhrun 显示任务 状态

任务的可能状态

• failed to start: 加载失败

• running: 正在运行

• exited: 退出, exit code 为 0

exited abnormally: 退出, exit code 非 0

unknown: 还未收到节点的加载响应

作业步任务 任务状态

显示任务状态

```
$ yhrun -n 8 ft.B.8
NAS Parallel Benchmarks 3.3 -- FT Benchmark
No input file inputft.data. Using compiled defaults
T = 1 Checksum = 5.177643571579D+02 5.077803458597D+02
T = 2
            Checksum = 5.154521291263D+02 5.088249431599D+02
yhrun: interrupt (one more within 1 sec to abort)
yhrun: tasks 0-7: running
yhrun: sending Ctrl-C to job 1434.0
forrtl: error (69): process interrupted (SIGINT)
                                   Routine
                                                      Line
                                                                  Source
Image
                  PC
ft.B.8
                  000000000040863B Unknown
                                                         Unknown
                                                                 Unknown
. . .
```

作业步任务 任务 I/O

I/O 传递

- 默认地,程序的标准输入 / 输出 / 错误从 / 到 yhrun
- 可通过 -i,--input/-o,--output/-e,--error 选项控制
 - all: 默认,传递所有任务 I/O
 - none: 不传递
 - taskid: 仅传递指定任务的 I/O
 - filename: 将任务的 I/O 写入文件
 - 支持变量替换,节点名 / 任务号 / 局部任务号等

例

```
$ yhrun -o result -n 4 hostname
$ yhrun -i 0 -n 16 a.out
```

作业步任务

任务标号

- 区分输出 / 错误信息由哪个任务给出
- -1,--label 选项

例

```
$ yhrun -N 2 hostname
cn1247
cn1246

$ yhrun -1 -N 2 hostname
0: cn1246
1: cn1247
```

作业步任务 任务 I/O

伪终端

- --pty 选项,可在伪终端中运行 0 号任务
- 将仅从 0 号任务传递 I/O
- 不能指定 -i/-o/-e

作业步任务

伪终端示例

```
$ yhrun -w cn0 ls
anaconda-ks.cfg
install.log
install.log.syslog
l.tar
lustre-1.8.1.1

$ yhrun --pty -w cn0 ls
anaconda-ks.cfg install.log install.log.syslog l.tar lustre-1.8.1.1
```

作业步任务 任务 I/O

伪终端示例

```
$ yhrun -w cn0 top
yhrun: error: cn0: task 0: Exited with exit code 1
top: failed tty get

$ yhrun --pty -w cn0 top
top - 10:51:00 up 1:54, 2 users, load average: 0.00, 0.02, 0.08
Tasks: 179 total, 1 running, 178 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.3%us, 0.5%sy, 0.1%ni, 97.4%id, 0.5%wa, 0.0%hi, 0.0%si,
Mem: 32947432k total, 7666408k used, 25281024k free, 166060k buffers
...
```

作业步任务 任务 I/O

附接 I/O

- 在作业步运行中,可用 yhattach 命令附接到任务 I/O
- 常用于查看批处理作业中的作业步的输出

示例

作业步任务 信号传递

yhrun 的信号处理

- 加载任务前:标准行为
- 加载任务后
 - SIGINT: 一秒内首次将显示任务状态
 - SIGQUIT: 强制终止作业步
 - SIGCONT: 忽略
 - SIGUSR1/SIGUSR2/SIGALRM: 传递到所有任务

发送信号

yhcancel 可以向所有任务发送信号

作业步任务 _{执行环境}

环境变量

- yhrun 的环境变量将传递到任务进程
- 系统为任务进程设置环境变量,以反应其分配资源、执行环境等

传递环境变量

```
$ abc=123 yhrun env | grep abc
abc=123

$ export xyz=456
$ yhrun env | grep xyz
xyz=456
```

作业步任务 _{执行环境}

系统设置环境变量

```
$ yhrun env | grep SLURM
SLURM_PRIO_PROCESS=0
SLURM_SUBMIT_DIR=/root
SLURM_JOB_ID=1453
SLURM_NODELIST=cn1258
SLURM_TASKS_PER_NODE=1
SLURM_SRUN_COMM_PORT=46027
SLURM_STEP_ID=0
SLURM_STEP_NODELIST=cn1258
SLURM_STEP_NUM_NODES=1
SLURM_STEP_NUM_TASKS=1
SLURM_NNODES=1
```

作业步任务 执行环境

资源限制

- 可以将 yhrun 的资源限制(ulimit)传递到任务进程
- --propagate 选项设置传递的资源限制
- 默认的传递项在配置文件中设置
- NONE All

- FSIZE
- DATA
- CPU
- STACK

NPROC

CORE

RSS

- NOFILE
- MEMLOCK
- AS

示例

\$ yhrun --propagate=MEMLOCK a.out

作业步任务 _{执行环境}

工作目录

- 默认为 yhrun 进程的工作目录
 - 前提: 计算节点上目录存在、可访问
- 通过 --chdir 选项设置

示例

```
$ pwd
/home/test
$ yhrun pwd
/home/test
$ yhrun -D /tmp pwd
/tmp
```

任务布局

- 任务布局指任务在所分配节点上的分布
 - 任务数分布
 - 任务号分布
- 支持多种布局方式: -m,--distribution
 - 循环布局
 - 块布局
 - 基于面的布局
 - 任意布局
- 可用于性能调优
 - 节点的负载
 - 任务间通信

循环布局

- -m cyclic
- 在分配的处理器数目范围内,尽可能将任务在节点间平均分 配

示例

设作业步使用 4 个节点, cn[0,3] 四个处理器, cn[1-2] 两个处理 器

	cn3	cn2	cn1	cn0
先	3	2	1	0
	7	6	5	4
	9			8
处	11			10
l	15	14	13	12

按可用处理器在节点间轮转分配任务

理器全部分配,按节点轮转分配任务

4 D > 4 B > 4 B > 4 B > 9 Q P

块布局

- -m block
- 各节点任务数与循环布局相同,仅任务编号不同
 - 由横着排变成竖着排

16 个仟条

- U			
cn0	cn1	cn2	cn3
0	5	8	11
1	6	9	12
2			13
3			14
4	7	10	15

10 个任务

cn0	cn1	cn2	cn3
0	3	5	7
1	4	6	8
2			9

基于面的布局

- -m plane=size
- 是一种块循环布局,块大小为 size
- 不考虑负载

cn2 cn3

3

11

15

2

6

10

14

示例: 4 节点×4 处理器, 加载 16 任务

循环布局

0

12

cn1

5

13

块布局

 cn0
 cn1
 cn2
 cn3

 0
 4
 8
 12

 1
 5
 9
 13

 2
 6
 10
 14

 3
 7
 11
 15

面布局,块大小为3

<u> </u>							
cn0	cn1	cn2	cn3				
0	3	6	9				
1	4	7	10				
2	5	8	11				
12	15						

13 14

任意布局

- -m arbitrary
- --nodefile 指定节点列表文件
 - 每个节点一行
 - 行数与要加载的任务数相同

```
$ cat nodefile
cn0 cn2 cn0 cn3
cn1 cn4 cn0 cn2
$ yhrun -n 8 -m arbitrary -F nodefile a.out
```

- 支持 MPMD 程序的运行,即不同任务号执行不同程序
- --multi-prog 选项
- yhrun 最后跟配置文件,而不是可执行程序命令

配置文件格式

- 按行组织、每行分为若干空白分隔的字段
- 第一字段: 任务号部分
 - 逗号分隔的任务号列表
 - 可包含范围 min-max
 - "*"表示其余所有任务
- 第二字段:要执行的程序
- 其余字段: 执行程序的参数

多程序作业步

配置文件格式

在程序和参数部分, 支持变量替换

• %t: 任务号

%o: 在本行的偏

移

示例

各任务执行的程序

\$ yhrun --multi-prog -n 16 mp.conf

• 0: a.out abc

■ 1: b.out 1

2: c.out 0

■ 3,4,6,10-15: d.out

■ 5: c.out 1

• 7: c.out 2

■ 8: c.out 3

9: c.out 4

作业步终止

- 作业步所有任务执行结束后,作业步终止
- 可指定当有任务退出时,强制终止作业步前等待的时间
 - -W,--wait 选项
 - 系统配置默认的等待时间
- 可指定当有任务异常,强制终止作业步
- yhcancel 可取消作业步的执行

有任务提前退出时,30 秒后终止作业步

\$ yhrun -W 30 -n 128 a.out

取消作业步

\$ yhcancel 123.0



登录计算节点

- 用户分配资源后,可使用 SSH 登录所分配的节点
- 可用于查看节点上进程状态、运行程序等

MPI 程序加载 MPICH2 及派生 MPI

- 资源管理系统中集成了 PMI 实现
- 对使用 PMI 接口进行进程管理的 MPI 实现,可利用 yhrun 直接加载
 - 包括 MPICH2、MVAPICH2、YH-MPI 等
 - 编译配置 MPI 时需指定 --with-pmi=slurm

MPI 程序加载 Open MPI

- Open MPI 支持使用 yhrun 加载任务
- 编译配置时需指定 --with-slurm
- 加载的是 orted,而不是直接加载任务
- 产生作业步,但名字为 orted

MPI 程序加载

- 利用资源管理系统分配资源
 - yhalloc
 - yhbatch
- 使用 MPI 自带的 mpiexec 加载计算任务
 - 进行修改或包装
 - 从环境变量中获取分配的节点、要加载的任务等

作业控制 内容

- 取消作业
- 发送信号
- 挂起与恢复
- 重排队
- 修改作业

作业控制

作业取消

- yhcancel 命令取消作业 / 作业步
- 排队作业:标记为 CANCELLED 状态
- 运行/挂起作业:终止所有作业步;标记为 CANCELLED 状态;回收资源

```
$ yhcancel 123 456
$ yhcancel 789.1
# yhcancel -u test
# yhcancel -p debug -t pd
```

- 系统将定期重复发送 SIGKILL 到作业步任务, 直到其退出
- 显示为 CG 状态的作业已经结束,不用再取消,yhcancel 也不能去掉其 COMPLETING 标志

作业控制

信号发送

- yhcancel 可给作业 / 作业步发送信号
 - 作业步: 发送到所有任务
 - 作业: 发送到所有正在运行的作业步的所有任务
 - -b,--batch 指定发送信号到批处理脚本
- -s,--signal 指定信号名字或数值
- HUP

ABRT

- TERM
- CONT
- TTIN

INT

KILL

USR1

- STOP
- TTOUT

QUIT

- ALRM
- USR2

TSTP

- \$ yhcancel -s usr1 123.0
- \$ yhcancel -u test -s stop
- \$ yhcancel -b -s 12 456

作业控制 挂起与恢复

- 挂起: 暂时释放处理器资源
 - 向任务发送 SIGTSTP 和 SIGSTOP 信号
 - 节点被释放,可以分配给其它作业
- 恢复: 节点再次分配给作业; 向任务发送 SIGCONT 信号

作业控制 挂起与恢复

\$ yhqueue						
JOBID PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST (REASON)
123 work	job.sh	root	R	0:02	2	cn[0-1]
\$ yhcontrol susp	end 123					
\$ yhqueue						
JOBID PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST (REASON)
123 work	job.sh	root	S	0:02	2	cn[0-1]
\$ yhcontrol resu	me 123					
\$ yhqueue						
JOBID PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST (REASON)
123 work	job.sh	root	R	0:05	2	cn[0-1]
	=					

作业控制 ^{重新排队}

- 可将运行或挂起的批处理作业重新排队
 - 释放资源,置为 PENDING 状态
 - 不会重新分配作业 ID
 - 提交时间设为重排队时间

\$ yhqueue						
JOBID PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST (REASON)
123 work	job.sh	root	R	0:02	2	cn[0-1]
\$ yhcontrol reque	eue 123					
\$ yhqueue						
JOBID PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST (REASON)
123 work	job.sh	root	PD	0:00	2	(Priority)

作业控制 修改作业

- 作业提交后可对其参数等进行修改
- 不同状态下可修改的参数不同
- 修改参数时进行类似提交时的权限与资源限制检查
- 通过 yhcontrol 命令进行

作业控制 修改作业

改变作业排队的分区

```
$ yhqueue
JOBID PARTITION
                    NAME
                              USER.
                                    ST
                                             TIME
                                                    NODES NODELIST (REASON)
  123
           work
                  job.sh
                              root
                                    ΡD
                                             0:00
                                                        2 (Resource)
$ yhcontrol update jobid=123 partition=debug
$ yhqueue
JOBID PARTITION
                    NAME.
                              USER
                                    ST
                                             TTMF.
                                                    NODES NODELIST (REASON)
  123
          debug
                  job.sh
                                  PD
                                             0:00
                                                        2 (Resource)
                              root
```

作业控制 修改作业

改变作业的名字

\$ yhque	ие						
JOBID P	ARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST (REASON)
123	work	job.sh	root	R	0:02	2	cn[0-1]
\$ yhcon	trol updat	e jobid=12	3 name=	myjob			
\$ yhque	ue						
JOBID PA	ARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST (REASON)
123	work	myjob	root	R	0:05	2	cn[0-1]

作业控制

改变已运行作业的运行时间限制

```
$ yhqueue --format '%i %P %1 %t %.5M %N'
JOBID PARTITION TIMELIMIT ST TIME NODELIST
    123    work    60:00 R   52:12 cn[0-3]
$ su
    ...
# yhcontrol update jobid=123 timelimit=100
$ yhqueue --format '%i %P %1 %t %.5M %N'
JOBID PARTITION TIMELIMIT ST TIME NODELIST
    123    work    01:40:00 R   52:25 cn[0-3]
```

Ⅲ. 上机流程

- 1 申请帐号
- 2 登录到系统的登录节点
- 3 编辑/编译程序
- 4 提交运行作业
- 5 查看系统与作业状态
- 6 分析作业结果

上机流程 用户登录

- 申请用户帐号
 - HOME 目录一般位于全局共享文件系统
- 登录到登录节点
 - Linux: ssh username@171.131.1.67
 - Windows: SecurityCRT/Putty 等
- 图形登录
 - Linux: X, gdm
 - Windows: Xmanager/Xwin 等
- 退出登录
 - exit
 - Ctrl-D

上机流程 编辑 / 编译程序

- 编辑器: vim/emacs/gedit...
- 编译器
 - 串行: gcc/g77/gfortran/icc/ifort
 - MPI: mpicc/mpif77/mpif90...
 - OpenMP: ompc/ompf90/icc

内容回顾

- 系统概述
- 系统使用
 - 资源分配
 - 任务加载
 - 状态查看
 - 作业控制
- 系统上机流程简介

结束

问题?