# Ubuntu 搭建 OpenVPN 服务

### **66** ★ ¥ **6 3**

**3** 

### 二 置顶文章 Lotus 源码研究 05 - PC1 S...

Lotus 源码研究 02 - 1.10....

Lotus 1.10.0 FinalizeFaile...

Lotus 新手运维手册,持续...

矿工应该了解的几个 Filecoi...

从零开始搭建 Filecoin 主网...

Filecoin 运维(1) - 几个常...

Ceph-07 Ceph 运维常用指令

Ceph-06 Ceph 文件系统

#### ☑ 最近发表

Ubuntu WIFI hardware-di...

历史总在重演,科技永远向前

Lotus 源码研究 05 - PC1 S...

Lotus 源码研究 04 - 小试...

Lotus 源码研究 03 - 源码...

Lotus 源码研究 03 - 爆块...

如何通过深度工作提高工作...

Lotus 源码研究 02 - 1.10....

Lotus 1.10.0 FinalizeFaile...

Lotus 网络升级 v1.10.0 - ...

23

**学** 文章分类

Database (6)

技术杂谈 (20)

Jekyll (1)

FunnyTools (7)

前端开发 (9)

Docker (3)

PHP (5)

随笔杂谈 (8)

Java (9)

SpringBoot (4)

读书笔记 (7)

区块链技术(3)

C/C++(1)

EOS (4)

以太坊 (7)

**IPFS** (5)

比特币 (2)

Filecoin (24)

Golang (2)

Sharding-JDBC (3)

Redis (1)

分布式存储(11)

② 2019-04-20 ♣ RockYang ◎ 16204

本文介绍如何在 Ubuntu 系统上搭建 OpenVPN 服务。

#### 文章导读:

- 安装 OpenVPN
- 创建证书和秘钥
  - 修改并初始化环境变量
  - 创建秘钥
- <u>创建服务器端配置文件(server.conf)</u>
- 配置内核和防火墙,启动服务端
- <u>创建客户端配置文件 client.ovpn (用于客户端软件使用)</u>
- 在路由器上创建虚拟服务器
- 启动客户端
- 参考连接

### 首先说明一下我本机环境

• 操作系统: Ubuntu-18.04-LTS

• 内网 IP: 192.168.1.110

• 外网 IP: 14.153.76.90

• OpenVPN 版本: 2.4.4

# 安装 OpenVPN

首先安装一些依赖,安装openssl和lzo,lzo用于压缩通讯数据加快传输速度

```
sudo apt-get install openssl libssl-dev
sudo apt-get install lzop
```

### 安装 OpenVPN 和 easy-rsa

```
sudo apt-get install openvpn
sudo apt-get install easy-rsa
```

# 创建证书和秘钥

安装完 easy-rsa 之后我们就可以开始创建 OpenVPN 服务所需要的秘钥了。

### 修改并初始化环境变量

```
sudo su
cd /usr/share/easy-rsa/
vim vars
```

# 修改注册信息,比如公司地址、公司名称、部门名称等。

export KEY\_COUNTRY="CN"

Lotus-源码系列 (6)

#### </ > 代码仓库

Herosphp框架

NKeditor 富文本编辑器

Mybatis-Kits

JS在线涂鸦小工具

电影票选座工具

Java联盟链

#### ♥ 与我联系





### % 友情链接

HerosPHP开发文档 RockYang 开源项目 原语云 export KEY\_PROVINCE="GuangDong"
export KEY\_CITY="ShenZhen"
export KEY\_ORG="XJXH"
export KEY\_EMAIL="rock@xjxh.io"
export KEY\_OU="FuckItWhatever"
export KEY\_NAME="EasyRSA"

# 使环境变量生效

source ./vars

#添加 openssl 配置文档

cp openssl-1.0.0.cnf openssl.cnf

### 创建秘钥

- # 清除keys目录下所有与证书相关的文件
- # 下面步骤生成的证书和密钥都在/usr/share/easy-rsa/keys目录里
- ./clean-all
- # 生成根证书ca.crt和根密钥ca.key(一路按回车即可)
- ./build-ca
- # 为服务端生成证书和私钥, --batch 表示保持默认设置, 无须回车确认
- ./build-key-server --batch server
- # 为客户端生成证书和私钥
- ./build-key --batch client
- # 创建迪菲·赫尔曼密钥,会生成dh2048.pem文件(生成过程比较慢,在此期间不要去中断它)
- ./build-dh
- # 生成ta.key文件(防DDos攻击、UDP淹没等恶意攻击) openvpn --genkey --secret keys/ta.key

# 创建服务器端配置文件(server.conf)

首先在 openvpn 的配置目录下新建一个 keys 目录

sudo mkdir -p /etc/openvpn/keys

然后,将需要用到的 openvpn 证书和密钥复制一份到刚创建好的 keys 目录中

cp /usr/share/easy-rsa/keys/{ca.crt,server.{crt,key},dh2048.pem,ta.key} /etc/openvp

复制一份服务器端配置文件模板 server.conf 到 /etc/openvpn/

gzip -d /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz
cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf /etc/openvpn/

### 编辑 server.conf

# 服务端口 port 1194

# 使用的传输协议

proto tcp

# 路由模式,桥接模式用dev tap

```
dev tun
# 证书路径
ca keys/ca.crt
cert keys/server.crt
key keys/server.key
dh keys/dh2048.pem
# 默认虚拟局域网网段,不要和实际的局域网冲突即可
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist /var/log/openvpn/ipp.txt
# 192.168.1.0 是我的 OpenVPN 服务器所在在局域网的网段
# 如果你的局域网不是这个,那这里需要修改成你的网段
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
# 如果客户端都使用相同的证书和密钥连接VPN,一定要打开这个选项,否则每个证书只允许一个人连接
duplicate-cn
# 这里如果设置了 tls-auth 则客户端也要设置,而且要跟服务器端对应,服务端为0,客户端则为 1
# 我这里注释掉了,因为我客户端没有使用 tls-auth
;tls-auth keys/ta.key 0 # This file is secret
;key-direction ∅
# clients we want to allow.
max-clients 100
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
         /var/log/openvpn/openvpn.log
log-append /var/log/openvpn/openvpn.log
verb 3
# 如果上面配置了传输方式为 TCP, 则此处应该注释掉,否则会产生冲突
;explicit-exit-notify 1
# 这里配置使用用户名和密码登录的支持,可以取代使用秘钥和证书登录
auth-user-pass-verify /etc/openvpn/checkpsw.sh via-env
# 这里非常重要,如果你启用了该选项,你就只需要通过用户名和密码登录了
# 但是如果你注释了该选项,那你必须使用 用户名 + 密码 + 证书 才能登录成功,缺一不可。
;verify-client-cert none
username-as-common-name
script-security 3
```

如果你配置了使用用户名和密码登录,那么你需要创建登录验证脚本 vim /etc/openvpn/checkpsw.sh

#### #!/bin/sh

```
TIME_STAMP=`date "+%Y-%m-%d %T"`
 if [ ! -r "${PASSFILE}" ]; then
   echo "${TIME_STAMP}: Could not open password file \"${PASSFILE}\" for reading." >
   exit 1
 fi
 CORRECT_PASSWORD=`awk '!/^;/&&!/^#/&&$1=="'${username}'"{print $2;exit}' ${PASSFILE
 if [ "${CORRECT_PASSWORD}" = "" ]; then
   echo "${TIME_STAMP}: User does not exist: username=\"${username}\", password=\"${
   exit 1
 fi
 if [ "${password}" = "${CORRECT_PASSWORD}" ]; then
   echo "${TIME_STAMP}: Successful authentication: username=\"${username}\"." >> ${L
   exit 0
 fi
 echo "${TIME_STAMP}: Incorrect password: username=\"${username}\", password=\"${pas
 exit 1
然后你还需要创建一个密码本文件 vim /etc/openvpn/psw-file ,每一行一个用户 ,用户名和密码之间
用空格隔开:
 user1 pass1
 user2 pass2
 user3 pass3
至此服务端配置完成。
配置内核和防火墙,启动服务端
   第一步,开启路由转发功能
 sed -i '/net.ipv4.ip_forward/s/0/1/' /etc/sysctl.conf
 sed -i '/net.ipv4.ip_forward/s/#//' /etc/sysctl.conf
 sysctl -p
   第二步,配置iptables
 iptables -I INPUT -p tcp --dport 1194 -m comment --comment "openvpn" -j ACCEPT
 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j MASQUERADE
然后我们保存 iptables 设置,并在开机自动加载配置,初始化。这里可以通过 iptables-persistent
来快速实现
 sudo apt-get install iptables-persistent
 # 保存规则
 sudo service netfilter-persistent save
下次开机启动的时候就可以看到 iptables 规则已经自动加载
 $ sudo iptables -L
```

destination

tcp dpt:openvpn /\* or

anywhere

Chain INPUT (policy ACCEPT)

target

ACCEPT

prot opt source

tcp -- anywhere

```
destination
 target
           prot opt source
 Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
 target
           prot opt source
                                     destination
关闭 ufw 防火墙
 ufw disable
   第三步,启动 OpenVPN 服务
 /etc/init.d/openvpn start
 # 设置开机启动
 systemctl enable openvpn@server
创建客户端配置文件 client.ovpn (用于客户端软件使
用)
首先复制一份 client.conf 模板命名为 client.ovpn
 mkdir ~/openvpn-client
 cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf ~/openvpn-client
然后修改 client.ovpn, vim /etc/openvpn/client.ovpn
 client
 # 这里设置跟服务端一样
 dev tun
 proto tcp
 # OpenVPN 服务端 IP 和端口
 remote 14.153.76.90 1194
 resolv-retry infinite
 nobind
 persist-key
 persist-tun
 # 这里设置证书和秘钥
 ca ca.crt
 cert client.crt
 key client.key
 remote-cert-tls server
 # 如果服务端使用 tls-auth, 则这里也要启用
 ;tls-auth ta.key 1
 comp-lzo
 verb 3
```

# 用来存放用户名和密码的文件路径,这样在连接的时候就不需要手动输入用户名密码了

Chain FORWARD (policy ACCEPT)

auth-user-pass pass.txt

修改好客户端配置文档之后,接下来需要把证书文件也一起拷贝到~/openvpn-client文件夹中:

- cp /ect/openvpn/keys/ca.crt ~/openvpn-client
- cp /usr/share/easy-rsa/keys/client.crt ~/openvpn-client
- cp /usr/share/easy-rsa/keys/client.key ~/openvpn-client

然后还需要在 openvpn-client 目录中新建 pass.txt 文件,第一行写用户名,第二行写密码:

user1 pass1

## 在路由器上创建虚拟服务器

这一步非常重要!!! 虽然你的 OpenVPN 服务已经正常启动了,但是你会发现你还是无法连接它,因为外界还无法跟你的 OpenVPN 服务器通信, 路由器默认是会拦截并丢弃外侧网络发起的主动连接,也就是说路由器默认是只能让你主动出去,而不允许网面的主动请求进来。 原因很简单,这样能保证你内部局域网主机的安全。 路由器两端连接的是不同的网络,而不同网络之间是不能相互通信的。

因为对于外部的主机来说,我们内部局域网所有主机都是共享一个公网 IP,比如目前我所在的局域网的共享公网 IP为 14.153.76.90,那么此时外部主机向 14.153.76.90 发送一条消息,路由器应该怎么处理呢,因为此时路由器并不知道你这条消息要发给谁,是发给 192.168.0.110 还是 192.168.0.111 呢?它无法判断,所以只能把这个消息包丢弃。

所以我们需要在路由器上配置一个虚拟服务器,告诉路由器,如果外部有请求进来,它应该把请求转给内 网的哪台主机。

下面我以 H3c 路由器为例, 演示如何添加虚拟服务器。

首先登录路由器管理界面,进入"高级设置"->"地址转换"->"虚拟服务器"



然后点击"新增"按钮,在弹出的对话框中按照下图填写好就 OK 了。



内部服务器IP: 192. 168.1.110
是否启用: CopenVpn 服务器的内网IP 增加 取消

此次,大功告成,你的 VPN 服务器可以正常工作了。

## 启动客户端

启动客户端很简单,只需要把上一步我们创建的 openvpn-client 文件夹拷贝到客户端机器,然后执行下面的命令:

```
cd openvpn-client
sudo openvpn --config client.ovpn
```

如果你看到输出类似下面的日志,则说明你已经成功连接上了 VPN, 你可以直接访问 VPN 服务器所在的网络了。

```
Sat Apr 20 14:30:34 2019 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500

Sat Apr 20 14:30:34 2019 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.8.0.6 peer 10.8.0.5

Sat Apr 20 14:30:34 2019 /sbin/ip route add 192.168.0.0/24 via 10.8.0.5

Sat Apr 20 14:30:34 2019 /sbin/ip route add 10.8.0.1/32 via 10.8.0.5

Sat Apr 20 14:30:34 2019 Initialization Sequence Completed
```

# 参考连接

- https://olei.me/181/
- <a href="https://www.cnblogs.com/EasonJim/p/8339600.html">https://www.cnblogs.com/EasonJim/p/8339600.html</a>



如果爱,就供养;如果您觉得本文对您有用,就打赏。您的支持对作者是莫大的支持与鼓励。



如需商务合作请加微信(点击右边链接扫码): RockYang