



MST_W – ROZŠÍŘENÍ DOKUMENTACE



verze: 4.1.4263

zpracoval: Bc. Jan Kužel

dne: 5.9.2011



Obsah:

1) Změny v konfiguraci.....	4
Modul Prodej.....	4
a) Podzáložka Hlavní.....	4
b) Podzáložka Lokace.....	4
Modul Příjem.....	5
a) Podzáložka Lokace.....	5
2) Změny v příjmu.....	7
a) Online mechanismus ukládání lokačních pohybů.....	7
b) Možnost Přidat poznámku k položce.....	7
b) Online kontrola lokací.....	8
c) Online dotazy na stav skladu.....	8
3) Změny v prodeji (defragmentace).....	12
a) Online mechanismus ukládání lokačních pohybů.....	12
b) Online kontroly.....	12
b) Změna směru defragmentace.....	14



1) Změny v konfiguraci

Modul Prodej

a) Podzáložka Hlavní

Konfigurace

Storno Uložit

UI Prodej Výdej Příjem Inventura1 Inventura2

Hlavní Parametry 1 Parametry 2 Ceny Čísla dáv

☒ Povolit

Název : Defragmentace

☐ Použít filtr dle číselníku skladů

☒ Pouze jeden sklad na dávku

Sklad :

Sklad ID :

Výchozí čtečková pozice: stred#11

Položka **Výchozí čtečková pozice:** zadání výchozí čtečkové pozice, neboli lokace pro pohybující se zboží při defragmentaci (obecném přesunu zboží s ohledem na lokace).

b) Podzáložka Lokace



Položka **Použít lokační mechanismus**: povolení spolupráce s lokačním mechanismem na serveru při práci s modulem (při defragmentaci).

Položka **Online kontrola regálů**: povolení kontroly lokací ihned po jejich zadání (nikoliv až při zpracování celého požadavku na přesun položky).

Položka **Online timeout**: nastavení časového limitu v milisekundách pro online kontroly regálů.

Modul Příjem

a) Podzáložka Lokace



Položka **Použít lokační mechanismus:** povolení spolupráce s lokačním mechanismem na serveru při práci s modulem (při přijímání zboží).

Položka **Zadávat poznámku k lokačnímu záznamu:** volba zadávání poznámky při přijímání zboží (poznámka je uložena k příslušnému lokačnímu záznamu).

Položka **Online kontrola regálů:** povolení kontroly lokací ihned po jejich zadání (nikoliv až při zpracování celého požadavku na přesun položky).

Položka **Online timeout:** nastavení časového limitu v milisekundách pro online kontroly regálů.

Položka **Počet zobrazovaných lokačních pohybů:** nastavení počtu lokačních záznamů, které se mají zobrazovat při online volbě **Poslední lokační záznamy** při zpracování dávky.



2) Změny v příjmu

a) Online mechanismus ukládání lokačních pohybů

Modul příjmu byl rozšířen o možnost automaticky zaznamenávat pohyby zboží na jednotlivé lokace. Jeden pohyb obsahuje následující informace:

id záznamu – pořadové číslo záznamu.

id materiálu – označení zboží.

označení regálu – lokace, kam se bude zboží uskláňovat.

množství – napříjmané množství položky.

typ – typ lokačního záznamu.

uživatel – uživatel, který prováděl příjem.

číslo dokladu

číslo řádku dokladu

id terminálu – označení terminálu, se kterým se prováděl příjem.

poznámku

guid – jednoznačná identifikace záznamu.

Podle jednotlivých pohybů se pak počítá aktuální stav skladu, kde jsou obsaženy jednotlivé lokace (které musí být uvedeny v mapě lokací) a množství jednotlivých materiálů na každé z nich.

b) Možnost Přidat poznámku k položce

Přidat poznámku?	
Poznámka	
Přeskočit	OK



Volba **Přeskočit** slouží k vynechání dialogu pro zadávání poznámky, **OK** pak k jejímu potvrzení a uložení do databáze k lokačnímu záznamu.

b) Online kontrola lokací

Provedena při zadávání cílové lokace, na kterou se zboží naskladňuje. Pokud je kontrola lokace úspěšná, tzn. lokace je uvedena v mapě lokací, pokračuje příjem obvyklým způsobem. Pokud kontrola úspěšná není, zobrazí se následující upozornění.



c) Online dotazy na stav skladu



Příjem (2)

Příjem	Řazení	Zobrazení
Online		
Hledat		
Bksp - Smazat		
Ent - Přidat		
Esc - Konec		

Název	Pořadí	VNDDOC	Čár.kó
Paratka	2.00	vndd002	vndi002

F:V Ř:-

- **Položka – kusů na skladě:** zobrazí kolik kusů aktuálně zpracovávané položky je právě napřímáno na skladě na kterých lokacích.

Příjem (2)

Příjem	Řazení	Zobrazení
Online		8 - Objednávka detail
Hledat		(old) F1 - Položka kusů
Bksp - Smazat		(old) F2 - Položka kusů na skladě
Ent - Přidat		(old) F3 - Položka detail
Esc - Konec		Položka - kusů na skladě
		Položka - kusů na lokaci
		Položky - kusů na lokaci
		Poslední lokační záznamy
		Doporučená lokace

F:V Ř:-

Položka - kusů na skladě

Položka : 002
Množství : 300.00000

regal	mnozství
1001	200.00000
1002	100.00000

OK

- **Položka – kusů na lokaci:** zobrazí kolik kusů aktuálně zpracovávané položky je právě napřímáno na aktuální zpracovávané lokaci (lokaci v záznamu).



Příjem (2)			Položka - kusů na lokaci	
Příjem	Řazení	Zobrazení		
Online		8 - Objednávka detail	Položka : 001	
Hledat		(old) F1 - Položka kusů	Lokace : 1001	
Bksp - Smazat		(old) F2 - Položka kusů na skladě	Množství : 401.00000	
Ent - Přidat		(old) F3 - Položka detail		
Esc - Konec		Položka - kusů na skladě		
		Položka - kusů na lokaci		
		Položky - kusů na lokaci		
		Poslední lokační záznamy		
		Doporučená lokace		

F:\V Ř:-

OK

- **Položky – kusů na lokaci:** zobrazí kolik kusů (jakéhokoliv) materiálu je právě napřímáno na aktuální zpracovávané lokaci.

Příjem (2)			Položky - kusů na lokaci	
Příjem	Řazení	Zobrazení	Lokace : 1001	
Online		8 - Objednávka detail		
Hledat		(old) F1 - Položka kusů		
Bksp - Smazat		(old) F2 - Položka kusů na skladě		
Ent - Přidat		(old) F3 - Položka detail		
Esc - Konec		Položka - kusů na skladě		
		Položka - kusů na lokaci		
		Položky - kusů na lokaci		
		Poslední lokační záznamy		
		Doporučená lokace		

id_mat	mnozstvi
1	401.00000
2	200.00000

F:\V Ř:-

OK

- **Poslední lokační záznamy:** zobrazí zvolené množství posledních lokačních záznamů (tlačítko **Načíst** slouží k opětovnému načtení vybraného počtu záznamů, **OK** pak k potvrzení – ukončení dialogu).



Příjem (2)			Poslední lokační záznamy						
Příjem	Řazení	Zobrazení	Počet záznamů : 69						
Online		8 - Objednávka detail		id	id_mat	regal	mnozstvi	typ	cas
Hledat		(old) F1 - Položka kusů	▶	210	2	I001	100.00000	P	9/4/2
Bksp - Smazat		(old) F2 - Položka kusů na skladě		209	2	I002	100.00000	P	9/4/2
Ent - Přidat		(old) F3 - Položka detail		208	2	I001	100.00000	P	9/4/2
Esc - Konec		Položka - kusů na skladě		207	1	I001	1.00000	P	9/4/2
		Položka - kusů na lokaci		206	1	I003	100.00000	P	9/1/2
		Položky - kusů na lokaci		205	1	V003	-100.00000	V	9/1/2
		Poslední lokační záznamy		204	1	I002	100.00000	P	9/1/2
		Doporučená lokace		203	1	V003	-100.00000	V	9/1/2
				202	1	I001	100.00000	P	9/1/2
				201	1	V003	-100.00000	V	9/1/2
F:V Ř:-			Načíst				OK		



3) Změny v prodeji (defragmentace)

Modul realizuje funkci obecného přesunu položky z lokace na čtečkovou pozici (což je lokace určená pro čtečku) a zpět, tj. Ze čtečkové pozice do lokace na skladu. Položky jsou vybírány z číselníku zboží.

a) Online mechanismus ukládání lokačních pohybů

Podobně jako v modelu příjem obsahuje i model defragmentace mechanismus pro online ukládání lokačních záznamů. Jeden „defragmentační záznam“ se skládá ze dvou pohybů – výdej ze zdrojové lokace a příjem na lokaci cílovou.

a) Možnost zvolit směr defragmentace

Směr defragmentace
Regál - Čtečková pozice
Čtečková pozice - Regál

Položka **Regál – Čtečková pozice** způsobí, že přesun položek bude probíhat ze zvoleného regálu na výchozí, nebo zvolenou čtečkovou pozici.

Položka **Čtečková pozice – regál** pak, že přesun položek bude probíhat ze zvolené, nebo výchozí čtečkové pozice na zvolenou lokaci.

Zvolený směr se pak uchovává společně s dávkou, tudíž není nutné jeho opětovné zadávání.

b) Online kontroly

Provedeny při zadávání čtečkové pozice (střediska) a lokace, kam se má materiál vložit, nebo odkud má být materiál odebrán. Pokud čtečková pozice, nebo lokace není uvedena v mapě, dojde ke zobrazení následujícího dialogu a k výzvě k opětovnému zadání.



Online kontrola je prováděna také vzhledem k materiálu. Pokud se materiál, který má být z lokace přesunut, v lokaci nenachází vyvolá se následující dialog a dojde k vyzvání k opětovnému zadání.





b) Změna směru defragmentace

Defragmentace (12100002)

Dávka [↔] [←] [→] [↔]

Přidat (Enter)		
Smazat (Bksp)		
Najít	▶	
Seřadit	▶	
List (F1)		
Detail (F2)		
Nasnímané (F3)		
Stav prodeje (F4)		
Středisko		
Změnit směr přesunu		
Konec (Esc)		

Položka	Č. k.
002	vnditnum002
001	vnditnum001
003	vnditnum003
004	vnditnum004
005	vnditnum005
006	vnditnum006

Při zpracování dávky je pomocí této volby možné změnit směr přesunu (defragmentace). Tzn. Je možné přesunout určité množství určitého materiálu do čtečkové pozice a v rámci téže dávky je pak přesunout na cílovou lokaci. Aktuální směr přesunu se ukládá do databáze což umožňuje její pozdější kontrolu konzistence.