• ▼ \section{特殊な計算例}

- ▼ \subsection{磁性材料でのspin計算}
 - ▼ %\paragraph{磁性}
 - 磁性を原子系から理解するにはSpin-up,Spin-downの状態密度図をみるのが良い方法である。 \\ 図{\ref{dos}}は代表的な強磁性体であるFeの状態密度図である。図{\ref{dos}をみればSpin-upのDOSはフェルミエネルギーより小さいところでは、Spin-downに比べて非常に状態密度が高い。これにより、Feの原子はSpin-upだけになり、スピンが平行に並び強磁性体となる。
 - %磁化Mは単位体積あたりの磁気モーメントで定義する. 単位体積あたりの磁化率は

%\begin{equation}

 π°

%\end{equation}

%で定義される。Bは巨視的な磁場の強さである。\\

% 負の磁化率を持つ物質は反磁性体と呼ばれ,正の磁化率を持つ物質は常磁性体と呼ぶ.

%常磁性体には、温度による磁気的性質の変化があまりないものと、ある温度を境に急激に性質が変化するものがある。後者は磁気相転移温度以下で磁気秩序構造をつくる。

- ▼ \begin{figure}[htbp]
 - \begin{center}

\includegraphics[scale=0.3,bb=0 0 700 600]{./Figure/dos.jpg}

\caption{強磁性体の状態密度図}\label{dos}

\end{center}

\end{figure}

- ▼ \paragraph{強磁性体}
 - スピンが平行にならんでいる物質(図{\ref{fe}}(a)). 遷移金属のFe, Ni, Coや希土類金属のGdもしくはErOのような酸化物などが強磁性体である. ただし、強磁性体のこのような性質はある温度(キュリー温度)以上になると失われ、常磁性に転移する.
- ▼ \paragraph{反強磁性体}
 - 反強磁性体はスピンが反平行に並び、合成された磁気モーメントが0であるもの(図{\ref{fe}}(b)). 強磁性体同様、十分に温度を高くすると、普通の常磁性を示すようになる。 \\ MnF\$ 2\$,MnO\$ 2\$,FeO,CoOなどがある.
 - \begin{figure}[htbp]

\begin{center}

\includegraphics[scale=0.6,bb=0 0 600 300]{./Figure/magne.jpg}

\caption{(a)強磁性体のモデル(b)反強磁性体のモデル}

\label{fe}

\end{center}

\end{figure}

\newpage

磁性体での計算の方法は、INCARファイルを書き換える。

方法はINCARファイルの VOSKOWN=1に、ISPIN=2、ICHAGE=2にする。MAGMONで原子の磁気モーメントを設定すると、磁性材料での計算が実行できる\\

- \paragraph{VOSKOWN}
- ▼ \paragraph{ISPIN}
 - スピンを考慮するどうかを指定するパラメータである。 \\

default ISPIN=1 \\

- 1 スピンを考慮しない. \\
- 2 スピンを考慮する
- ▼ \paragraph{ICHAGE}
 - ▶ 初期の電荷密度をどう構成するかを決定するパラメータである.\\

default\\

if ISTART=0 ICHARG=2\\

else ICHARG=0\\

0 電子密度を初期の波動関数から導出。\\