Konfiguracja Unattended Robot

Autoryzowany Partner UiPath
info@robotivity.pl · www.Robotivity.pl · tel.: +48 690 020 576

INSTRUKCJA — KONFIGURACJA UNATTENDED ROBOT KROK PO KROKU

Czym jest Unattended Robot?

Unattended Robot to robot UiPath, ktory dziala **bez nadzoru uzytkownika** — na maszynie, na ktorej nikt nie musi byc zalogowany. Procesy sa uruchamiane automatycznie z poziomu Orchestratora (harmonogram, trigger, API).

Porownanie typow robotow

Cecha	Attended	Unattended
Wymaga zalogowanego uzytkownika	Tak	Nie
Uruchamianie	Reczne (z Assistant)	Automatyczne (Orchestrator)
Sesja	Uzytkownika	Dedykowana (logon session)
Harmonogram	Nie	Tak
Idealne do	Asystowanie pracownikowi	Pelna automatyzacja procesow

Wymagania wstepne

- **Maszyna z systemem Windows** (Server lub Pro/Enterprise) z zainstalowanym UiPath Robot
- **UiPath Orchestrator** — Community Cloud lub On-Premise
- **Licencja Unattended** — przypisana do tenanta
- **Konto Windows** na maszynie robota (lokalne lub domenowe) z uprawnieniami do logowania jako usluga
- **UiPath Robot** zainstalowany w trybie **Service Mode** (nie User Mode)

Wazne: Robot w trybie User Mode dziala tylko gdy uzytkownik jest zalogowany. Dla Unattended wymagany jest **Service Mode** (instalacja jako usluga Windows).

Czesc 1 — UiPath Automation Cloud (Community / Enterprise Cloud)

Krok 1: Zaloguj sie do Orchestratora

1. Wejdz na `cloud.uipath.com`
2. Zaloguj sie na swoje konto
3. Wybierz odpowiednia organizacje i tenanta
4. Otworz **Orchestrator**

Krok 2: Dodaj Machine Template

Machine Template to szablon, ktory pozwala polaczyc jedna lub wiecej maszyn fizycznych z Orchestratorem.

1. W Orchestratorze przejdz do: **Tenant → Machines**
2. Kliknij **Add Machine** (lub **+**)
3. Wybierz typ:
   - **Standard Machine** — jedna maszyna, jeden klucz
   - **Machine Template** — jeden szablon, wiele maszyn (zalecane)
4. Podaj **nazwe** maszyny (np. `ROBOT-SERVER-01`)
5. Skopiuj wygenerowany **Machine Key** — bedziesz go potrzebowal do polaczenia robota

> **Wskazowka:** Machine Template jest zalecany — pozwala polaczyc wiele maszyn jednym szablonem i latwiej zarzadzac licencjami.

Krok 3: Polacz UiPath Robot z Orchestratorem

Na maszynie, na ktorej zainstalowales UiPath Robot.

1. Otworz **UiPath Assistant** (ikona w zasobniku systemowym)
2. Kliknij **Preferences** (zebatka) → **Orchestrator Settings**
3. Wprowadz:
   - **Orchestrator URL:** `https://cloud.uipath.com/{OrgName}/{TenantName}/orchestrator_`
   - **Machine Key:** skopiowany klucz z kroku 2
4. Kliknij **Connect**
5. Status powinien zmienic sie na **Connected, Licensed**

Alternatywa — polaczenie przez wiersz polecen

```
cd "C:\Program Files\UiPath\Studio"
UiRobot.exe connect --url https://cloud.uipath.com/OrgName/TenantName/orchestrator_ --key
MACHINE_KEY
```

Krok 4: Skonfiguruj Unattended Robot (konto)

1. W Orchestratorze przejdz do: **Tenant** → **Folders** → wybierz folder (lub stworz nowy)
2. Lub przejdz do: **Tenant** → **Manage Access** → **Users**
3. Znajdz lub dodaj uzytkownika, ktory bedzie kontem robota
4. Przy uzytkowniku kliknij **Edit** → zakladka **Unattended Robot**
5. Wlacz przelacznik **Enable Unattended Robot**
6. Wypelnij pola:
   - **Domain\Username:** konto Windows na maszynie robota (np. `ROBOT-SERVER-01\RobotUser` lub `DOMENA\RobotUser`)
   - **Password:** haslo do tego konta Windows

> **Wazne:** To konto Windows musi istniec na maszynie i miec uprawnienie **"Logowanie jako usluga"** (Log on as a service). Robot uzyje tych danych do utworzenia sesji Windows na maszynie.

Krok 5: Przypisz robota do folderu

1. W Orchestratorze przejdz do wybranego folderu
2. **Settings** → **Machines** — przypisz Machine Template z kroku 2
3. **Settings** → **Users** — przypisz uzytkownika z kontem Unattended z kroku 4

Krok 6: Opublikuj proces i stworz harmonogram

1. Z UiPath Studio: **Publish** → wybierz Orchestrator jako cel
2. W Orchestratorze: **Automations** → **Processes** → **Add Process** → wybierz pakiet
3. **Automations** → **Triggers** → **Add Trigger**:
   - Wybierz proces
   - Ustaw harmonogram (CRON lub kalendarz)
   - Wybierz konto/maszyne do uruchomienia
4. Kliknij **Save**

Krok 7: Weryfikacja

1. **Monitoring** → **Jobs** — sprawdz czy zadania sie uruchamiaja
2. Status maszyny: **Tenant** → **Machines** — powinna byc "Available"
3. **Monitoring** → **Robots** — robot powinien miec status "Available"

Czesc 2 — UiPath Orchestrator On-Premise

Krok 1: Zaloguj sie do Orchestratora

1. Otworz przegladarke i wejdz na adres swojego Orchestratora (np. `https://orchestrator.firma.pl`)
2. Zaloguj sie danymi administratora

Krok 2: Sprawdz licencje

1. Przejdz do: **Tenant → License**
2. Upewnij sie, ze masz dostepne licencje **Unattended**
3. Jesli nie — zaimportuj plik licencji lub aktywuj online

Krok 3: Dodaj maszyne

1. Przejdz do: **Tenant → Machines**
2. Kliknij **+** (Add)
3. Wybierz **Standard Machine** lub **Machine Template**
4. Podaj **nazwe maszyny** — musi odpowiadac nazwie hosta (hostname) maszyny fizycznej
   - Sprawdz hostname: na maszynie robota uruchom `hostname` w CMD
5. Skopiuj **Machine Key**

> **Uwaga On-Premise:** W wersji On-Premise nazwa Standard Machine **MUSI** dokladnie odpowiadac hostname maszyny. W Machine Template nie ma tego ograniczenia.

Krok 4: Zainstaluj i polacz UiPath Robot

INSTALACJA W TRYBIE SERVICE MODE

1. Na maszynie robota zainstaluj **UiPath Robot** w trybie **Service Mode**
2. Podczas instalacji wybierz: **"Service Mode"** (nie User Mode)

Instalacja przez wiersz polecen

```
UiPathStudio.msi ADDLOCAL=DesktopFeature,Robot,RegisterService INSTALL_TYPE=ServiceMode
```

POLACZENIE Z ORCHESTRATOREM

1. Otworz UiPath Assistant → Preferences → Orchestrator Settings
2. **Orchestrator URL:** `https://orchestrator.firma.pl`
3. **Machine Key:** klucz z kroku 3
4. Kliknij **Connect**

Krok 5: Stworz Unattended Robot

METODA NOWOCZESNA (WERSJA 2021.10+)

1. **Tenant** → **Manage Access** → **Users** → dodaj uzytkownika lub znajdz istniejacego
2. Edytuj uzytkownika → zakladka **Unattended Robot**
3. Wlacz **Enable Unattended Robot**
4. Podaj **Domain\Username** i **Password** konta Windows

METODA KLASYCZNA (STARSZE WERSJE ORCHESTRATORA)

1. Przejdz do: **Tenant** → **Robots**
2. Kliknij **+** (Add) → **Standard Robot**
3. Wypelnij:
   - **Machine:** wybierz maszyne z kroku 3
   - **Name:** nazwa robota (dowolna)
   - **Domain\Username:** konto Windows (np. `SERWER\RobotSvc`)
   - **Password:** haslo konta Windows
   - **Type: Unattended**
4. Kliknij **Create**

Krok 6: Przypisz do folderu i stworz proces

Identycznie jak w czesci Cloud (Krok 5 i 6 z czesci 1):

1. Przypisz maszyne i uzytkownika do folderu
2. Opublikuj proces z UiPath Studio
3. Stworz Process i Trigger w Orchestratorze

Krok 7: Konfiguracja konta Windows

Na maszynie robota upewnij sie, ze konto ma odpowiednie uprawnienia:

1. Otworz: `secpol.msc` (Lokalna polityka zabezpieczen)
2. Przejdz do: **Local Policies → User Rights Assignment**
3. Znajdz: **"Log on as a service"** (Logowanie jako usluga) → dodaj konto robota
4. Znajdz: **"Allow log on locally"** (Zezwalaj na logowanie lokalne) → dodaj konto robota
5. Jesli uzywasz Remote Desktop:
   - Znajdz: **"Allow log on through Remote Desktop Services"** → dodaj konto robota

> **Wazne:** Jesli maszyna jest w domenie Active Directory, te ustawienia moga byc nadpisywane przez Group Policy (GPO). Skontaktuj sie z administratorem domeny.

Rozwiazywanie problemow

Robot nie laczy sie z Orchestratorem

Problem	Rozwiazanie
Status: "Unavailable"	Sprawdz czy usluga `UiPath Robot` jest uruchomiona (`services.msc`)
Blad SSL/TLS	Sprawdz certyfikat Orchestratora; upewnij sie ze maszyna ufa CA
Blad 401 Unauthorized	Sprawdz Machine Key — wygeneruj nowy jesli trzeba
Blad polaczenia sieciowego	Sprawdz firewall — port 443 (HTTPS) musi byc otwarty

Robot polaczony ale zadania nie startuja

Problem	Rozwiazanie
"No available robot"	Sprawdz czy robot jest przypisany do tego samego folderu co proces
"Robot is busy"	Inna praca jest w trakcie; poczekaj lub anuluj
"License expired"	Sprawdz licencje w Tenant → License
Blad logowania Windows	Sprawdz Domain\Username i Password w konfiguracji Unattended

Sesja Windows nie otwiera sie

> Sprawdz uprawnienia konta: "Log on as a service", "Allow log on locally"

> Sprawdz czy haslo konta nie wygaslo

Na Windows Server: sprawdz czy masz dostepne sesje RDP (domyslnie max 2)

Sprawdz: `secpol.msc` — czy nie ma polityki blokujacej

Dobre praktyki

Dedykowane konto — stworz osobne konto Windows tylko dla robota (np. `svc_uipath_robot`)

Haslo bez wygasania — ustaw "Password never expires" dla konta robota (lub zarzadzaj przez Credential Store)

Service Mode — zawsze instaluj robota w trybie Service Mode dla Unattended

Machine Template — uzywaj Machine Template zamiast Standard Machine dla latwiejszego skalowania

Credential Store — przechowuj hasla w Orchestrator Credential Store zamiast wpisywac je recznie

Monitoring — skonfiguruj alerty w Orchestratorze (Alerts) na wypadek bledow

Rozdzielczosc ekranu — ustaw stala rozdzielczosc (np. 1920x1080) dla sesji robota, zeby selektory UI dzialaly poprawnie

High-DPI — wylacz skalowanie DPI (ustaw na 100%) na maszynie robota

Windows Update — zaplanuj aktualizacje poza godzinami pracy robota

Logi — monitoruj logi w Orchestratorze (Monitoring → Logs) i konfiguruj retencje

Schemat konfiguracji — podsumowanie

```
1. ORCHESTRATOR
   ├── Dodaj Machine Template / Standard Machine
   ├── Skopiuj Machine Key
   ├── Dodaj/edytuj uzytkownika
   │   └── Wlacz Unattended Robot (Domain\Username + Password)
   └── Przypisz maszyne + uzytkownika do folderu

2. MASZYNA ROBOTA
   ├── Zainstaluj UiPath Robot (Service Mode)
   ├── Polacz z Orchestratorem (URL + Machine Key)
   ├── Skonfiguruj konto Windows (Log on as service)
   └── Ustaw rozdzielczosc + wylacz DPI scaling

3. URUCHOMIENIE
   ├── Opublikuj proces z UiPath Studio
   ├── Stworz Process w Orchestratorze
   ├── Dodaj Trigger (harmonogram / kolejka)
   └── Monitoruj w Jobs / Logs
```