AVL strom

David Chudožilov

Vycházím z na cvičení už naprogramovaného binárního vyhledávacího stromu

- Funkce a metody: avl_tree(), empty(), remove_all(node*), insert(const T&),
 write(), remove_node(const T&), treeprint(), find(const T&, node*& parent)

AVL strom

- Modifikace binárního vyhledávácího stromu, která udržuje tzv. balanční faktor každého vrcholu velký maximálně 1
- Díky tomu je možné udržet časovou náročnost vyhledávání hodnoty ve stromě O(log n) ve všech případech, tedy nemůže nastat situace, kdy strom bude silně nevyvážený a začne se přibližovat spojovému seznamu, který má složitost vyhledáváni O(n)

Balanční faktor

- int balance prvek třídy avl_tree::node
- Definován jako hloubka levého podstromu minus hloubka pravého podstromu
- Pokud jeho hodnota v absolutní hodnotě pro libovolný vrchol přesáhne 1, strom již není vybalancovaný a je třeba ho znovu vyvážit pomocí rotací

Levá rotace

- Odpovídající metoda left_rotation(node* node_, node* parent)
- Rotace se provádí na vrcholu node_, tedy tento vrchol je ten, který se po rotaci bude nacházet o level níž
- Argument node* parent vždy značí rodiče vrcholu node_, případně nullptr pokud node_ je kořen stromu
 OBRÁZEK

Pravá rotace

- Odpovídající metoda right_rotation(node* node_, node* parent)
- Analogické provedení jako levá rotace

Levo-pravá rotace

- Metoda left_right_rotation(node* node_, node* parent)
 OBRÁZEK
- Na levém potomku vrcholu node_ nejprve provedena levá rotace, na vrcholu node_ následně pravá rotace

Pravo-levá rotace

- Metoda right_left_rotation(node* node_, node* parent)
- Na pravém potomku vrcholu node_ nejprve provedena pravá rotace, na vrcholu node_ následně levá rotace

Obecný algoritmus vyvažování

- a) Pokud je nevybalancovaný kořen stromu
- Balanční faktor < -1 provede se na kořeni levá rotace
- Balanční faktor > 1 provede se na kořeni pravá rotace
- b) Pokud je nevybalancovaný levý potomek daného vrcholu
- Balanční faktor < -1 na daném vrcholu se provede levo-pravá rotace
- Balanční faktor > 1 na daném vrcholu se provede pravá rotace
- c) Pokud je nevybalancovaný pravý potomek daného vrcholu
- Balanční faktor < -1 na daném vrcholu se provede pravá rotace
- Balanční faktor > 1 na daném vrcholu se provede pravo-levá rotace

Implementace vyvažování nevybalancovaného stromu

- Vybalancovanost se kontroluje a případně i provádí vyvažování po každém vložení nebo smazání vrcholu
- Funkce balance(node* end_node)
- node* end_node je právě přidávaný vrchol, pokud prováděná operace je vkládání vrcholu do stromu, nebo rodič právě mazaného vrcholu, pokud se provádí mazání
- Funkce prochází strom od kořene po end_node a kontroluje balanční faktor
- Jakmile objeví nevybalancovaný vrchol, provede příslušnou rotaci a přepočítá nové balanční faktory pomocí funkce recalculate_after_balance(node* node_), kde argument node ukazuje na stejné místo ve struktuře stromu, kde se před rotací nacházel vrchol, na kterém byla provedena rotace
- Tato funkce rekurzivně přepočítá balanční faktory balance a hloubku depth celého podstromu vycházejícímu z vrcholu, který se nyní nachází na místě, kde se předtím nacházel vrchol, na kterém byla provedena rotace, a dále přepočítá number_of_levels celého stromu